Blanchard Ch.6

Dawei Wang

2020年11月7日

1 名义利率 VS. 实际利率

以美元形式表达的利率 (或更一般地,以国家货币形式表达的利率) 称为名义利率 (nominal interest rate)。

以一揽子商品形式表达的利率称为实际利率 (real interest rate)。如果我们定义 t 年的实际利率为 r_t ,那么根据定义,本年度借入一揽子商品的等价物要求在下一年度支付 $(1+r_t)$ 揽子商品等价物。

名义利率和实际利率的关系: 我们必须调整名义利率,从而将预期的通货膨胀考虑进去。

设第 t 年的价格水平为 P_t , i_t 为第 t 年的名义利率, P_{t+1}^e 为预期的下一年度的价格水平。则一年期的实际利率为:

$$1 + r_t = (1 + i_t) \frac{P_t}{P_{t+1}^e}$$

定义 $t\sim t+1$ 的预期通货膨胀为 π_{t+1}^e

$$\pi_{t+1}^e = \frac{P_{t+1}^e - P_t}{P_t}$$

则:

$$1 + r_t = \frac{1 + i_t}{1 + \pi_{t+1}^e}$$

当预期通胀率不高的时候有:

$$r_t \simeq i_t - \pi_{t+1}^e$$

上式的含义:

预期通胀为 0 时, 名义利率等于实际利率;

由于预期通胀率通常为正,从而实际利率通常低于名义利率。

给定名义利率,与其通胀率越高,实际利率越低。

如果我们用 CPI 来度量价格水平,实际利率就告诉我们,为了现在消费更多,下一年度我们需要放弃多少消费。

1.1 名义利率和实际利率:零利率下限和通货紧缩

在消费者决策或者投资决策中,影响大众或者企业的是以商品形式度量的实际利率。尽管中央银行选择名义利率,但其关心的实际上是实际利率,因为它影响支出决策。因此为了实现其所希望的实际利率水平,中央银行必须将预期通货膨胀考虑进去。例如,如果中央银行希望将实际利率设定在 \mathbf{r} , 它就必须选择名义利率 \mathbf{i} , 从而使在给定的预期通货膨胀率 π^e 下,实际利率 $\mathbf{r} = \mathbf{i} - \pi^e$ 达到其所希望的水平。

零利率下限意味着名义利率不可能为负,否则大众将不愿意持有债券。 这意味着实际利率不可能低于通货膨胀率的相反数。只要预期通货膨胀利 率为正,就有可能存在负的实际利率。但如果预期通货膨胀率为负,即如果 大众预期通货紧缩,那么实际利率的下限就为正,并且可能变得非常高。

2 风险和风险溢价

风险溢价的决定因素:

违约本身的可能性。违约的可能性越高,投资者所要求的利率就越高。 定义 i 为无风险债券的名义利率, i+x 为风险债券 (违约概率为 p) 的 名义利率,成 x 为风险溢价。从而为了获得与无风险债券相同的期望回报, 下面的关系式必须成立:

$$(1+i) = (1-p)(1+i+x) + p(0)$$

得到

$$x = (1+i)p/(1-p)$$

如果 i 和 p 很小,那么公式可以很好地简化为 x=p。

风险厌恶 (risk aversion) 程度。即使风险债券的期望回报等于无风险债券的期望回报,风险本身也可能使投资者不愿意持有风险债券,他们甚至会要求更高的溢价作为对风险的补偿。至于高多少,取决于投资者的风险厌恶程度。

3 金融机构的作用

直接融资 (direct finance), 最终借款者直接从最终借款提供者借入资金。

大多数借贷是通过中介机构完成的。这些金融机构从一些投资者手中 获得资金,然后将这些资金出借给另一些投资者。

因为非银行实在银行的影子下成长起来的,金融体系的这一部分被称为 影子银行 (shadow banking)。

3.1 杠杆率的选择

银行的资本比率 (capital ratio) 定义为银行资本与资产的比率。银行的杠杆率 (leverage ratio) 定义为银行资产与资本的比率,即资本比率的倒数。

较高的杠杆率意味着较高的预期利润率 (通过提高杠杆率,减少自有资金的投入,银行就能提高每单位资本的预期利润率),但也意味着较高的破产风险 (较高的杠杆率意味着资产价值低于负债价值的风险上升,进而意味着更高的无力偿债风险 insolvency)。

因此,杠杆率过低意味着利润率过低,杠杆率过高意味着破产风险过高。

3.2 杠杆率和贷款

若因为坏账的影响,银行虽然仍具备偿债能力,但其所面临的风险很明显高于之前。银行会打算通过要求其他投资者提供资金来增加成本,也有可能打算减少其资产负债表的规模。

流动性

资产的流动性越低,大幅减价出售的风险越高,银行丧失偿债能力进 而破产的风险也越高。负债的流动性越高(即投资者要求收回资金的难度越 低),大幅减价出售的风险就越高,银行丧失偿债能力进而破产的风险也越高。

4 扩展 IS-LM 模型

首先区分名义利率和实际利率。其次,必须区分中央银行决定的利率和借款者实际面临的利率。这些利率即取决于与借款者相关的风险,又取决于金融中介的健康状况。风险越高,或者金融中介的杠杆率越高,借款者需要支付的利率就越高。

IS 关系:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i - \pi^e + x) + G$$

LM 关系:

$$i = \bar{i}$$

LM 关系没有变。中央银行仍然控制名义利率。但是 IS 关系发生了两个变化: 出现了预期通货膨胀 π^e ,出现了风险溢价 \mathbf{x} 。

预期通货膨胀反映了如下事实:在其他条件不变的情况下,支出决策取决于实际利率 $r=i-\pi^e$,而非名义利率。

这两个等式清楚地表明,进入 LM 关系的利率不再是进入 IS 关系的利率 $\mathbf{r}+\mathbf{x}$ 。

我们把进入 LM 关系式的利率称为 (名义) 政策利率 (policy rate, 因为它是由货币政策决定的利率),将进入 IS 关系式的利率称为 (实际) 借款利率 (borrowing rate, 因为它是消费者和企业能够获得借款的利率)。

尽管中央银行正式地选择名义利率,但实际上它可以通过实现其所希望 地实际利率水平的方式来选择它。因此,我们可以认为中央银行直接选择实 际利率,并将上述两个等式改写为:

$$IS \ relationship: Y = C(Y - T) + I(Y, r + x) + G$$

 $LM \ relationship : r = \overline{r}$

中央银行选择实际政策利率 r。但是与支出决策相关的实际利率是借款 利率 r+x 它不仅取决于政策利率,还取决于风险溢价。




图 1: Financial Shocks and Output

纵轴度量实际政策利率,横轴度量产出。IS 曲线根据给定的 G、T 和 x 画出。在其他条件不变的情况下,实际政策利率上升,支出下降,进而产出下降: IS 曲线向下倾斜。LM 曲线是一条位于政策利率之上 (中央银行选择的实际利率) 的水平线。均衡点由 A 点给出,对应产出水平 Y。

P.S.: x增加, IS 曲线向左移动,均衡产出下降。

能够使需求增加足够的量,并使产出恢复到其初始水平的政策利率很可能是负的。

由于名义利率下限的存在,使中央银行能够实现的最低实际利率为 $r = i - \pi^e = 0 - \pi^e = -\pi^e$ 。因此名义利率下限的存在限制了中央银行使用货币

政策的操作空间。