

# 计算机组成原理

第 14、15讲

#### 左德承

哈尔滨工业大学计算学部 容错与移动计算研究中心


#### 8.2 指令周期

#### 一、指令周期的基本概念

1. 指令周期


取出并执行一条指令所需的全部时间

完成一条指令 { 取指、分析 取指周期 执行周期




# 8.2

### 2. 每条指令的指令周期不同



# 3. 具有间接寻址的指令周期

8.2




### 4. 带有中断周期的指令周期



### 5. 指令周期流程

8.2



#### 6. CPU 工作周期的标志

#### CPU 访存有四种性质

取指令

取指周期

取 地址

间址周期

**CPU**的


取 操作数

执行周期

4个工作周期

存 程序断点

中断周期



# 第9章 控制单元的功能

- 9.1 操作命令的分析
- 9.2 控制单元的功能

### 9.1 操作命令的分析

完成一条指令分4个工作周期

取指周期

间址周期


执行周期

中断周期

### 9.1 操作命令的分析

# 一、取指周期





### 二、间址周期

9.1


指令形式地址 → MAR

 $Ad(IR) \longrightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow R$ 

 $M(MAR) \longrightarrow MDR$ 

 $MDR \longrightarrow Ad (IR)$ 



三、执行周期

9.1

1. 非访存指令

(1) **CLA** 清A

 $0 \longrightarrow ACC$ 

(2) **COM** 取反

 $\overline{ACC} \longrightarrow ACC$ 

(3) SHR 算术右移  $L(ACC) \rightarrow R(ACC), ACC_0 \rightarrow ACC_0$ 

(4) CSL 循环左移  $R(ACC) \rightarrow L(ACC), ACC_0 \rightarrow ACC_n$ 

(5) STP 停机指令  $0 \rightarrow G$ 

# 2. 访存指令

9.1

(1) 加法指令 ADD X

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow R$ 

 $M(MAR) \rightarrow MDR$ 

 $(ACC) + (MDR) \longrightarrow ACC$ 

(2) 存数指令 **STA** X

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow W$ 

 $ACC \longrightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow M(MAR)$ 

(3) 取数指令 LDA X

9.1

$$Ad(IR) \rightarrow MAR$$

 $1 \rightarrow R$ 

 $M(MAR) \rightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow ACC$ 

- 3. 转移指令
  - (1) 无条件转 **JMP** X


 $Ad(IR) \rightarrow PC$ 

(2) 条件转移 BAN X (负则转)

 $A_0$ :Ad (IR) +  $\overline{A}_0$ (PC)  $\longrightarrow$  PC

# 9.1

# 4. 三类指令的指令周期



# 四、中断周期

程序断点存入"0"地址 程序断点 进栈

 $0 \longrightarrow MAR$ 

 $(SP)-1 \longrightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow W$ 

 $1 \longrightarrow W$ 

 $PC \longrightarrow MDR$ 

 $PC \longrightarrow MDR$ 


 $MDR \rightarrow M (MAR)$ 

 $MDR \rightarrow M (MAR)$ 

中断识别程序入口地址 M → PC

### 9.2 控制单元的功能

#### 一、控制单元的外特性



系统总线

#### 1. 输入信号

9.2

(1) 时钟

CU 受时钟控制

一个时钟脉冲

发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

- (2) 指令寄存器 OP(IR)→ CU 控制信号 与操作码有关
- (3) 标志 CU 受标志控制
- (4) 外来信号

如 INTR 中断请求 HRQ 总线请求

#### 2. 输出信号

9.2

(1) CPU 内的各种控制信号

$$R_i \rightarrow R_j$$
  
(PC) + 1  $\rightarrow$  PC  
ALU +、-、与、或 ······

(2) 送至控制总线的信号

MREQ 访存控制信号

IO/M 访 IO/ 存储器的控制信号


RD 读命令

WR 写命令

INTA 中断响应信号

HLDA 总线响应信号

### 简单CPU模型



谭志虎等 计算机组成原理

19

# 二、控制信号举例

9.2


1. 不采用 CPU 内部总线的方式

以ADD @ X 为例  $\mathbb{C}_2$ 取指周期 AC PC IR 控制 ALU CU 时钟 控制信号

# 二、控制信号举例

9.2


1. 不采用 CPU 内部总线的方式




# 二、控制信号举例

9.2

1. 不采用 CPU 内部总线的方式







9.2

↓ IR<sub>i</sub>

时钟 CU

形式地址 — MAR

• MDR → MAR → 地址线 **MDR**<sub>0</sub> **MAR**i

•  $1 \longrightarrow R$ 

数据线 → MDR

• MDR  $\longrightarrow$  IR **MDR**<sub>0</sub>  $IR_i$ 

有效地址  $\longrightarrow$  Ad (IR)

PC ↓ MAR<sub>i</sub> 地址线 MAR

控制信号

IR

数据线 **MDR ↓ MDR**<sub>0</sub>

AC


控制信号 **ALU** 

Z

**CPU** 内 部 总 线

# (3) ADD @ X 执行周期

- MDR → MAR → 地址线 **MDR**<sub>0</sub> MARi
- $\cdot 1 \longrightarrow R$
- · 数据线 → MDR
- MDR  $\longrightarrow$  Y  $\longrightarrow$  ALU **MDR**<sub>0</sub>  $\mathbf{Y_{i}}$
- $AC \longrightarrow ALU$ AC<sub>0</sub> ALU<sub>i</sub>
- $(AC) + (Y) \longrightarrow Z$
- $Z \longrightarrow AC$  $Z_0$  ACi



内

部

总

线

# 三、多级时序系统

9.2

- 1. 机器周期
  - (1) 机器周期的概念 所有指令执行过程中的一个基准时间
  - (2) 确定机器周期需考虑的因素 每条指令的执行步骤 每一步骤 所需的 时间
  - (3) 基准时间的确定
    - 以完成 最复杂 指令功能的时间 为准
    - 以访问一次存储器的时间为基准

若指令字长 = 存储字长 取指周期 = 机器周期

# 2. 时钟周期(节拍、状态)

9.2

一个机器周期内可完成若干个微操作

每个微操作需一定的时间


将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段(节拍、状态、时钟周期)

时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间

用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

# 2. 时钟周期(节拍、状态)

9.2




# 3. 多级时序系统


9.2

#### 机器周期、节拍(状态)组成多级时序系统

- 一个指令周期包含若干个机器周期
- 一个机器周期包含若干个时钟周期



### 定长指令周期的三级时序发生器(举例)



构建时序发生器? 输入: 节拍脉冲 输出: M<sub>IF</sub>, Mcal, M<sub>EX</sub>, T1~T4

# 4. 机器速度与机器主频的关系

9.2

机器的 主频 ƒ 越快 机器的 速度也越快

在机器周期所含时钟周期数 相同 的前提下, 两机 平均指令执行速度之比 等于 两机主频之比

$$\frac{\text{MIPS}_1}{\text{MIPS}_2} = \frac{f_1}{f_2}$$

机器速度不仅与主频有关,还与机器周期中所含时钟周期(主频的倒数)数以及指令周期中所含的机器周期数有关


# 四、控制方式

9.2

产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式

1. 同步控制方式

任一微操作均由 统一基准时标 的时序信号控制




(1) 采用 定长 的机器周期


以 最长 的微操作序列和 最复杂 的微操作作为 标准

### (2) 采用不定长的机器周期


9.2

#### 机器周期内 节拍数不等





# (3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法9.2



#### 2. 异步控制方式

9.2

无基准时标信号

无固定的周期节拍和严格的时钟同步 采用 <u>应答方式</u>

- 3. 联合控制方式 同步与异步相结合
- 4. 人工控制方式
  - (1) Reset
  - (2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
  - (3) 符合停机开关

# 第10章 控制单元的设计


10.1 组合逻辑设计

10.2 微程序设计

#### 10.1 组合逻辑设计

#### 一、组合逻辑控制单元框图


#### 1. CU 外特性



2024/5/29

# 2. 节拍信号

10.1




# 二、微操作的节拍安排

10.1

采用 同步控制方式

一个机器周期内有3个节拍(时钟周期)

CPU 内部结构采用非总线方式



# 1. 安排微操作时序的原则

10.1

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同的微操作 尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用 时间较短 的微操作 尽量 安排在 一个节拍 内完成 并允许有先后顺序

### 2. 取指周期 微操作的 节拍安排

10.1

$$T_0$$
 PC  $\longrightarrow$  MAR
 $1 \longrightarrow R$ 

原则二

$$T_1$$
 M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR  
(PC) + 1  $\longrightarrow$  PC

原则二

 $T_2$  MDR  $\longrightarrow$  IR
OP (IR)  $\longrightarrow$  ID

原则三

# 3. 间址周期 微操作的 节拍安排

$$T_0$$
 Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow R$ 

 $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR

 $T_2$  MDR $\longrightarrow$ Ad (IR)

# 4. 执行周期 微操作的 节拍安排

10.1

① CLA 
$$T_0$$

$$T_1$$

$$T_2 \quad 0 \longrightarrow AC$$
② COM  $T_0$ 

$$T_1$$

$$T_2 \quad \overline{AC} \longrightarrow AC$$
③ SHR  $T_0$ 

$$T_1$$

$$T_1$$

$$T_1$$

$$AC \longrightarrow AC$$

 $T_0$ (4) **CSL** 

 $T_1$ 

 $T_2$  R(AC)  $\longrightarrow$  L(AC)  $AC_0 \longrightarrow AC_n$ 

(5) STP  $T_0$ 

 $T_2 \quad 0 \longrightarrow G$ 

(6) ADD X  $T_0$  Ad (IR) → MAR  $1 \rightarrow R$ 

 $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR

 $T_2$  (AC) + (MDR)  $\longrightarrow$  AC

(7) STA X  $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow W$ 

 $T_1$  AC $\longrightarrow$ MDR

 $T_2$  MDR  $\longrightarrow$  M (MAR)

 $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR

 $T_2$  $MDR \longrightarrow AC$ 

(9) **JMP X** 

 $T_0$ 

 $T_1$ 

 $T_2$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  PC

 $\bigcirc BAN X$ 

 $T_0$ 

 $T_1$ 

 $T_2$   $A_0 \cdot Ad (IR) + \overline{A_0} \cdot PC \longrightarrow PC$ 

## 5. 中断周期 微操作的 节拍安排

10.1

$$T_0 \longrightarrow MAR$$

$$T_1$$
 PC  $\longrightarrow$  MDR

$$T_2$$
 MDR  $\longrightarrow$  M (MAR) 向量地址  $\longrightarrow$  PC

中断隐指令完成

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	T		PC → MAR						
	$T_0$		1→ R						
	<i>T</i> <sub>1</sub>		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
FE			$(PC)+1 \rightarrow PC$						
取指	<b>T</b> <sub>2</sub>		MDR→ IR						
			$OP(IR) \rightarrow ID$						
		<sub>1</sub> I	1→ IND						
		// <u>T</u>	$1 \longrightarrow EX$						-

10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		$ \begin{array}{c} Ad (IR) \longrightarrow MAR \\ 1 \longrightarrow R \end{array} $						
IND 间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
山州	T		MDR→Ad (IR)						
	$T_2$	IND	1 → EX						

间址周期标志

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad (IR) \rightarrow MAR$						
	$T_0$		$1 \rightarrow R$						
			$1 \longrightarrow W$						
EX	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
执行			AC→MDR						
			(AC)+(MDR)→AC						
	$T_2$		$MDR \rightarrow M(MAR)$						
	1 2		MDR→AC						
			$0 \longrightarrow AC$						

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	T		PC → MAR	1	1	1	1	1	1
	$T_0$		1→ R	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$	1	1	1	1	1	1
取指	$T_2$		MDR→ IR	1	1	1	1	1	1
			OP( IR )→ ID	1	1	1	1	1	1
		Ι	1→ IND			1	1	1	1
		Ī	1 → EX	1	1	1	1	1	1

**10.1** 

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		$Ad (IR) \longrightarrow MAR$			1	1	1	1
			1 → R			1	1	1	1
IND   间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1	1	1	1
刊址	$T_2$		MDR→Ad (IR)			1	1	1	1
		IND	$1 \longrightarrow EX$			1	1	1	1

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad (IR) \rightarrow MAR$			1	1	1	
	$T_0$		1→ R			1		1	
			$1 \longrightarrow W$				1		
EX	T		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1	
执行	$T_1$		$AC \rightarrow MDR$				1		
	$T_2$		(AC)+(MDR)→AC			1			
			$MDR \rightarrow M(MAR)$				1		
			MDR→AC					1	
			$0 \longrightarrow AC$	1					


# 2. 写出微操作命令的最简表达式

10.1

```
M (MAR) \longrightarrow MDR
= FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN)
+ EX \cdot T_1 (ADD + LDA)
= T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN)
+ EX (ADD + LDA) \}
```

# 3. 画出逻辑图

10.1




- 特点
- > 思路清晰,简单明了
- > 庞杂,调试困难,修改困难
- ➤ 速度快 (RISC)

#### 10.2 微程序设计

一、微程序设计思想的产生

1951 英国剑桥大学教授 Wilkes




2024/5/29

### 二、微程序控制单元框图及工作原理


10.2

1. 机器指令对应的微程序




#### 2. 微程序控制单元的基本框图

10.2




### 二、微程序控制单元框图及工作原理

10.2



# 3. 工作原理

主存 **LDA** X 用户程序 **ADD** Y **STA Z STP** 2024/5/29



# 3. 工作原理

(1) 取指阶段 执行取指微程序

 $\mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{CMAR}$ 

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址 M + 1

 $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$  $(PC) + 1 \longrightarrow PC$  $M(MAR) \rightarrow MDR$ 

M + 1

M

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 


由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址 M+2

 $Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR$ 

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令



至 CPU 内部和系统总线的控制信号

下地址

控制存储器

**CMDR** 

 $PC \rightarrow MAR$ 

100

形成部件

**CMAR** 

地址译码

 $1 \longrightarrow R$ 

0 0 1 M+1

### (2) 执行阶段 执行 LDA 微程序

10.2

由 CMDR 发命令

Ad (IR)  $\rightarrow$  MAR  $1 \rightarrow$  R P 0001  $\cdots$  001 P+1

形成不像微指令地址MAR

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令

$$M (MAR) \rightarrow MDR$$

$$P+1 0 1 0 0 \cdots 0 P+2$$

形成で廃微指令地址MAR

 $CM (CMAR) \longrightarrow CMDR$ 

由 CMDR 发命令


形成下条微指令地址MAR

 $(\mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{CMAR})$ 

### (3) 取指阶段 执行取指微程序

10.2

 $\mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{CMAR}$ 



•

全部微指令存在 CM 中,程序执行过程中 只需读出

- 关键 → 微指令的操作控制字段如何形成微操作命令
  - > 微指令的 后续地址如何形成


### 三、微指令的编码方式(控制方式)

**10.2** 

1. 直接编码(直接控制)方式

在微指令的操作控制字段中,

每一位代表一个微操作命令




某位为"1"表示该控制信号有效

#### 2. 字段直接编码方式

**10.2** 

将微指令的控制字段分成若干"段",

每段经译码后发出控制信号




每个字段中的命令是 互斥 的

缩短 了微指令 字长,增加 了译码 时间

#### 3. 字段间接编码方式

10.2



#### 4. 混合编码

直接编码和字段编码(直接和间接)混合使用

#### 5. 其他

2024/5/29

## 四、微指令序列地址的形成

10.2

- 1. 微指令的 下地址字段 指出
- 2. 根据机器指令的 操作码 形成
- 3. 增量计数器

$$(CMAR) + 1 \longrightarrow CMAR$$


4. 分支转移

|--|

转移方式 指明判别条件 转移地址 指明转移成功后的去向

### 5. 通过测试网络

10.2



6. 由硬件产生微程序入口地址


第一条微指令地址 由专门 硬件 产生

中断周期 由硬件产生中断周期微程序首地址

2024/5/29

### 7. 后续微指令地址形成方式原理图

# 10.2



2024/5/29

# 五、微指令格式

10.2

- 1. 水平型微指令
  - 一次能定义并执行多个并行操作

如 直接编码、字段直接编码、字段间接编码、 直接和字段混合编码

2. 垂直型微指令

类似机器指令操作码 的方式

由微操作码字段规定微指令的功能

### 3. 两种微指令格式的比较

10.2

- (1) 水平型微指令比垂直型微指令并行操作能力强, 灵活性强
- (2) 水平型微指令执行一条机器指令所要的 微指令数目少,速度快
- (3) 水平型微指令 用较短的微程序结构换取较长的 微指令结构
- (4) 水平型微指令与机器指令 差别大

# 10.2

### 六、静态微程序设计和动态微程序设计

静态 微程序无须改变,采用 ROM

动态 通过 改变微指令 和 微程序 改变机器指令, 有利于仿真,采用 EPROM

## 七、毫微程序设计

1. 毫微程序设计的基本概念

微程序设计 用 微程序解释机器指令

毫微程序设计 用 毫微程序解释微程序

毫微指令与微指令 的关系好比 微指令与机器指令 的关系

# 八、串行微程序控制和并行微程序控制

10.2

#### 串行 微程序控制

取第 i 条微指令	执行第 i 条微指令	取第 i+1 条微指令	执行第 i+1 条微指令
-----------	------------	-------------	--------------

#### 并行 微程序控制

取第 i 条微指令	执行第 i 条微指令		_
	取第 i+1 条微指令	执行第 i+1 条微指令	
·		取第 i+2 条微指令	执行第 i+2 条微指令

2024/5/29

# 九、微程序设计举例

10.2

1. 写出对应机器指令的微操作及节拍安排

假设 CPU 结构与组合逻辑相同

(1) 取指阶段微操作分析

3条微指令

 $PC \longrightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow R$ 

 $T_1$  $M(MAR) \rightarrow MDR (PC) + 1 \rightarrow PC$ 

 $T_2$  $MDR \rightarrow IR$  OP(IR)→微地址形成部件

则取指操作需 3.条徽指令

OP(IR)→微地址形成部件→ CMAR

# (2) 取指阶段的微操作及节拍安排

10.2

形成部件

**CMAR** 

地址译码

考虑到需要 形成后续微指令的地址



 $1 \longrightarrow R$ 

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

$$T_2$$
 M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR (PC)+1 $\longrightarrow$  PC

$$T_3$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

$$T_4$$
 MDR  $\longrightarrow$  IR

OP(IR) — 微地址形成部件

至 CPU 内部和系统总线的控制信号

下地址

控制存储器

**CMDR** 

$$T_5$$
 OP(IR)  $\longrightarrow$  微地址形成部件  $\longrightarrow$  CMAR

2024/5/29

### (3) 执行阶段的微操作及节拍安排

10.2

考虑到需形成后续微指令的地址

• 非访存指令

取指微程序的入口地址 M 由微指令下地址字段指出

① CLA指令

$$T_0 \longrightarrow AC$$

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

② COM 指令

$$T_0 \longrightarrow AC$$

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

③ SHR 指令

10.2

$$T_0$$
 L(AC)  $\longrightarrow$  R(AC) AC<sub>0</sub>  $\longrightarrow$  AC<sub>0</sub>
 $T_1$  Ad(CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

④ CSL 指令

$$T_0$$
 R (AC)  $\longrightarrow$  L (AC) AC<sub>0</sub>  $\longrightarrow$  AC<sub>n</sub>
 $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

⑤ STP指令

$$T_0 \longrightarrow G$$

 $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

#### • 访存指令

10.2

⑥ ADD 指令

```
T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow R

T_1 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_2 M (MAR) \longrightarrow MDR

T_3 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_4 (AC)+(MDR) \longrightarrow AC

T_5 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR
```

⑦ STA 指令

```
T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow W

T_1 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_2 AC \longrightarrow MDR

T_3 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR

T_4 MDR \longrightarrow M (MAR)

T_5 Ad (CMDR) \longrightarrow CMAR
```

2024/5/29

⑧ LDA 指令

10.2

- $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow$  R
- $T_1$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR
- $T_2$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR
- $T_3$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR
- $T_4$  MDR  $\longrightarrow$  AC
- $T_5$  Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

## • 转移类指令

10.2

⑨ JMP 指令

$$T_0$$
 Ad (IR)  $\longrightarrow$  PC

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

⑩ BAN 指令

$$T_0 \qquad A_0 \cdot Ad (IR) + \overline{A_0} \cdot (PC) \longrightarrow PC$$

$$T_1$$
 Ad (CMDR)  $\longrightarrow$  CMAR

全部微操作 20个 微指令 38条

### 2. 确定微指令格式

10.2

- (1) 微指令的编码方式 采用直接控制
- (2) 后续微指令的地址形成方式 由机器指令的操作码通过微地址形成部件形成 由微指令的下地址字段直接给出
- (3) 微指令字长

由 20 个微操作

确定操作控制字段 最少 20 位

由 38 条微指令

确定微指令的 下地址字段 为 6 位

微指令字长 可取 20 + 6 = 26 位

# (4) 微指令字长的确定

10.2

38条微指令中有19条

是关于后续微指令地址 — CMAR

若用 Ad (CMDR) 直接送控存地址线

则 省去了输至 CMAR 的时间,省去了 CMAR

同理 OP(IR) → 微地址形成部件 → 控存地址线 可省去 19 条微指令, 2 个微操作

$$38 - 19 = 19$$


$$20 - 2 = 18$$

下地址字段最少取5位

操作控制字段最少取 18 位

#### (5) 省去了 CMAR 的控制存储器


10.2



考虑留有一定的余量

取操作控制字段 下地址字段

(6) 定义微指令操作控制字段每一位的微操作



# 3. 编写微指令码点

微程序	微指令 地址		微指令(二进制代码)													
名称	(八进制)		操作控制字段								下地址字段					
取指		0	1	2	3	4	•••	10	• • •	23	24	25	26	27	28	29
	00	1	1								0	0	0	0	0	1
<del>以</del> 1目 	01			1	1						0	0	0	0	1	0
	02					1					×	×	×	×	×	×
CLA	03								1		0	0	0	0	0	0
COM	04									1	0	0	0	0	0	0
	10		1					1			0	0	1	0	0	1
ADD	11			1							0	0	1	0	1	0
	12										0	0	0	0	0	0
<b>LDA</b>	16		1					1			0	0	1	1	1	1
	17			1							0	1	0	0	0	0
	/2 <b>20</b>										0	0	0	0	0	8