
#### 实验名称 霍尔效应及其应用

一. 实验目的 ①学程显尔效应产生的原理、了解剖效应产生的机制、产品证例是显然或自分实 与全社

① 了解较流至了效应的原理,利用交流霍尔效应则量霍尔元件的灵旨度

二. 实验预习



① 蒋哈电势 V。, 由于霍尔尔特装, 接锋问题 使输出端板板场时板电势差 V。

日姜延豪森效应、载流环行不同方向偏转时部分动能转化为势恐能,使广方向上 在他们性现温差

图伦斯的效应:工作电流在电极处理不同的焦耶热一温差电热力势一

温整流IQ →偏较细加电器 Q里纪一载林崧交:由3中IQ产的数爱3编森交应

传展器编:S=Yout Y:B

1

# 一. 实验现象及数据记录

# 1. 测量 $V_H$ - $I_M$ 关系

 $I_s = 5.000 \text{mA}$ 

I (A)	<i>B</i> (mT)	$V_1$ (mV)	$V_2$ (mV)	$V_3$ (mV)	$V_4$ (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} $ (mV)
$I_M$ (A)		+/ <sub>M</sub> ,+/ <sub>S</sub>	-1 <sub>M</sub> ,+1 <sub>S</sub>	-/ <sub>M</sub> , -/ <sub>S</sub>	+ / <sub>M</sub> , -/ <sub>S</sub>	$V_H = \frac{1}{4}$ (IIIV)
0.1	1.48	1.54	-1.11	1.1	-1.53	1.32
0.201	2.9748	2.87	-1.54	2.42	-2.89	2.43
0.301	4.4548	4.21	-3.73	3.71	-4.21	3.965
0.4	5.92	5.51	-5.04	3.04	-5.52	4.7775
0.5	7.4	6.83	-6.36	6.37	-6.84	6.6
0.6	8.88	8.15	-7.68	7.68	-8.15	7.915
0.7	10.36	9.46	-9	9	-9.47	9.2325
0.8	11.84	10.8	-10.32	10.33	-10.81	10.565

# 2. 测量 V<sub>H</sub>-I<sub>S</sub>关系

 $I_M = 0.500 A$ 

$I_S$ (mA)	$V_1$ (mV)	$V_2$ (mV)	$V_2$ (mV) $V_3$ (mV)		$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} $ (mV)		
Is (IIIA)	$+I_M,+I_S$	$-I_M, +I_S$	- I <sub>M</sub> ,-I <sub>S</sub>	$+I_M$ , $-I_S$	$V_H = \frac{1}{4}$ (mV)		
1	1.37	-1.28	1.28	-1.37	1.325		
2	2.74	-2.56	2.56	-2.74	2.65		
3	4.08	-3.8	3.81	-4.08	3.9425		
4	5.46	-5.07	5.08	-5.46	5.2675		
5	6.84	-6.35	6.36	-6.84	6.5975		
6	8.22	-7.6	7.61	-8.22	7.9125		
7	9.6	-8.85	8.84	-9.61	9.225		
8	11	-10.08	10.01	-11.02	10.5275		

# 3.测量 V<sub>H</sub>-X 关系

## $I_M$ =0.500A $I_s$ =5.000mA

( )	$V_I(\mathbf{mV})$	V <sub>2</sub> (mV)	<i>V</i> <sub>3</sub> (mV)	<i>V</i> <sub>4</sub> (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} \text{ (mV)}$	D(T)	
x(mm)	$+I_M,+I_S$		- I <sub>M</sub> ,-I <sub>S</sub>	+ <b>I</b> <sub>M</sub> ,- <b>I</b> <sub>S</sub>	$V_H = \frac{1}{4}$ (IIIV)	B(mT)	
10.0	2.74	-2.24	2.23	-2.74	2.4875	2.82205457	
20.0	4.64	-4.15	4.13	-4.63	4.3875	4.97759374	
25.0	5.35	-4.85	4.85	-5.37	5.105	5.7915934	
30.0	5.82	-5.33	5.34	-5.83	5.58	6.33047819	
40.0	6.3	-5.8	5.81	-6.3	6.0525	6.86652675	
50.0	6.55	-6.05	6.05	-6.55	6.3	7.14731408	
90.0	6.78	-6.28	6.28	-6.78	6.53	7.40824777	
130.0	6.8	-6.3	6.3	-6.81	6.5525	7.4337739	
150.0	6.83	-6.32	6.32	-6.83	6.575	7.45930002	
170.0	6.84	-6.34	6.33	-6.84	6.5875	7.4734812	
210.0	6.82	-6.29	6.29	-6.81	6.5525	7.4337739	
250.0	6.52	-5.98	6	-6.52	6.255	7.09626184	
260.0	6.27	-5.73	5.73	-6.23	5.99	6.79562085	
270.0	5.66	-5.14	5.14	-5.67	5.4025	6.12910545	
275.0	5.11	-4.58	4.58	-5.1	4.8425	5.49378864	
280.0	4.34	-3.81	3.82	-4.34	4.0775	4.6259005	
290.0	2.54	-2.01	2	-2.53	2.27	2.57530206	
300.0	1.34	-0.8	0.8	-1.34	1.07	1.2139089	

## 4. AMR 的Vout-IM 关系

 $V_{S}$ =4.00V

<i>IM</i> (mA)	B(Gs)	Vout(mV)	<i>IM</i> (mA)	B(Gs)	Vout(mV)	
600	16.7	-15.8	-50	-1.391666667	6.5	
550	15.30833333	-18.4	-100	-2.783333333	11.4	
500	13.91666667	-21.2	-150	-4.175	16.1	
450	12.525	-20.3	-200	-5.566666667	20.6	
400	11.13333333	-21.6	-250	-6.958333333	24.6	
350	9.741666667	-28.7	-300	-8.35	28.2	
300	8.35	-25.6	-350	-9.741666667	31.1	
250	6.958333333	-21.9	-400	-11.13333333	33.2	
200	5.566666667	-17.7	-450	-12.525	25.6	
150	4.175	-13.2	-500	-13.91666667	25.1	
100	2.783333333	-8.5	-550	-15.30833333	22.7	
50	1.391666667	-3.5	-600	-16.7	18.9	
0	0	1.4				


# 5. AMR 的Vout-θ 关系

 $VS=4.00V \cdot IM=150\text{mA}$ 

θ (°)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Vout (mV)										
θ (°)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Vout (mV)										


#### 二. 数据处理及作图

1.画  $V_{H}$ - $I_{M}$  和  $V_{H}$ - $I_{S}$  曲线,用最小二乘法计算斜率 K,计算霍尔元件灵敏度  $K_{H}$ ;



 $V_H = 13.3937826I_M - 0.1799256$ 

 $K_H = 0.87156471/(5*10^-3) = 174.312942V/(A \cdot T)$ 




VH= 0.75995167ls-0.0072259

 $KH = 1.31913579/(7.4*10^{-3}) = 178.26159V/(A \cdot T)$ 


## 相差不大,KH 取 176.29 V/(A·T)

2.画 B-X 图, 描述螺线圈内 X 方向上 B 的分布特征;



可以看出,在螺线管内部中点附近,B 的大小基本不变,因此可认为很长的通电螺线管内部为匀强磁场;而在螺线管两端附近,B 的大小变化非常明显,在端点处达到最小值。

3.作出 Vout-B 关系曲线,并取在线性范围( $\pm 6Gs$ )内数据,根据公式计算各向异性磁阻传感器的灵敏度  $S_A$ ;




结合最小二乘法得:  $S_A=0.730782mV/(V\cdot Gs)$ 

#### 三. 讨论问题

- 1. 如何根据 B、IH 和 UH 方向判断霍尔片的导电类型 (N 或 P 型半导体),要求画图说明。 (注: N 型半导体中,载流子为电子; P 型半导体中将载流子视为正离子);
- 2. 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度。

1.



如图为霍尔元件的示意图。坐标轴规定了电流  $I_S$ 、磁场 B、电压  $U_H$  的正方向。假设霍尔片是 N 型半导体,载流子为电子。电子的流动方向与电流方向相反,由于洛伦兹力的作用,电子向图中的  $f_L$  方向偏转,造成 b 侧负电荷的积累,最终在 a,b 面建立霍尔电场  $E_H$ ,以及电势差  $V_H$  。在该情况下,若  $V_H$  为正值,说明霍尔片是 N 型半导体。反之,若  $V_H$  为负值,说明霍尔片是 P 型半导体,载流子为空穴.

2.

由于  $K_H = \frac{1}{ned}$ ,所以在测得  $K_H$  的情况下,可以通过  $n = \frac{1}{K_H ed}$  估算载流子浓度。已知实验所用霍尔片厚度 d=1mm,故计算得

N=3.54\*10^12/cm^3