포인터

- ❖ 이미 존재하는 다른 변수를 가리키는(point)는 역할을 하는 변수
- ❖ 다른 변수에 대한 주소를 값으로서 가짐

항목	예	설명
포인터 변수의 정의	int* pIntVal ;	int 타입 변수를 가리킬 수 있는 포인 터 변수 pIntVal의 정의
포인터 변수의 값 대입	int intVal = 100 ; pIntVal = &intVal ;	pIntVal 변수는 intVal 변수를 가리킴. 즉 intVal 변수의 주소를 저장함
원 변수 값의 조회	cout << *pIntVal ;	*plntVal은 저장된 주소가 가리키는 공간에서 int 값을 구함. 즉 *plntVal 은 intVal과 동일한 값 100이 된다.

포인터 변수의 정의

❖ T 타입에 대한 포인터: T*

```
int* plntVal ; // int 타입 변수에 대한 포인터 float* pFloatVal ; // float 타입 변수에 대한 포인터
```

❖ 포인터 변수 값의 대입

```
int intVal;
int* pIntVal1 = &intVal;  // 다른 변수의 주소 조회 후 대입
int* pIntVal2 = pIntVal1;  // 다른 포인터 변수의 값 대입
int* pIntArray = new int[100];  // new로 할당된 메모리 주소 대입
```

포인터 변수의 값 대입

❖ 포인터 변수는 주소를 저장함

```
int intVal = 10;
int* pIntVal = &intVal; // intVal 변수의 주소가 pIntVal에 저장됨
```

intVal

pIntVal

주소	값
•••	•••
•••	•••
0x1000	10
•••	•••
•••	•••
•••	0x1000

원 변수 값의 조회 및 변경

❖ *포인터변수: 원 변수 값의 조회 및 변경

```
int intVal = 10;

int* plntVal = &intVal; // plntVal 은 intVal을 가리킴

cout << *plntVal; // 10

intVal ++;

cout << *plntVal; // 11

(*plntVal) ++; // plntVal이 가리키는 즉 intVal의 값 1증가

cout << intVal; // 12
```

포인터 변수의 정의와 사용 예

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int intVal = 100;
 int* plntVal = &intVal; // 포인터 변수 plntVal의 정의와 intVal 주소 대입
 cout << intVal << ' ' << *pIntVal << endl ; // 100 100
 intVal += 100;
 cout << intVal << ' ' << *pIntVal << endl; // 200 200
 *pIntVal = *pIntVal + 10 ; // *pIntVal을 변경하므로 intVal도 변경됨
 cout << intVal << ' ' << *pIntVal << endl ; // 210 210
```

동적 할당: C 언어

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main () {
 int length;
 char * name ;
  printf ("How long do you want the string? ");
 scanf ("%d", &length);
  name = (char*) malloc (length+1); // malloc() 함수를 이용한 메모리 할당
 scanf( "%s", name) ;
  printf("%s₩n", name);
                                      // free() 함수를 이용한 메모리 해제
 free (name);
```

C++ 동적 할당: new와 delete

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Enter the length of a name" << endl;
  int length;
  cin >> length;
  char* name = new char[length+1]; // new를 이용한 메모리 할당
  cin >> name;
 cout << name << endl;
                                    // delete를 이용한 메모리 해제
  delete [] name;
```

메모리 할당: new

```
T* = new T;
T* = new T[size];
```

예	설명
char* name = new char[10] ;	char 타입 10개 변수의 메모리 할당
<pre>int size ; cin >> size ; string* names = new string[size] ;</pre>	개수를 실행시에 결정할 수도 있음; 즉 size는 프로그램이 실행될 때 사용 자가 입력한 값에 의해서 결정됨
char* theChar = new char ; string* theName = new string ;	한 개의 변수도 할당할 수가 있음

메모리 해제: delete

```
delete p;delete [] p;
```

메모리 할당	메모리 해제
char* name = new char[10];	delete [] name ;
<pre>int size ; cin >> size ; string* names = new string[size] ;</pre>	delete [] names ;
char* theChar = new char; string* theName = new string;	delete theChar ; delete theName ;

C 언어와 C++ 언어의 비교

	C 언어	C++ 언어
할 다	int* plntArray = (int*) malloc (size);	int* plntArray = new int[size]; int* plnt = new int;
해 제	free(pIntArray);	delete [] pIntArray ; delete pInt ;

Good Design: 포인터 관련 오류 최소화[1]

- ❖ 표준 라이브러리(std::vector, std::string 등)나 검증된 라이브러리를 사용
- ❖ 클래스를 정의하고 동적 메모리 할당 및 해제를 관리함(RAII 원칙)
- ❖ 스마트 포인터를 사용
 - (일반) 포인터는 주로 두 가지 용도로 사용함
 - 개체를 참조함 (문제: 해제된 메모리 참조, double free)
 - 동적 메모리를 관리함 (문제: 메모리 누수 발생)
 - → (일반)포인터는 누군가가 개체를 참조하고 있는지, 더 이상 필요하지 않아 메모리를 해제해야 하는지 알 수 없음

Smart Pointer

Smart pointers are used to make sure that an object is deleted if it is no longer used (referenced)

❖ 스마트 포인터의 유형

- unique_ptr: 참조한 데이터의 고유 소유권(unique ownership)을 나타내며 포인터 사용이 만료되면 메모리가 자동으로 해제됨
- shared_ptr: 여러 곳에서 공통으로 사용하는 메모리를 관리(reference count 등)하며, 더 이상 데이터를 참조하지 않는 즉시 메모리를 해제

std::unique_ptr<>

```
#include <memory>
int main() {
  std::unique ptr<int> pui {new int(3)};
  auto pui2 = std::make_unique < int > (3);
  int* pint = pui2.get();
                                                    //get the stored pointer
  auto pustr = std::make_unique < std::string > ("good bye");
  pustr.reset(new std::string());
  std::cout << *pustr << std::endl;
  std::unique_ptr<int[]> puarr {new int[3]};
  for (int i=0; i < 3; ++i)
     puarr[i] = i + 2;
  int b;
                                         //동적으로 할당하지 않음!
  std::unique ptr<int> pub{&b};
                                         //컴파일 에러 (복사 생성자가 삭제되어 있음)
  //std::unique_ptr<int> pui2{pui};
  //pui2 = pui;
                                         //컴파일 에러 (할당금지)
```

std::unique_ptr<> (move semantics)

```
#include <memory>
std::unique_ptr<int> generate_pu_int(int arg) {
  return std::unique_ptr<int> {new int(arg)};
int main(){
  std::unique_ptr<int>pui {new int(3)};
  std::unique_ptr<int> pui2{std::move(pui)}; //pui is dangling pointer
  auto pui3 = std::move(pui2);
                                            //pui2 is dangling pointer
  std::unique_ptr<int> pui4;
  pui4 = generate_pu_int(3);
                                            //move semantics
```

std::shared_ptr<>

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
  std::shared_ptr<int> psi {new int(3)}; //내부적으로 관리 데이터(ref. count)를 생성
  std::shared_ptr<int> psi2{psi}; //가능함 (관리 데이터는 공유되고 있음)
  std::cout << psi.use_count() << " " << psi.use_count() <<std::endl; // 2 2
  auto psi3 = std::make shared<int>(4);//효율적으로 shared ptr 생성함 (권장)
  std::shared_ptr<int> psi4{psi3};
  std::cout << psi4.use_count() << " " << psi4.use_count() << std::endl; // 2 2
  //int* pint = new int(4);
  //std::shared ptr<int> psi5(pint) // please use std::make shared or new int{4}
  //std::shared_ptr<int> psi6(pint);
  //std::cout << psi5.use_count() << " " << psi6.use_count() <<std::endl; // 1 1
```

상수에 대한 포인터

❖ 포인터가 가리키는 값을 변경하지 못하는 포인터

	일반적인 포인터	상수에 대한 포인터
정의	int* pIntVal = &intVal ;	const int* pcIntVal = &intVal ;
원 변수 값 조회	cout << *pIntVal ;	cout << *pcIntVal ;
원 변수 값 변경	(*pIntVal) ++ ; // 허용	(*pcIntVal) ++ ; // 불허

❖ 상수에 대한 포인터의 활용 예

```
size_t strlen ( const char * str );
char* strcat ( char* destination, const char* source) ;
const char * strstr ( const char * str1, const char * str2 );
```

Good Design: 상수에 대한 포인터의 활용

❖ 포인터가 가리키는 변수의 값이 변경되지 않아야 한다면 상수에 대한 포인터를 항상 사용하는 것이 권장

```
int countUppercase(const char* str, const int length) {
  int count = 0;
  for ( int i = 0; i < length; i + +)
    if (str[i] > = 'A' && str[i] < = 'Z') count + + ;
  return count;
int main() {
  char* msg = "Hello World";
  cout << countUppercase(msg, strlen(msg)) ; // 2</pre>
```

상수 포인터

❖ 일반 포인터는 다른 주소를 대입함으로써 새로운 변수를 가리키는 것이 가능함

```
int intVal1 = 100, intVal2 = 200;
int* pIntVal = &intVal1;
pIntVal = &intVal2; // pIntVal이 다른 변수 intVal2를 가리킨다.
```

❖ 상수 포인터는 초기화된 후에 다른 주소를 대입하는 것이 불가능함

```
int intVal1 = 100, intVal2 = 200 ;
int* const plntVal = &intVal1 ;
plntVal = &intVal2 ; // ERROR
```

상수 포인터

- ❖ 일반 포인터: 다른 주소를 대입하여 다른 변수를 가리키는 것이 가능
- ❖ 상수 포인터: 초기화 한 후에 다른 주소를 대입시키는 것을 불가능

	일반 포인터	상수 포인터
정의	int* pIntVal = &intVal1 ;	int* const cpIntVal = &intVal1
원 변수 값 조회	cout << *pIntVal ;	cout << *cpIntVal ;
원 변수 값 변경	(*pIntVal) ++ ;	(*cpIntVal)++;
초기화 필수 여부	// 초기화 필수 아님 int* pIntVal1 ; // 허용	// 초기화 필수 int* const cpIntVal1 ; // 불허
다른 주소의 대입	pIntVal = &intVal2 ; // 허용	cpIntVal = &intVal2 ; // 불허

포인터와 상수 요약

	일반 포인터	상수에 대한 포인터	상수 포인터	상수에 대한 상수 포인터
정의 방법	int* pIntVal	const int* plntVal	int* const pIntVal=&intVal1	const int* const pIntVal=&intVal1
초기화 필수 여부	필수 아님	필수 아님	필수	필수
원 변수 값 조회 cout << *plntVal ;	OK	OK	OK	ОК
원 변수 값 변경 *pIntVal ++ ;	OK	ERROR	OK	ERROR
다른 주소의 대입 pIntVal = &intVal2	OK	OK	ERROR	ERROR

```
int main() {
 int intVal1 = 10, intVal2 = 20;
 // 일반 포인터
 int* pIntVal ;
 pIntVal = &intVal1;
                           // ok
 *pIntVal += 10;
                           // ok
 // 상수에 대한 포인터
 const int* pcIntVal = &intVal1;
                         // error; pcIntVal은 상수에 대한 포인터이므로
 *pcIntVal += 10;
 pcIntVal = &intVal2;
                          // ok
 // 상수 포인터
 int *const cpIntVal = &intVal1;
 *cpIntVal += 10;
                         // ok
 cpIntVal = &intVal2; // error; cpIntVal은 상수 포인터이므로
 // 상수에 대한 상수 포인터
 const int *const ccIntVal = &intVal1;
                         // error; ccIntVal은 상수에 대한 포인터이므로
 *ccIntVal += 10;
 ccIntVal = &intVal2; // error; ccIntVal은 상수 포인터이므로
                                                                71
```

참조(reference) 변수

- ❖ 다른 변수를 가리키는 역할
- ❖ T&: T 타입 변수에 대한 참조

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
          // T& x: 변수 x는 타입 T 변수에 대한 참조이다.
          int intVal = 10;
          int& rIntVal = intVal;
          cout << intVal << '\text{'\text{+'}} << rIntVal << endl ; // 10 10
         // 원래 변수의 값이 변경되면 참조 변수의 값도 변경됨
          intVal = 20;
          cout << intVal << '\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinct{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\text{\texic}\tin{\text{\texi{\text{\text{\ti}\tii}}\tinttitex{\text{\ti}\tittt{\text{\text{\texi}\ti}\text{
          // 참조 변수의 값이 변경되면 원래 변수의 값도 변경됨
          rIntVal = 30;
          cout << intVal << '\text{\text{\text{w}}t' << \text{\text{rIntVal}} << \text{endl} ; // 30 30
```

참조 변수의 초기화

❖ 참조 변수는 기존의 변수를 가리키도록 초기화되며 이후에는 다른 변수를 가리킬 수가 없다

코드	설명
float floatVal = 10.1F; float& rFloatVal1 = floatVal;	Ok: 참조 변수가 정의와 동시에 일반 변수로 초기화 함
float floatVal1 = 10.1F; float floatVal2 = 20.2F; float& rFloatVal2 = floatVal1; rFloatVal2 = floatVal2;	OK: 참조 변수가 정의와 동시에 일반 변수로 초기화 함 Error: 초기화 후에 다른 변수를 가리킬 수 없음
float& rFloatVal3 = 10.0F;	Error: 참조 변수는 리터럴 값으로 초기화 될 수 없음.
const float constVal = 20.0; float& rFloatVal4 = constVal	Error: 참조 변수는 상수 변수를 가리킬 수가 없음

참조 변수와 포인터 변수

	참조 변수	포인터 변수
정의 방법	int intVal=10, otherVal=20 ; int& rIntVal = intVal ;	int intVal=10, otherVal=20 ; int* pIntVal = &intVal ;
초기화 필수 여부	필수 int& rIntVal ; 가 불허됨	필수 아님 int* plntVal ; 가 허용됨
다른 변수의 지칭	불가능	가능 pIntVal = &otherVal ; 가 허용됨
연산의 적용 대상	참조 변수가 가리키는 원 변수 rIntInt ++ ; intVal ++ 와 동일	pIntVal ++ ; 다음 주소를 가리킴 원래 변수 값을 접근하려면 (*pIntVal) ++ ; 로 함

Good Design: 포인터 대신 참조 변수가 권장

- ❖ 포인터는 +, ++, -- 등의 연산자를 이용해서 임의의 메모리를 가리킬 경우 문제를 유발
- ❖ 참조 변수는 기존 변수로 일단 초기화된 후에는 다른 변수를 임의로 가리키도록 변경될 수가 없음

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int intVal = 10;
  int* plntVal = &intVal;
  cout << *plntVal << endl;
  plntVal ++;
  cout << *plntVal << endl;
}

// 10

// intVal 다음의 메모리를 가리킴
// 확인되지 않은 값이 출력됨
```

Good Design: 참조 변수의 사용

❖ 상수 포인터 대신에 참조를 사용하는 것이 권장

```
int intVal = 100;
int * const cpIntVal = &intVal; // C/C++ 언어에서의 상수 포인터
int& rIntVAl = intVal; // C++ 언어에서의 참조 변수
```

nullptr (Since C++11)

nullptr denotes NULL Pointer. Use nullptr instead of 0

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Enter the length of a name" << endl;
  int length;
  cin >> length;
  char* name = new char[length+1];
  if ( name != nullptr ) {
    cin >> name;
    cout << name << endl;
    delete [] name;
```

auto (Since C++11)

- For variables, specifies that the type of the variable that is being declared will be <u>automatically deduced from its initializer</u>
- * Type is deduced using the rules for <u>template argument</u> <u>deduction(TAD)[1]</u>.

```
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
                           // type of a is int
   auto x = 4;
   auto y = 3.37;
   auto pz = &x;
   std::cout << typeid(x).name() << std::endl
              << typeid(y).name() << std::endl
                                                       //d
              << typeid(pz).name() << std::endl;
                                                       //Pi
   std::string str ="hello";
   for(auto it=str.begin(); it!=str.end(); ++it) {
       std::cout << typeid(it).name() << std::endl;</pre>
       std::cout << *it <<std::endl;
    [1] https://en.cppreference.com/w/cpp/language/template_argument_deduction 78
```

(추가) AAA (Almost Always Auto)

- ❖ 타입에 신경쓰기 않으면, auto x = initializer, 를 선호하라
- ❖ 타입을 명시하고 싶으면, auto x = type { expression }

```
int i = 42;
long v = 42;
Customer c{"Jim", 77};
std::vector<int>::const_iterator p = v.begin();
```



```
auto i = 42;
auto v = 42l;
auto c = Customer{"Jim", 77};
auto p = v.cbegin();
```

❖ 사소한 문제?

```
int i = {42};

std::string x = "42";

std::array<int, 5> r{};

long long ll{getInt()};
```



```
auto i = {42};  //initializer_list<int>
auto i = int {42};//OK!

using namespace std::literals;
auto x = "42"s; //C++14

auto r = std::array(5); //C++17

//auto ll = long long{getInt()}; //ERROR
auto ll = static_cast<long long>(getInt());
```

auto for Return Type(C++11, C++14)

- Function declaration uses the <u>trailing return type syntax</u>, the keyword auto does not perform automatic type detection(C++11)
- No need of trailing return type; return type will be deduced from the operand of its return statement(C++14)

```
#include <iostream>
#include <vector>
//error: 'generate' function uses 'auto' type specifier without trailing return type
//auto generate() { return 10; }
                                                                      //C++11 \rightarrow error
                                                                      //trailing return type
auto generate() -> int {return 10;}
auto add(int op1, int op2) { return op1+op2; } //C++14 \rightarrow OK //std::vector::operator[] \rightarrow Returns a reference to the element at position n in the vector container.
auto get(std::vector<int> vec, int idx) { return vec[idx]; } //return int& type
int main() {
    auto a = generate();
                                                          // type of a is int
    auto b = add(1, 2);
                                                          // type of b is int
    std::vector < int > vec = \{1, 2, 3\};
    auto c = get(vec, 1);
                                                          // type of c is int or int& ?
    //If P is a reference type, the type referred to by P is used for deduction from TAD.
```

decltype (Since C++11)

Inspects the declared <u>type of an entity</u> or the <u>type and value</u> <u>category of an expression</u>

id-expression 예) 변수명, 클래스 멤버변수, std::endl 등

- ❖ If the argument is an <u>unparenthesized id-expression</u> or an <u>unparenthesized class member</u> access expression, then decltype yields the type of the entity named by this expression.
- If the argument is any other expression of type T, and
 - a) if the value category of expression is xvalue, then decltype yields T&&;
 - b) if the value category of expression is Ivalue, then decltype yields T&;
 - c) if the value category of expression is prvalue, then decltype yields T.
- Note that <u>if the name of an object is parenthesized</u>, it is treated as an ordinary <u>lvalue expression</u>, thus decltype(x) and decltype((x)) are often different types.

decltype (Since C++11)

```
#include <iostram>
decltype(auto) get(std::vector<int> vec, int idx) { return vec[idx]; }
int main() {
   int a = 3;
   const int b = 10;
   auto b1 = b; //type of b1 is int
   decltype(b) b2 = b; //type of b2 is const int
  decltype(a) c1 = a; // type of c1 is int, holding a copy of a
  decltype((a)) c2 = a; // type of c2 is int&, "(a)" is Ivalue
   ++c1;
  std::cout << "a=" << a << << ", c1=" << c1 <<std::endl; // a=3, c1=4
   ++c2;
   std::cout << "a=" << a << << ", c2=" << c2 <<std::endl; // a=4, c2=4
```

Q & A