

사진으로 검색 버튼에 대체 텍스트 미제공

Details			
Type:	Accessibility		Status:
Priority:	High		
Affects Version/s:	Android 16	Resolution:	Unresolved
Component/s:		Fix Version/s:	None
Labels:	None		
Environment:	Galaxy S24	Assignee:	unassignee
Phase:	PRODUCTION	Reporter:	
Client Type:	ANDROID		
Accessiblity Guide:	AG-45 [Mobile App] 1.1 적절한 대체텍스트 제공		

Description	
[재현스텝 Reproduce Step] 1. 화면낭독프로그램 활성화 2. KREAM > 홈 > 순차탐색	
[상세설명 Detailed Description] - 사진으로 검색 버튼에 대체 텍스트가 제공되지 않아 시각장애인 사용자는 버튼의 용도를 파악할 수 없습니다. - 현재 음성 출력 1. 라벨이 지정되지 않음, 버튼	
	
[개선방안 Solution method] 1. 버튼의 용도를 파악할 수 있도록 적절한 대체 텍스트를 제공합니다. - 예) 1. 사진으로 검색, 버튼	


알림 버튼, 장바구니 버튼에 초점 접근 불가

Details				
Type:	Accessibility		Status:	
Priority:	Highest			
Affects Version/s:	Android 16	Resolution:		Unresolved
Component/s:		Fix Version/s:		None
Labels:	None	Assignee:		unassignee
Environment:	Galaxy S24	Reporter:		
Phase:	PRODUCTION			
Client Type:	ANDROID			
Accessibility Guide:	AG-51 [Mobile App] 2.1 초점 이동			

Description	
[재현스텝 Reproduce Step] - 화면낭독프로그램 활성화 - KREAM > 홈 > 순차탐색 [상세설명 Detailed Description] - 알림 버튼, 장바구니 버튼에 초점이 접근되지 않아 시각장애인 사용자는 해당 버튼들을 사용할 수 없습니다.	
[개선방안 Solution method] 알림 버튼, 장바구니 버튼에 초점이 접근되도록 합니다.	


탭 메뉴에 선택 정보 미제공

Details			
Type:	Accessibility		Status:
Priority:	High		
Affects Version/s:	Android 16	Resolution:	Unresolved
Component/s:		Fix Version/s:	None
Labels:	None		
Environment:	Galaxy S24	Assignee:	unassignee
		Reporter:	
Phase:	PRODUCTION		
Client Type:	ANDROID		
Accessibilty Guide:	AG-59 [Mobile App] 4.1 운영체제의 보조기술 지원		

Description	
[재현스텝 Reproduce Step] - 화면낭독프로그램 활성화 - KREAM > 홈 > 순차탐색	
[상세설명 Detailed Description] - 탭 메뉴에 선택 정보가 제공되지 않아, 시각장애인 사용자는 선택된 탭을 알 수 없습니다. - 현재 음성 출력 - HOME, 탭	
	
[개선방안 Solution method] - 선택된 탭을 인식할 수 있도록 선택 정보를 제공합니다. - 예) - 선택됨, HOME, 탭	

지금 인기 버튼에 유형 정보 미제공

Details			
Type:		Accessibility	Status:
Priority:		High	
Affects Version/s:	Android 16	Resolution:	Unresolved
Component/s:		Fix Version/s:	None
Labels:	None	Assignee:	unassignee
Environment:	Galaxy S24	Reporter:	
Phase:	PRODUCTION		
Client Type:	ANDROID		
Accessiblity Guide:	AG-59 [Mobile App] 4.1 운영체제의 보조기술 지원		

Description	
[재현스텝 Reproduce Step] - 화면낭독프로그램 활성화 - KREAM > 홈 > 순차탐색	
[상세설명 Detailed Description] - 요소들에 기능이 있으나 유형 정보(버튼)가 제공되지 않아 시각장애인 사용자는 기능이 있는 요소임을 직관적으로 인식하기 어렵습니다. - 현재 음성 출력 - 지금 인기, 활성화 하려면 두 번 탭하세요.	
	
[개선방안 Solution method] - 기능이 포함된 요소는 Button, ImageButton 컴포넌트 등으로 제작해 목록에서 "OO, 버튼" 처럼 읽어주도록 합니다. - 예) - 지금 인기, 활성화 하려면 두 번 탭하세, 버튼	