

## يردازش اطلاعات كوانتومي ياييز ١۴٠١

ارائه ۴

در این ارائه شما با تعدادی از مفاهیم مهم در مکانیک کوانتوم آشنا خواهید شد که در نهایت به شما کمک می کنند شهود بهتری نسبت به مفهوم اطلاعات کوانتومی بدست بیاورید. به صورت خاص، در این ارائه ابتدا بحث خواهیم کرد که چه مقدار اطلاعات کلاسیک (غیر کوانتومی صفر و یک) را میتوان از یک حالت کوانتومی استخراج کرد و سپس به تعدادی قضیه میپردازیم که امکانپذیر بودن یا نبودن برخی عملیاتها را مورد بحث قرار میدهند. اسلایدهای شماره ۲ و ۳ را ببینید.

در اسلاید \* میبینید که اگر بخواهیم یک کیوبیت که  $|0\rangle$  و  $|1\rangle$  است را اندازه بگیریم کافی است از پایههای محاسباتی استفاده کنیم. در واقع چنین کیوبیتی که به صورت مطلق یا در حالت  $\langle 0|$  قرار دارد و یا در حالت  $\langle 1|$  قرار دارد معادل یک بیت اطلاعات کلاسیک است.

در اسلاید ۵ نیز مشاهده می کنید که هرگاه یک کیوبیت در مجموعه حالتهایی باشد که از طریق تبدیلهای ماتریسی قابل تبدیل به  $|0\rangle$  و  $|1\rangle$  باشند نیز میتوان اطلاعات آنها را به صورت کامل با اندازه گیری در پایههای محاسباتی اندازه گیری کرد. معمولاً به جای اینکه ابتدا تبدیلی بر روی کیوبیت اعمال شود و سیس در پایههای محاسباتی اندازه گیری شود، گفته می شود که حالت کیوبیت را در مجموعهای از پایهها اندازه گیری می کنیم که بتوانند حالت کیوبیت را به صورت کامل مشخص کنند. به این ترتیب این دو نحوه بیان از نظر نتیجه با یکدیگر معادل هستند. در اسلاید ۶ به کیوبیتهایی می پردازیم که در حالتهایی قرار می گیرند که متعامد نیستند. در این شرایط هیچ اندازه گیری وجود ندارد که بتواند به ما بگوید کیوبیت در کدام حالت است. در این شرایط ما تنها می توانیم با استفاده از اندازهگیری احتمال اینکه کیوبیت در هر کدام از حالتها بوده باشد در بدست بیاورید. توجه کنید که هرچقدر حالتهای غیرمتعامد یک کیوبیت به یکدیگر نزدیکتر باشند، تشخیص آنها از یکدیگر سختتر میشود.

در اسلاید ۷ با کران Helstrom-Holevo آشنا می شوید. این کران حداکثر احتمال تشخیص حالت یک کیوبیت وقتی که حالتهای آن بر هم عمود نباشند را مشخص می کند. به صورت خاص، اگر یک کیوبیت در یکی از حالتهای و یا b باشد به صورتی که قدر مطلق حاصل ضرب داخل این دو حالت با کسینوس یک زاویه مثل  $\theta$  قابل بیان باشد، aآنگاه حداکثر احتمال تشخیص صحیح حالت کیوبیت  $\frac{1}{2}(1+\sin\theta)$  است. توجه کنید که t در واقع زاویه بین بردارهای حالت a و b را نشان می دهد و هر چقدر که  $\theta$  به سمت 0 برود، سینوس  $\theta$  هم به سمت 0 حرکت می کند. به این ترتیب احتمال تشخیص به  $\frac{1}{2}$  نزدیک می شود. این یعنی اینکه حاصل اندازه گیری ما به حاصل حدس نزدیک می شود. یعنی در واقع نمی توانیم اطلاعاتی از حالت کیوبیت استخراج کنیم. از طرفی اگر  $\theta$  برابر  $\theta$  درجه باشد (یعنی a و b بر هم

عمود باشند) کران مذکور برابر ۱ میشود. یعنی امکان دارد که با احتمال یک حالت کیوبیت را مشخص کنیم که با توضیحات شهودی که در اسلایدهای ۴ تا ۶ ارائه کردیم همخوانی دارد. در انتهای اسلاید میبینید که اگر پایههای اندازه گیری را به ترتیب توضیح داده شده انتخاب کنیم همواره میتوان به کران Helstrom-Holevo برای تشخیص حالت کیوبیت دست پیدا کرد.

در اسلاید  $\Lambda$  یک مثال را مشاهده می کنید. فرض کنید که یک کیوبیت در اختیار داریم که یا در حالت  $\langle 0 |$  است و یا در حالت  $\langle + |$ . می دانیم که این دو حالت بر هم عمود نیستند. در میانه اسلاید ملاحظه کنید که چگونه بردارهای پایه اندازه گیری محاسبه شده اند. در انتهای اسلاید نیز کران Helstrom-Holevo محاسبه شده است.

در اسلاید ۹ میبینید که اگر حالتهای  $\langle 0|$  و  $\langle +|$  را در پایههای محاسباتی اندازه گیری کنیم، احتمال مشاهده 0 و 1 به چه صورت است. این احتمالات را با استفاده از روشهای معرفی شده در ارائه قبلی می توانید بدست بیاورید. دقت کنید که کیوبیت با احتمال  $\frac{1}{2}$  در حالت  $\langle 0|$  است و با احتمال  $\frac{1}{2}$  در حالت  $\langle 0|$  است، اگر در پایههای محاسباتی اندازه گیری شود، خروجی هیچ وقت ۱ نمی شود. اگر کیوبیت در حالت  $\langle +|$  باشد، با احتمال برابر ممکن است  $\langle 0|$  و یا 1 شود. بنابراین در  $\langle 0|$  نوده است و در  $\langle 0|$  بوده است. بنابراین  $\langle 0|$  بوده است. که در اسلاید قبلی محاسبه کردیم کمتر است.

در اسلاید ۱۰ رابطه بین پایههای اندازه گیری و حالتهای کوبیت را ملاحظه می کنید. برای رسیدن به حالت بهینه تشخیص حالتها باید پایههای اندازه گیری را به صورت سمت چپ مشخص کرد. در شکل سمت راست، گرچه یکی از پایههای اندازه گیری در راستای یکی از حالتهای کیوبیت است و آن حالت را کامل تشخیص می دهیم، اما احتمال تشخیص سراسری کمتر از حالت بهینه است. در واقع مثالی از این روش را در اسلاید قبلی دیدم که یکی از پایههای محاسباتی (یعنی (0)) با یکی از حالتهای کیوبیت برابر بود. اما این پایهها احتمال تشخیص حداکثری را فراهم نکردند و به کران Helstrom-Holevo نرسیدیم.

در اسلاید ۱۱ یک توضیح مختصر از روشهای دیگر اندازه گیری را ملاحظه می کنید که به آن روش تشخیص غیرمبهم گفته می شود. در این روش خروجی اندازه گیری حتماً با حالت کیوبیت برابر است. یعنی خطای اندازه گیری نداریم. اما، یک حالت دیگر نیز وجود دارد که حاصل اندازه گیری هیچ خروجی به ما نمی دهد و هیچ اطلاعاتی از حالت کیوبیت حاصل نمی شود. توضیح این روش و نحوه پیاده سازی آن از حوزه درس خارج است و به همین دلیل به همین مقدار توضیحات در مورد این روش اکتفا می شود.

## ۱ اصل عدم امکان سیگنال دهی

در ارائههای پیشین ملاحظه کردید که مفهوم «درهم تنیدگی» در مکانیک کوانتوم وجود دارد و امکان آن پذیرفته شده است. همچنین دیدیم که تحت شرایط خاص به نظر میرسید که ارتباط کیوبیتهای درهم تنیده با سرعتی بیشتر از

سرعت نور انجام می گیرد. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان از این خاصیت استفاده کرد تا با سرعتی بیش از سرعت نور اطلاعات را انتقال داد؟ «اصل عدم امکان سیگنال دهی» بیان می کند که این مسئله امکان پذیر نیست. اسلاید شماره ۱۲ را ببینید.

در اسلاید ۱۳ یک مثال را ملاحظه می کنید که تحت آن بررسی می کنیم که امکان استفاده از کیوبیتهای درهم تنیده برای انتقال اطلاعات به چه صورت است. فرض کنید آلبرت و نیلز در فاصلهی بسیار دوری از یکدیگر قرار دارند و هر کدام یک کیوبیت در اختیار دارند که در واقع یک جفت کیوبیت درهم تنیده را تشکیل می دهند. هر زمان که آلبرت کیوبیت خودش را اندازه گیری کند، کیوبیت نیلز هم مقدار قطعی پیدا می کند (اصطلاحاً دچار فروشکست یا socilapse می شود). سؤال اینجاست که آیا نیلز می تواند تشخیص دهد که آلبرت کیوبیت خودش را اندازه گیری کرده است یا نه؟ اگر نیلز بتواند این کار را انجام بدهد، آلبرت از این طریق می تواند رخداد یا عدم رخداد یک حادثه را به نیلز اطلاع دهد. به این ترتیب که هر گاه آن حادثه در سمت آلبرت اتفاق بیفتد او کیوبیت خودش را اندازه گیری می کند. حال اگر نیلز به کیوبیت خودش نگاه کند و متوجه شود که آلبرت کیوبیت خودش را اندازه گیری کرده است، نیلز متوجه می شود که حادثه مذکور در سمت آلبرت رخ داده است. تنها راهی که نیلز برای اطلاع از وضعیت کیوبیت دارد این است که آن را اندازه بگیرد و تنها شرایطی که او بتواند از کیوبیت آلبرت کسب اطلاع کند این است که اندازه گیری آلبرت بر احتمال مشاهدات نیلز تأثیر گذاشته باشد.

در اسلاید ۱۴ میبینیم که اندازه گیری آلبرت احتمال مشاهدات نیلز را تغییر نمی دهد. توجه کنید که وقتی کیوبیت نیلز دچار فروشکست نشده است، احتمال مشاهده خروجی و یا ۱ برای او برابر 0.5 است. حال اگر آلبرت اندازه گیری را انجام دهد، کیوبیت نیلز با احتمال 0.5 به و یا ۱ فرو می شکند. اما اگر اطلاع دیگری از سمت آلبرت به نیلز نرسد، نیلز مقداری که آلبرت مشاهده کرده است را متوجه نمی شود. به این ترتیب برای او احتمال مشاهده و و یا ۱ تغییری نمی کند. به بیان دیگر، احتمال مشاهده یک کیوبیت اندازه گیری شده در حالتهای و ۱ برای نیلز برابر است و هر قدر کیوبیتهای درهم تنیده را مشاهده کند نمی تواند از نظر آماری بین آنها فرقی قائل شود و به این ترتیب از طریق کیوبیتهای درهم تنیده نمی تواند از سمت آلبرت اطلاع پیدا کند. از آنجا که احتمال مشاهدات نیلز با اندازه گیری آلبرت تغییر نمی کند، انتقال اطلاعات غیرممکن است و اصل عدم امکان سیگنال دهی مشاهدات نیلز با اندازه گیری آلبرت تغییر نمی کند، انتقال اطلاعات غیرممکن است و اصل عدم امکان سیگنال دهی اثبات می شود.

## ۲ اصل عدم امکان ایجاد نسخه دوم

این اصل بیان می کند که امکان ندارد از یک کیوبیت یک نسخه دوم تهیه کرد، بدون اینکه حالت آن کیوبیت را تغییر داد. توجه کنید که این اصل مبحث تصحیح خطا در محاسبات کوانتومی را در مقایسه با محاسبات کلاسیک پیچیده تر می کند، چرا که بسیاری از روشهای مقابله با خطا و بازیابی از خطا در محاسبات کلاسیک مبتنی بر تهیه کپی و ایجاد افزونگی هستند. اگر ایجاد نسخه دوم از یک کیوبیت امکان پذیر بود، اصل عدم سیگنال دهی نقض می شد. به یک بیان

ساده: نیلز می تواند از کیوبیت خودش ۱۰۰ نسخه کپی تهیه کند. حال تمام ۱۰۰ نسخه را اندازه گیری می کند. اگر آلبرت آلبرت قبلاً اندازه گیری را انجام داده باشد، نتیجه تمام ۱۰۰ اندازه گیری در سمت نیلز یکسان است. اما اگر آلبرت اندازه گیری را انجام نداده باشد، احتمال مشاهده و یا ۱ برابر است و تعداد آنها به هم نزدیک است. همچنین، اگر ایجاد نسخه دوم از یک کیوبیت امکان پذیر بود، می توانستیم بی نهایت اطلاعات کلاسیک را به صورت کوانتومی از طریق یک کیوبیت منتقل کنیم. توضیحات اسلاید شماره ۱۵ را مطالعه کنید.

در اسلاید ۱۶ و ۱۷ به صورت رسمی تر می بینید که ایجاد نسخه دوم امکان پذیر نیست. به صورت خاص، فرض کنید دو کیوبیت دلخواه  $\phi$  و  $\psi$  را در اختیار داریم و با استفاده از عملگر U از هر دوی این کیوبیتها یک نسخه دوم تهیه کرده باشیم. سپس از خاصیت یکانی بودن U استفاده می کنیم و نشان می دهیم که امکان ندارد  $\phi$  و  $\psi$  دلخواه بوده باشند، بلکه برای اینکه عملیات جبری حاصل از علمگر یکانی صحیح باشد این دو کیوبیت یا برابر بوده اند و یا بر هم عمود بوده اند و به این ترتیب فرض اولیه دلخواه بودن  $\psi$  و  $\phi$  نقض می شود. بنابراین فرض اینکه عملگر یکانی U وجود دارد که می تواند از کیوبیتها نسخه دوم تهیه کند باطل می شود. شایان ذکر است که گرچه تهیه نسخه دوم به صورت کامل امکان پذیر نیست، اما پژوهش هایی در راستای ایجاد نسخه دوم تقریبی انجام شده است.

## ۲ اصل عدم امکان حذف

این اصل در واقع از اصل عدم امکان تهیه نسخه دوم بدست می آید چونکه عملگرهای کوانتومی (به غیر از اندازه گیری) معکوس پذیر (reversible) هستند (در این مورد در ارائههای آینده بیشتر مطالعه خواهیم کرد). بنابراین امکان پذیر بودن و یا نبودن برعکس آن را نیز اثبات می کند. اسلاید ۱۸ را ببینید.