加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程 发数字"2"获取众筹列表 下载APP ®

06 | auto/decltype: 为什么要有自动类型推导?

2020-05-19 罗剑锋

罗剑锋的C++实战笔记

进入课程 >



讲述: Chrono 时长 12:39 大小 11.60M



你好,我是 Chrono。

前两周我们从宏观的层面上重新认识了 C++, 从今天开始, 我们将进入一个新的"语言特性"单元, "下沉"到微观的层面去观察 C++, 一起去见一些老朋友、新面孔, 比如const、exception、lambda。

这次要说的,就是 C++11 里引入的一个很重要的语言特性:自动类型推导。

₩

自动类型推导

如果你有过一些 C++ 的编程经验,了解过 C++11,那就一定听说过"自动类型推导" (auto type deduction)。

它其实是一个非常"老"的特性, C++之父 Bjarne Stroustrup (B·S) 早在 C++ 诞生之初就设计并实现了它, 但因为与早期 C 语言的语义有冲突, 所以被"雪藏"了近三十年。直到 C99 消除了兼容性问题, C++11 才让它再度登场亮相。

那为什么要重新引入这个"老特性"呢?为什么非要有"自动类型推导"呢?

我觉得,你可以先从字面上去理解,把这个词分解成三个部分: "自动" "类型"和"推导"。

"自动"就是让计算机去做,而不是人去做,相对的是"手动"。

"类型"指的是操作目标,出来的是编译阶段的类型,而不是数值。

"推导"就是演算、运算,把隐含的值给算出来。

好,我们来看一看"自动类型推导"之外的其他几种排列组合,通过对比的方式来帮你理解它。

像计算 "a = 1 + 1" , 你可以在写代码的时候直接填上 2, 这就是 "手动数值推导" 。你也可以 "偷懒" , 只写上表达式, 让电脑在运行时自己算, 这就是 "自动数值推导" 。

"数值推导"对于人和计算机来说都不算什么难事,所以手动和自动的区别不大,只有快慢的差异。但"类型推导"就不同了。

因为 C++ 是一种静态强类型的语言,任何变量都要有一个确定的类型,否则就不能用。 在"自动类型推导"出现之前,我们写代码时只能"手动推导",也就是说,在声明变量的 时候,必须要明确地给出类型。

这在变量类型简单的时候还好说,比如 int、double,但在泛型编程的时候,麻烦就来了。因为泛型编程里会有很多模板参数,有的类型还有内部子类型,一下子就把 C++ 原本简洁的类型体系给搞复杂了,这就迫使我们去和编译器"斗智斗勇",只有写对了类型,编译器才会"放行"(编译通过)。

```
■ 复制代码
                        // 整数变量, 类型很容易知道
1 int i = 0;
                        // 浮点数变量, 类型很容易知道
2 double x = 1.0;
3
4 std::string str = "hello"; // 字符串变量,有了名字空间,麻烦了一点
5
6 std::map<int, std::string> m = // 关联数组,名字空间加模板参数,很麻烦
         {{1,"a"}, {2,"b"}}; // 使用初始化列表的形式
8
9 std::map<int, std::string>::const_iterator // 内部子类型, 超级麻烦
10 iter = m.begin();
11
12 ? ? ? = bind1st(std::less<int>(), 2); // 根本写不出来
```

虽然你可以用 typedef 或者 using 来简化类型名, 部分减轻打字的负担, 但关键的 "手动 推导"问题还是没有得到解决,还是要去翻看类型定义,找到正确的声明。这时,C++的 静态强类型的优势反而成为了劣势,阻碍了程序员的工作,降低了开发效率。

其实编译器是知道(而且也必须知道)这些类型的,但它却没有办法直接告诉你,这就很尴 尬了。一边是急切地想知道答案,而另一边却只给判个对错,至于怎么错了、什么是正确答 案, "打死了也不说"

但有了"自动类型推导",问题就迎刃而解了。这就像是在编译器紧闭的大门上开了道小口 子,你跟它说一声,它就递过来张小纸条,具体是什么不重要,重要的是里面存了我们想要 的类型。

这个"小口子"就是关键字 auto,在代码里的作用像是个"占位符" (placeholder)。 写上它, 你就可以让编译器去自动"填上"正确的类型, 既省力又省心。

```
■ 复制代码
                    // 自动推导为int类型
1 auto i = 0;
2 auto x = 1.0; // 自动推导为double类型
4 auto str = "hello"; // 自动推导为const char [6]类型
5
6 std::map<int, std::string> m = {{1,"a"}, {2,"b"}}; // 自动推导不出来
7
8 auto iter = m.begin(); // 自动推导为map内部的迭代器类型
9
10 auto f = bind1st(std::less<int>(), 2); // 自动推导出类型, 具体是啥不知道
```

不过需要注意的是,因为 C++ 太复杂,"自动类型推导"有时候可能失效,给不出你想要的结果。比如,在上面的这段代码里,就把字符串的类型推导成了"const char [6]"而不是"std::string"。而有的时候,编译器也理解不了代码的意思,推导不出恰当的类型,还得你自己"亲力亲为"。

在这个示例里,你还可以直观感觉到 auto 让代码干净整齐了很多,不用去写那些复杂的模板参数了。但如果你把"自动类型推导"理解为仅仅是简化代码、少打几个字,那就实在是浪费了 C++ 标准委员会的一番苦心。

除了简化代码, auto 还避免了对类型的"硬编码",也就是说变量类型不是"写死"的,而是能够"自动"适应表达式的类型。比如,你把 map 改为 unordered_map, 那么后面的代码都不用动。这个效果和类型别名(《第5讲》有点像,但你不需要写出 typedef 或者 using,全由 auto"代劳"。

另外,你还应该认识到,"自动类型推导"实际上和"attribute"一样(**∅**第4讲),是编译阶段的特殊指令,指示编译器去计算类型。所以,它在泛型编程和模板元编程里还有更多的用处,后面我会陆续讲到。

认识 auto

刚才说了, auto 有时候会不如你设想的那样工作, 因此在使用的时候, 有一些需要特别注意的地方, 下面我就给你捋一捋。

首先,你要知道,auto 的"自动推导"能力只能用在"初始化"的场合。

具体来说,就是**赋值初始化**或者**花括号初始化**(初始化列表、Initializer list),变量右边必须要有一个表达式(简单、复杂都可以)。这样你才能在左边放上 auto,编译器才能找到表达式,帮你自动计算类型。

如果不是初始化的形式,只是"纯"变量声明,那就无法使用 auto。因为这个时候没有表达式可以让 auto 去推导。

```
1 auto x = 0L;  // 自动推导为long
2 auto y = &x;  // 自动推导为long*
3 auto z {&x};  // 自动推导为long*
```

```
4
5 auto err; // 错误,没有赋值表达式,不知道是什么类型
```

这里还有一个特殊情况,在类成员变量初始化的时候(②第5讲),目前的C++标准不允许使用 auto 推导类型(但我个人觉得其实没有必要,也许以后会放开吧)。所以,在类里你还是要老老实实地去"手动推导类型"。

```
① class X final
2 {
3     auto a = 10; // 错误, 类里不能使用auto推导类型
4 };
```

知道了应用场合,你还需要了解 auto 的推导规则,保证它能够按照你的意思去工作。虽然标准里规定得很复杂、很细致,但我总结出了两条简单的规则,基本上够用了:

auto 总是推导出"值类型",绝不会是"引用";

auto 可以附加上 const、volatile、*、& 这样的类型修饰符,得到新的类型。

下面我举几个例子, 你一看就能明白:

认识 decitype

前面我都在说 auto, 其实, C++ 的"自动类型推导"还有另外一个关键字: decltype。

刚才你也看到了, auto 只能用于"初始化", 而这种"**向编译器索取类型**"的能力非常有价值, 把它限制在这么小的场合, 实在是有点"屈才"了。

"自动类型推导"要求必须从表达式推导,那在没有表达式的时候,该怎么办呢?

其实解决思路也很简单,就是"自己动手,丰衣足食",自己带上表达式,这样就走到哪里都不怕了。

decltype 的形式很像函数,后面的圆括号里就是可用于计算类型的表达式(和 sizeof 有点类似),其他方面就和 auto 一样了,也能加上 const、*、& 来修饰。

但因为它已经自带表达式,所以不需要变量后面再有表达式,也就是说可以直接声明变量。

把 decltype 和 auto 比较一下,简单来看,好像就是把表达式改到了左边而已,但实际上,在推导规则上,它们有一点细微且重要的区别:

decltype 不仅能够推导出值类型,还能够推导出引用类型,也就是表达式的"原始类型"。

在示例代码中,我们可以看到,除了加上*和&修饰,decltype还可以直接从一个引用类型的变量推导出引用类型,而auto就会把引用去掉,推导出值类型。

所以,你完全可以把 decltype 看成是一个真正的类型名,用在变量声明、函数参数 / 返回值、模板参数等任何类型能出现的地方,只不过这个类型是在编译阶段通过表达式"计算"得到的。

如果不信的话,你可以用 using 类型别名来试一试。

```
1 using int_ptr = decltype(&x); // int *
```

既然 decltype 类型推导更精确,那是不是可以替代 auto 了呢?

实际上,它也有个缺点,就是写起来略麻烦,特别在用于初始化的时候,表达式要重复两次(左边的类型计算,右边的初始化),把简化代码的优势完全给抵消了。

所以,C++14 就又增加了一个"**decltype(auto)**"的形式,既可以精确推导类型,又能像 auto 一样方便使用。

```
      1 int x = 0;
      // 整型变量

      2
      3 decltype(auto)
      x1 = (x); // 推导为int&, 因为(expr)是引用类型

      4 decltype(auto)
      x2 = &x; // 推导为int*

      5 decltype(auto)
      x3 = x1; // 推导为int&
```

使用 auto/decitype

现在,我已经讲完了"自动类型推导"的两个关键字: auto 和 decltype, 那么,该怎么用好它们呢?

我觉得,因为 auto 写法简单,推导规则也比较好理解,所以,**在变量声明时应该尽量多用** auto。前面已经举了不少例子,这里就不再重复了。

auto 还有一个"最佳实践",就是"range-based for",不需要关心容器元素类型、迭代器返回值和首末位置,就能非常轻松地完成遍历操作。不过,为了保证效率,最好使用"const auto&"或者"auto&"。

```
      1
      vector<int> v = {2,3,5,7,11}; // vector顺序容器

      2
      for(const auto& i : v) { // 常引用方式访问元素,避免拷贝代价 cout << i << ","; // 常引用不会改变元素的值</td>

      5
      }

      6
      for(auto& i : v) { // 引用方式访问元素 i++; // 可以改变元素的值
```

```
9 cout << i << ",";
10 }
```

在 C++14 里, auto 还新增了一个应用场合,就是能够推导函数返回值,这样在写复杂函数的时候,比如返回一个 pair、容器或者迭代器,就会很省事。

再来看 decltype 怎么用最合适。

它是 auto 的高级形式,更侧重于编译阶段的类型计算,所以常用在泛型编程里,获取各种类型,配合 typedef 或者 using 会更加方便。当你感觉"这里我需要一个特殊类型"的时候,选它就对了。

比如说,定义函数指针在 C++ 里一直是个比较头疼的问题,因为传统的写法实在是太怪异了。但现在就简单了,你只要手里有一个函数,就可以用 decltype 很容易得到指针类型。

```
1 // UNIX信号函数的原型,看着就让人晕,你能手写出函数指针吗?

2 void (*signal(int signo, void (*func)(int)))(int)

3

4 // 使用decltype可以轻松得到函数指针类型

5 using sig_func_ptr_t = decltype(&signal);
```

在定义类的时候,因为 auto 被禁用了,所以这也是 decltype 可以"显身手"的地方。它可以搭配别名任意定义类型,再应用到成员变量、成员函数上,变通地实现 auto 的功能。

```
① class DemoClass final
2 {
3 public:
4 using set_type = std::set<int>; // 集合类型别名
```

```
5 private:
6 set_type m_set; // 使用别名定义成员变量
7 
8 // 使用decltype计算表达式的类型, 定义别名
9 using iter_type = decltype(m_set.begin());
10
11 iter_type m_pos; // 类型别名定义成员变量
12
```

小结

好了, 今天我介绍了 C++ 里的"自动类型推导", 简单小结一下今天的内容。

- 1. "自动类型推导"是给编译器下的指令,让编译器去计算表达式的类型,然后返回给程序员。
- 2. auto 用于初始化时的类型推导,总是"值类型",也可以加上修饰符产生新类型。它的规则比较好理解,用法也简单,应该积极使用。
- 3. decltype 使用类似函数调用的形式计算表达式的类型,能够用在任意场合,因为它就是一个编译阶段的类型。
- 4. decltype 能够推导出表达式的精确类型,但写起来比较麻烦,在初始化时可以采用 decltype(auto) 的简化形式。
- 5. 因为 auto 和 decltype 不是"硬编码"的类型,所以用好它们可以让代码更清晰,减少后期维护的成本。

课下作业


最后是课下作业时间,给你留两个思考题:

- 1. auto 和 decltype 虽然很方便,但用多了也确实会"隐藏"真正的类型,增加阅读时的理解难度,你觉得这算是缺点吗?是否有办法克服或者缓解?
- 2. 说一下你对 auto 和 decltype 的认识。你认为,两者有哪些区别呢?(推导规则、应用场合等)

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享给你的朋友,我们下节课见。

课外小贴士

- 1. 在C语言里, auto关键字最早的含义是表示局部变量,与static同级,但因为用得极少,所以到了C++11,为了避免再新增关键字,就给"变废为宝"了。
- 2. C++标准又特别规定,类的静态成员变量允许 使用auto自动推导类型,但我建议,为了与非 静态成员保持一致,还是统一不使用auto比较 好。
- 3. C++14新增了字面量后缀"s",表示标准字符串,所以就可以用"auto str = "xxx"s;"的形式直接推导出std::string类型。
- 4. C++17为auto增加了一种叫"结构化绑定"的功能,相当于简化了的tie()用法。



6月-7月课表抢先看 充 ¥500 得 ¥580

赠「¥ 118 月球主题 AR 笔记本」



【点击】图片, 立即查看 >>>

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 05 | 面向对象编程:怎样才能写出一个"好"的类?

下一篇 07 | const/volatile/mutable: 常量/变量究竟是怎么回事?

精选留言 (16)





Mervin

2020-05-19

课后题:

- 1. 给程序作者带来了一些便利,但是给读者比较大的麻烦,所以我认为尽量还是应该在比较清晰明确的地方使用,并加以明确的注释。
- 2.auto推导的是编译器计算变量初始值得到类型的, decltype也是分析表达式但是不需要计算表达式, 所以它与表达式本身有很大关系。

展开~

作者回复:

1.说的很好,所以要用好auto还是要掌握一个度。

2.auto和decltype的编译期计算类型过程是一样的,都是得出类型,不会计算表达式,只是一个 从初始化里获取表达式,一个自带表达式,这个区别导致了用法的不同。



Geek 197dc8

2020-05-21

auto总是推导出"值类型",但绝不会是"引用",这句话怎么理解,难道不可以推导出引用的类型嘛?我看你的例子 auto& x1 = x,不是推导出引用类型嘛。

展开٧

作者回复: 注意细看, auto还是值类型, 而 "auto&" 才是引用类型。

→ □ £1



EncodedStar

2020-05-19

我觉得auto 虽然方便了,但是代码不能都用auto吧,大量的auto反而让程序员摸不着头脑,这就像看一本书所有地方都花下划线就失去了下划线的意义。

auto对于减少冗赘的代码也很有用。比如:之前我们写代码是:

for(vector<int>::const_iterator itr = m_vector.begin(); itr != m_vector.end();++itr) 可以使用auto简化为: ...

展开٧

作者回复: 如果觉得auto太多,可以先试着用它来简化复杂类型的声明,然后再慢慢扩展应用场合。

decltype在泛型编程和模板元编程里非常有用。





Jason

2020-05-19

"auto 和 decltype 虽然很方便,但用多了也确实会"隐藏"真正的类型,增加阅读时的理解难度。"

我觉得这很算缺点,它们应该只用在确实很难手动推导出变量类型的地方。

作者回复: 对,所以auto不宜用的太多,要适当,最好能够加一下注释,说一下这个auto是什么。



老师, 总是在一些c++源码看到extern "C" 对这个关键字理解的不是很透

作者回复: 这个是为了兼容C语言,因为C++编译生成的链接符号与C不一样,用这个就会导出与C 一样规则的符号,方便外部库调用。

可以再搜一下相关的资料,看几篇就能理解了。





yelin

2020-05-27

2.

推导规则: auto值总是值类型, decltype 不仅能够推导出值类型, 还能够推导出引用类型。&,*,const的属性也会被decltype取得

应用场景: auto除了不能在定义类时使用,还有一种不关心具体类型的目的在range-base d for的场景尤其明显,在; decltype则没有义类的使用限制, decltype会尤其关心具体... 展开 >

作者回复: 总结的挺好。





yelin

2020-05-27

1. 类型推导用起来方便,代码里都用auto的话,那个感觉应该和python是一样的吧,所以不知道有没有好的解决方案,我在python里的习惯是在命名加前缀,还有就是注释了吧,如果是协作开发的模块,auto我一般也就是用来内部遍历/range-based for之类的场景。请教下老师,还有没有更好的办法。

展开٧

作者回复: 如果是用惯了Python等动态语言,可能会对auto很适应。

但毕竟C++是强类型语言,如果不小心推导出了你不需要的类型就会很麻烦,所以为了"给人看",对于不是那么能够一眼看出来的类型,最好还是注释说明一下。

←



公司编码不支持auto,只有自己私下里用一用,过一过瘾

作者回复: 唉,这个也是没办法的事情,以前我用的环境是gcc4.4,C++11支持不完整,非常痛苦。





汪zZ

2020-05-23

看auto的时候,省略了一下,觉得我这个初学者应该知道它存在就可以了,结果发现真的,有它更开心。

展开٧

作者回复: 这就是C++的哲学: 自由, 你怎么做都可以, 总可以找到自己喜欢的风格。





silverhawk

2020-05-23

我说一个这种自动推导的隐藏代价吧,不是C++里面,C#里面的Var,有一次遇到一个Var res = func () ,这个func()返回一个lenumerable,但是这个var就掩盖了这个lenumera ble究竟是List,还是其他什么,实际上背后有个stream的实现,之后程序中多次出现fore ach res,其实就是多次遍历了这个stream,凭空增加了overhead。如果能够在写的时候显示定义,可能会想的更清楚,写出性能更高的

展开~

作者回复: 对,对于某些很重要的类型,用auto后最好用注释说明它是个什么,后续该怎么用,否则会导致后面的代码比较难懂。





禾桃

2020-05-21

int x:

auto * y = &x; // auto 被推倒成int, y的类型是int*

auto z = &x; // auto 被推倒成int *, z的类型也是int*

请问是这样吗? ...

展开٧

作者回复: 理解的很对。

auto还是比较智能的,会自动推导出正确的类型,注意它一定是值类型,不会是引用。





Zivon

2020-05-21

auto 和 decltype 虽然很方便,但用多了也确实会"隐藏"真正的类型,增加阅读时的理解难度,

确实有这方面的影响,再看自己过去写的代码,auto会减慢阅读速度,但IDE能提供一些辅助会好些。

auto 和 decltype 的区别。decltype能实现精确推导,auto一定不会推导出引用类型。...
展开 >

作者回复: 说的很好, auto配合适当的注释就比较完美了。





Luke

2020-05-21

C++14 auto用于推到函数返回值,个人觉得是鸡肋,增加代码阅读难度,本来忘了返回值类型,看一眼函数头就行了,现在还得去看函数体具体的返回值类型到底是什么。这是为了迎合python程序员转C++么②

作者回复: C++会给我们多种选择,我们也可以选择不用,这个特性在写泛型函数的时候会很方便。

另外auto还可以用在返回值类型后置的用法,有的特别的模板函数就真的只能这么写了。






auto, decltype 用起来很方便, 说来惭愧,以前一直很烦写函数指针的声明,每次不得不写的时候都得google 一下, 自从用了decltype 再也不用担心了

auto 自动类型推导,我最多的应用场景就是用来声明 stl的迭代器,能少敲键盘,range... 展开 >

作者回复: auto和decltype用得少体会不出优越性,只有写得多了,在比较复杂的泛型场景下,就会发现很多时候必须得用这两个关键字。





lckfa李钊

2020-05-19

我倒是觉得auto可以多用啊,隐藏的真正类型完全可以使用vscode的cpp插件或者ide工具直接查看到,不算大的缺点。如果要说C++11让我最舒服的地方就是auto和using了。

作者回复: 我也比较同意, auto和using能很大程度改善代码。





范闲

2020-05-19

1. 大量使用auto和delctype确实会有这种问题。所以产量定义和初始化的时候原类型定义还是不错的.auto其实循环展开上用比较合理。delctype在类定义里使用,不传递到外部。2.auto和delctype其实更多是语法糖的效果。实际类型确定都在编译期。

展开~

作者回复:

1.auto还可以用在复杂的模板类定义的时候,比如容器的迭代器。

2.delctype可不能单纯地认为是语法糖,它是编译期计算,在泛型编程和模板元编程的时候非常有用,像nullptr的类型,就是用了decltype。

