08 | smart_ptr: 智能指针到底"智能"在哪里?

2020-05-23 罗剑锋

罗剑锋的C++实战笔记 进入课程>



讲述: Chrono 时长 12:14 大小 11.21M



你好,我是 Chrono。

上节课在讲 const 的时候,说到 const 可以修饰指针,不过今天我要告诉你:请忘记这种用法,在现代 C++中,绝对不要再使用"裸指针 (naked pointer)"了,而是应该使用"智能指针 (smart pointer)"。

你肯定或多或少听说过、用过智能指针,也可能看过实现源码,那么,你心里有没有一种疑惑,智能指针到底"智能"在哪里?难道它就是解决一切问题的"灵丹妙药"吗?

学完了今天的这节课, 我想你就会有个明确的答案了。

什么是智能指针?

所谓的"智能指针", 当然是相对于"不智能指针", 也就是"裸指针"而言的。

所以,我们就先来看看裸指针,它有时候也被称为原始指针,或者直接简称为指针。

指针是源自 C 语言的概念,本质上是一个内存地址索引,代表了一小片内存区域(也可能会很大),能够直接读写内存。

因为它完全映射了计算机硬件,所以操作效率高,是 C/C++ 高效的根源。当然,这也是引起无数麻烦的根源。访问无效数据、指针越界,或者内存分配后没有及时释放,就会导致运行错误、内存泄漏、资源丢失等一系列严重的问题。

其他的编程语言,比如 Java、Go 就没有这方面的顾虑,因为它们内置了一个"垃圾回收"机制,会检测不再使用的内存,自动释放资源,让程序员不必为此费心。

其实, C++ 里也是有垃圾回收的,不过不是 Java、Go 那种严格意义上的垃圾回收,而是广义上的垃圾回收,这就是**构造 / 析构函数**和 **RAII 惯用法** (Resource Acquisition Is Initialization)。

我们可以应用代理模式,把裸指针包装起来,在构造函数里初始化,在析构函数里释放。这样当对象失效销毁时,C++就会**自动**调用析构函数,完成内存释放、资源回收等清理工作。

和 Java、Go 相比,这算是一种"微型"的垃圾回收机制,而且回收的时机完全"自主可控",非常灵活。当然也有一点代价——你必须要针对每一个资源手写包装代码,又累又麻烦。

智能指针就是代替你来干这些"脏活累活"的。它完全实践了 RAII,包装了裸指针,而且因为重载了*和->操作符,用起来和原始指针一模一样。

不仅如此,它还综合考虑了很多现实的应用场景,能够自动适应各种复杂的情况,防止误用指针导致的隐患,非常"聪明",所以被称为"智能指针"。

常用的有两种智能指针,分别是 unique_ptr 和 shared_ptr, 下面我就来分别介绍一下。

认识 unique_ptr

unique_ptr 是最简单、最容易使用的一个智能指针,在声明的时候必须用模板参数指定类型:

你需要注意的是,unique_ptr 虽然名字叫指针,用起来也很像,但它实际上并不是指针,而是一个对象。所以,不要企图对它调用 delete,它会自动管理初始化时的指针,在离开作用域时析构释放内存。

另外,它也没有定义加减运算,不能随意移动指针地址,这就完全避免了指针越界等危险操作,可以让代码更安全:

```
      1 ptr1++;
      // 导致编译错误

      2 ptr2 += 2;
      // 导致编译错误
```

除了调用 delete、加减运算,初学智能指针还有一个容易犯的错误是把它当成普通对象来用,不初始化,而是声明后直接使用:

```
      1 unique_ptr<int> ptr3;
      // 未初始化智能指针

      2 *ptr3 = 42;
      // 错误! 操作了空指针
```

未初始化的 unique_ptr 表示空指针,这样就相当于直接操作了空指针,运行时就会产生致命的错误(比如 core dump)。

为了避免这种低级错误,你可以调用工厂函数 make_unique(),强制创建智能指针的时候必须初始化。同时还可以利用自动类型推导(≥第6讲)的 auto,少写一些代码:

```
□ 复制代码

1 auto ptr3 = make_unique<int>(42);  // 工厂函数创建智能指针

2 assert(ptr3 && *ptr3 == 42);

3

4 auto ptr4 = make_unique<string>("god of war");  // 工厂函数创建智能指针

5 assert(!ptr4->empty());
```

不过, make_unique()要求 C++14, 好在它的原理比较简单。如果你使用的是 C++11, 也可以自己实现一个简化版的 make unique(), 可以参考下面的代码:

```
1 template<class T, class... Args> // 可变参数模板
2 std::unique_ptr<T> // 返回智能指针
3 my_make_unique(Args&&... args) // 可变参数模板的入口参数
4 {
5 return std::unique_ptr<T>( // 构造智能指针
6 new T(std::forward<Args>(args)...)); // 完美转发
7 }
```

unique_ptr 的所有权

使用 unique_ptr 的时候还要特别注意指针的"所有权"问题。

正如它的名字,表示指针的所有权是"唯一"的,不允许共享,任何时候只能有一个"人"持有它。

为了实现这个目的, unique_ptr 应用了 C++ 的 "转移" (move) 语义, 同时禁止了拷贝赋值, 所以, 在向另一个 unique_ptr 赋值的时候, 要特别留意, 必须用 **std::move()** 函数显式地声明所有权转移。

赋值操作之后,指针的所有权就被转走了,原来的 unique_ptr 变成了空指针,新的 unique ptr 接替了管理权,保证所有权的唯一性:

```
      1 auto ptr1 = make_unique<int>(42);
      // 工厂函数创建智能指针

      3 assert(ptr1 && *ptr1 == 42);
      // 此时智能指针有效

      4 auto ptr2 = std::move(ptr1);
      // 使用move()转移所有权

      6 control cont
```

如果你对右值、转移这些概念不是太理解,也没关系,它们用起来也的确比较"微妙",这里你只要记住,**尽量不要对 unique_ptr 执行赋值操作**就好了,让它"自生自灭",完全自动化管理。

认识 shared_ptr

接下来要说的是 shared_ptr,它是一个比 unique_ptr 更 "智能"的智能指针。

初看上去 shared_ptr 和 unique_ptr 差不多,也可以使用工厂函数来创建,也重载了*和 -> 操作符,用法几乎一样——只是名字不同,看看下面的代码吧:

但 shared_ptr 的名字明显表示了它与 unique_ptr 的最大不同点: **它的所有权是可以被安全共享的**,也就是说支持拷贝赋值,允许被多个"人"同时持有,就像原始指针一样。

```
8 // 两个智能指针均不唯一, 且引用计数为2
9 assert(!ptr1.unique() && ptr1.use_count() == 2);
10 assert(!ptr2.unique() && ptr2.use_count() == 2);
11
```

shared_ptr 支持安全共享的秘密在于内部使用了"引用计数"。

引用计数最开始的时候是 1,表示只有一个持有者。如果发生拷贝赋值——也就是共享的时候,引用计数就增加,而发生析构销毁的时候,引用计数就减少。只有当引用计数减少到 0,也就是说,没有任何人使用这个指针的时候,它才会真正调用 delete 释放内存。

因为 shared_ptr 具有完整的 "值语义" (即可以拷贝赋值) , 所以, 它可以在任何场合替 代原始指针, 而不用再担心资源回收的问题, 比如用于容器存储指针、用于函数安全返回动 态创建的对象, 等等。

shared_ptr 的注意事项

那么, 既然 shared ptr 这么好, 是不是就可以只用它而不再考虑 unique ptr 了呢?

答案当然是否定的,不然也就没有必要设计出来多种不同的智能指针了。

虽然 shared_ptr 非常"智能",但天下没有免费的午餐,它也是有代价的,**引用计数的存储和管理都是成本**,这方面是 shared ptr 不如 unique ptr 的地方。

如果不考虑应用场合,过度使用 shared_ptr 就会降低运行效率。不过,你也不需要太担心,shared ptr 内部有很好的优化,在非极端情况下,它的开销都很小。

另外一个要注意的地方是 shared_ptr 的销毁动作。

因为我们把指针交给了 shared_ptr 去自动管理,但在运行阶段,引用计数的变动是很复杂的,很难知道它真正释放资源的时机,无法像 Java、Go 那样明确掌控、调整垃圾回收机制。

你要特别小心对象的析构函数,不要有非常复杂、严重阻塞的操作。一旦 shared_ptr 在某个不确定时间点析构释放资源,就会阻塞整个进程或者线程,"整个世界都会静止不

动" (也许用过 Go 的同学会深有体会)。这也是我以前遇到的实际案例,排查起来费了很多功夫,真的是"血泪教训"。

```
l class DemoShared final // 危险的类,不定时的地雷

{
spublic:
DemoShared() = default;
Public:
Fighthering public:
F
```

shared_ptr 的引用计数也导致了一个新的问题,就是"**循环引用**",这在把 shared_ptr 作为类成员的时候最容易出现,典型的例子就是**链表节点**。

下面的代码演示了一个简化的场景:

```
■ 复制代码
1 class Node final
2 {
3 public:
     using this_type = Node;
      using shared_type = std::shared_ptr<this_type>;
6 public:
     shared_type next; // 使用智能指针来指向下一个节点
7
8 };
10 auto n1 = make_shared<Node>(); // 工厂函数创建智能指针
11 auto n2 = make_shared<Node>(); // 工厂函数创建智能指针
13 assert(n1.use_count() == 1);  // 引用计数为1
14 assert(n2.use_count() == 1);
15
                           // 两个节点互指,形成了循环引用
16 n1->next = n2;
17 \text{ n2->next} = \text{n1};
19 assert(n1.use_count() == 2); // 引用计数为2
20 assert(n2.use_count() == 2); // 无法减到0, 无法销毁, 导致内存泄漏
```

在这里,两个节点指针刚创建时,引用计数是 1,但指针互指(即拷贝赋值)之后,引用计数都变成了 2。

这个时候, shared_ptr 就"犯傻"了, 意识不到这是一个循环引用, 多算了一次计数, 后果就是引用计数无法减到 0, 无法调用析构函数执行 delete, 最终导致内存泄漏。

这个例子很简单,你一下子就能看出存在循环引用。但在实际开发中,指针的关系可不像例子那么清晰,很有可能会不知不觉形成一个链条很长的循环引用,复杂到你根本无法识别,想要找出来基本上是不可能的。

想要从根本上杜绝循环引用,光靠 shared_ptr 是不行了,必须要用到它的"小帮手":weak ptr。

weak_ptr 顾名思义,功能很"弱"。它专门为打破循环引用而设计,只观察指针,不会增加引用计数(弱引用),但在需要的时候,可以调用成员函数 lock(),获取 shared ptr (强引用)。

刚才的例子里,只要你改用 weak_ptr, 循环引用的烦恼就会烟消云散:

```
᠍ 复制代码
1 class Node final
2 {
3 public:
  using this_type = Node;
      // 注意这里,别名改用weak_ptr
     using shared_type = std::weak_ptr<this_type>;
8 public:
     shared_type next; // 因为用了别名,所以代码不需要改动
9
10 };
11
12 auto n1 = make_shared<Node>(); // 工厂函数创建智能指针
13 auto n2 = make_shared<Node>(); // 工厂函数创建智能指针
14
                  // 两个节点互指,形成了循环引用
15 n1->next = n2;
16 n2 - next = n1;
17
18 assert(n1.use_count() == 1); // 因为使用了weak_ptr, 引用计数为1
19 assert(n2.use_count() == 1); // 打破循环引用, 不会导致内存泄漏
20
21 if (!n1->next.expired()) { // 检查指针是否有效
   auto ptr = n1->next.lock(); // lock()获取shared_ptr
```

```
23 assert(ptr == n2);
24 }
```

小结

好了,今天就先到这里。智能指针的话题很大,但是学习的时候我们不可能一下子把所有知识点都穷尽,而是要有优先级。所以我会捡最要紧的先介绍给你,剩下的接口函数等细节,还是需要你根据自己的情况,再去参考一些其他资料深入学习的。

我们来回顾一下这节课的重点。

- 1. 智能指针是代理模式的具体应用,它使用 RAII 技术代理了裸指针,能够自动释放内存, 无需程序员干预,所以被称为"智能指针"。
- 2. 如果指针是"独占"使用,就应该选择 unique_ptr,它为裸指针添加了很多限制,更加安全。
- 3. 如果指针是"共享"使用,就应该选择 shared_ptr,它的功能非常完善,用法几乎与原始指针一样。
- 4. 应当使用工厂函数 make_unique()、make_shared() 来创建智能指针,强制初始化,而且还能使用 auto 来简化声明。
- 5. shared_ptr 有少量的管理成本,也会引发一些难以排查的错误,所以不要过度使用。

我还有一个很重要的建议:

既然你已经理解了智能指针,就尽量不要再使用裸指针、new 和 delete 来操作内存了。

如果严格遵守这条建议,用好 unique_ptr、shared_ptr, 那么,你的程序就不可能出现内存泄漏,你也就不需要去费心研究、使用 valgrind 等内存调试工具了,生活也会更"美好"一点。

课下作业

最后是课下作业时间,给你留两个思考题:

1. 你觉得 unique_ptr 和 shared_ptr 的区别有哪些?列举一下。

2. 你觉得应该如何在程序里 "消灭" new 和 delete?

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享给你的朋友,我们下节课见。

课外小贴士

- 1. 最早的智能指针是C++98里的auto_ptr, 但因为有一些缺陷,现在已经被废弃 了,不建议使用。
- 2. 工厂函数make_unique()、make_shared() 不是只返回智能指针对象那么简单,它内部也有优化,通常要比手写类型构造的效率更高。
- 3. shared_ptr还有很多高级用法,比如定制 删除函数,不只是用delete释放内存,而 是能够执行任意的代码,在第17讲会有 一个简单的示例。
- 4. 有的资料不建议在函数的入口参数里使用shared_ptr,原因是成本高。我的意见是程序的正确性和安全性是第一位的,先放手去用,保证功能正确之后才是性能优化。

5. 除了课程里所说的三种智能指针,还存在其他形式的智能指针,例如"侵入式智能指针",可以把已存在引用计数的类"改造"成智能指针。

Q 极客时间

课程预告

6月-7月课表抢先看 充 ¥500 得 ¥580

赠「¥ 118 月球主题 AR 笔记本」



【点击】图片, 立即查看 >>>

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 07 | const/volatile/mutable: 常量/变量究竟是怎么回事?

下一篇 09 | exception: 怎样才能用好异常?

精选留言 (21)



₩ 写留言

C++ 这么小众吗?讲得这么好,如果写成书,完全可以看成另外一本 effective C++ 了,为什么才 3000 多订阅人数?

展开٧

作者回复:已经不少了吧,相识就是缘分,笑。





Zivon

2020-05-26

罗老师,今天尝试使用智能指针改写双向链表的时候感觉实现很麻烦啊,请问在实现这种 基本数据结构的时候需要使用智能指针吗

展开٧

作者回复: 基本的数据结构强调效率, 用智能指针就有点成本略高, 当然作为练手还是可以的。

智能指针最适合的应用场景是"自动资源管理",链表还是不太合适,而且使用shared_ptr容易出现循环引用,改成weak ptr会好一些。





有学识的兔子

2020-05-25

1. 我的理解是Unique pointer 是对象而不是指针,但重载了*和箭头,离开了对象的作用域就会被析构,所管理的资源在析构执行过程中被释放;那move操作是不是对对象进行拷贝了才得以传递?

shared_ptr 貌似也是对象,重点在于引用计数,对赋值拷贝计数+1,对于执行析构时计数-1,同时判断计数是否0,被管理的资源是否需要释放; ...
展开 >

作者回复:

- 1.说的挺好。move操作是转移,不是拷贝,把原unique_ptr给"偷"到了另一个对象里,所有权也就同时转移了。
- 2.对, shared_ptr的关键就是引用计数,原来的名字叫counted_ptr。

3.weak_ptr是"弱引用",只是观察目标,不增加计数,所以不会导致循环引用,可以再看标准 文档。







说实话, unique_ptr比起裸指针革命性进步, 但是shared_ptr 有点over engineering, 感觉有些时候用起来会很坑。不知道你怎么看

展开٧





Luke

2020-05-30

使用智能指针可以自动析构"资源",隐含了指针管理的细节,从而提高了代码的安全性和易用性,但是这是否同时意味着效率下降?在极致追求执行速度的系统中,是否需要避免使用智能指针,依赖程序员自己管理裸指针的new和delete呢?

展开~

作者回复: 追求极致性能, 那当然还是要自己管理好了, 但这样也就要自己承担安全的责任了。

建议用unique ptr,它的速度与裸指针几乎相同,没有引用计数的成本。





java2c++

2020-05-29

老师文稿中的这段代码我改了下如果封装到一个函数里,可以被多线程并发调用吗?unique_ptr尽管有move可以进行转移,但是同一时刻ptr1是不是只允许转移到一个ptr2,而之前转移成功的后续逻辑还没有执行完

...

展开~

作者回复: uniqptr_ptr不是线程安全的,不要在多线程里用。

应该用shared_ptr,但它也只有最基本的线程安全保证,不能完全依赖它,具体要看文档里的精确描述。





智能指针管理数组,是不是不会移动释放,需要自己手动书写?

作者回复: 不建议用智能指针管理数组, 虽然这样也可以, 最好用容器。





李锐

2020-05-26

罗老师,您好,我的工作场景中经常需要new一个数组来缓存从下位机采集到的数据,比如new [100]来缓存100帧图像数据,请问下,c++11中智能指针如何去管理new数组,谢谢

作者回复: 动态数组虽然也可以用shared_ptr来管理,但不是很推荐,其实更应该用容器vector,这个在C++98里就有。





Zivon


2020-05-25

shared_ptr 与unique_ptr最大区别就在于前者可以多个指针共享一个对象或元素,而后者一块内存空间只能由唯一的一个指针持有。

使用堆内存新建对象均使用智能指针,就可以不用new/delete

展开٧

作者回复: 说的很好, 智能指针就要这样用。





禾桃

2020-05-25

"因为 shared ptr 具有完整的"值语义" (即可以拷贝赋值)"

一直都觉得值语义这三个字比较难理解。想请教下这个概念到底是想说明什么问题,这个"值"该怎么理解?

展开~

作者回复: 值是和引用对应的,值就是有实体,可以拷贝,而引用是虚的,只是个别名,操作上有区别。





lckfa李钊

2020-05-25

默认用的比较多的是unique_ptr ,相反的shared_ptr倒是用的不多,因为担心文中提到的循环引用,资源消耗,线程安全等问题。大部分时候,unique_ptr是能完全取代裸指针的。如果是存粹的标准C++代码,使用智能指针确实很舒服,把它们当成一个普通的类型看就行了。但是,同时,作为C++程序员我们又不得不和裸指针打交道,不论是Linux还是Windows,我们不可避免的要使用它们的系统api,于是就不得不使用get将智能指针转… 展开 >

作者回复: 是的,涉及到系统底层,有时候就可能要用到delete,不过你也可以试着用RAII来管理,或者用shared ptr的定制删除函数,还是能够找到不用delete的方式的。





fl260919784

2020-05-24

罗老师好, 咨询个shared ptr与多态的问题:

class A {public: virtual ~A() = default;}; //虚析构

class B: public A{}; //共有继承

class HolderA {public: std::shared_ptr<A> data;}; //最少知道原则,只需持有A即可... 展开~

作者回复: 可以用std::dynamic_pointer_cast,在shared_ptr里存储基类指针,然后再动态转型成子类。

shared_ptr很灵活,有很多形式的构造函数和辅助工具,你说的这种情形很常见,所以肯定考虑到了,需要看接口文档,找出合适自己的解决办法。





52rock

2020-05-24

开发的软件要在xp系统上运行貌似这些都不能用 展开 > 作者回复: xp系统太老了,但新版的vc应该也支持编译出xp运行的应用吧。

抱歉很久没有做Windows开发了,这方面不是太了解。





郭郭

2020-05-24

老师,关于unique_ptr,如auto ptr = ptr1,那ptr1就应该被置空啦。不需要显示的调用std::move

作者回复: 我测试了一下,是不行的,会报编译错误,因为unique_ptr禁止了普通的拷贝赋值,只允许转移,必须调用std::move()。





范闲

2020-05-23

1.unique的所有权只能转移,不能增加。shared可以转移也可以增加。多个线程访问一个unique或shared也存在并发问题。unique没有循环引用的问题。

2. 尽量使用智能指针,就可以避免手动管理了。

展开~

作者回复: 说的很好,有了智能指针,就不需要new和delete了。





Confidant.

2020-05-23

问老师一个我最近被困惑到的智能指针相关的问题,多线程的一些系统调用,它需要传递一些指针来作为参数,比如Linux或Windows底下的系统线程中子线程的参数,比如CreateloCompectionPort里面的参数,我们从A线程传参,B线程取参,中间可能经过了操作系统,这种情况是无法使用智能指针的,那是不是只能靠手动来管理呢?

作者回复: shared_ptr也可以自定义删除函数,自己定制管理策略,这个就需要仔细分析资源的生存周期了,涉及到底层必须小心。

C++提供的工具很多,用法也复杂,得仔细看接口文档,很可能就会在里面找到好的解决方案。





K.D.

2020-05-23

罗老师你好,有个问题请教一下: std::move是否也适用于shared ptr,和=有区别吗?

作者回复: 区别很大,move是转移语义,=是拷贝共享语义,但对于shared_ptr来说一般没有必要用转移语义。





bearlu

2020-05-23

shared_ptr 的销毁动作,这段说世界停止,是为什么停止,做了什么操作导致世界停止,智能指针不是线程安全?

展开٧

作者回复: 析构, 里面有复杂操作阻塞线程。

shared ptr只提供基本的线程安全,需要去细看文档,不能完全依赖它。





sea520

2020-05-23

您好!为什么面试喜欢问cpp底层实现细节。比如说虚表实现, stl实现?有什么最大的价值?万一工作换新语言还要都弄的很清楚吗?那时间成本呢?

展开٧

作者回复: 是啊, 我觉得这样的面试官很low, 可能他们的水平也就那样了吧。

不过既然是面试,也只能忍一下了,不过可以看出应聘公司的水平。





項目正在使用一個自家編寫的win32 api實現的引用計數器proxy,最近陷入了不可移植性的苦惱。請問老師有沒有辦法利用c++11的好處,而不需要停止使用這已經滲透在代碼庫所有角落的自家類別?

作者回复: boost里有一个intrusive_ptr,应该可以解决你的问题,可惜它不是标准库里的。

