9주차 3차시 시그널 관련 함수

[학습목표]

- 1. 시그널 관련 처리 함수를 사용할 수 있다.
- 2. 인터벌 타이머의 기본 개념을 이해하고 사용할 수 있다.

학습내용1: 시그널 관련 함수

1. sigaction 함수

signal이나 sigset 함수처럼 시그널을 받았을 때 이를 처리하는 함수 지정 signal, sigset 함수보다 다양하게 시그널 제어 가능

* sigaction 구조체

```
struct sigaction {
   int sa_flags;
   union {
      void (*sa_handler)();
      void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
   } _funcptr;
   sigset_t sa_mask;
};
```

sa flags : 시그널 전달 방법을 수정할 플래그

sa_handler/sa_sigaction : 시그널 처리를 위한 동작 지정

sa_flags에 SA_SIGINFO가 설정되어 있지 않으면 sa_handler에 시그널 처리동작 지정

sa flags에 SA SIGINFO가 설정되어 있으면 sa sigaction 멤버 사용

sa_mask : 시그널 핸들러가 수행되는 동안 블록될 시그널을 지정한 시그널 집합

sa_flags에 지정할 수 있는 값(sys/signal.h)

| 플래그 | 설명 | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SA_ONSTACK (0x00000001) | 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널을 처리할 프로세스에 sigaltstack 시스템 호출로 생성한 대체 시그널 스택이 있는 경우에만 대체 스택에서 시그널을 처리한다. 그렇지 않으 면 시그널은 일반 스택에서 처리된다. | |
| SA_RESETHAND | 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널의 기본 처리 방법은 SIG_DFL로 재설정되고 | |
| (0x00000002) | 시그널이 처리되는 동안 시그널을 블록하지 않는다. | |
| SA_NODEFER (0x00000010) | 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널이 처리되는 동안 유닉스 커널에서 해당 시그널을 자동으로 블록하지 못한다. | |
| SA_RESTART | 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시스템은 시그널 핸들러에 의해 중지된 기능을 기 | |
| (0x00000004) | 시작하게 한다. | |
| SA_SIGINFO (0x00000008) | 이 값이 설정되지 않은 상태에서 시그널을 받으면 시그널 번호(sig 인자)만 시그널 핸들리로 전달된다. 만약 이 값을 설정하고 시그널을 받으면 시그널 번호 외에 추가 인자 두 7가 시그널 핸들러로 전달된다. 두 번째 인자가 NULL이 아니면 시그널이 발생한 이유가 자장된 siginfo_t 구조체를 가리킨다. 세 번째 인자는 시그널이 전달될 때 시그널을 받는 프로세스의 상태를 나타내는 ucontext_t 구조체를 가리킨다. | |
| SA_NOCLDWAIT | 이 값이 설정되어 있고 시그널이 SIGCHLD면 시스템은 자식 프로세스가 종료될 때 좀비 | |
| (0x00010000) | 프로세스를 만들지 않는다. | |
| SA_NOCLDSTOP | 이 값이 설정되어 있고 시그널이 SIGCHLD면 자식 프로세스가 중지 또는 재시작힐 | |
| (0x00020000) | 때 부모 프로세스에 SIGCHLD 시그널을 전달하지 않는다. | |

```
* sigaction() 함수
첫번째 인자로 SIGKILL과 SIGSTOP을 제외한 어떤 시그널도 올 수 있음
#include <signal.h>
int sigaction(int sig, const struct sigaction *restrict act,
               struct sigaction *restrict oact);
sia : 처리할 시그널
act : 시그널을 처리할 방법을 지정한 구조체 주소
oact : 기존에 시그널을 처리하던 방법을 저장할 구조체 주소
* sigaction 함수 사용하기(1)
    void handler(int signo) {
 07
         psignal(signo, "Received Signal:");
 08
 09
         sleep(5);
         printf("In Signal Handler, After Sleep\n");
 10
 11
    }
 12
 13 int main(void) {
 14
         struct sigaction act;
                                   sa mask 초기화
 15
 16
         sigemptyset(&act.sa mask);
                                                SIGQUIT 시그널을 블록시키기 위해 추가
 17
         sigaddset(&act.sa mask, SIGQUIT);
 18
         act.sa flags = 0;
                                     시그널핸들러 지정
         act.sa handler = handler;
 19
         if (sigaction(SIGINT, &act, (struct sigaction *)NULL) < 0) {
 20
 21
            perror("sigaction");
 22
            exit(1);
 23
         }
 24
 25
        fprintf(stderr, "Input SIGINT: ");
                                                시그널 받기 위해 대기(pause함수)
 26
         pause();
```

fprintf(stderr, "After Signal Handler\n");

ex7_6.out

끝(Ouit)(코어덤프)

Input SIGINT: ^CReceived Signal:: Interrupt

^\In Signal Handler, After Sleep

27 28

29

30 }

return 0;

* 시그널 발생 원인 검색

sa_flags에 SA_SIGINFO 플래그를 지정하면 시그널 발생원인을 알 수 있다.

```
void handler (int sig, siginof_t *sip, ucontext_t *ucp);
```

sip : 시그널이 발생한 원인을 담은 siginfo_t 구조체 포인터

ucp : 시그널을 받는 프로세스의 내부상태를 나타내는 구조체 포인터

- siginfo_t 구조체

```
typedef struct {
   int si_signo;
   int si_errno;
   int si_code;
   union sigval si_value;
   union {
        ...
   }__data;
} sigino: 시그널 번호
   si_errno: 0 또는 오류번호
   si_code: 시그널 발생 원인 코드
   __data: 시그널의 종류에 따라 값 저장
```

* 시그널 발생 원인 코드

[표 7-8] 사용자 프로세스가 시그널을 생성했을 때 si code 값

| 코드 | 값 | 의미 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| SLUSER | 0 | kill(2), sigsend(2), raise(3), abort(3) 함수가 시그널을 보냄 |
| SI_LWP | -1 | _lwp_kill(2) 함수가 시그널을 보냄 |
| SI_QUEUE | -2 | sigqueue(3) 함수가 시그널을 보냄 |
| SI_TIMER | -3 | timer_settime(3) 함수가 생성한 타이머가 만료되어 시그널을 보냄 |
| SI_ASYNCIO | -4 | 비동기 입출력 요청이 완료되어 시그널을 보냄 |
| SI_MESGQ | - 5 | 빈 메시지 큐에 메시지가 도착했음을 알리는 시그널을 보냄 |

2. 시그널 발생 원인 출력: psiginfo(3)

시그널 발생 원인을 출력 : si_code 값이 양수면 시스템에서 시스널 생성

```
#include <siginfo.h>
void psiginfo(siginfo_t *pinfo, char *s);
```

pinfo: 시그널 발생원인 정보를 저장한 구조체, s: 출력할 문자열

* 시그널 발생원인 검색하기

```
98
   void handler(int signo, siginfo_t *sf, ucontext_t *uc) {
        psiginfo(sf, "Received Signal:");
09
        printf("si_code : %d\n°±, sf->si_code); 오류메시지 출력
10
11
12
13
   int main(void) {
      struct sigaction act;
14
                                  SA_SIGINFO 플래그 설정
15
16
      act.sa_flags = SA_SIGINFO;
17
      act.sa_sigaction = (void (*)(int, siginfo_t *, void *))handler;
      sigemptyset(&act.sa_mask);
18
      if (sigaction(SIGUSR1, &act, (struct sigaction *)NULL) < 0) {</pre>
19
20
           perror("sigaction");
                                   sigaction 함수 설정
21
           exit(1);
22
      }
23
24
      pause();
25
                      # ex7 8.out&
                                          SIGUSR1 시그널 보내기
                             2515
                      [1]
26
      return 0;
                      # kill -USR1 2515
27
    }
                      # Received Signal: : User Signal 1 ( from process
                                                                      1579 )
                      si code : 0
```

학습내용2: 인터벌 타이머

- 1. 알람 시그널
- * 알람 시그널의 개념

일정한 시간이 지난 후에 자동으로 시그널이 발생하도록 하는 시그널 일정 시간 후에 한 번 발생시키거나, 일정 간격을 두고 주기적으로 발송 가능 일정 시간이 지나면 SIGALRM 시그널 발생 프로세스별로 알람시계가 하나 밖에 없으므로 알람은 하나만 설정 가능

* 알람 시그널 생성: alarm(2)

```
#include <unistd.h>
unsigned int alarm(unsigned int sec);
```

sec : 알람이 발생시킬 때까지 남은 시간(초 단위)

* alarm 함수 사용하기

```
01 #include <unistd.h>
02 #include <signal.h>
03 #include <siginfo.h>
04 #include <stdio.h>
05
   void handler(int signo) {
06
        psignal(signo, "Received Signal");
07
08
   }
09
  int main(void) {
10
        sigset(SIGALRM, handler);
11
12
        alarm(2);
13
       printf("Wait...\n");
14
        sleep(3);
15
16
17
       return 0;
                                     # ex7_9.out
18 }
                                     Wait...
                                     Received Signal: Alarm Clock
```

2. 인터벌 타이머 : 정해진 시간에 한번 시그널 보냄

* 타이머의 종류

① ITIMER_REAL : 실제 시간 사용. SIGALRM 시그널 발생

② ITIMER_VIRTUAL : 프로세스의 가상 시간 사용. SIGVTALRM 시그널 발생

③ ITIMER_PROF : 시스템이 프로세스를 위해 실행중인 시간과 프로세스의 가상 시간을 모두 사용. SIGPROF 시그널 발생

④ ITIMER REALPROF: 실제 시간 사용. 멀티스레드 프로그램의 실제 실행시간 측정시 사용. SIGPROF 시그널 발생

* 타이머 정보 검색: getitimer(2)

타이머 정보 검색 함수

```
#include <sys/time.h>
int getitimer(int which, struct itimerval *value);
```

which: 검색할 타이머의 종류

value : 타이머 정보를 저장할 구조체 포인터

- itimerval / timeval 구조체

```
struct itimerval {
    struct timeval it_interval;
    struct timeval it_value;
};
```

```
struct timeval {
    time_t tv_sec;
    suseconds_t tv_usec;
};
```

it interval : 타이머 간격 정보 저장

it_value : 타이머가 만료될까지 남은 시간 저장.

tv_sec : 초 단위 시간 저장 tv_usec : 마이크로초 단위 저장

* 타이머 설정: setitimer(2)

which: 설정할 타이머의 종류

value : 설정할 타이머 정보를 저장한 구조체 포인터 ovalue : 이전 타이머 정보를 저장할 구좇체 포인터

* 인터벌 타이머 설정하기

```
11
   int main(void) {
        struct itimerval it;
12
13
                                     타이머 간격: 2초
        sigset(SIGALRM, handler);
14
                                     타이머에 현재 남은 시간: 3초
15
        it.it value.tv sec = 3;
16
        it.it value.tv usec = 0;
17
        it.it interval.tv sec = 2;
                                        3초 후에 최초 시그널 발생
18
        it.it interval.tv usec = 0;
                                        이후 2초 간격으로 시그널 발생
19
20
        if (setitimer(ITIMER REAL, &it, (struct itimerval *)NULL) == -1) {
21
            perror("setitimer");
22
            exit(1);
23
        }
24
                                                                  # ex7_10.out
25
        while (1) {
                                                                  2 sec, 999997 msec.
26
            if (getitimer(ITIMER REAL, &it) == -1) {
                                                                 1 sec, 999998 msec.
27
                perror("getitimer");
                                                                 0 sec, 992047 msec.
28
                exit(1);
                                                                  Timer Invoked...
29
                                                                 1 sec, 991565 msec.
30
            printf("%d sec, %d msec.\n", (int)it.it value.tv sed
                                                                 0 sec, 982071 msec.
31
                                            (int)it.it value.tv u
                                                                 Timer Invoked...
32
            sleep(1);
                                                                  1 sec, 991433 msec.
33
        }
                                                                 0 sec, 981829 msec.
                                        남은 시간 정보 출력
34
                                                                 Timer Invoked..
35
        return 0;
                                                                  1 sec, 991218 msec.
36
   }
```

3. 기타 시그널 처리 함수

* 시그널 블록킹과 해제 인자로 받은 시그널을 시그널 마스크에 추가하거나 해제

```
#include <signal.h>
int sighold(int sig);
int sigrelse(int sig);
```

int sig : 블록하거나 해제할 시그널

* 시그널 집합 블록과 해제: sigprocmask(2)

how: 시그널을 블록할 것인지, 해제할 것인지 여부

- SIG_BLOCK : set에 지정한 시그널 집합을 시그널 마스크에 추가

- SIG_UNBLOCK : set에 지정한 시그널 집합을 시그널 마스크에서 제거

- SIG_SETMASK: set에 지정한 시그널 집합으로 현재 시그널 마스크 대체

set : 블록하거나 해제할 시그널 집합 주소

oset: NULL 또는 이전 설정값을 저장한 시그널 집합주소

* 시그널 블록함수 사용하기

```
void handler(int signo) {
97
        char *s;
08
                                 시그널 이름 리턴
09
       s = strsignal(signo);
10
        printf("Received Signal : %s\n", s);
11
12
    }
13
14
    int main(void) {
        if (sigset(SIGINT, handler) == SIG_ERR) {
15
16
            perror("sigset");
                                 시그널 핸들러 설정
17
            exit(1);
18
19
        sighold(SIGINT);
20
21
                           SIGINT 블록설정
22
        pause();
                                                       SIGINT 시그널을
                                                       안받는다
23
24
       return 0;
25 }
                                                    # ex7 11.out
                                                    ^C^C^C^C^C
```

* sigprocmask 항수 사용하기 05 int main(void) { 06 sigset_t new; 시그널 집합에 07 SIGINT, SIGQUIT 설정 08 sigemptyset(&new); 09 sigaddset(&new, SIGINT); 시그널 집합 블록설정 sigaddset(&new, SIGQUIT); 10 sigprocmask(SIG_BLOCK, &new, (sigset_t *)NULL); 11 12 printf("Blocking Signals : SIGINT, SIGQUIT\n"); 13 printf("Send SIGQUIT\n"); 14 kill(getpid(), SIGQUIT); _ SIGQUIT 시그널 보내기 15 16 17 printf("UnBlocking Signals\n"); sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &new, (sigset_t *)NULL); 18 19 시그널 집합 블록 해제 20 return 0; 21 } # ex7_12.out Blocking Signals : SIGINT, SIGQUIT 블록해제 후 시그널을 받아 Send SIGQUIT 종료 UnBlocking Signals 끝(Quit)(코어 덤프)

```
* 시그널 대기: sigpause(3)
#include <signal.h>
int sigpause(int sig);
sig : 시그널이 올 때까지 대기할 시그널
* 시그널 기다리기: sigsuspend(2)
#include <signal.h>
int sigsuspend(const sigset_t *set);
set : 기다리려는 시그널을 지정한 시그널 집합
* sigsuspend 함수 사용하기
                                     ex7_13.c
     void handler(int signo) {
 06
          psignal(signo, "Received Signal:");
 07
     }
 08
 09
     int main(void) {
 10
         sigset_t set;
 11
 12
                                         기다릴 시그널
          sigset(SIGALRM, handler);
 13
 14
 15
         sigfillset(&set);
         sigdelset(&set, SIGALRM);
 16
 17
                                 알람시그널 설정
 18
         alarm(3);
 19
         printf("Wait...\n");
 20
 21
         sigsuspend(&set); < 시그널기다리기
 22
 23
 24
         return 0;
                                            # ex7 13.out
 25
     }
                                            Wait...
                                            ^C^CReceived Signal:: Alarm Clock
```

* 시그널 보내기: sigsend(2)

#include <signal.h>

int sigsend(idtype_t idtype, id_t id, int sig);

idtype: id에 지정한 값의 종류

id : 시그널을 받을 프로세스나 프로세스 그룹

sig : 보내려는 시그널

| 값 | 의미 | |
|----------|-----------------------------------------|--|
| P_PID | 프로세스 ID가 id인 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_PGID | 프로세스 그룹 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_SID | 세션 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_TASKID | 태스크 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_UID | 유효 사용자 ID(EUID)가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_GID | 유효 그룹 ID(EGID)가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_PROJID | 프로젝트 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_CID | 스케줄러 클래스 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_CTID | 프로세스 콘트랙트 ID가 id인 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_ALL | id를 무시하고 모든 프로세스에 시그널을 보낸다. | |
| P_MYID | 함수를 호출하는 자신에게 시그널을 보낸다. | |

* 시그널 무시처리 : sigignore(3)

인자로 지정한 시그널의 처리방법을 SIG_IGN으로 설정

#include <signal.h>

int sigignore(int sig);

sig : 무시할 시그널 번호

【학습정리】

- 1. 시그널 관련 함수
- * sigaction 함수
- signal이나 sigset 함수처럼 시그널을 받았을 때 이를 처리하는 함수 지정
- signal, sigset 함수보다 다양하게 시그널 제어 가능
- * 시그널 발생 원인 출력: psiginfo(3)
- 시그널 발생 원인을 출력 : si code 값이 양수면 시스템에서 시스널 생성
- 2. 인터벌 타이머
- * 알람 시그널의 개념
- 일정한 시간이 지난 후에 자동으로 시그널이 발생하도록 하는 시그널
- 일정 시간 후에 한 번 발생시키거나, 일정 간격을 두고 주기적으로 발송 가능
- 일정 시간이 지나면 SIGALRM 시그널 발생
- 프로세스별로 알람시계가 하나 밖에 없으므로 알람은 하나만 설정 가능
- 알람 시그널 생성: alarm(2)

#include <unistd.h>

unsigned int alarm(unsigned int sec);

- sec : 알람이 발생시킬 때까지 남은 시간(초 단위)

- ; 정해진 시간에 한번 시그널 보냄
- * 타이머의 종류
- ITIMER_REAL : 실제 시간 사용. SIGALRM 시그널 발생
- ITIMER VIRTUAL : 프로세스의 가상 시간 사용. SIGVTALRM 시그널 발생
- ITIMER_PROF : 시스템이 프로세스를 위해 실행중인 시간과 프로세스의 가상 시간을 모두 사용. SIGPROF 시그널 발생
- ITIMER REALPROF: 실제 시간 사용. 멀티스레드 프로그램의 실제 실행시간 측정시 사용. SIGPROF 시그널 발생
- 타이머 정보 검색: getitimer(2)
- - 타이머 설정: setitimer(2)