# Inhaltsverzeichnis

1	Wahrscheinlichkeitsrechnen und Zufallsvariablen skript S. 129-6	2
	1.1 Wahrscheinlichkeit Skript S. 128-6.2	2
	1.2 Zufallsvariablen skript s. 131-6.3	2
	1.3 Zweidimensionale Zufallsvariablen skript S. 133-6.4	2
	1.4 Funktionen von Zufallsvariablen skript S. 135-6.5	2
	1.5 Statistische Mittelwerte skript S. 137-6.6	2
	1.6 Spezielle WSK-Verteilungen Skript S. 138-6.7	2
_		
2	Zufallsprozesse S165-7	3
	2.1 Statistische Mittelwerte (Scharmittel) skript S. 166-7.3.B	3
	2.2 Zeitliche Mittelwerte (Zeitmittel) skript S. 168-7.3.D	3
	2.3 Stationarität skript S. 167-7.3.C	4
	2.4 Ergodizität skript s. 168-7.3.D	4
	2.5 Vergleich Stationär - Ergodisch	4
	2.6 Korrelationen und Leistungsspektren skript S. 169-7.4	5
	2.7 Übertragung von Zufallsprozessen durch LTI-Systeme skript S. 171-7.5	5
	2.8 Spezielle Zufallsprozesse skript S. 172-7.6	5
3	Rauschen in analogen Kommunikationssystemen S202-8	7
	3.1 Basisband Skript S. 203-8.3	7
	3.2 Amplitudenmodulation Skript S. 204-8.4	7
	3.3 Winkelmodulation Skript S. 208-8.5	8
	3.4 Zusammenfassende Tabelle (Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn T. Kneubuehler)	9
		10
4	3221-9	10 10
	•	10
	•	11 11
	4.4 Pemer want schemichkeit verschiedener binaren Obertragungen Skript S. 231-9.5	11
5	Informationstheorie und Quellencodierung S245-10	11
		11
	5.2 DMC - Discrete Memoryless Channels Skript S. 247-10.3	12
	5.3 Kanalkapazität skript S. 251-10.5	13
	5.4 Quellencodierung Skript S. 253-10.7	13
	5.5 Entropie Codierung Skript S. 255-10.8	14
c	V11!	1 -
O	8 5262-11	15 15
	0202-11.20	15 15
	v	15 15
		15
	0200-11.4	15 17
	0 5200-11.5	18
	0.0 Partungscodes <u>\$290-11.6</u>	10
7	Übungsverzeichnis	18
	7.1 Wahrscheinlichkeitsrechnen und Zufallsvariablen	18
	7.2 Zufallsprozesse	19
	7.3 Rauschen in analogen Kommunikationssystemen	19
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
		19
	·	19
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19

# 1 Wahrscheinlichkeitsrechnen und Zufallsvariablen skript S. 129-6

Dieses Kaptitel dient, ausser den Ergänzungen bei der Binominalverteilung (siehe 1.6.1) , lediglich als Inhaltsverzeichnis für besseres Zurechtfinden im Schaum. Für detailliertere Angaben siehe WrStat-Zusammenfassung!

- 1.1 Wahrscheinlichkeit Skript S. 128-6.2
- 1.1.1 Zufallsexperiment Skript S. 128-6.2.A
- 1.1.2 Zufallsraum und Ereignisse Skript S. 128-6.2.B
- $1.1.3 \quad Ereignisalgebra \ _{\rm Skript} \ _{\rm S. \ 129-6.2.C}$
- 1.1.4 Ereigniswahrscheinlichkeit Skript S. 129-6.2.D
- 1.1.5 Laplace Ereignis Skript S. 130-6.2.E
- 1.1.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit Skript S. 130-6.2.F
- 1.1.7 Unabhängige Ereignisse Skript S. 130-6.2.G
- 1.1.8 Totale Wahrscheinlichkeit Skript S. 131-6.2.H
- 1.2 Zufallsvariablen Skript S. 131-6.3
- 1.2.1 Verteilungsfunktion (CDF) Skript S. 132-6.3.B
- 1.2.2 Diskrete Zufallsvariablen und diskrete Dichtefunktion (PMF) skript s. 132-6.3.C
- 1.2.3 Kontinuierliche Zufallsvariablen und kontinuerliche Dichtefunktion (PDF) skript s. 182-6.3.C
- 1.3 Zweidimensionale Zufallsvariablen Skript S. 133-6.4
- 1.3.1 Verbundsfunktionen Skript S. 133,134-6.4.A,C,E
- 1.3.2 Randfunktionen Skript S. 133,134-6.4.B,D,F
- 1.4 Funktionen von Zufallsvariablen Skript S. 135-6.5
- 1.4.1 Zufallsvariable Eine Funktion von einer Zufallsvariable skript s. 135-6.5.A
- 1.4.2 Eine Funktion von zweier Zufallsvariable Skript S. 136-6.5.B
- 1.4.3 Zwei Funktionen von zweier Zufallsvariable Skript S. 136-6.5.C
- 1.5 Statistische Mittelwerte Skript S. 137-6.6
- 1.5.1 Erwartungswert skript S. 137-6.6.A
- 1.5.2 Moment (n-ter Erwartungswert) Skript S. 137-6.6.B
- 1.5.3 Varianz Skript S. 137-6.6.C
- 1.5.4 Covarianz und Korrelationskoeffizent skript S. 137-6.6.D
- 1.6 Spezielle WSK-Verteilungen skript S. 138-6.7
- 1.6.1 Binominalverteilung Skript S. 138-6.7.A

#### Approximation mit Poissionverteilung

Falls p < 0.05 und n > 10, dann gilt die Approximation mit  $\alpha = n \cdot p$ .


# Approximation mit Normalverteilung

Falls  $n \cdot p \cdot q > 9$ , dann gilt die Approximation mit  $\mu = n \cdot p$  und  $\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$ .

#### 1.6.2 Poissonverteilung Skript S. 139-6.7.B

#### 1.6.3 Normal(Gauss-)verteilung Skript S. 139-6.7.C

# 2 Zufallsprozesse S165-7



Bei einem Zufallsprozess wird jedem Ergebnis  $\lambda$  aus dem Ergebnisraum S eine deterministische Funktion  $x(\lambda, t)$  zugewiesen.

Zufallsprozesse beschreiben eine deterministische Zeitfunktion ausgelöst durch ein Ergebnis eines Zufallsexperiments.

Zeitlich zufällig ablaufende Funktionen können ebenfalls als deterministische Funktionen aufgefasst werden, bei denen der Beobachter nie weiss, welche Funktion  $x_{\lambda}(t)$  konkret vorliegt.

Zum Vergleich: Bei Zufallsvariablen wird jedem Elementarereignis eine Zahl zugewiesen.

Beispiele von Zufallsprozessen:

- Binäre Datenquelle: Das auftreten einer 1 oder 0 (Ergebnis  $\lambda$ ) ist zufällig, jedoch sind die dazugehörigen Pulsformen  $x(\lambda_0, t)$  und  $x(\lambda_1, t)$  bekannt.
- Ethernet-Paket: Da die Paketlänge 1518 Bytes beträgt ist der Ergebnisraum S endlich und beinhaltet alle möglichen Bitkombinationen der Länge von 1518 Bytes. Das Auftreten der jeweiligen Bitfolgen ist zufällig, jedoch ist dann der zeitliche Verlauf der jeweiligen Pulsformen vorbestimmt.
- Manchester-Puls mit Rauschen: Am Empfänger ist den Bitpulsen thermisches Rauschen überlagert. Da man den zeitlichen Verlauf der Rauschspannung nicht vorhersagen kann, existiert eine unendliche Anzahl Ergebnise λ. Eine deterministische Berechnung des zeitlichen Verlaufs ist nicht möglich, jedoch kann man die statistischen Eigenschaften der Rauschquellen aufgrund des physikalischen Modells exakt berechnet werden.

#### 2.1 Statistische Mittelwerte (Scharmittel) Skript S. 166-7.3.B

Die statistischen Mittelwerte sind eine Funktion der Zeit t, da es sich um Mittelwerte über das Ensemble (ganzer Ergebnisraum) handelt. Hierbei werden alle deterministischen Funktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt t gemittelt.

Erwartungswert:  $\mu_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x;t) dx$ 

**Autokorrelation**:  $R_{XX}(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 \cdot x_2 \cdot f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) \ dx_1 \ dx_2$ 

**Autokovarianz**:  $C_{XX}(t_1, t_2) = E\left[ (X(t_1) - \mu_X(t_1)) \cdot (X(t_2) - \mu_X(t_2)) \right] = R_{XX}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1) \cdot \mu_X(t_2)$ 

# 2.2 Zeitliche Mittelwerte (Zeitmittel) Skript S. 168-7.3.D

Hierbei werden die jeweiligen deterministischen Funktionen (Musterfunktionen) zeitlich gemittelt. Wird das zeitliche Mittel über den gesamten Zufallsprozess berechnet, so handelt es sich bei den zeitlichen Mittelwerten um **Zufallsvariablen**, d.h. die folgenden zwei Ausdrücke sind abhängig davon (darum Index i), welche Funktion genutzt wird.

Mittelwert: 
$$\overline{x_i} = \langle x_i(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x_i(t) dt$$

Autokorrelation: 
$$\overline{R}_{X_iX_i}(\tau) = \langle x_i(t) \cdot x_i(t+\tau) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x_i(t) \cdot x_i(t+\tau) dt$$

Falls der **Prozess stationär** ist gilt zudem:

 $\textbf{Mittelwert:} \hspace{1cm} E[\overline{x}] = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int\limits_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} E[x(t)] \; dt = \frac{1}{T} \int\limits_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} \mu_X \; dt = \mu_X(t)$ 

 $\textbf{Autokorrelation:} \qquad \qquad E[\overline{R}_{XX}(\tau)] = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int\limits_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} E[x(t)x(t+\tau)] \ dt = \frac{1}{T} \int\limits_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} R_{XX}(\tau) \ dt = R_{XX}(\tau)$ 

#### 2.3 Stationarität skript S. 167-7.3.C

Ein stationärer Prozess verändert seine statistischen Eigenschaften über die Zeit nicht. Wenn ein Prozess ergodisch ist, ist er auch stationär (nicht umgekehrt).

#### Streng Stationär (SSS - Strict Sense Stationary) 2.3.1

Bei einem streng stationären Prozess bleiben die n-dimensionale WSK-Dichten über die Zeit konstant. D.h. die **statistischen** Eigenschaften und somit auch die WSK-Dichten sind zu allen Zeitpunkten dieselben.

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + c, t_2 + c, \dots, t_n + c) \quad \forall (c, n \in \mathbb{R})$$

#### Schwach Stationär (WSS - Wide Sense Stationary) - Stationarität 2. Ordnung 2.3.2

Bei einem schwach stationären Prozess sind die statistischen Eigenschaften zwar nicht zu jedem Zeitpunkt die selben, jedoch sind sie nicht von einem absoluten Zeitpunkt, sondern von der Differenz ( $\tau$ ) zweier Zeitpunkte ( $t_1, t_2$ ) abhängig.

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2; t_1 + c, t_2 + c) \qquad \forall (c \in \mathbb{R})$$

 $E[X(t)] = \mu_X(t) = \text{const.}$ Mittelwert: bleibt über die ganze Zeit konstant

 $E[X^{2}(t)] = R_{X}(0)$ quad. Mittelwert:


 $R_{XX}(t_1, t_2) = R_X(\tau)$ Autokorrelation: nur abhängig von der Zeitdifferenz ( $\tau = t_2 - t_1$ )

 $C_{XX}(t_1, t_2) = R_X(\tau) - \mu_X(t)^2 = C_{XX}(\tau)$ und  $\mathbf{nicht}$  direkt von der  $\mathbf{Zeit}$  tAutokovarianz:

Bei einem Zufallsprozess handelt es sich immer um ein WSS-Prozess, sobald der Erwartungswert für jede Zeit t konstant bleibt und die Autokorrelationsfunktion nur eine Funktion von  $\tau$  ist, d.h. beide statistischen Kennwerte bzgl. einer zeitlichen Verschiebung unabhängig sind. Jeder streng stationäre Prozess ist auch schwach stationär, aber nicht umgekehrt.

#### 2.4 Ergodizität Skript S. 168-7.3.D

Ein stationärer Prozess ist zudem noch ergodisch, wenn alle zeitlichen Mittelwerten (Zeitmittelwert und zeitlich gemittelte Autokorrelation) den statistischen Mittelwerten (Erwartungswert und statistisch gemittelte Autokorrelation) entsprechen. Jeder ergodische Zufallsprozess ist auch stationär, aber nicht umgekehrt.



Statistische MW 
$$\left\{ \begin{array}{ll} E[X(t)] & = & \overline{x}_i \\ R_{XX}(\tau) & = & \overline{R}_{X_iX_i}(\tau) \end{array} \right\}$$
 Zeitliche MW (**const. für alle i**)

Nur bei ergodischen Prozessen gilt zwingend:

 $E[X(t)] = \overline{x} = \langle x(t) \rangle$  $E[X(t)]^2 = (\overline{x})^2 = \langle x(t) \rangle^2$   $E[X^2(t)] = R_{XX}(0) = \overline{x^2} = \langle x^2(t) \rangle$  Gesamtle istung  $\sigma_X^2(t) = \langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2$   $\sigma_X(t) = \overline{\sigma}_X$ AC-Leistung
RMS-Level (Effective for the expectation of the expect

RMS-Level (Effektivwert) des AC-Signals

#### Vergleich Stationär - Ergodisch 2.5

#### 2.5.1 Mückenschwarm

Ergodisch: Fliegen alle Mücken zusammen in einem Schwarm, so fliegt jede Mücke über die ganze Zeit gemittelt (Zeitmittel) so schnell wie der ganze Schwarm im Mitel (Scharmittel), ansonsten würde der Schwarm nicht zusammenhalten können. Stationär: Ist eine Mücke krank und kann mit dem Schwarm nicht mithalten, so fliegt sie alleine und v.a. langsamer. Somit ist ihre Durchschnittsgeschwindigkeit (Zeitmittel) nicht gleich derjenigen des Schwarms (Scharmittel), also kommt sie später

Weder noch: Fliegen die Mücken nach dem Start immer langsamer, so ist die durchschnittliche Geschwindigkeit des Schwarms (Scharmittel) nicht konstant.

#### 2.5.2 Schulnoten

Ergodisch: Alle Schüler müssten dieselbe Zeugnisnote (Zeitmittel) haben und zudem müsste diese Note jeweils auch dem Klassenschnitt (Scharmittel) der einzelnen Prüfungen entsprechen.

Stationär: Der Klassenschnitt (Scharmittel) ist bei jeder Prüfung gleich, jedoch gibt es unterschiedlich starke Schüler mit unterschiedlichen Zeugnisnoten (Zeitmittel).

Weder noch: Der Klassenschnitt (Scharmittel) ist immer unterschiedlich.

#### 2.5.3Thermisches Widerstandsrauschen

Dies ist bei gleichbleibender Temperatur **ergodisch**.

# Korrelationen und Leistungsspektren skript S. 169-7.4

Formeln in diesem Abschnitt gelten für stationäre Prozesse.

 $R_{XX}(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$ Autokorrelation:

> $R_{XX}(-\tau) = R_{XX}(\tau)$  (gerade)  $|R_{XX}(\tau)| < R_{XX}(0) = E[X^2(t)]$

 $R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)]$  $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$  (Reihenfolge Indizes!) Kreuzkorrelation:

 $|R_{XY}(\tau)| \le \frac{1}{2} [R_{XX}(0) + R_{YY}(0)]$   $|R_{XY}(\tau)| \le \sqrt{R_{XX}(0)R_{YY}(0)}$ 

 $C_{XX}(\tau) = E[(X(t) - E[X(t)]) \cdot (X(t+\tau) - E[X(t+\tau)])] = R_{XX}(\tau) - \mu_X^2$ Autokovarianz:

 $C_{XY}(\tau) = E[(X(t) - E[X(t)]) \cdot (Y(t+\tau) - E[Y(t+\tau)])] = R_{XY}(\tau) - \mu_X \mu_Y$ Kreuzkovarianz:

Zufallsprozesse bezeichnet man als zueinander **unkorreliert**, wenn  $C_{XY}(\tau) = 0$ 

#### 2.6.1 Spektrale Leistung Skript S. 170-7.4.E,F

Autokorrelationsfunktion  $R_{XX}(\tau)$  und Leistungsspektraldichte  $S_{XX}(\omega)$  bilden ein Fourier-**Transformationspaar**. Die Leistungsspektraldichte kann als mittlere Leistung pro Frequenzband aufgefasst werden, sie ist wie folgt definiert:

$$E\left[\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\cdot|X(\omega)|^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty}R_{XX}(\tau)\cdot e^{-j\omega\tau}\ d\tau = \boxed{S_{XX}(\omega) \qquad \bullet \longrightarrow \qquad R_{XX}(\tau)} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S_{XX}(\omega)\cdot e^{j\omega\tau}\ d\omega$$

 $S_{XX}(\omega)$  ist rein reell und  $\geq 0$ .

Kreuzkorrelationen  $(R_{YX}(\tau), R_{XY}(\tau))$  und Kreuz-Spektraldichten  $(S_{YX}(\tau), S_{XY}(\tau))$  bilden ein Fourier-Transformationspaar.

$$R_{YX}(\tau) \circ - S_{YX}(\omega)$$
  $R_{XY}(\tau) \circ - S_{XY}(\omega)$ 

# Übertragung von Zufallsprozessen durch LTI-Systeme Skript S. 171-7.5

Ein Zufallsprozess wird durch ein LTI-System übertragen.

$$Y(t) = L[X(t)] \Rightarrow Y(t) = h(t) * X(t)$$

Allgemein

WSS-Prozess

Mittelwert

 $\mu_{Y}(t) = n(t) * \mu_{X}(t)$   $R_{YY}(t_{1}, t_{2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)h(\beta)R_{XX}(t_{1} - \alpha, t_{2} - \beta) d\alpha d\beta$   $R_{YY}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)h(\beta)R_{XX}(\tau + \alpha - \beta) d\alpha d\beta$   $R_{YY}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha)h(\beta)R_{XX}(\tau + \alpha - \beta) d\alpha d\beta$ Autokorrelation\*

 $S_{YY}(\omega) = H^*(\omega)H(\omega)S_{XX}(\omega) = |H(\omega)|^2S_{XX}(\omega)$ Spektrale Leistung

Ein WSS-Prozess am Eingang erzeugt auch einen WSS-Prozess am Ausgang.

#### 2.8Spezielle Zufallsprozesse Skript S. 172-7.6

#### Gauss Zufallsprozess Skript S. 172-7.6.A

Bein diesem Prozess ist die **Zufallsvariable**  $X(t_i)$  zu **jedem Zeitpunkt**  $t_i$  **gaussverteilt**. Bsp.: thermisches Rauschen.


Zweidimensionaler Fall (gauss'sche Verbunddichte): 
$$f_{XX}(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_{x_1}\sigma_{x_2}} \cdot e^{-\frac{(x_1 - \mu_{x_1})^2}{2\sigma_{x_1}^2}} \cdot e^{-\frac{(x_2 - \mu_{x_2})^2}{2\sigma_{x_2}^2}}$$
Für  $X(t_1)$  und  $X(t_2)$  unkorreliert ( $C_{XX}(t_1, t_2) = 0$ ) gilt:  $f_{XX}(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1; t_1) \cdot f_X(x_2; t_2)$ 

 $\mu_X(t)$  und  $R_{XX}(t_1,t_2)$  charakterisisieren einen gauss'schen Zufallsprozess vollständig.


Ist ein gauss'scher Prozess WSS ist er zugleich auch SSS. Zudem ist wird ein gauss'scher Zufallsprozess X(t) am Ausgang eines LTI Systems Y(t) wiederum gaussisch.

<sup>\*</sup> = Es ist viel einfacher die Autokorrelation aus der Spektralen Leistung (Transformationspaar) - anstatt aus diesem höllischen Integral - auszurechnen.

#### 2.8.2 Weisses Rauschen Skript S. 173-7.6.B



Beispiel: therm. Rauschen von Widerständen Nimmt in der Praxis im Tera-Hz Bereich ab!





#### 2.8.3 Farbige Rauschsignale

Bezeichnung (De)	Bezeichnung (En)	LeistSpektrum	Anmerkung
Rosa Rauschen	Pink Noise	$S_{XX}(\omega) = c \cdot \frac{1}{\omega}$	Testsignal für Tontechnik, wegen konstanter Leistung pro Oktave
Braunes/Rotes Rauschen	Brown/Red Noise	$S_{XX}(\omega) = c \cdot \frac{1}{\omega^2}$	
Blaues Rauschen	Blue Noise	$S_{XX}(\omega) = c \cdot \omega$	
Violettes Rauschen	Purple/Violet Noise	$S_{XX}(\omega) = c \cdot \omega^2$	Bsp.: FM Demodulator Noise


#### 2.8.4 Bandbeschränktes Rauschen skript S. 174-7.6.C

$$\begin{split} S_{XX}(\omega) &= \begin{cases} \frac{\eta}{2} & |\omega| \leq \omega_B \\ 0 & |\omega| > \omega_B \end{cases} \\ R_{XX}(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\omega_b}^{+\omega_b} \frac{\eta}{2} \cdot e^{j\omega\tau} \ d\tau = \frac{\eta\omega_B}{2\pi} \frac{\sin(\omega_B\tau)}{\omega_B\tau} \end{split}$$





# 2.8.5 Schmalbandiger Zufallsprozess skript S. 174-7.6.D



$$X(t) = V(t) \cdot \cos \left[\omega_c t + \phi(t)\right]$$

$$X(t) = X_c(t) \cos \omega_c(t) - X_s(t) \sin \omega_c(t)$$

$$X_c(t) = V(t) \cos \phi(t) \qquad X_s(t) = V(t) \sin \phi(t)$$

$$V(t) = \sqrt{X_c^2(t) + X_s^2(t)} \qquad \phi(t) = \arctan \frac{X_s(t)}{X_c(t)}$$

Hierbei handelt es sich um einen WSS-Prozess mit sehr kleiner Bandbreite 2W verglichen mit der Mittenfrequenz  $\omega_c$ .

Dies ist beispielsweise der Fall wenn thermisches Widerstandrauschen durch ein schmalbandiges Bandpass gefiltert wird.

Im **Zeitbereich** manifestiert sich diese Funktion als **sinusförmiges** Signal mit zufälliger Amplitude und Phase. Bei  $X_c(t)$  und  $X_s(t)$  handelt es sich damit um bandbeschränktes Rauschen im Basisband.

V(t) Enveloppen-Funktion

 $\phi(t)$  Phasenfunktion.

 $X_c(t)$  gleichphasiger Anteil

 $X_s(t)$  Quadratur-Anteil


Eigenschaften von  $X_c(t)$  und  $X_s(t)$ :

$$\mu_{X_c} = \mu_{X_s} = \mu_X = 0 \qquad \qquad \sigma_{X_c}^2 = \sigma_{X_s}^2 \qquad \qquad E\left[X_c(t)X_s(t)\right] = 0 \text{ (unkorreliert \& orthogonal)}$$
 
$$S_{X_cX_c}(\omega) = S_{X_sX_s}(\omega) = \begin{cases} S_{XX}(\omega - \omega_c) + S_{XX}(\omega + \omega_c) & |\omega| \leq W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases}$$

Ist X(t) ein Gauss-Prozess, sind auch  $X_c(t)$  und  $X_s(t)$  gaussisch. Dann ist V(t) Rayleigh-verteilt zu jedem Zeitpunkt t und  $\Phi(t)$  gleichverteilt  $(0..2\pi)$  zu jedem Zeitpunkt t.

# 3 Rauschen in analogen Kommunikationssystemen S202-8

Rauschen verschlechtert die Performance. Bei analogen Systemen macht sich dies beim Signal-Rausch-Abstand (SNR) bemerkbar.



Die Voraussetzungen für eine einfache Berechnung mit Hilfe von diesem Modell (gauss'scher Kanal) sind die folgenden:


- n(t) ist **mittelwertfreies** (E[n] = 0) gauss'sches Rauschen mit ...
- $S_{nn}(\omega) = \eta/2 \text{ und } \dots$
- ist mit X(t) unkorreliert  $(cov(X, n) = E[X \cdot n] E[X] \cdot E[n] = 0)$

Somit gilt: 
$$E[(X_0 + n_0)^2] = E[X_0^2] + E[2 \cdot X_0 \cdot n_0] + E[n_0^2] = S_0 + N_0$$
 und  $\left(\frac{S}{N}\right)_0 = \frac{E[X_0(t)^2]}{E[n_0(t)^2]}$ 

Weist der Kanal eine **Dämpfung**  $A_{db}$  auf, so muss diese bei den Berechnungen berücksichtigt werden:  $S_{i_{dB}} = S_{t_{dB}} - A_{dB}$ 

## 3.1 Basisband Skript S. 203-8.3

Die Berechnungen im Basisband gelten als Referenz, für den Vergleich mit anderen Systemen.




Wiederum müssen wieder gewisse Einschränkungen gemacht werden für eine einfachere Berechnung:

- X(t) ist mittelwertfrei  $\Rightarrow E[X] = 0$
- X(t) ist stationär und ergodisch  $\Rightarrow$   $< x_{\lambda}(t) >= E[X] = 0$  (für alle  $x_{\lambda}(t)$ )
- X(t) ist bandbeschränkt  $(S_{XX}(\omega) = 0$  für  $\omega > W)$  durch den Tiefpasfilter mit idealer Bandbreite  $W = 2\pi B$
- Der Kanal ist verzerrungsfrei

Die Rauschleistung im Basisband:  $\boxed{\left(\frac{S}{N}\right)_0 = \frac{S_0}{N_0} = \frac{S_i}{\eta B} = \gamma} \qquad \text{dient zum Vergleich mit anderen Systemen.}$ 

# 3.2 Amplitudenmodulation Skript S. 204-8.4



Das Rauschsignal am Eingang des Demodulators ist wie folgt definiert (siehe auch 2.8.5, Schmalbandiger Zufallsprozess (S. 6)):

$$n_i(t) = n_c(t)\cos(\omega_c t) - n_s(t)\sin(\omega_c t)$$

#### 3.2.1 DSB-SC, SSB Skript S. 205-8.4.A.1,2

Ein Mass für die Effizienz des Demodulators ist der sogenannte Detektor-Gewinn:

$$\alpha_{d_{DSB-SC}} = \frac{{\rm SNR}_{out}}{{\rm SNR}_{in}} = 2 \approx 3dB \qquad \qquad \alpha_{d_{SSB}} = \frac{{\rm SNR}_{out}}{{\rm SNR}_{in}} = 1$$

Ein DSB-SC Demodulator verbessert also die SNR zwischen Ein- und Ausgang um Faktor 2, bei SSB bleibt die SNR gleich. Da SSB jedoch nur die halbe Bandbreite von DSB-SC besitzt, ist auch die Eingangs-Rauschleistung bei SSB halb so gross wie bei DSB-SC. Somit haben im Endeffekt SSB und DSB-SC dieselbe Rausch-Performance:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_0 = \frac{A_c^2 S_x}{2\eta B} = \frac{\frac{1}{2}A_c^2 S_x}{\eta B} = \frac{S_i}{\eta B} = \gamma$$

# $3.2.2 \quad Gew\"{o}hnliche\ AM\ _{\rm Skript\ S.\ 206-8.4.A.3}$

Synchroner Detektor

$$\left(\frac{S}{N}\right)_0 = \frac{\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x} \left(\frac{S_i}{\eta B}\right) = \frac{\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x} \gamma \le \frac{\gamma}{2} \qquad \qquad \alpha_d = \frac{2\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x} \le 1$$

#### **Enveloppe Detektor**

Für  $SNR_i \gg 1$  gelten dieselben Formeln wie beim synchronen Detektor.

Für  $SNR_i \ll 1$  lohnt es sich nicht solche Berechnungen aufzustellen, da das demodulierte Signal nicht mehr brauchbar wird, weil das Rauschen so enorm dominiert.

Der Übergang zwischen ausreichender Übertragungsqualität und unbrauchbarer Übertragung beginnt ab  $SNR_{i_{dB}} \approx 10 dB$  und erfolgt sehr schnell.

# 3.3 Winkelmodulation Skript S. 208-8.5

$$X_c(t) + n(t)$$
BPF
Limiter  $Y_i(t)$ 
Discriminator LPF  $S_o$ ,  $N_o$ 

Der Limiter limitiert das Signal - somit auch das Rauschen - in der Amplitude, sodass das Rauschen nur noch in der Phase enthalten ist. Die SNR wird daher nur durch die Phase beeinflusst.

Für die Winkelmodulation ist der Träger-Rauschabstand (CNR - Carrier-to-Noise-Ratio) wichtig: CNR =  $\frac{A_c^2}{2\eta B_T} = \left(\frac{S}{N}\right)_i$ .

Nur wenn das Signal dominant ist (CNR  $\gg 1$ ), können die unten aufgeführten Formeln angewendet werden.

Im Falle von (CNR  $\ll 1$ ) tritt ein ähnlicher Effekt auf wie bei AM (SNR  $\ll 1$ ), sodass das demodulierte Signal nicht mehr brauchbar wird.

#### 3.3.1 SNR bei PM Skript S. 210-8.5.B

$$\left(\frac{S}{N}\right)_0 = \frac{k_p^2 A_c^2 S_x}{2\eta B} = k_p^2 S_x \gamma$$

# 3.3.2 SNR bei FM skript S. 210-8.5.C

$$\left(\frac{S}{N}\right)_0 = 3\left(\frac{k_f^2 S_x}{W^2}\right) \left(\frac{Ac^2}{2\eta B}\right) = 3\left(\frac{k_f^2 S_x}{W^2}\right) \gamma = 3\left(\frac{\Delta\omega}{W}\right)^2 S_x \gamma = 3D^2 S_x \gamma$$

Zusammenfassende Tabelle (Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn T. Kneubuehler) 3.4

	Baseband	DSB-SC	AM Coherent	AM Envelope	PM	${ m FM}$
Nachrichtensignal		Zufallsprozes	s $X(t)$ mit $ X(t) $	$\leq 1 \text{ bzw. }  x_{\lambda}(t) $	Zufallsprozess $X(t)$ mit $ X(t)  \le 1$ bzw. $ x_{\lambda}(t)  \le 1$ für alle $\lambda$ des Ergebnisraums $S$	-bnisraums  S
Leistung $S_X$ von $X(t)$			$S_X = S_X(t) :$	$= E\left[X^2(t)\right] \le 1$	$S_X = S_X(t) = E[X^2(t)] \le 1$ , (weil $ X(t)  \le 1$ )	
Bandbreite von $X(t)$				В		
Eingangsnutzsignal $X_i(t)$	X(t)	$X(t)A_c\cos(\omega_c t)$	$A_c(1+\mu X(t))\cos(\omega_c t)$	$))\cos(\omega_c t)$	$A_c \cos(\omega_c t + k_p X(t))$	$A_c \cos(\omega_c t + k_f \int_{-\infty}^t X(\tau) d\tau)$
Leistung $S_i$ von $X_i(t)$	$S_X$	$\frac{1}{2}A_c^2S_X$	$\frac{1}{2}A_c^2(1+\mu^2S_X)$	$\mu^2 S_X$	$\frac{1}{2}A_c^2$	$rac{1}{2}A_c^2$
Bandbreite von $X_i(t)$	В	2B	2B		2(D+1)B	2(D+1)B
Rauschleistung am Eingang	$\eta B$	$2\eta B$	$2\eta B$	3	$2(D+1)\eta B$	$2(D+1)\eta B$
SNR am Eingang $\left(\frac{S}{N}\right)_i$	$\frac{S_i}{\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2S_X}{2\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2(1+\mu^2S_X)}{2\eta B}$	$\frac{\mu^2 S_X)}{3}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2}{2(D+1)\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2}{2(D+1)\eta B}$
Ausgangsnutzsignal $X_o(t)$	X(t)	$A_cX(t)$	$A_c \mu X(t)$	(t)	$k_p X(t)$	$k_f X(t)$
Leistung $S_o$ von $X_o(t)$	$S_X$	$A_c^2 S_X$	$A_c^2 \mu^2 S_X$	$S_X$	$k_p^2 S_X$	$k_f^2 S_X$
Rauschleistung am Ausgang	$\eta B$	$2\eta B$	$2\eta B$	3	$\frac{1}{A_c^2/2}\eta B$	$\frac{1}{3}\frac{(2\pi B)^2}{A_c^2/2}\eta B$
SNR am Ausgang $\left(\frac{S}{N}\right)_{S}$	$\frac{S_i}{\eta B}$	$\frac{A_c^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{A_c^2 \mu^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{S_X}{3}$	$\frac{k_p^2 A_c^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{3D^2A_c^2S_X}{2\eta B}$
$\left(\frac{S}{N}\right)_o$ ausgedrückt mit $\gamma = \frac{S_i}{\eta B}$	7	7	$\frac{\mu^2 S_X}{1 + \mu^2 S_X} \gamma$	$\frac{\kappa}{S_X}\gamma$	$k_p^2 S_X \gamma$	$3D^2S_X\gamma$

# Wichtige Anmerkung

- Die Formeln der Tabelle gelten für dimensionslose Signale.
- Der Zufallsprozess liegt zudem in normierter Form vor, wie aus der Tabelle hervorgeht.
- Soll die SNR für konkrete physikalisch vorliegende Signale berechnet werden, müssen für die Amplituden und Leistungen am Eingang des Empfängers geeignete Saklierungsfaktoren verwendet werden.
- Handelt es sich beim Empfäger zudem um einen aktiven Schaltungsblock, ist das Signal (sowie der Rauschanteil) am Ausgang des Empfäangers ebenfalls mit den Parametern des Empfängers zu skalieren.


# 4 Optimaler Detektor - Rauschen in digitalen Kommunikationssys. S227-9

Rauschen verschlechtert die Performance, bei digitalen Systemen zeigt sich dies in der Bitfehlerrate  $P_e$ .

Diese Kapitel behandelt digitale Signale, welche über einen verzerrungsfreien Kanal gesendet werden und mit einem Additiven Weissen Gauss'schen Rauschen (AWGN) versetzt werden.

# 4.1 Binäres Übertragungssystem skript S. 226-9.2

Ein binäres Signal  $s_i(t)$  (siehe 4.4) wird über einen verzerrungsfreien Kanal gesendet.



$$s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) & 0 \le t \le T & \text{für Logisch 1} \\ s_2(t) & 0 \le t \le T & \text{für Logisch 0} \end{cases} \qquad Ra_{\underbrace{uschen}} \qquad r(t) = s_i(t) + n(t) \qquad \stackrel{Filter}{\Longrightarrow} \qquad z(t) = r(t) * h(t)$$

- 1. Am **Empfänger** r(t) liegt das **Signal** s(t) zusätlich mit einem Additiven Weissen Gauss'schen (AWGN) **Rauschen** n(t) vor.
- 2. Mit dem linearen Filter wird das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) optimiert (so gross wie möglich gemacht). Das Signal nach dem Filter sollte möglichst wenig Rauschen aber viel Signalanteil enthalten.

  Hierbei können zwei Strategien angewendet werden, das Matched Filter (siehe 4.3.1) oder der Korrelator (siehe 4.3.2).
- 3. Anschliessend wird das Signal **zeitdiskretisiert**, also immer nach einer konstanten Zeit (Samplingzeit t = T) abgetastet. Dadurch resultiert:  $z(T) = a_i(T) + n_0(T)$ , wobei  $a_i(T)$  dem Signalanteil und  $n_o(T)$  dem Rauschanteil entspricht. Dies entspricht zwei Normalverteilungen, welche um die Mittelwerte  $(a_1, a_2)$  angeordnet sind.
- 4. Schlussendlich wird mit dem Schwellwertdetektor entschieden, welches Signal höchstwahrscheinlich gesendet wurde. Man unterscheidet die zwei verschiedenen Arten von Detektoren:

**Hard-Decision:** Das Resultat des Detektors ist eine endgültige Entscheidung (0 oder 1). Die Entscheidung wird mit Hilfe des Schwellwerts  $\lambda_0$  gefällt.

Soft-Decision: Für 0 und 1 werden Wahrscheinlichkeiten bestimmt und verarbeitet.

# 4.2 Optimaler Detektor

#### 4.2.1 Hypothesen und Fehlerwahrscheinlichkeit Skript S. 227-9.2,3.A

Für die Entscheidung existieren zwei **Hypothesen**  $(H_1 \Rightarrow s_1 \text{ wurde gesendet}, H_2 \Rightarrow s_2 \text{ wurde gesendet})$ : Falls das gesamplete Signal  $(z(T) > \lambda_0)$  ist, wird  $H_1$ , für  $(z(T) < \lambda_0)$  wird  $H_2$  gewählt.


detektiert	$Log. 1 = H_1$	$Log. 0 = H_2$
Log. $1 = s_1$ , mit $P(s_1)$	$P(H_1 s_1)$	$P(H_2 s_1)$
$Log. 0 = s_2, mit P(s_2)$	$P(H_1 s_2)$	$P(H_2 s_2)$

Die **Fehler-WSK**  $P_e$  ist somit wie folgt definiert:

$$P_e = P(H_2|s_1)P(s_1) + P(H_1|s_2)P(s_2)$$

#### 4.2.2 Maximum Likelihood Detektor Skript S. 227-9.3.B

Bei einem Maximum Likelihood Detektor ist der Schwellwert  $\lambda_0$  genau so gewählt, dass die **Fehler-WSK**  $P_e$  **minimal** wird. Konkret kann dies berechnet werden, indem man das **Minimum** von  $P_e$  bestimmt, also:  $\frac{dP_e}{d\lambda_0} = 0$  setzt.



$$\lambda_0 = \frac{1}{2}(a_1 + a_2) + \frac{\sigma_{n_0}^2}{a_1 - a_2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)}$$

$$\lambda_0 = \frac{a_1 + a_2}{2} \qquad \text{(gilt für: } P(s_2) = P(s_1) = \frac{1}{2}\text{)}$$

Somit beträgt die Fehler-WSK:  $P_e = P(H_2|s_1)P(s_1) + P(H_1|s_2) = P(s_1)\int_{-\infty}^{\lambda_0} f(z|s_1)dz + P(s_2)\int_{\lambda_0}^{\infty} f(z|s_2)dz$ 

Mit 
$$(P(s_2) = P(s_1) = \frac{1}{2})$$
 und  $(\lambda_0 = \frac{a_1 + a_2}{2})$  gilt für ein **NRZ-Signal**:  $P_e = Q\left(\frac{a_1 - a_2}{2\sigma_{n_0}}\right)$ 

# 4.3 Lineares Filter


#### 4.3.1 Matched Filter Skript S. 229-9.4.A

**Ziel:** Maximierung von  $(a_1 - a_2)$  bei gleichzeitiger Minimierung von  $n_0$ . Mit  $E_{s(t)}$  als Energie des Eingangssignals s(t).

$$\text{SNR wird maximal bei} H\left(\omega\right) = S^*\left(\omega\right) \mathrm{e}^{-\jmath\omega T} \qquad \bullet \longrightarrow \qquad h\left(t\right) = \begin{cases} s(T-t) & 0 \leq t \leq T \\ 0 & sonst \end{cases} \qquad \text{wobei} \ \left(\frac{S}{N}\right)_{0_{max}} = \frac{2E_{s(t)}}{\eta}$$

#### 4.3.2 Korrelator Skript S. 230-9.4.B

Für den Sample Zeitpunkt (t = T) sind die Eigenschaften eines **Matched-Filter** und diejenigen eines **Korrelators identisch**. Somit können beide für den selben Zweck eingesetzt werden.



#### 4.3.3 Unmatched RC-Filter Skript S. 238-Prob.9.9

Hierbei wird an Stelle eines Matched Filters ein RC-Tiefpassfilter verwendet.

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

# 4.4 Fehlerwahrscheinlichkeit verschiedener binären Übertragungen skript S. 231-9.5

 $E_b$  bezeichnet die mittlere Signalenergie pro Bit.

Unipolar Baseband Signaling

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T}{2\eta}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{\eta}}\right) \qquad E_b = \frac{A^2T}{2} \qquad s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = A & 0 \le t \le T \\ s_2(t) = 0 & 0 \le t \le T \end{cases}$$

Bipolar Baseband Signaling

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2T}{\eta}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{\eta}}\right) \qquad \qquad E_b = A^2T \qquad \qquad s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = +A & 0 \le t \le T \\ s_2(t) = -A & 0 \le t \le T \end{cases}$$

Amplitude-Shift Keying

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T}{4\eta}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{\eta}}\right) \qquad \qquad E_b = \frac{A^2T}{4} \qquad \qquad s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = A\cos\omega_c t & 0 \le t \le T \\ s_2(t) = 0 & 0 \le t \le T \end{cases}$$

Phase-Shift Keying

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T}{\eta}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{\eta}}\right) \qquad E_b = \frac{A^2T}{2} \qquad s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = A\cos\omega_c t & 0 \le t \le T \\ s_2(t) = A\cos(\omega_c t + \pi) = -A\cos\omega_c t & 0 \le t \le T \end{cases}$$

Frequency-Shift Keying

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T}{2\eta}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{\eta}}\right) \qquad \qquad E_b = \frac{A^2T}{2} \qquad \qquad s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = A\cos\omega_1 t & 0 \le t \le T \\ s_2(t) = A\cos\omega_2 t & 0 \le t \le T \end{cases}$$

# 5 Informationstheorie und Quellencodierung 8245-10

# 5.1 DMS - Discrete Memoryless Source

Eine Informationsquelle ist ein Objekt welches **Ereignise**, welche zufällig aus einer WSK-Dichtefunktion ausgewählt werden, **generiert**.

Eine diskrete Quelle hat einen endlichen Satz an Symbolen, welcher auch Alphabet genannt wird. Die Elemente dieses Satzes nennt man Symbole oder Zeichen.

Wird ein Symbol unabhängig vom Vorherigen generiert, so handelt es sich um eine DMS (diskrete gedächtnisfreie Quelle). Eine solche wird mit folgenden Eigenschaften charakterisiert:

- Liste der Symbole Alphabet
- Auftretenswahrscheinlichkeiten dieser Symbole WSK-Dichtefunktion
- Symbolrate

# Informationsgehalt, Binary Unit, Entropie, Informationsrate Skript S. 246-10.2-B.1,2,3

Mathematisch gesehen kann man sagen, je unwahrscheinlicher das Eintreten eines spezifischen Ereignisses ist, desto grösser ist dessen Informationsgehalt.


athematisch gesehen kann man sagen, je unwahrscheinlicher das Eintreten eines spezifischen Ereignisses ist, desto grösse dessen Informationsgehalt. 
$$I(x_i) = \log_{base} \frac{1}{P(x_i)} = -\log_{base} P(x_i) \qquad R = rH(X)$$
 
$$H(X) = E[I(x_i)] = \sum_{i=1}^{m} P(x_i)I(x_i) = -\sum_{i=1}^{m} P(x_i)\log_2 P(x_i) \qquad 0 \le H(x) \le \log_2(m) \qquad I(x_i) \text{ Informationsgehalt, } [I(x_i)] = b$$
 
$$base = 2 \text{ siehe nachfolgender Text}$$
 
$$P(x_i) \text{ Auftretens-WSK eines Symbols}$$
 
$$H(X|Y) = -\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} P(x_i, y_j)\log_2(P(x_i|y_j)) \qquad H(x_i) \text{ Entropie, } [H(x_i)] = b/\text{Symbol}$$
 
$$R \text{ Informationsrate, } [R] = b/\text{s}$$
 
$$r \text{ Symbolrate/Bitrate, } [r] = \text{Symbole/s}$$
 
$$I(X;Y) = I(Y;X) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Der Informationsgehalt kann in folgenden Masseinheiten angegeben werden:

$$[I(X)] = \begin{cases} \text{bit } (bi\text{nary uni}t) & \text{falls } base = 2.\\ \text{hartley oder decit} & \text{falls } base = 10.\\ \text{nat } (na\text{tural uni}t) & \text{falls } base = e \end{cases}$$

**Standardmässig** verwenden wir base = 2, also bit oder gekürzt **b**. Binary Unit ist ein Mass für den Informationsgehalt und sollte nicht mit dem Term "bit" (Binäres Zeichen) verwechselt werden.

# DMC - Discrete Memoryless Channels Skript S. 247-10.3



Ein DMC (diskreter gedächtnisfreier Kanal) ist ein statistisches Modell mit Eingang X und Ausgang Y.

Alle Auftretenswahrscheinlichkeiten  $P(x_i)$  der einzelnen Eingangs-Symbole werden als gegeben betrachtet. Jeder Übertragungspfad ist durch die Kanal-Übertragungs-Wahrscheinlichkeiten (channel transition probabilities)  $P(y_j|x_i)$  definiert.

## Darstellung in Matritzenform

# Kanalmatrix

$$[P(Y|X)] = \begin{bmatrix} P(y_1|x_1) & P(y_2|x_1) & \dots & P(y_n|x_1) \\ P(y_1|x_2) & P(y_2|x_2) & \dots & P(y_n|x_2) \\ & & & & & \\ P(y_1|x_m) & P(y_2|x_m) & \dots & P(y_n|x_m) \end{bmatrix}$$

$$[P(Y)] = [P(y_1) \quad P(y_2) \quad \dots \quad P(y_n)] = [P(X)] \cdot [P(Y|X)]$$
$$[P(X)] = [P(x_1) \quad P(x_2) \quad \dots \quad P(x_m)]$$
$$\sum_{j=1}^{n} P(y_j|x_i) = 1(\forall i) \qquad \sum \text{ jeder Zeile von } [P(Y|X)] = 1$$

$$\sum_{j=1}^{n} P(y_j|x_i) = 1(\forall i) \qquad \sum \text{ jeder Zeile von } [P(Y|X)] = 1$$

#### Verbundmatrix

$$[P(Y,X)] = \begin{bmatrix} P(y_1,x_1) & P(y_2,x_1) & \dots & P(y_n,x_1) \\ P(y_1,x_2) & P(y_2,x_2) & \dots & P(y_n,x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(y_1,x_m) & P(y_2,x_m) & \dots & P(y_n,x_m) \end{bmatrix}$$

$$[P(Y,X)] = \begin{bmatrix} P(x_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P(x_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P(x_m) \end{bmatrix} [P(Y|X)]$$

Elemente auf der Diagonale sollten den grössten Wert gegenüber anderen Elementen auf der Zeile besitzen.


 $\sum$  aller Elemente von [P(Y,X)] = 1

#### 5.2.2 Spezielle Kanäle Skript S. 248-10.3.C

#### Verlustfreier (lossless) Kanal

Auf jeder Spalte der Kanalmatrix gibt es jeweils nur ein Element  $\neq 0$ .


$$[P(Y|X)] = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



# Deterministischer (deterministic) Kanal

Auf jeder Zeile der Kanalmatrix gibt es jeweils nur ein Element  $\neq 0$ , welches 1 sein muss.


$$[P(Y|X)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



# Rauschfreier (noiseless) Kanal


Die Kanalmatrix entspricht der Einheitsmatrix.

$$[P(Y|X)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I$$



Binärer Symmetrischer (binary symmetrical) Kanal

$$[P(Y|X)] = \begin{bmatrix} 1 - p_e & p_e \\ p_e & 1 - p_e \end{bmatrix}$$



# 5.3 Kanalkapazität skript S. 251-10.5

$$C_s = \max_{\{P(x_i)\}} I(X;Y)$$

$$C = r_b C_s$$

$$r_s H(X) \le C$$

 $C_s$  Kanalkapazität pro Symbol,  $[C_s] = b/Symbol$  C Kanalkapazität pro Sekunde, [C] = b/s  $r_s$  Symbolrate Quelle,  $r_b$  Bitrate Kanal, [r] = Symbol/sBedingung für eine (theoretisch) fehlerfreie Übertragung

## 5.3.1 Kanalkapazitätien spezieller Kanäle

Verlustfrei	I(X;Y) = H(X)	$C_s = \max_{\{P(x_i)\}} H(X) = \log_2 m$
Deterministisch	I(X;Y) = H(Y)	$C_s = \max_{\{P(x_i)\}} H(Y) = \log_2 n$
Rauschfrei	I(X;Y) = H(Y) = H(X)	$C_s = \log_2 n = \log_2 m$
Binär Symmetrisch	$I(X;Y) = H(Y) + p_e \log_2 p_e + (1 - p_e) \log_2 (1 - p_e)$	$C_s = 1 + p_e \log_2 p_e + (1 - p_e) \log_2 (1 - p_e)$
AWGN	$C = 2BC_s = B\log_2(1 + \left(\frac{S}{N}\right)_0)$	$C_s = \max I(X;Y) = \frac{1}{2}\log_2(1 + \left(\frac{S}{N}\right)_0)$

Wobei B der Bandbreite des Kanals entspricht.

## 5.4 Quellencodierung Skript S. 253-10.7

## 5.4.1 Code-Länge, -Effizienz, -Redundanz Skript S. 253-10.7.A/B

Gilt für eine DMS mit endlicher Entropie.

$$L = \sum_{i=1}^{m} P(x_i) n_i$$

$$\eta = \frac{H(x)}{L} = \frac{L_{min}}{L} \qquad \gamma_c = 1 - \eta$$

$$\gamma_q = R(x) = H_{max} - H(x) = \log_2(m) - H(x)$$

L Durchschnittliche Codewort-Länge, [L] = Bits/Symbol  $L_{min}$  kleinstmölgliches L $P(x_i)$  Auftretenswahrscheinlichkeit des Symbols  $n_i$  Symbollänge,  $[n_i]$  = Bits m Anzahl Symbole des Codes  $\eta$  Effizienz  $\gamma_c$  Redundanz des Codes;  $\gamma_q = R(x)$  Redundanz der Quelle H(X) Entropie, [H(X)] = b/Symbol

## 5.4.2 Klassifizierung von Codes Skript S. 254-10.7.C

Bezeichnung	Eigenschaften
Fixed Lengh Code	Alle Codewörter haben die gleiche Länge.
feste Länge	Bsp.: ASCII-Code.
Variable Lengh Code	Codewörter haben unterschiedliche Länge.
variable Länge	Bsp.: Shannon-Fano, Huffman und Morse Code.
Prefix-Free Code	Kein Codewort dient als Präfix (Vorsible) für ein anderes Codewort.
präfixfrei	Bsp.: Shannon-Fano oder Huffman Code, aber nicht Morse-Code.
Uniquely Decodeable Code eindeutig decodierbar	Kette von Codewörtern kann eindeutig wieder in die ursrünglichen Symbolfolgen zurückgewandelt werden.  Präfixfreie Codes sind eindeutig decodierbar.
Instantaneous Code sofort decodierbar	Liefert nach Empfang jedes einzelnen Codeworts sofort ein eindeutiges Symbol.  Jeder Instantaneous Code mit minimaler Codelänge ist optimaler Code.
Optimal Code	$\eta=1=100\%$

## 5.4.3 Kraft'sche Ungleichung Skript S. 255-10.7.D

Wenn diese Ungleichung erfüllt ist, besagt sie, dass ein **eindeutig** und **sofort decodierbarer** Code gefunden werden kann. Gegeben ist eine Quelle mit **Alphabet**  $x_i$  der **Länge** m, wobei jedem **Symbol**  $x_i$  kein Codewort aber eine **Codelänge**  $n_i$  zugewiesen ist.

$$K = \sum_{i=1}^{m} 2^{-n_i} \le 1$$

Die Kraft'sche Ungleichung hilft jedoch zum Auffinden dieses Codes nicht weiter.

# 5.5 Entropie Codierung Skript S. 255-10.8


**Ziel:** Durchschnittliche Codelänge an Entropie annähern  $\Rightarrow$  Wirkungsgrad steigern.

## 5.5.1 Shannon - Fanno Codierung Skript S. 255-10.8.A

$x_i$	$P(x_i)$	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Code 5
$x_1$	0.30	0	0			00
x <sub>2</sub>	0.25	0	1			01
<i>x</i> <sub>3</sub>	0.20	1	0			10
x <sub>4</sub>	0.12	1	1	0		110
x <sub>5</sub>	0.08	1	.1	1	0	1110
<i>x</i> <sub>6</sub>	0.05	1	1	1	,1	,1111


- 1. Symbole mit absteigender Wahrscheinlichkeit anordnen.
- 2. Trennung in  ${\bf 2}$   ${\bf Teilmengen}$  mit möglichst gleicher WSK.
- 3. Obere Teilmenge Symbol 0, unterer Teilmenge Symbol 1 zuordnen.
- 4. Weiterhin unterteilen gemäss obigen Schritten, bis keine Teilung mehr möglich ist.

# $5.5.2 \quad Huffman \ Codierung \ {\rm skript} \ {\rm s.} \ {\rm 256-10.8.B}$



- 1. Symbole mit absteigender Wahrscheinlichkeit anordnen.
- 2. Unterste 2 Symbole als Gruppe zusammenfassen.
- 3. Beide Schritte wiederholen, bis nur noch zwei Gruppen vorliegen.
- 4. Grössere WSK 0, kleinere WSK 1 zuordnen.
- Reduktion rückgägngig machen und vorheriger Schritt für alle Teilschritte wiederholen.

# 6 Kanalcodierung S282-11



Mit der Kanalcodierung können Übertragungsfehler erkannt und beseitigt werden. Dies geschieht durch beifügen geeigneter Redundanz.

Je nachdem wieviel Redundanz in dem Code beinhaltet ist, handelt es sich um einen error-detecting code oder sogar um einen error-correcting code.

# 6.1 Kanalkodierungstheorem - Shannon S282-11.2B


Gegeben seien DMS mit Entropie H(X) und DMC mit Kanalkapazität  $C_s$ .

- Für  $H(X) \leq C_s$  kann mit geeigneter Kanalcodierung die **Fehlerrate** der Übertragung **beliebig klein** gemacht werden.
- Für  $H(X) > C_s$  ist eine fehlerfreie Übertragung nicht möglich.

Wenn man jedoch  $n = \frac{H(x)}{C_s}$  Bits (binary digits) pro Symbol der Datenquelle bei geeigneter Codierung überträgt kann die Übertragung mit beliebig kleiern Fehlerrate erfolgen.

Bitfehler in der Übertragung verunmöglichen einen zuverlässigen Informationsaustausch nicht, sondern beschränken die nutzbare Übertragungsrate - je mehr Fehler desto mehr Übertragungsrate wird für die Fehlerkorrektur benötigt.

# 6.2 Systematische Codes



Ein Code gilt als systematisch, sobald alle **Datenbits**  $d_i$  an irgend einer Stelle des Codes  $c_i$  unmodifiziert vorkommen. Die nötigen Prüfzeichen werden meist am Ende der Datenbits angefügt und können wenn gewünscht ausgewertet werden. Anwendungsbeispiele:

- CRC (Cycle Redundancy Check) bei MP3, JPEG, ...
- Parity Check bei RS232

#### 6.3 Blockcodes

Hierbei wird aus (relativ kleinen) Datenblöcken mit k Eingangssymbolen Codes mit je n Ausgangssymbolen (mit n > k) generiert. Wobei jeder dieser Blöcke separat Codiert wird.

Man spricht dann auch von einem (n, k)-Code. Beispielsweise handelt es sich bei einer RS232-Übertragung mit 8 Daten- und 1 Paritätsbit um einen (9, 8)-Code.

In unserem Fall (binär) kann ein Symbol zwei Zustände aufweisen. Diese Zustände sind in der binären Menge  $(K = \{0, 1\})$  definiert. Folgende mathematische Operatoren werden auf diese Menge angewendet:

- Modulo-2-Addition: " $\oplus$ " = logisches XOR  $\Rightarrow$  (0,0) = 0 / (0,1) = 1 / (1,0) = 1 / (1,1) = 0
- Multiplikation: ":" = logisches AND

# 6.4 Lineare Blockcodes \$283-11.4

Ein Code gilt als linear, falls die Summe jeder beliebigen Codeworte (a,b) wiederum auch ein Codewort (c) ist.

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$
 und  $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$   $\Longrightarrow$   $c = a \oplus b = (a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \dots, a_n \oplus b_n)$ 

Wegen:  $a \oplus a = b \oplus b = 0 = (0, 0, \dots, 0)$ , gilt **zwingend**, dass zu jedem linearen Code der **Nullvektor** 0 gehört.

# 6.4.1 Hamming-Gewicht, (minimale) Hamming-Distanz S283-11.4.C,D

Hamming-Distanz:  $d(a,b) = w(a \oplus b)$  Anzahl unterschiedliche Stellen zweier Codeworte

Minimale Hamming-Distanz\*:  $d_{min} = \min [w(c)]$  Kleinstes Hamming-Gewicht aller Codeworte

**Hamming-Gewicht:** w(c) = d(c, 0) **Anzahl 1** eines Codeworts exkl. Nullvektor

#### 6.4.2 Fehlererkennung- und Fehlerkorrektur-Möglichkeiten

Durch die minimale Hamming-Distanz ist die Anzahl korrigierbarer und detektierbarer Fehler gegeben.


Anzahl detektierbare Fehler


 $t_d = d_{min} - 1$ 

Anzahl korrigierbare Fehler

$$t_c = \frac{1}{2}(d_{min} - 1) = \frac{1}{2}t_d$$







Nebenan eine geometrische Veranschaulichung: Je mehr unterschiedliche Stellen (Hamming-Distanz) zwei Codeworte haben, desto weiter entfernt liegen die beiden Kreise - Abb. (a). Liegt deren Abstand (Hamming-Distanz) jedoch unter dem doppelten Radius (< 2), so kann der Decoder nicht mehr eindeutig feststellen, zu welchem "Kreis" das empfangene Zeichen gehört - Abb. (b).

# 6.4.3 Generatormatrix G S285-11.4.F

Mittels der Generatormatrix G kann das jeweilige Codewort c aus dem Datenwort d generiert werden. Dimensionen:  $[H \times B]$ 

$$c_{[1\times n]} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix} = d_{[1\times k]} \cdot G_{[k\times n]} = \begin{bmatrix} d_1 & d_2 & \dots & d_k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & p_{11} & p_{21} & \dots & p_{m1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & p_{12} & p_{22} & \dots & p_{m2} \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & p_{1k} & p_{2k} & \dots & p_{mk} \end{bmatrix} \overset{*}{=} d \cdot \begin{bmatrix} I_{[k\times k]} & P^T_{[k\times (n-k)]} \end{bmatrix}$$

Bei  $P^T$  handelt es sich um die trasponierte Paritätsmatrix P, bei  $I_k$  um die  $[k \times k]$ - Einheitsmatrix (Identität).

\*: Das letzte Gleichheitszeichen gilt nur, falls es sich um einen systematischen Code handelt. Ansonsten ist auch der linke Teil der Generatormatrix nicht genau mit der Einheitsmatrix "gefüllt".

# 6.4.4 Paritätsprüfmatrix H S285-11.4.G

Die Paritätsprüfmatrix H dient zur Erkennung von Übertragungsfehlern.

$$H_{[(n-k)\times n]} = \begin{bmatrix} P & I_{n-k} \end{bmatrix} \Rightarrow H^T_{[n\times(n-k)]} = \begin{bmatrix} P^T \\ I_{n-k} \end{bmatrix} \qquad G \cdot H^T = \begin{bmatrix} I_k & P^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P^T \\ I_{n-k} \end{bmatrix} = P^T \oplus P^T = 0 \qquad c \cdot H^T = d \cdot G \cdot H^T = 0$$

Die Multiplikation der Generatormatrix mit der transportierten Paritätsprüfmatrix ergibt eine  $[k \times (n-k)]$ -Nullmatrix. Somit ergibt die Multiplikation von einem **gültigen Codewort** und der transportierte Paritätsprüfmatrix immer ein  $[1 \times (n-k)]$ -Nullvektor. Die **minimale Hamming-Distanz**  $d_{min}$  vom Code C entspricht genau der minimalen nötige Anzahl irgendwelcher Zeilen von  $H^T$ , sodass deren Linearkombination Null ergibt.

# 6.4.5 Auswertung des Fehlersyndroms s S286-11.4.H

Das **Fehlersyndrom** s erlaubt die Erkennung und eventuelle Korrektur von Übertragungsfehlern. Angenommen das empfangene Codewort  $c_r$  ist mit einem **Fehlermuster** e versehen.

$$c_r = c \oplus e$$
  $s_{[1 \times (n-k)]} = c_r \cdot H^T = c \cdot H^T \oplus e \cdot H^T = e \cdot H^T$ 

Bei einem Einzelfehler entspricht das Fehlersyndrom s gerade einer **Zeile von**  $H^T$ . Die **Zeilennummer** i entspricht genau der fehlerhaften **Position** im Code.

 $e = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & \underbrace{1}_{i} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ 

Sind alle Zeilen von  $H^T$  unterschiedlich entspricht dies  $d_{min} \geq 3$ . Zugleich kann bei Einzelfehlern aus s das Fehlerbit  $e_i$  eindeutig bestimmt und das empfangene Codewort  $c_r$  korrigiert werden.

#### Hamming-Schranke

Ein (n, k)-Blockcode kann bis zu t Fehler korrigieren, falls n und k die nebenstehende Ungleichung erfüllen. Diese Bedingung ist notwendig aber **nicht hinreichend**. Massgebend sind die Linearität und die minimale Hamming-Distanz.

Gilt das Gleichheitszeichen, so handelt es sich um einen sog. **perfekten Code**. Einzelfehler korrigierende perfekte Codes nennt man **Hamming-Codes**.

$$2^{n-k} \ge \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$$
 mit  $\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-1)!i!}$ 

<sup>\*:</sup> Die Minimale Hamming-Distanz kann auch mittels der Paritätsprüfmatrix (siehe 6.4.4) berechnet werden.

# 6.5 Zyklische Blockcodes S286-11.5

Coder und Decoder von gewissen linearen Blockcodes sind ab einem Umfang von  $n \gg 1$  und  $k \gg 1$  sehr aufwendig zu realisieren. Abhilfe schaffen die zyklischen Blockcodes - eine Untergruppe der linearen Blockcodes - welche es erlauben mit einem kleinen Hardwareaufwand Coder und Decoder zu realisieren.

$$\sigma(c) = c^{(1)} = (c_{n-1}, c_0, c_1, \dots, c_{n-2}) \qquad \qquad \sigma^2(c) = \sigma\{\sigma(c)\} = c^{(2)} = (c_{n-2}, c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-3}) \qquad \qquad \sigma^n(c) = c^{(1)} = c^{$$

Wenn die **zyklische Verschiebung**  $\sigma(c)$  eines Codeworts  $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$  wiederum ein **gültiges Codewort** c ergibt, so handelt es sich bei dem Code um einen linearen Blockcode.

# 6.5.1 Code-Polynom c(x), Modulo-2-Polynom Arithmetik S287-11.5.B

Zur mathematischen Behandlung werden zyklische Codes als Polynome dargestellt, wobei die Koeffizienten  $c_i$  jeweils der binären Menge  $K = \{0, 1\}$  angehören.

$$c = (c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n-1}) \iff c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$
 Bsp.:  $c = (1, 0, 0, 1, 1, 0) \iff c(x) = 1 + x^3 + x^4$ 

Addition, Subtraktion, Multiplikation:

Die Polynome können auf die **übliche** Weise **multipliziert** und **addiert** werden, **ausser** bei **gleichem Exponent** ergibt eine **Addition Null**. Im binären Fall sind die Modulo-2-**Addition** und -**Subtraktion identische** Operationen.

$$x^{k} + x^{k} = 0$$
  $x^{k} - x^{k} = 0$   $0 + x^{k} = x^{k}$   $0 - x^{k} = x^{k}$ 

Division:

Die Modulo-2-Division stellt eine etwas spezielle Rechnung dar. Eine Divison von f(x) durch h(x) ergibt den Quotienten q(x) mit Rest r(x).

$$\frac{f(x)}{q(x)} = h(x) + \frac{r(x)}{q(x)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad f(x) = q(x) \cdot h(x) + r(x)$$

Um q(x) und r(x) zu berechnen muss man die **übliche Polynomdivision** anwenden, **jedoch** bei Addition und Subraktion zwischen den Koeffizienten Modulo-2-Addition anwenden.

Der Modulo Operator stellt eine vereinfachte Schreibweise dar, die jedoch teils auch verwirrend sein kann.

(1) 
$$r(x) = f(x) \mod h(x)$$
 (2)  $a(x) = b(x) \mod h(x)$  (3)  $x^n = 1 \mod (1 + x^n)$ 

Gleichung 1 bedeutet, dass f(x) geteilt durch h(x) den Rest r(x) ergibt.

Gleichung 2 soll ausdrücken, dass beide Polynome a(x), b(x) durch h(x) dividiert den selben Rest ergeben.

Gleichung 3 will sagen, dass - für ein beliebiges n -  $x^n$  durch  $(1+x^n)$  geteilt, denn Rest 1 ergibt.

Somit ist das Chaos perfekt. Folgendes ist zu beachten um Klarheit zu schaffen:

Generell steht der Modulo Operator immer auf der rechten Seite der Gleichung. Das Rest-Polynom r(x) ist immer dasjenige mit dem kleinsten Grad (PolyGrad[r(x)] < PolyGrad[h(x)] und PolyGrad[r(x)] < PolyGrad[h(x)].

Zyklische Verschiebung

Eine i-fache zyklische Verschiebung eines Polynoms erfolgt in drei Schritten:

$$c^{(i)}(x) = c(x)x^i \mod (1+x^n)$$

- 1. Multiplikation des Codepolynoms c(x) mit  $x^i$
- 2. Division mit  $(1+x^n)$
- 3. Divisions r(x) entspricht gerade  $c^{(i)}(x)$

# 6.5.2 Generator-Polynom g(x) S287-11.5.C

Jeder [n,k] zyklische Code kann mit Hilfe des Generator-Polynoms g(x) (vom Grade (n-k)) durch Multiplikation mit dem Daten-Polynom  $d=d_0+d_1+\ldots+d_{k-1}x^{k-1}$  gebildet werden.

$$g(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_{n-k} x^{n-k}$$
 mit  $(g_{n-k} = g_0 = 1)$   $\Longrightarrow$   $c(x) = d(x)g(x)$ 

Das Generatorpolynom wird durch Modulo-2-Faktorzerlegung (sehr kompliziert) gewonnen:

$$(x^{n}+1) = q(x) \cdot g(x)$$
 Bsp.:  $(n=7, k=4) \Rightarrow (x^{7}+1) = (x+1)(x^{3}+x+1)(x^{3}+x^{2}+1)$ 

Jedes Polynom der Faktorzerlegung vom Grad (n-k) mit  $g_{n-k}=g_0=1$  kann als Generatorpolynom verwendet werden. Mittels (Matlab: cyclpoly(n,k,'all')) können alle möglichen Generatorpolynome erzeugt werden.

## 6.5.3 Syndrom-Polynom s(x) S288-11.5.E

Das Fehlersyndrom s(x) (vom Grad (n - k)) dient zur **Ermittlung von** Übertragungsfehlern. Enthält das empfangene Codewort  $c_r(x)$  ein **Fehlermuster** e(x), so entspricht der Rest der Division (Decodierung) dem sog. Fehlersyndrom s(x).

$$c_r(x) = c(x) + e(x) \qquad \qquad d(x) = \frac{c(x)}{g(x)} \Longrightarrow \frac{c_r(x)}{g(x)} = d(x) + \frac{s(x)}{g(x)} \Longrightarrow s(x) = e(x) \mod (g(x))$$


Die Fehlermuster e(x) und die dazugehörigen Fehlersyndrome s(x) werden in einer **Tabelle** erfasst, sodass bei einem Syndrom gerade auf das entsprechende Fehlermuster geschlossen, und dieses korrigiert werden kann.

Ist der empfangene	Code korrekt, so is	t das Fehlersyndrom $\boldsymbol{s}$	(x)	)=0.
--------------------	---------------------	--------------------------------------	-----	------

Fehler $e(x)$	Fehlersyndrom $s(x)$
	$= e(x) \mod g(x)$
1	$1 \mod g(x)$
x	$x \mod g(x)$
$  x^2  $	$x^2 \mod g(x)$
:	l :
1	1
1+x	$1+x \mod g(x)$
$1 + x^2$	$1+x^2 \mod g(x)$
1:	:
•	•

Für einen zyklischen Code mit minimaler Hamming-Distanz  $d_{min}$  hat jedes Fehlermuster mit Hamming-Gewicht  $< \frac{1}{2}d_{min}$  ein ganz charakteristisches Syndrom, welches nur vom Fehler abhängig ist.


# 6.5.4 Codierung - Multiplikation S289-11.5.F



Zur Codierung der Datenworte dient ein m-faches (m = n - k) Schieberegister.

Das Datenwort muss mit **Zero-Padding** (konstante Länge, d.h. vorne mit 0 aufgefüllt) vorhanden sein. Zudem gilt in der nebenstehenden Form "**LSB first**" ( $d_0$ ). Ist "MSB first" gewünscht, so muss lediglich die Reihenfolge von  $g_i$  getauscht werden.

# 6.5.5 Decodierung - Division S289-11.5.F



Die Decodierung der Codeworte erfolgt durch ein (n-k-1)-faches Feedback-Schieberegister.

Nach n-Taktzyklen entspricht der Ausgang dem Datenwort d und der Inhalt des Schieberegisters dem Fehlersyndrom (Rest der Division)

Das Codewort muss in der nebenstehenden Form mit "MSB first" vorliegen.

## 6.5.6 Realisierung eines systematischen Codes

Ein zyklischer Blockcode kann immer in eine systematische Form gebracht werden, ohne dass die Hamming-Distanz verändert wird oder die zyklische Eigenschaft verloren geht.

# 6.6 Faltungscodes S290-11.6

 $Nicht\ pr\"{u}fungsrelevant!$ 

Hierbei werden ganze Daten Streams codiert. Der Code hängt hier nicht nur vom aktuellen Datenblock ab, denn der Codierer bezieht auch noch einige vorgängige Blöcke in die Codierung mit ein.

# 7 Übungsverzeichnis

# 7.1 Wahrscheinlichkeitsrechnen und Zufallsvariablen

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Allgemein	1.1, 1.2	6.5, 6.7	
Satz von Bayes	1.3		
Binäres Kommunikationssystem	1.4	6.14	
MAP (maximale a posteriori) Entscheidungstheorie	1.5	6.15	
Zufallsvariable	2.1	6.17	
Bitfehlerwahrschienlichkeit binäre Datenübertragung	2.2	6.20, 6.41	
Gleichverteilung	2.3	6.23	
Exponentielle Verteilung	2.4	6.25	
Schütze - 2 dimensionale WSK-Verteilung	2.5		

# 7.2 Zufallsprozesse

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Autokorrelation	4.1, 4.5		2
Leistungsdichtespektrum	4.1, 4.2, 4.3, 4.5	7.10, 7.12	3
Stationarität	3.1, 3.2, 3.3	7.1, 7.2, 7.4	
Erdodizität	3.4	7.6	
Farbige Rauschsignale			3-2.4
Zufallsprozess und LTI-System	4.4	7.17	

# 7.3 Rauschen in analogen Kommunikationssystemen

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Basisband	5.1	8.1	4-3.1
Equalizer	5.2	8.2	
AM (DSB-SC, DSB-SSB)	5.3, 5.6, 5.4	8.3, 8.13, 8.8	
AM (ordinary AM)	5.6, 5.4	8.13, 8.8	4-3.2
FM, PM	5.5, 5.6	8.10, 8.13	4-3.3

# 7.4 Optimaler Detektor - Rauschen in digitalen Kommunikationssystemen

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Entscheidungsschwelle $\lambda$	6.1, 6.2	9.2, 9.3, 9.4	
Bitfehlerwahrscheinlichkeit	6.3	9.5, 9.6	
Matched Filter, Korrelator	6.4	9.8	5
Unmatched Filter	6.5	9.9	

# 7.5 Informationstheorie und Quellencodierung

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Allgemein			6
Binärer asymmetrischer Kanal	7.1	10.7	
Binärer symmetrischer Kanal	7.2	10.16	
AWGN-Kanal	7.3	10.24	
Shannon Fano Codierung	7.4, 7.5, 7.6	10.32, 10.33, 10.34	
Huffman Codierung	7.5, 7.6	10.33, 10.34	

# 7.6 Kanalcodierung

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Mehrfachübertragung	8.1	11.3	
Blockcodes	8.2	11.13	7-2
Zyklische Codes			7-3

# 7.7 Sonstiges

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
PLL - Phase Locked Loop			1
DTMF - Dual Tone Multiple Frequency			5