操作系统的生成 在 Ubuntu 系统编译一个新的内核

侯皓斐

华中科技大学软件学院 2003 班

2022年3月14日



- 4 ロ b 4 個 b 4 重 b 4 重 b 9 Q Co

- 1 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核 实验环境 实验目的 实验流程
- 3 参考资料

- 1 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核
- 3 参考资料

- (ロ) (個) (注) (注) E り(C

操作系统生成

定义

操作系统生成是指根据硬件环境的配置和用户的需求,重新配置、裁剪和构建操作系统的过程。

操作系统生成的前提

- 操作系统由可拆装模块构成
- 有交互式配置工具
- 有映像构建 (build) 工具

- 1 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核

头验坏境 实验目的 实验流程

3 参考资料

- (ロ) (回) (量) (量) (量) (型) (の)

- ❶ 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核 实验环境 实验目的 实验活程
- 3 参考资料

实验环境

- 使用虚拟机环境: VMWare Pro 16
- Ubuntu 20.04.4 LTS



- 1 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核 实验环境 实验目的

3 参考资料

- (ロ) (御) (注) (注) 注 り(0

实验目的

• 将当前 Ubuntu 的内核更换至最新的稳定版内核。

❶ 操作系统的生成

操作系统的生成

- ② Ubuntu20.04 编译内核 实验环境 实验目的 实验流程
- 3 参考资料

- (ロ) (回) (量) (重) (重) のQの

实验流程

- 1 查看当前系统内核版本
- 2 安装所需依赖,配置相关环境
- 3 在 https://www.kernel.org/下载稳定版内核
- 4 解压缩内核
- 5 净化内核源码
- 6 复制现有配置(让事情变得简单)
- 7 使用基于终端的配置工具 (大概观察,并未做改动)
- 8 编译内核
- ⑨ 安装内核
- 更新 grub
- ❶ 重新启动,重新查看系统内核版本,并对比



12 / 33

1. 查看当前系统内核版本

使用 uname -r 指令。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/桌面\$ uname -r 5.13.0-35-generic

13 / 33

2. 安装所需依赖, 配置相关环境

安装相关依赖。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~\$ sudo apt update && sudo apt upgrade

moonlight@moonlight-virtual-machine:~\$ sudo apt-get install git fakeroot build-e ssential ncurses-dev xz-utils libssl-dev bc flex libelf-dev bison

(请注意这一个)

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ sudo apt install dwarv es

- 4 ロ b 4 個 b 4 差 b 4 差 b 9 Q ()

2. 安装所需依赖, 配置相关环境

加速编译,配置好 ccache。安装 ccache。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~\$ sudo apt install ccache

配置 ccache。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~\$ sudo gedit ~/.bashrc

末尾回车添加语句。

按 Ctrl+S 或点击"保存"按钮保存, 然后使其生效。

moonlight@moonlight-virtual-machine:-\$ source -/.bashrc moonlight@moonlight-virtual-machine:-\$ ccache -M 40G

3. 在 https://www.kernel.org/下载稳定版内核

在 https://www.kernel.org/下载稳定版内核。 当前的稳定版内核为 2022-03-11 发行的 linux-5.16.14。



4. 解压缩内核

解压缩内核,并进入目录。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载\$ tar xf linux-5.16.14.tar.xz moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载\$ cd linux-5.16.14/

5. 净化内核源码

使用命令 make mrproper。 也可以在想重新编译时执行这个命令.

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ <u>m</u>ake mrproper



6. 复制现有配置(让事情变得简单)

使用命令 make xconfig, 会自动选取当前内核的配置文件当做.config 文件, 也可以在这个基础上修改。

点击 save 然后退出,最好把搞出来的.config 备份一下。

```
oonlight@moonlight-virtual-machine:~/卜载/linux-5.16.14$ make xconfiq
 HOSTCC scripts/basic/fixdep
 HOSTCC scripts/kconfig/images.o
 HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
 HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
 LEX
         scripts/kconfig/lexer.lex.c
 YACC
         scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
 HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
 HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
 HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
 HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
 HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
 HOSTCC scripts/kconfig/util.o
 UPD
         scripts/kconfia/aconf-cfa
 HOSTCXX scripts/kconfig/qconf.o
 MOC
         scripts/kconfig/qconf-moc.cc
 HOSTCXX scripts/kconfig/qconf-moc.o
 HOSTLD scripts/kconfig/qconf
# using defaults found in /boot/config-5.13.0-35-generic
.config:8757:warning: symbol value 'm' invalid for ASHMEM
.config:9809:warning: symbol value 'm' invalid for ANDROID BINDER IPC
.config:9810:warning: symbol value 'm' invalid for ANDROID BINDERFS
```

7. 使用基于终端的配置工具(大概观察,并未做改动)

使用命令 make menuconfig, 但我只进行了大概地观察, 并未做改动。

```
moonlight@moonlight-virtual-machine:~/ 卜載/linux-5.16.14$ make menuconfig
UPD scripts/kconfig/mconf-cfg
HOSTCC scripts/kconfig/mconf-o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/inputbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o
HOSTCD scripts/kconfig/mconf

*** End of the configuration.

*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.
```

7. 使用基于终端的配置工具(大概观察,并未做改动)

使用命令 make menuconfig, 但我只进行了大概地观察, 并未做改动。

```
Linux/x86 5.16.14 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes. <N> excludes. <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
exit. <?> for Help. </> for Search. Legend: [*] built-in []
       General setup --->
    [*] 64-bit kernel
       Processor type and features --->
       Power management and ACPI options --->
       Bus options (PCI etc.) --->
       Binary Emulations --->
    [*] Virtualization --->
       General architecture-dependent options --->
    [*] Enable loadable module support --->
    [*] Enable the block layer --->
       Executable file formats --->
       Memory Management options --->
    [*] Networking support --->
       Device Drivers --->
       File systems --->
       Security options --->
    -*- Cryptographic API --->
   v(+)
```

编译主体前注意对.config 文件进行修改。 打开形成的.config 文件。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ sudo gedit .config



将如下设置:

```
.config
                                                                          保存(S)
10814
10815 #
10816 # Certificates for signature checking
10817 #
10818 CONFIG MODULE SIG KEY="certs/signing key.pem"
10819 CONFIG MODULE SIG KEY TYPE RSA=V
10820 # CONFIG MODULE SIG KEY TYPE ECDSA is not set
10821 CONFIG SYSTEM TRUSTED KEYRING=v
10822 CONFIG SYSTEM TRUSTED KEYS="debian/canonical-certs.pem"
10823 CONFIG SYSTEM EXTRA CERTIFICATE=v
10824 CONFIG SYSTEM EXTRA CERTIFICATE SIZE=4096
10825 CONFIG SECONDARY TRUSTED KEYRING=y
10826 CONFIG SYSTEM BLACKLIST KEYRING=v
10827 CONFIG SYSTEM BLACKLIST HASH LIST=""
10828 CONFIG SYSTEM REVOCATION LIST=v
10829 CONFIG SYSTEM REVOCATION KEYS="debian/canonical-revoked-certs.pem"
10830 # end of Certificates for signature checking
```

删除全部 debian。

```
*.config
  打开(0)
10813 CONFIG SIGNED PE FILE VERIFICATION=V
10814
10815 #
10816 # Certificates for signature checking
10817 #
10818 CONFIG MODULE SIG KEY="certs/signing key.pem"
10819 CONFIG MODULE SIG KEY TYPE RSA=v
10820 # CONFIG MODULE SIG KEY TYPE ECDSA is not set
10821 CONFIG SYSTEM TRUSTED KEYRING=y
10822 CONFIG SYSTEM TRUSTED KEYS=""
10823 CONFIG SYSTEM EXTRA CERTIFICATE=y
10824 CONFIG SYSTEM EXTRA CERTIFICATE SIZE=4096
10825 CONFIG SECONDARY TRUSTED KEYRING=v
10826 CONFIG SYSTEM BLACKLIST KEYRING=y
10827 CONFIG SYSTEM BLACKLIST HASH LIST=""
10828 CONFIG SYSTEM REVOCATION LIST=y
10829 CONFIG SYSTEM REVOCATION KEYS=" "
10830 # end of Certificates for signature checking
10831
```

编译主体。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ make bzImage -j2

编译模块。(耗时最长)

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ make modules -j2



编译主体中途又出现了问题。

```
/bin/sh: 1: zstd: not found
make[2]: *** [arch/x86/boot/compressed/Makefile:139: arch/x86/boot/compressed/wh
linux.bin.zst] 错误 127
make[2]: *** 正在删除文件"arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin.zst"
make[2]: *** 正在等待未完成的任务...
make[1]: *** [arch/x86/boot/Makefile:115: arch/x86/boot/compressed/vmlinux] 错误
2
make: *** [arch/x86/Makefile:253: bzImage] 错误 2
```

解决方式是, 安装如下软件包。

```
moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14$ sudo apt install zstd
```

- 4 ロ b 4 個 b 4 差 b 4 差 b 9 Q ()

编译主体成功后会产生如下界面:

Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#2)



9. 安装内核

安装模块。

```
moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14$ sudo make INSTALL_MOD_
STRIP=1 modules_install - j4
```

此时/lib/modules 下应该会出现内核版本号文件夹。

```
moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14$ cd /lib/modules
moonlight@moonlight-virtual-machine:/lib/modules$ ls -al
总用量 28
drwxr-xr-x 7 root root 4096 3月 13 11:35 .
drwxr-xr-x 124 root root 4096 3月 13 09:12 . .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2月 23 16:51 5.13.0-30-generic
drwxr-xr-x 5 root root 4096 3月 12 22:40 5.13.0-35-generic
drwxr-xr-x 3 root root 4096 3月 13 15:37 5.16.14
```

操作系统的生成

9. 安装内核

复制三个文件。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ sudo cp arch/x86/boot/ bzImage /boot/vmlinuz-5.16.14

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ sudo cp System.map /boot/System.map-5.16.14

- 4 ロ ト 4 回 ト 4 差 ト 4 差 ト 9 年 9 9 9 0 0 0

10. 更新 grub

使用命令 sudo update-grub2。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/下载/linux-5.16.14\$ sudo update-grub2

11. 重新启动,重新查看系统内核版本,并对比

重新启动后,再次使用 uname -r 指令。

moonlight@moonlight-virtual-machine:~/桌面\$ uname -r 5.16.14



- ① 操作系统的生成
- ② Ubuntu20.04 编译内核
- 3 参考资料

- 4 ロ ト 4 団 ト 4 恵 ト 4 恵 ト 9 Q CP

参考资料

```
https://blog.csdn.net/qq_39819990/article/details/106605430
https://blog.csdn.net/qq_37748570/article/details/108118284
https://www.kernel.org/
https://blog.csdn.net/m0_51203305/article/details/120805372
https://blog.csdn.net/daemon_2017/article/details/80660372
https://blog.csdn.net/weixin 38390808/article/details/109747503
https://linuxconfig.org/how-to-install-and-use-zstd-compression-
tool-on-linux
```

华中科技大学软件学院 2003 班