第1章 操作系统概论

月出皓兮 苏曙光老师的课堂笔记

2022年2月23日

感谢苏曙光老师的教学!

一位学长在博客上连载了苏曙光老师《操作系统原理》一课的笔记,却断更已久。笔者为方便学习交流这一课程,另起炉灶,希望能坚持更新这一课程笔记,为大家提供我一点点的帮助。由于时间紧张,未免有疏漏,若发现问题,可联系 yuechuhaoxi020609@outlook.com。

目录

1	操作	系统的定义与特性	3
	1.1	操作系统初步认识	3
	1.2	操作系统定义	3
2	操作	系统的功能	4
	2.1	进程管理	4
	2.2	存储管理	4
	2.3	设备管理	4
	2.4	文件管理	4
3	操作	系统的评价指标	5
	3.1	吞吐率	5
	3.2	响应能力	5
	3.3	资源利用率	5
	3.4	可移植性	5
	3.5	可靠性	5

目录 Haofei Hou

4 操作系统的逻辑结构					
	4.1	整体式结构(单体式结构, 宏内核结构)	6		
	4.2	层次式结构	6		
	4.3	微内核结构(客户-服务器结构)	7		
5	操作	系统的发展史	8		
	5.1	20 世纪 40 年代: 电子管时代——手工操作	8		
	5.2	20 世纪 50 年代: 晶体管时代——单道批处理系统	8		
	5.3	20 世纪 60 年代初:集成电路时代——多道批处理系统	9		
		5.3.1 多道程序设计技术	9		
	5.4	20 世纪 60 年代: 大规模集成电路时代——分时操作系统	10		
		5.4.1 分时技术	10		
	5.5	操作系统的进一步发展	11		
		5.5.1 实时操作系统/嵌入式操作系统	11		
		5.5.2 微机操作系统 (PC 机)	11		
		5.5.3 网络操作系统	11		
6	操作	· 系统虚拟机	11		

1 操作系统的定义与特性

1.1 操作系统初步认识

Question: 没有安装操作系统的计算机能干什么?

Anwser: 启动会比较快,但功能很局限,无法使用常见的软件应用,对于普通用户来说,功能很局限,对于专业工程师来说,想使用没有操作系统的计算机也有难度。启动后可以进入 BIOS。

常见的操作系统: PC 端, 手机端。

基本功能:提供操作界面,控制程序运行,管理系统资源,配置系统参数,监控系统状态,工具软件集合。

1.2 操作系统定义

操作系统是一个大型的程序系统,它负责计算机系统软件/硬件**资源的 分配**;**控制和协调并发活动**;**提供用户接口**,使用户获得良好的工作环境。

关键是管理并调度资源,为用户提供接口。自顶向下,自下向上的看待操作系统。从 OS 开发者,程序员,用户的视角看待操作系统。

终端用户: 界面和命令

应用程序员:编程接口 API

系统程序员:管理和调度硬件资源,提供接口。

操作系统的地位:




图 1: 操作系统的地位

操作系统的特性: 并发性,同时处理多个任务的能力,共享性,为多个 并发任务提供资源共享,不确定性(处理随机事件,特别是中断的能力,自 动化能力)

2 操作系统的功能

其中进程管理和内存管理是操作系统的核心,更是其与普通程序的最 大区别。

2.1 进程管理

进程管理(处理机分配,处理机管理,CPU 管理)。目标是对 CPU 资源进行管理。

进程是对 CPU 的抽象。

具体功能:

• 进程控制: 创建, 暂停, 唤醒, 撤销

• 进程调度: 调度策略, 优先级

• 进程通信: 进程间通信.

2.2 存储管理

存储管理(内存管理),为应用程序运行高效提供内存空间。**支持多道程序设计**。

具体功能:

- 内存分配
- 内存共享
- 内存保护
- 虚拟内存

2.3 设备管理

设备管理,提供统一的设备使用接口,管理设备分配和使用。(设备无关性,设备的传输控制,设备的驱动)提供设备缓冲机制。(存储型,非存储型)

2.4 文件管理

文件管理: 文件和目录的管理。

提供简便统一的信息存取和管理方法,并解决信息共享、数据的存取控制等问题。存储空间管理,文件的操作,目录的操作,文件和目录的存取权限管理。

文件是设备的抽象。

3 操作系统的评价指标

3.1 吞吐率

在单位时间内处理信息的能力。

3.2 响应能力

从接收数据到输出结果的时间间隔。

3.3 资源利用率

设备使用的频度

3.4 可移植性

改变硬件环境仍能正常工作的能力**代码修改量**,其中做的比较好的系统为 Linux。

3.5 可靠性

发现、诊断和恢复系统故障的能力。

4 操作系统的逻辑结构

逻辑结构: OS 的设计和实现思路。

操作系统一般有3种典型的类型:整体式结构,层次式结构,微内核结构。




图 2: 整体式操作系统的通用结构

4.1 整体式结构(单体式结构,宏内核结构)

整体式结构又称单体式结构,模块化结构,宏内核结构。.

整体式操作系统以模块为单位。每个模块具有特定的功能

操作系统由大量过程构成。每个过程都有明确参数列表、返回值类型。 大多数过程是可以相互间调用。

整体式操作系统具有模块设计、编码和调试独立,模块之间可相互调用的优点。但也有缺点:错误易扩散,开发维护难,伸缩性差等。

当前比较流行的整体式操作系统有 Unix, Linux。Linux 实现了动态可安装模块,内核精简高效,而且硬件可移植性和功能可扩展性好。支持动态可安装模块.模块可以动态安装/去除到系统中;模块可以在内核运行时编译或安装。

4.2 层次式结构

层次式结构把操作系统的所有的功能模块按照**调用次序**分别排成若干层,确保各层之间只能是**单向依赖或单项调用**。层次式的设计思想方法把整体问题局部化。

分层的原则主要有:硬件相关的功能放在最底层,与用户策略与交互相关的功能放在最顶层,中间层各层按调用次序或消息传递顺序安排,共性的和活跃的服务放在较低的层次。

层次式操作系统的优点有,结构清晰,避免循环调用。整体问题局部化, 系统的正确性容易保证。有利于操作系统的维护、扩充、移植。

4.3 微内核结构(客户-服务器结构)

微内核结构也称客户-服务器结构 (Client/Server 结构), 微内核结构操作系统分为两个部分: 微内核和核外服务器。

微内核部分**体积小,提供 OS 最基本的核心功能和服务**。实现与硬件 紧密相关的处理,实现一些较基本的功能;负责客户和服务器间的通信。

核外服务器(核外服务进程)**提供了操作系统绝大部分功能,等待应用程序(用户)提出服务请求**。由若干服务器或进程共同构成,例如:进程/线程服务器,虚存服务器,设备管理服务器等。以**进程形式**运行在**用户态**。

微内核结构内核精练、便于剪裁和移植;系统稳定性和安全性高。但进程 状态频繁切换,系统效率低。典型的微内核操作系统有 MINIX, HarmonyOS, RT-Thread, WinNT 等。

WinNT 为微内核 + 分层结构,是可扩展、可移植、可靠、安全的操作系统。

类别	实质	优点	缺点	代表
単体内核 /宏内核	图形、设备驱 动、文件系统 与内核运行在 同一地址空间	进程通信、状态 切换效率高	内核庞大,不易 剪裁;系统稳定 性和安全性差。	UNIX Linux
微内核	内核只实现基 本功能	内核精练、便于 剪裁和移植;系 统稳定性和安全 性高。	进程状态频繁切 换,系统效率低。	Minix WinNT

图 3: 微内核和宏内核的比较

5 操作系统的发展史

5.1 20 世纪 40 年代: 电子管时代——手工操作

1946年,在卡片和纸带上打孔编程。

上机的流程:编程(打孔),预约,操作机器(开关/接线)

效率低: CPU 利用率低; 用户独占; 缺少交互。

5.2 20 世纪 50 年代: 晶体管时代——单道批处理系统

1955年,第一台晶体管计算机诞生。


工作过程:

- 管理员将多个作业输入到磁盘形成作业队列;
- **监控程序**依次自动处理**磁盘**中每个作业 : 装入—运行—撤出—装入—运行—撤出…….
 - 运行完毕,通知用户取结果

工作特点: 一批:作业队列, 自动:识别作业,**单道:串行**。

其实现方式有: 联机批处理, 主机同时控制输入输出, 系统效率低。脱机批处理, 卫星机控制输入输出, 系统效率高, 调度不灵活, 有数据保护问题。

IO 操作时, CPU 和外设交替空闲, 外设和 CPU 效率低。 其工作过程如图:



- 1. 将卡片装入 1401机(读卡),将程序读入磁带;
- 2. 将磁带装入 7094机 (计算), 完成计算;
- 3. 将磁带装入 1401机, 打印结果

图 4: 单道批处理系统的工作过程




图 5: 多道批处理系统程序相互穿插的运行过程

5.3 20 世纪 60 年代初:集成电路时代——多道批处理系统

多道批处理系统定义:采用**多道程序设计技术**实现的处理系统称为多道批处理系统。

设计目的:提高系统的利用率(吞吐量)CPU 与外设并行,外设之间也并行。

意义: 多道技术是现代操作系统的雏形

借助了 60 年代最新的硬件进展。IO 信号——中断技术。数据传输——通道技术。

CPU 收到外部信号**中断信号**后,转去处理**外部事件**,处理完毕后回到**断点**继续原来工作。

通道技术为专门处理外设与内存之间的数据传输的处理机。

工作过程

管理员将多个作业输入到磁盘形成作业队列;

监控程序依次自动处理磁盘中每个作业;

运行完毕, 通知用户取结果。

特点: 多道, 内存同时存放多道程序, 宏观上并行, 微观上串行。

缺点: 作业处理时间长。运行过程不确定, 交互能力差。调度开销大。

5.3.1 多道程序设计技术

内存中存放**多道程序**, 当某道程序因为**某种原因**(例如请求 I/O 时)不能继续运行时, **监控程序/OS** 便调度另一道程序投入运行, 这样使 **CPU** 尽量处于**忙碌**状态,提高系统效率。

多道程序设计思想,物理资源的共享。时分:分成多个时段:不同进程 错开时段使用。空分:分成多个单元:不同进程使用不同单元

5.4 20 世纪 60 年代: 大规模集成电路时代——分时操作系统

特点:独占性,让每个作业都感觉在独享主机。多路调制性,多用户联机使用同一台计算机。交互性,响应及时。

实例: Linux, Windows, CTSS, Multics。

Multics 项目, 公用计算服务系统。其实现了, 使用便利的远程终端通过电话线接入计算机主机, 高可靠的大型文件系统, 支持从数字运算到分时系统各种应用, 多种程序设计环境和人机界面的目标。其开创性的第一个采用了"层次化文件系统", 且支持多种语言。被 Dennis 等借鉴, 实现了Unix。

Unix,是第一个实用化的分时操作系统。创新性的实现了操作系统的可移植性与计算机硬件无关性,并将外设看作文件(Special File)。其成功的重要原因是 C 语言编写,可移植。源代码高效,容易适应特殊需求。良好,通用、多用户、多任务、分时的操作系统

Question: 分时技术与多道批处理都能完成多个程序的切换。这两种切换情形有什么差别?

Anwser: 分时技术是给不同作业(终端用户,程序)提供超短时轮流使用 CPU 的机会。多道批处理系统则是在内存中同时存放多道程序,当一个程序暂停运行时,其他程序才可以使用 CPU,各个程序交替执行。故当切出时,分时技术是强制切出,而多道批处理是当程序暂停时切出。当程序切入回 CPU 时,分时技术也是强制中断当前运行的程序,而多道批处理则需要等待程序 IO 处理完毕,可以恢复运行后,并且等待 CPU 内无程序运行后方可切入。

5.4.1 分时技术

分时技术概念: 主机以很短的"**时间片**"为单位,把 CPU 循环地轮流分配给每个作业(终端/用户)使用,直到全部作业被运行完。

特点:

时间片:较短时间间隔响应及时:独占主机

5.5 操作系统的进一步发展

5.5.1 实时操作系统/嵌入式操作系统

实时操作系统某些任务要**优先紧急**处理且系统安全可靠。特点是:可靠性,安全性,强调作业完成的时限 (deadline) 和可预测性。实时操作系统又被分为硬实时系统(必须限时完成),和软实时系统(尽可能快完成)。其关键在于调度策略与内存管理机制。

一般来说,实时操作系统都是嵌入式操作系统,而反过来不一定。 嵌入式操作系统的用户一般为传感器和执行器,用于嵌入式设备,比较 著名的嵌入式操作系统有 Vxworks, Linux, usOS 等。

5.5.2 微机操作系统 (PC 机)

 $\mathrm{CP/M}$ 操作系统, 良好的层次架构 $\mathrm{BIOS/OS}$, 其易学易用, 流行于 1980 年代初期。

Macintosh 和 MAC OS,首次商用领域成功应用图形界面和鼠标。 微软的 MS DOS 与 Windows 操作系统。

5.5.3 网络操作系统

独立自治的计算机相互连接形成一个集合。

普通操作系统+网络通信+网络服务。

多个处理部件, 无公共内存, 具备消息通信机制。

不能支持透明的资源存取,不能对网络资源进行有效、统一的管理,不 能支持合作计算。

6 操作系统虚拟机

面对用户,裸机配置操作系统后称为操作系统虚拟机.

用户界面,屏蔽硬件细节,扩展硬件功能,系统更安全,系统更可靠,效率更高




图 6: 操作系统虚拟机