
实验(十二): 帧中继配置实验

一.实验目的

- 广域网是另一类主要有线物理网络,可以实现跨地域的网络连接,承担着骨干传输网络作用,只有 ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)才会拥有,如中国电信、移动等,普通企业很难 见到此类设备。因此本书没有对广域网进行详尽介绍,但了解广域网网络和局域网互联,有助于深 入理解网际网的异构特性。本实验利用路由器模拟帧中继交换机,用于远程连接两个以太网,实现 网络互联。
 - 。 熟悉帧中继(Frame Relay)的配置方法
 - 理解帧中继的基本原理和特点
 - 。 验证帧中继在网络中的工作效果

二.实验原理

- 帧中继配置实验的原理主要包括以下几点:
 - 面向连接的数据链路技术: 帧中继技术基于虚电路(VC)概念。每个虚电路通过唯一的数据 链路连接标识符(DLCI)进行标识,确保了数据传输前必须建立连接,然后在此连接上交换数据。
 - **DLCI的局部意义**: DLCI用于在帧中继网络中本地标识虚电路。它标识路由器的接口和交换机中的路径,但DLCI在帧中继网络中并非全局唯一,其标识作用是局部的。
 - **多路复用:** 帧中继允许多个虚电路在同一物理链路上多路复用,有效地使用带宽资源,减少通信成本。
 - **虚电路类型:** 帧中继网络支持两种虚电路类型:永久虚电路(PVC)和交换虚电路(SVC)。 PVC是持久存在的,而SVC是根据需要建立并在数据传输完成后撤销的临时连接。
 - 数据转发和地址映射: 帧中继交换机使用映射表来将收到的帧中的DLCI映射到相应的输出端口。同时,路由器间的地址映射可以是手动配置的或通过动态地址映射实现,后者通常通过帧中继ARP(反向ARP)完成。
 - **封装选项**: 在连接Cisco路由器时,默认封装是Cisco专有格式。然而,与非Cisco路由器连接时应选择国际标准组织IETF推荐的封装方式。
- 综合上述原理,帧中继为广域网络提供了一种高效、灵活且可靠的数据传输方案,尤其适用于需要 高带宽和多路复用功能的场合。实验中,配置帧中继就涉及到设定DLCI值、确定封装类型、配置地 址映射,以及理解和应用PVC或SVC虚电路。
- 帧中继网络拓扑结构示意图如下:



三.实验环境


• 操作系统: Windows 10


• 网络环境:局域网

• 软件:Cisco Packet Tracer虚拟实验环境


四.实验步骤

• 按照下图所示,连线构成网络;**在连接时,需要注意,需要在路由器上增加WIC-1T接口卡,以提供 串行端口**





- 进行帧中继交换机配置(配置交换机帧中继)
 - 。 需要在 Serial 1、 Serial 2 中配置 , 为 DLCI 命名 , 指示从一个端口的子链接到 另一个端口的子链接的连接关系



Frame Relay



• 依次在CLI中输入以下命令以配置 Router 0

```
// 进入特权模式。
R0>enable
// 进入全局配置模式。
R0#configure terminal
// 进入指定的串行接口配置模式。
R0(config)#interface Serial 0/0/0
// 启动接口,使其变为活跃状态,这样接口就可以传输数据了。
R0(config-if)#no shutdown
// 为接口设置封装类型为帧中继。帧中继是一种WAN封装技术,用于在WAN链接上传输数据。
```

```
RO(config-if)#encapsulation frame-relay
// 退出接口配置模式,返回到全局配置模式。
R0(config-if)#exit
// 创建一个点对点类型的子接口,用于帧中继连接的配置。这里的.102表示子接口编号,通常与DLCI值相关
联。
RO(config)#interface Serial 0/0/0.102 point-to-point
// 为子接口配置IP地址和子网掩码。这个IP地址在该点对点链接的一端。
RO(config-subif)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
// 为子接口设置帧中继DLCI编号,这是子接口在帧中继网络中的标识。
RO(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
// 退出子接口配置模式,返回到全局配置模式。
RO(config-subif)#exit
// 创建另一个点对点子接口,类似上面的步骤,为另一条帧中继虚拟连接进行配置。
RO(config)#interface Serial 0/0/0.103 point-to-point
// 为这个子接口配置IP地址和子网掩码,这个IP地址在这条点对点链接的另一端。
RO(config-subif)#ip address 1.1.1.5 255.255.255.252
// 为这个子接口设置帧中继DLCI编号。
RO(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103
```

• 依次在CLI中输入以下命令以配置Router1

```
R1*configure terminal
R1(config)*interface Serial 0/0/0
R1(config-if)*no shutdown
R1(config-if)*encapsulation frame-relay
R1(config-if)*exit
R1(config)*interface Serial 0/0/0.201 point-to-point
R1(config-subif)*ip address 1.1.1.2 255.255.252
R1(config-subif)*frame-relay interface-dlci 201
```


• 依次在CLI中输入以下命令以配置Router2

```
R2*configure terminal
R2(config)#interface Serial 0/0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial 0/0/0.301 point-to-point
R2(config-subif)#ip address 1.1.1.6 255.255.252
R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301
```

- 检查接口间能否相互ping通,观察现象
- 为Router1、Router2进行静态路由配置

```
ip route 1.1.1.4 255.255.255.252 1.1.1.1
ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 1.1.1.5
```


- 再次检查接口间能否相互ping通,观察现象
- 创建三个主机 PC0、 PC1、 PC2 , 分别连接至 Router0、 Router1、 Router2 的 FastEthernet0/0 口上



- 再次配置Router0、Router1、Router2
 - Router0
 - 在CLI中输入

interface FastEthernet0/0
ip address 1.1.1.9 255.255.255

■ 在RIP路由协议中添加1.0.0.0




- o Router1
 - 在CLI中输入


interface FastEthernet0/0
ip address 1.1.1.13 255.255.255.252

- 在RIP路由协议中添加1.0.0.0
- o Router2
 - 在CLI中输入

interface FastEthernet0/0
ip address 1.1.1.17 255.255.255.252

- 在RIP路由协议中添加1.0.0.0
- 对PC0、PC1、PC2进行配置
 - o PCO
 - 网关: 1.1.1.9
 - FastEthernet0: 1.1.1.10 255.255.255.252







- o PC1
 - 网关: 1.1.1.13
 - FastEthernet0: 1.1.1.14 255.255.255.252
- o PC2
 - 网关: 1.1.1.17
 - FastEthernet0: 1.1.1.18 255.255.252
- PCO、PC1、PC2相互ping,观察现象

五、实验现象


• 最开始配置好交换机帧中继与路由器后发现: Router0 分别与 Router1 和 Router2 之间能够相互 ping 通,但是 Router1与 Router2 之间不能够 ping 通



• 为 Router1 与 Router2 配置好静态路由后可以相互 ping 通



• PC0、PC1、PC2之间相互ping均成功



六、实验结论

- 通过本次实验,我成功地配置了帧中继网络,模拟了广域网环境,并实现了不同局域网之间的互联。实验中,路由器通过配置了不同的DLCI和相应的子接口,确保了数据可以在不同的网络中正确地路由和交换。在实验的开始,我们观察到 Router0 能够与 Router1 和 Router2 分别进行通信,但是 Router1 与 Router2 之间无法直接通信。这是由于尚未配置静态路由,使得两个路由器无法找到对方的网络路径。配置了静态路由之后, Router1 与 Router2 之间可以成功通信,说明正确的路由配置对于网络互联是至关重要的。实验的最后阶段,在主机 PC0 、 PC1 、 PC2 之间的相互通信也验证了帧中继配置的正确性和网络互通性。通过正确配置,数据包能够在经过不同的网络设备后到达目的地,这显示了帧中继技术在连接异构网络中的有效性。
- 总结来说,帧中继技术是连接广域网中不同局域网的有效手段,能够处理不同网络间的数据传输。本实验加深了对帧中继技术工作原理的理解,并通过实际操作提升了网络配置和故障排除的实践技能。