스마트 포인터

2020.3

포인터, 스마트 포인터

- 포인터
- 스마트 포인터
 - 추가적인메타데이터
 - 추가적인기능
 - 데이터를 직접 소유하는 경우가 많음

STRING, VECTOR

- 참조자는 단순히 빌리는것, 스마트 포인터는 소유하면서 추가적 기능 제공.
- String, Vector는 스마트 포인터이다.
- 용량등의 메타 데이터를 추가적으로 갖고,
- String의 경우 유효한 UTF8임을 보장하는 기능 보유.

일반적구조체와다른점

- Deref와 Drop trait를 (특별하게) 구현한다는 점.
- 예를들어 Rc는 일반적 구조체가 스코프를 벗어나면 Drop되는 것에 반해서,
- 참조 카운터가 0이 되는 순간 drop되도록 (특별 히) Drop을 구현함.
- Deref는 스마트 포인터 임을 신경쓰지 않고 사용할 수 있게 해준다.

다를 내용

- Box < T >
- Rc<T>
- RefCell<T>, Ref<T>, RefMut<T>
- 내부가변성(interior mutability)
- 참조 순환(reference cycles)

BOX<T>

- 데이터를 힙에 저장하고, 그 포인터를 가짐.
- 포인터의 크기는 usize이므로 컴파일 타임에 결정가능함.
- 데이터가 큰경우 스택보다 힙에 담아야함.
- 나중에 trait object를 다룰 때 Box<T>를 더 논의 할 예정.

재귀적타입

- 재귀적 타입은 컴파일 타임에 크기를 알수 없으므로 컴파일 할수 없는데
- 포인터는 크기가 고정이므로 재귀적 타입을 사용할 수 있다.


enum List { // 크기를 계산할 수 있는가? 스택에 넣으려면 크기를 컴파일 타임에 알아야 함.


```
Nil,
}
use List::{Cons, Nil};// 이것을 원하지만....

fn main() {
  let list = Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)));
}
```

Cons(i32, List),

재귀적타입





DEREF TRAIT

• Dereference operator *의 동작을 커스터마이징.

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &x;

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y); // 평범한 역참조 연산의 예.
}

fn main() {
    let x = 5;
    let y = Box::new(x);

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y); // Box를 역참조한 예, 정상 동작함.
}
```

커스텀 스마트 포인터

```
struct MyBox<T>(T);
impl<T> MyBox<T> {
  fn new(x: T) \rightarrow MyBox < T > {
     MyBox(x)
                                error[E0614]: type `MyBox<{integer}>` cannot be dereferenced
fn main() {
                                 --> src/main.rs:14:19
  let x = 5;
  let y = MyBox::new(x);
                                14 | assert_eq!(5, *y);
  assert_eq!(5, x);
  assert_eq!(5, *y);
                                *(y.deref())
use std::ops::Deref;
impl<T> Deref for MyBox<T> {
  type Target = T;
  fn deref(&self) -> &T {
     &self.0
```

역참조강제

• 메소드로 넘기는 인자의 타입이 안 맞을 때 자 동으로 호출된다. 즉 역참조를 시행해서 타입 을 맞추려 노력한다.

```
fn hello(name: &str) {
    println!("Hello, {}!", name);
}

fn main() {
    let m = MyBox::new(String::from("Rust"));
    hello(&m);
}

    deref() deref()

&MyBox<String> ==> &String ==> &str
```

- T: Deref<Target=U> 일때 &T 에서 &U 로
- T: DerefMut<Target=U> 일때 &mut T에서 &mut U로
- T: Deref<Target=U> 일때 &mut T에서 &U로

가변 참조자는 유일하므로 불변 참조자로 바꾸는게 가능

DROP

- 기본적으로 값이 스코프를 벗어날 때 호출되어 자원을 해제함.
- 이 trait을 구현해서 파일 닫기나 소켓연결 끊기 등을 추가적으로 실행할 수 있음.
- 강제 자원 해제를 하려면 Std::mem::drop 을 사용해야 한다.


RC<T>

- 하나의 자원에 여럿이 참조할 때.
- 단일스레드에서만사용할수있다.

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

use List::{Cons, Nil};

fn main() {
    let a = Cons(5,
        Box::new(Cons(10,
        Box::new(Nil))));
    let b = Cons(3, Box::new(a));
    let c = Cons(4, Box::new(a));
}
```



RC 사용예

```
enum List {
  Cons(i32, Rc<List>),
  Nil,
use List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
fn main() { // Rc를 사용하여 해결한 예
  let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
  let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
  let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
fn main() { // 참조 카운터의 변화를 보여주는 예
  let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
  println!("count after creating a = {}", Rc::strong_count(&a));
  let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
  println!("count after creating b = {}", Rc::strong_count(&a));
                                                                           count after creating a = 1
                                                                           count after creating b = 2
                                                                           count after creating c = 3
    let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
                                                                           count after c goes out of scope = 2
     println!("count after creating c = {}", Rc::strong_count(&a));
  println!("count after c goes out of scope = {}", Rc::strong_count(&a));
                        한계점: 불변 참조만 공유가능하다.
```

REFCELL<T>

- 내부 가변성(interior mutability): 불변 참조자의 값을 변경가능하도록 해줌
- 일반적 참조자의 검사는 컴파일 타임에 일어남: 컴파일 에러가 남.
- RefCell의 참조검사는 런 타임에 일어나고, 규칙이 런 타임에 위배되면 panic함.
- 안전하다고 확신할 수 있는 코드는 컴파일을 허용하려는 의도.

요점정리

- Rc<T>는 동일한 데이터에 대해 복수개의 소유자를 가능하게 합니다; Box<T>와 RefCell<T>은 단일소유자만 갖습니다.
- Box<T>는 컴파일 타임에 검사된 불변 혹은 가변 빌림을 허용합니다; Rc<T>는 오직 컴파일 타임에 검사된 불변 빌림만 허용합니다; RefCell<T>는 런타임에 검사된 불변 혹은 가변 빌림을 허용합니다.
- RefCell<T>이 런타임에 검사된 가변 빌림을 허용하기 때문에, RefCell<T>이 불변일 때라도 RefCell<T> 내부의 값을 변경할 수 있습니다.

내부가변성의예

```
#[cfg(test)]
pub trait Messenger {
                                                                                                mod tests {
  fn send(&self, msg: &str);
                                                                                                   use super::*;
                                                                                                   struct MockMessenger {
pub struct LimitTracker<'a, T: 'a + Messenger> {
                                                                                                     sent_messages: Vec<String>,
  messenger: &'a T,
  value: usize,
                                                                                                   impl MockMessenger {
  max: usize,
                                                                                                     fn new() -> MockMessenger {
                                                                                                       MockMessenger { sent_messages: vec![] }
impl<'a, T> LimitTracker<'a, T>
  where T: Messenger {
  pub fn new(messenger: &T, max: usize) -> LimitTracker<T>{
                                                                                                   impl Messenger for MockMessenger {
    LimitTracker {
                                                                                                     fn send(&self, message: &str) {
       messenger,
                                                                                                       self.sent_messages.push(String::from(message));
       value: 0,
       max,
                                                                                                   #[test]
                                                                                                   fn it_sends_an_over_75_percent_warning_message() {
                                                                                                     let mock_messenger = MockMessenger::new();
  pub fn set_value(&mut self, value: usize) {
                                                                                                     let mut limit tracker = LimitTracker::new(&mock messenger, 100);
     self.value = value;
                                                                                                     limit_tracker.set_value(80);
    let percentage_of_max = self.value as f64 / self.max as f64;
                                                                                                     assert_eq!(mock_messenger.sent_messages.len(), 1);
    if percentage_of_max >= 0.75 && percentage_of_max < 0.9 {
       self.messenger.send("Warning: You've used up over 75% of your quota!");
    } else if percentage_of_max >= 0.9 && percentage_of_max < 1.0 {
       self.messenger.send("Urgent warning: You've used up over 90% of your quota!");
    } else if percentage_of_max >= 1.0 {
       self.messenger.send("Error: You are over your quota!");
                                                                           error[E0596]: cannot borrow immutable field `self.sent_messages` as mutable
                                                                            --> src/lib.rs:52:13
                                                                           51 l
                                                                                    fn send(&self, message: &str) {
                                                                                            ---- use `&mut self` here to make mutable
                                                                           52 I
                                                                                      self.sent_messages.push(String::from(message));
                                                                                      ^^^^^^^^^ cannot mutably borrow immutable field
```

REFCELL<T>

```
#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::*;
  use std::cell::RefCell;
  struct MockMessenger {
    sent_messages: RefCell<Vec<String>>,
  impl MockMessenger {
    fn new() -> MockMessenger {
      MockMessenger { sent_messages: RefCell::new(vec![]) }
  impl Messenger for MockMessenger {
    fn send(&self, message: &str) {
       self.sent_messages.borrow_mut().push(String::from(message));
  fn it_sends_an_over_75_percent_warning_message() {
    // --snip--
    assert_eq!(mock_messenger.sent_messages.borrow().len(), 1);
```

```
impl Messenger for MockMessenger {
    fn send(&self, message: &str) {
        let mut one_borrow = self.sent_messages.borrow_mut();
        let mut two_borrow = self.sent_messages.borrow_mut(); // 여기서 panic

        one_borrow.push(String::from(message));
        two_borrow.push(String::from(message));
    }
}
```

RC<T>PREFCELL<T>

```
#[derive(Debug)]
enum List {
  Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
  Nil,
use List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
fn main() {
  let value = Rc::new(RefCell::new(5));
  let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));
  let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(6)), Rc::clone(&a));
  let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(10)), Rc::clone(&a));
  *value.borrow_mut() += 10;
  println!("a after = {:?}", a);
                                         a after = Cons(RefCell { value: 15 }, Nil)
  println!("b after = {:?}", b);
                                         b after = Cons(RefCell { value: 6 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
  println!("c after = {:?}", c);
                                         c after = Cons(RefCell { value: 10 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
```

MEMORY LEAK

• Rc와 RefCell로 순환 참조를 만들 수 있고 이는 참조 counter가 0이 안되므로, 절대 해제되지 않는 메모리를 가짐 ==> 메모리 누수.

```
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
use List::{Cons, Nil};


#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(i32, RefCell<Rc<List>>),
    Nil,
}

impl List {
    fn tail(&self) -> Option<&RefCell<Rc<List>>> {
        match *self {
            Cons(_, ref item) => Some(item),
            Nil => None,
            }
        }
}
```

```
fn main() {
  let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));
  println!("a initial rc count = {}", Rc::strong count(&a));
  println!("a next item = {:?}", a.tail());
  let b = Rc::new(Cons(10, RefCell::new(Rc::clone(&a))));
  println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
  println!("b initial rc count = {}", Rc::strong count(&b));
  println!("b next item = {:?}", b.tail());
  if let Some(link) = a.tail() {
     *link.borrow mut() = Rc::clone(&b);
  println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong count(&b));
  println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a));
  // Uncomment the next line to see that we have a cycle;
  // it will overflow the stack
  // println!("a next item = {:?}", a.tail());
```

참조 순환 방지: WEAK

- strong_count, weak_count
- Rc::downgrade -> Weak<T>
- Weak::upgrade -> Option<Rc<T>>
- Weak가 가리키는 값을 접근할 때 반드시 유효한지 확인. ==> upgrade 호출하여 None이면 해제된 자원임.



```
use std::rc::{Rc, Weak};
use std::cell::RefCell;
#[derive(Debug)]
struct Node {
  value: i32,
  parent: RefCell<Weak<Node>>,
  children: RefCell<Vec<Rc<Node>>>,
fn main() {
  let leaf = Rc::new(Node {
    value: 3,
    parent: RefCell::new(Weak::new()),
    children: RefCell::new(vec![]),
  });
  println!("leaf parent = {:?}", leaf.parent.borrow().upgrade());
  let branch = Rc::new(Node {
     value: 5,
    parent: RefCell::new(Weak::new()),
    children: RefCell::new(vec![Rc::clone(&leaf)]),
  });
  *leaf.parent.borrow_mut() = Rc::downgrade(&branch);
  println!("leaf parent = {:?}", leaf.parent.borrow().upgrade());
```

Q & A