# CSL Report 2 - Append Only Virtual Block Storage Device

- 1. Data Structure
  - 1.1. Device
  - 1.2. Mapping Entry
  - 1.3. List Entry
- 2. Algorithm
  - 2.1. Write
  - 2.2. Read
  - 2.3. Garbage Collecting
  - 2.4. Parmanent
- 3. File Structure
  - 3.1. type.h
  - 3.2. file.h
  - 3.3. metadata.h/metadata.c
  - 3.4. dev.c
- 4. test
  - 4.1. Read/Write
  - 4.2. Synchronization
  - 4.3. Save/Load Metadata
  - 4.4. Display Mapping
- 5. Experiment
  - 5.1. Random VS Sequential
  - 5.2. Read VS Write
- 6. Improvement
  - 6.1. Block size
  - 6.2. Divide Lock
  - 6.3. Cache
- 7. Discussion
  - 7.1. Linked List of Linux
  - 7.2. kmalloc vs vmalloc
  - 7.3. Block Level I/O Layer
  - 7.4. nr hw queues
  - 7.5. Semaphore vs Mutex
  - 7.6. Additional Mutex
  - 7.7. rwlock in linux

# 1. Data Structure

#### 1.1. Device

본 드라이버에서 사용하는 device데이터 구조는 다음과 같다.

```
struct csl_device {
   struct blk_mq_tag_set *tag_set; /* Tag set for multiqueue */
   struct gendisk *disk; /* General disk structure */
   struct request_queue *queue; /* Request queue */
   rwlock_t rwlock; /* Read-write lock */
   struct xarray map; /* Map for block index */
   struct list_head freelist; /* Free block list */
   struct list_head dirtylist; /* Dirty block list */
   size_t size; /* Device capacity in sectors */
   uint8_t *data; /* Data buffer */
};
```

기존의 데이터에서 달라진 부분은 mapping을 위한 metadata를 저장하는 xarray와 freelist, dirtylist이다. xarray는 logical block address(LBA)와 physical block address(PBA)를 매핑하기 위한 자료구조이다. freelist는 현재 사용되지 않는 블록(free block)의 리스트이다. dirtylist는 데이터가 변경된 블록의리스트이다.

#### 1.2. Mapping Entry

xarray는 key로서 unsigned int를 사용하고 value로는 void \*를 사용한다. 이 포인터를 통해서 mapping하고 자 하는 데이터를 저장한다. 본 구현에서는 이곳에 저장할 데이터로서 다음과 같은 Data Structure를 사용했다.

```
struct sector_mapping_entry {
   int l_idx;
   int p_idx;
};
```

이 구조체는 l\_idx와 p\_idx를 저장하는 구조체이다. l\_idx는 logical block address를 저장하고, p\_idx는 physical block address를 저장한다.

#### 1.3. List Entry

freelist와 dirtylist는 list\_head를 사용하여 구현하였다. list\_head는 linux에서 사용하는 linked list node로서 기능하지만, 일반적인 list와는 사뭇 다르게 사용해야 한다. 일반적인 리스의 경우에는 node struct 내부에 데이터와 다음 node에 대한 포인터를 저장한다. 그러나 list\_head는 데이터를 저장하지 않고 다음 노드에 대한 포인터만을 저장한다. 대신 list\_head를 사용하는 구조체가 데이터를 저장하도록 한다. 이는 list\_head를 사용하는 구조체가 linux상에서 굉장히 많기 때문에 범용적인 활용을 지원하기 위하여 데이터와 링크를 디커플링한 것으로 이해된다. 자세한 내용은 후술할 Discussion에서 다루도록 하겠다. 본 디바이스에서는 list를 위한 data structure를 다음과 같이 정의하였다.

```
struct sector_list_entry {
   int idx;
   struct list_head list;
};
```

# 2. Algorithm

#### 2.1. Write

write는 다음과 같은 과정을 거친다.

# **Algorithm 1** write\_sector(device, index, buffer, length)

- 1: Acquire write lock
- 2: entry  $\leftarrow$  load entry from device map at index
- 3: **if** entry is not found **then**
- 4: **if** freelist is empty **then**
- 5: Perform garbage collection
- 6: end if
- 7: free\_block  $\leftarrow$  get and remove first entry from freelist
- 8: entry ← create new mapping entry with free\_block
- 9: Store entry in device map at index
- 10: **else**
- 11: Add entry to dirty list
- 12: **if** freelist is empty **then**
- 13: Perform garbage collection
- 14: **end if**
- 15: free\_block  $\leftarrow$  get and remove first entry from freelist
- 16: new\_entry ← create new mapping entry with free\_block
- 17: Exchange old entry with new\_entry in device map at index
- 18: end if
- 19: Copy data from buffer to free\_block
- 20: Release write lock

# Image 1. Write Sector Pseudo code

write 알고리즘은 다음과 같이 작동한다. 먼저, write lock을 획득하여 다른 프로세스나 스레드가 동시에 데이터에 접근하는 것을 방지한다. 이후, 지정된 index에서 sector\_mapping\_entry를 불러온다. 불러온 항목이 존재하지 않는 경우, 새로운 항목을 생성해야 한다. 이때, freelist가 비어있는지 확인한다. 만약 비어있다면, garbage collection을 수행하여 사용하지 않는 블록을 회수한다.

garbage collection 후, freelist에서 첫 번째 항목을 가져와서 새로운 sector\_mapping\_entry을 생성한다. 생성된 새로운 항목을 map의 index 위치에 저장한다.

반대로, 불러온 항목이 이미 존재하는 경우에는 해당 항목을 dirty list에 추가하여 더 이상 사용하지 않음을 표시한다. 이후 과정은 동일하나, map에 새로운 항목을 저장하는 것이 아니라 기존 항목을 변경한다,

마지막으로, buffer의 데이터를 free block으로 복사한 후, write lock을 해제한다.

#### 2.2. Read

# **Algorithm 2** read\_sector(device, index, buffer, length)

- 1: Acquire read lock
- 2: entry  $\leftarrow$  load entry from device map at index
- 3: **if** entry is found **then**
- 4: Copy data from entry to buffer
- 5: **else**
- 6: Print debug message: "Block not found in map"
- 7: end if
- 8: Release read lock

### Image 2. Read Sector Pseudo code

read 알고리즘은 다음과 같이 작동한다. 먼저, read lock을 획득하여 다른 프로세스나 스레드에서 write가 일어나는 것을 방지한다. 이후, 지정된 index에서 sector\_mapping\_entry를 불러온다. 불러온 항목이 존재하지 않는 경우, 아무 작업도 수행하지 않는다. 반대로, 불러온 항목이 존재하는 경우에는 해당 항목의 PBA에 해당하는 데이터를 buffer로 복사한다.

마지막으로, read lock을 해제한다.

#### 2.3. Garbage Collecting

# **Algorithm 3** garbage\_collecting(device)

- 1: for each block in the dirty list do
- 2: Move block from dirty list to freelist
- 3: end for

# Image 3. Garbage Collecting

garbage collection의 경우에는 특이한 사항없이 dirtylist에 있는 블록을 순회하면서 이를 freelist에 추가하는 과정을 반복한다.

#### 2.4. Parmanent

kmalloc이나 vmalloc의 경우 kernel memory에 할당되기 때문에 module의 init, exit과 무관하게 kernel space에서 유지된다. 따라서 영구적인 데이터를 위해서는 할당된 메모리의 주소를 기억하고 있는 것이 중요하다. 이를 위해서 init과정과 exit과정에서 각각 file에 read/write함을 통해서 주소를 저장하는 방식으로 이를 유지하였다.

data buffer address이외에도 map, freelist, dirtylist의 데이터 역시 저장/블러올 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 init/exit 과정에서 해당 데이터를 저장하고 불러올 수 있도록 하였다.

#### 3. File Structure

#### 3.1. type.h

type.h 파일은 디바이스 드라이버 구현에 필요한 데이터 구조를 선언하는 파일이다.이 파일은 csl\_device, sector\_mapping\_entry, sector\_list\_entry등 드라이버의 운영에 필수적인 다양한 타입과 구조체를 정의한다.

#### 3.2. file.h

file.h 파일은 파일 open/close를 위한 wrapping 매크로들을 정의하는 파일이다. 이러한 매크로들은 파일 조작 과정을 단순화하여 코드의 가독성과 유지보수성을 높인다. 파일 조작을 매크로로 추상화함으로써 일관성을 유지하고 파일 처리 에서의 오류 가능성을 줄인다.

#### 3.3. metadata.h/metadata.c

metadata.h와 metadata.c 파일은 드라이버의 작동을 위해 필요한 메타데이터를 저장하고 불러오는 API를 구현한 파일이다. 메타데이터에는 data buffer address, map, free list, dirty list이 포함된다. 이 데이터들은 driver의 consistency를 위해서 반드시 보관되어야하므로 local에 저장되어 module init될 때 불러오고 exit될 때 저장되어야 한다. 이를 위해서 init과 exit에서 메타데이터 저장하는 기능을 해당 파일에 구현하였다.

해당 파일의 핵심적인 함수는 다음과 같다.

```
int initialize_memory(struct csl_device *dev);
int initialize_metadata(struct csl_device *dev);
int load_metadata(struct csl_device *dev, int reset_device);
void save_metadata(struct csl_device *dev);
```

#### 3.4. dev.c

dev.c 파일은 디바이스 드라이버의 주요 기능을 구현하는 파일이다. 이 파일은 read, write, garbage collecting과 같은 기능을 드라이브 핵심 기능을 구현하고 있으며, 또한 init과 exit와 같이 드라이버의 생명주기를 관리하는 기능을 구현하고 있다.

#### 4. test

종합적인 test를 위해서 testcode를 구현하였다. 처음에는 ubuntu c에서는  $0_DIRECT$  flag를 사용할 수 없어서 rust를 사용하여 test를 진행하였다. 그러나 이후 GNU C에서는  $0_DIRECT$  flag를 사용할 수 있음을 확인하였다. 따라서 이후 test는 GNU C를 사용하여 진행하였다.

```
#define DEBUG_MESSAGE(fmt, ...) \
   if (IS_ENABLED(DEBUG)) \
     printk(KERN_INFO pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__)
```

위와 같이 DEBUG option이 define된 경우에만 출력하는 매크로를 이용하여 동작여부를 확인하였다. 또한 \_\_reset\_device라는 parameter를 만들어서 필요에 따라 device의 모든 data를 초기화시킬 수 있도록 하였다.

#### 4.1. Read/Write

가장 먼저 디바이스에 대해서 read와 write를 수행하는 테스트를 진행하였다. 이를 통해서 디바이스가 정상적으로 동작하는지 확인하였다.

이를 위해서 사용한 C 코드는 다음과 같다.

```
void write_data(int fd, off_t offset, const void *data, size_t size) {
    if (lseek(fd, offset, SEEK_SET) == (off_t)-1) {
        perror("lseek");
        exit(EXIT_FAILURE);
    if (write(fd, data, size) != size) {
        perror("write");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    fsync(fd);
}
void read_data(int fd, off_t offset, void *data, size_t size) {
    if (lseek(fd, offset, SEEK_SET) == (off_t)-1) {
        perror("lseek");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (read(fd, data, size) != size) {
        perror("read");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    fsync(fd);
}
void print_test_result(const char *test_name, int success) {
    if (success) {
        printf("\033[0;32m[✓] %s passed\033[0m\n", test_name);
        printf("\033[0;31m[X] %s failed\033[0m\n", test_name);
    }
}
void single_thread_write_test(int fd) {
    char *write_buffer;
    if (posix_memalign((void **)&write_buffer, SECTOR_SIZE, SECTOR_SIZE)) {
        perror("posix_memalign");
        close(fd);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    memset(write_buffer, 0xAA, SECTOR_SIZE);
    int success = 1;
    for (int i = 0; i < NUM\_SECTORS; i++) {
        off_t offset = i * SECTOR_SIZE;
        write_data(fd, offset, write_buffer, SECTOR_SIZE);
    }
```

```
print_test_result("Single thread write test", success);
    free(write_buffer);
}
void single_thread_read_test(int fd) {
    char *write_buffer;
    char *read_buffer;
    if (posix_memalign((void **)&write_buffer, SECTOR_SIZE, SECTOR_SIZE)) {
        perror("posix_memalign");
        close(fd);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (posix_memalign((void **)&read_buffer, SECTOR_SIZE, SECTOR_SIZE)) {
        perror("posix_memalign");
        free(write_buffer);
        close(fd);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    memset(write_buffer, 0xAA, SECTOR_SIZE);
    int success = 1;
    for (int i = 0; i < NUM_SECTORS; i++) {
        off_t offset = i * SECTOR_SIZE;
        memset(read_buffer, 0, SECTOR_SIZE);
        read_data(fd, offset, read_buffer, SECTOR_SIZE);
        if (memcmp(write_buffer, read_buffer, SECTOR_SIZE) != 0) {
            success = 0;
            fprintf(stderr, "Data verification failed at offset %ld in
single thread\n", offset);
            break;
        }
    }
    print_test_result("Single thread read test", success);
    free(write_buffer);
    free(read_buffer);
}
```

먼저 dev/csl을 direct I/O를 수행하기 위해서 O\_DIRECT flag를 사용하여 open하고, 이후 write와 read를 수행하는 코드이다. 이를 통해서 디바이스가 정상적으로 동작하는지 확인하였다.

해당 test를 수행한 이후 kernel log는 다음과 같다.

```
layfort@layfort-Legion-Slim-5-16IRH8: ~/BAE_MUN_SUNG_CSL/CSL-Device
1088.756654] | Logical Block Index | Phyiscal Block Index |
1088.756655] |------|
1088.756655] | 0
1088.757037] csl dev: Free Block Count: 32767
1088.757038] csl_dev: Dirty Block Count: 0
1088.757045] csl_dev: Block length: 512, Block index: 1, Request direction: WRITE
1088.757046] csl_dev: Block not found in map
1088.757047] csl_dev: Block Index: 1, Block Address: 00000000e733408c
1088.757048] csl_dev: Block Map
1088.757049] |------
1088.757049] | Logical Block Index | Phyiscal Block Index |
1088.757050] | 0
1088.757051] | 1
                                                1 |
1088.757052] |------
1088.757140] csl_dev: Free Block Count: 32766
1088.757141] csl_dev: Dirty Block Count: 0
1088.757144] csl dev: Block length: 512, Block index: 2, Request direction: WRITE
1088.757145] csl_dev: Block not found in map
1088.757146] csl_dev: Block Index: 2, Block Address: 00000000e84dc702
1088.757148] csl dev: Block Map
1088.757148] | Logical Block Index | Phyiscal Block Index |
1088.757149] |------
1088.757149] | 0
                                                0 I
                                                1 |
1088.757150] | 1
1088.757151] | 2
                                                2 |
1088.757237] csl_dev: Free Block Count: 32765
1088.757238] csl_dev: Dirty Block Count: 0
1088.757241] csl_dev: Block length: 512, Block index: 3, Request direction: WRITE
1088.757242] csl_dev: Block not found in map
```

정상적으로 logic address와 physical address가 mapping되는 것을 확인할 수 있었다.

fio에 대해서는 다음과 같은 테스트를 진행했다.

```
[global]
bs=512
iodepth=1
direct=1
ioengine=libaio
filename=/dev/csl
group_reporting=1
numjobs=1
size=16MB
```

이는 device에 대해서 16MB의 데이터를 512B 단위로 sequential write를 수행하는 테스트이다. 이를 통해서 device 전체에 대해서 write가 정상적으로 수행되는지 확인하였다. 수행결과 이상없이 프로그램이 동작하는 것을 확인할 수 있 었다.

#### 4.2. Synchronization

다음으로는 synchronization에 대한 테스트를 진행하였다. 본 디바이스는 Reader-Writer lock을 사용하여 동시에 여러개의 reader가 접근할 수 있도록 하였다. 이를 확인하기 위해서 Reader-Writer lock을 사용하여 동시에 여러개의 reader가 접근할 수 있는지 확인하였다.

이를 위해서 사용한 코드는 다음과 같다.

```
void *multithread_test_device(void *threadarg) {
    thread_data_t *data = (thread_data_t *)threadarg;
    int fd = data->fd;
    int thread_id = data->thread_id;
    pthread_mutex_t *mutex = data->mutex;
    char *write_buffer;
    char *read_buffer;
    if (posix_memalign((void **)&write_buffer, SECTOR_SIZE, SECTOR_SIZE)) {
        perror("posix_memalign");
        close(fd);
        pthread_exit(NULL);
    }
    if (posix_memalign((void **)&read_buffer, SECTOR_SIZE, SECTOR_SIZE)) {
        perror("posix_memalign");
        free(write_buffer);
        close(fd);
        pthread_exit(NULL);
    }
    memset(write_buffer, 0xAA + thread_id, SECTOR_SIZE);
    int success = 1;
    for (int i = 0; i < NUM\_SECTORS; i++) {
        off_t offset = i * SECTOR_SIZE;
        pthread_mutex_lock(mutex);
        write_data(fd, offset, write_buffer, SECTOR_SIZE);
        memset(read_buffer, 0, SECTOR_SIZE);
        read_data(fd, offset, read_buffer, SECTOR_SIZE);
        if (memcmp(write_buffer, read_buffer, SECTOR_SIZE) != 0) {
            success = 0;
            fprintf(stderr, "Data verification failed at offset %ld in
thread %d\n", offset, thread_id);
            break;
        }
        pthread_mutex_unlock(mutex);
    }
```

```
char test_name[50];
    snprintf(test_name, sizeof(test_name), "Multithread test in thread %d",
    thread_id);
    print_test_result(test_name, success);

    free(write_buffer);
    free(read_buffer);
    pthread_exit(NULL);
}
```

이 코드는 pthread를 사용하여 여러개의 thread가 동시에 device에 접근하는 것을 테스트하는 코드이다. 이를 통해서 Reader-Writer lock이 정상적으로 동작하는지 확인하였다. 수행결과 이상없이 프로그램이 동작하는 것을 확인할 수 있었다.

#### 4.3. Save/Load Metadata

본 디바이스는 data consistency를 위해서 metadata를 저장하고 불러오는 기능을 구현하였다. 이를 확인하기 위해서 디버깅 모드에서는 metadata를 불러왔을 때 해당 정보를 출력하도록 하였다. 이를 통해서 metadata가 정상적으로 저장되고 불러와지는지 확인하였다.

먼저 read/write를 수행한 후의 device의 metadata를 출력한 결과는 다음과 같다.

```
layfort@layfort-Legion-Slim-5-16IRH8: ~/BAE_MUN_SUNG_CSL/CSL-Device Q =
  714.716276] |------
  714.716355] csl_dev: Free Block Count: 32618
  714.716357] csl dev: Dirty Block Count: 140
  714.716359] csl_dev: Block length: 512, Block index: 9, Request direction: RE
  714.716360] csl_dev: Block Map
  714.716361] | Logical Block Index | Phyiscal Block Index |
 714.716361] |-----
 714.716362] | 0
  714.716362] | 1
                                                  141
                                                  142
 714.716364] | 3
                                                  143
                                                  144
 714.716365] | 5
                                                  145
 714.716365] | 6
                                                  146
                                                  147 |
 714.716367] | 8
                                                  148
                                                  149 I
 714.716367] | 9
  714.716447] csl_dev: Free Block Count: 32618
  714.716448] csl_dev: Dirty Block Count: 140
  714.716485] csl dev: device release
(base) layfort@layfort-Legion-Slim-5-16IRH8:~/BAE_MUN_SUNG_CSL/CSL-Device$
```

```
layfort@layfort-Legion-Slim-5-16IRH8: ~/BAE_MUN_SUNG_CSL/CSL-Device
 Ŧ
                                                             Q
  714.716485] csl_dev: device release
  734.604466] csl_dev: Metadata saved
  734.637445] csl dev: csl device driver exit
  736.756165] csl_dev: Device registered with major number 251
  736.756169] csl_dev: Using rwlock
  736.760953] csl_dev: Metadata loaded
  736.760955] csl_dev: Block Map
  736.760956] | Logical Block Index | Phyiscal Block Index
  736.760956] | 0
                                                        140 I
  736.760957] | 1
                                                        141
  736.760958] | 2
                                                        142 |
  736.760958] | 3
                                                        143 I
                                                        144
  736.760958] | 4
  736.760959] | 5
                                                        145
  736.760959] | 6
                                                        146
                                                        147 |
  736.760960] | 8
                                                        148
  736.760960] | 9
                                                        149
  736.761084] csl dev: Free Block Count: 32618
  736.761085] csl dev: Dirty Block Count: 140
  736.761085] csl_dev: data adress: 0000000080cfa5ca
  736.761580] csl dev: csl device driver init
  736.761758] csl_dev: device open
  736.763214] csl_dev: device release
(base) layfort@layfort-Legion-Slim-5-16IRH8:~/BAE_MUN_SUNG_CSL/CSL-Device$
```

확인결과 metadata가 정상적으로 저장되고 불러와지는 것을 확인할 수 있었다.

#### 4.4. Display Mapping

dev.c에 메타데이터의 정합성을 디버깅하기 위해서 map, freelist, dirtylist의 정보를 출력하는 함수인 print\_metadata함수를 구현하였다. 해당 함수는 map 데이터를 table 형태로 출력하고, freelist와 dirtylist는 현재 저장된 데이터의 갯수만을 출력한다. 실행 결과는 다음과 같다.

# 5. Experiment

# 5.1. Random VS Sequential

본 프로그램 구현상으로는 cache와 같은 optimization이 없기 때문에 random이나 sequential이나 전부 동일한 translation 및 data access 과정을 거칠 수 밖에 없다. 그렇기에 device에서 이를 처리하는 과정에 대해서는 동일한 workload를 가질 것으로 예측하였다.

테스트에 사용된 fio setting은 다음과 같다.

```
[global]
bs=512
iodepth=16
direct=1
ioengine=libaio
filename=/dev/csl
group_reporting=1
numjobs=8
time_based=1
runtime=30
size=4MB
```

# Random vs Sequential I/O Performance Sequential Random 1500 Read Write ReadWrte

# Image 4. Random VS Sequential Comparison

실험결과 미세하게나마 sequential이 random보다 더 좋은 성능을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이는 드라이버의 구현상에서의 문제가 아니라 I/O Layer에서 request를 setting하는 과정에서 cache를 사용하여 최적화를 하고 있기에 발생하는 차이로 보인다. 대표적으로 submit\_bio함수에서 bio를 request로 변환해서 request\_queue로 전달하는 과정에서 blk\_mq\_peek\_cached\_request를 통해서 cache된 request가 있는지 확인하는 optimization이 있다.

#### 5.2. Read VS Write

Read는 Reader-Writer lock의 특성상 다수의 Reader가 critical section에 접근할 수 있기 때문에 numjobs가 늘어나면 늘어날수록 read가 write에 비해서 더 좋은 성능을 보인다.




Image 5. Read VS Write Comparison

read의 경우에는 여러개의 reader가 동시에 접근할 수 있기 때문에 numjobs가 증가할수록 성능이 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 write의 경우에는 1개의 writer만이 접근가능해야 하므로 numjobs가 증가하여도 1명의 writer만 이 쓸 수 있으며 오히려 지나치게 많아지는 경우에는 write lock을 획득하는 과정에서 overhead가 과다하게 발생하기 때문에 numjobs=4 이후로는 성능이 감소하는 것을 확인할 수 있었다.

# 6. Improvement

#### 6.1. Block size

현재의 디바이스는 sector size와 동일한 512B 단위로 I/O를 수행하고 있다. 그러나 이는 지나치게 작은 단위이다. 디바이스가 request를 처리하는데 있어서는 크게 2개의 overhead가 발생한다. 첫번째는 request를 처리하기 위해서 lock을 잡거나 metadata를 처리하는 과정에서 발생하는 overhead고 나머지 하나는 실질적으로 데이터를 읽거나 쓰는 과정에서 발생하는 overhead이다. 첫번째 overhead의 경우에는 그 값이 고정되어있다. 그러나 두번째 overhead의 경우에는 데이터의 크기에 비례하게 증가한다. 따라서 데이터의 크기가 작을수록 이 첫번째 overhead가 전체 overhead의 의 비중이 커지게 된다. 이를 해결하기 위해서는 한번에 쓰는 데이터의 크기를 늘리는 것이 필요하다. 이를 통해 데이터의 크기가 overhead에 비해 상대적으로 커지게 되어 전체 overhead의 비중이 줄어들게 된다. 이를 통해 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다.

실재로 본 디바이스의 sector size를 4KB로 변경하여 테스트를 진행해본 결과 다음과 같았다.




Image 6. Block Size Comparison

테스트 환경은 다음과 같다.

```
[global]
iodepth=16
direct=1
ioengine=libaio
filename=/dev/csl
group_reporting=1
numjobs=4
time_based=1
runtime=10
size=4MB
```

Block Size가 커짐에 따라서 Bandwith가 4.5배 가량 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

그러나 주어진 sector의 크기를 변경할 수는 없다. 대신에 연속적인 sector를 묶어서 큰 단위의 I/O를 수행하는 방법을 고려해볼 수 있다. 이를 통해 sector size를 변경하지 않고도 큰 단위의 I/O를 수행할 수 있다. 이를 위해서는 연속적인 logical data가 physical data에서도 연속적으로 매핑되도록 하는 것이 필요하다.

#### 6.2. Divide Lock

현재 write lock은 전체 memory에 대해서 exclusive lock을 사용하고 있다. 따라서 write가 일어나는 경우 전체 메모리는 write를 수행중인 thread에서만 접근이 가능한 상태가 된다. 그렇기에 write 연산에 대해서는 multi queue를 통한 병렬 처리의 성능이 제대로 활용되지 못하는 것이다. 이를 해결해기 위해서 write lock을 더 작은 단위로 나누어서 사용하는 방법을 고려해볼 수 있다. 전체 memory buffer를 여러 개의 작은 단위로 분할하여 각각의 작은 단위에 대해서 lock을 사용하는 방법이다. 이를 통해 write가 일어나는 경우 전체 memory가 lock되는 것이 아니라 일부 memory만 lock되는 것으로 변경할 수 있다. 이를 통해 한 구역에서 write lock이 발생하더라도 다른 구역은 별도의 작업을 수행할수 있게 된다. 이를 통해 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다.

#### 6.3. Cache

사전에 언급한 바와 같이 현재의 구현은 cache와 같은 optimization이 없다. 따라서 매번 요청이 들어올 때마다 metadata를 읽어오는 과정이 필요하다. 따라서 이러한 overhead를 줄이기 위해서는 cache를 도입하는 것도 고려해볼 수 있다. cache를 도입함으로써 metadata를 더 빠르게 읽어올 수 있게 되고 이를 통해 전체적인 성능을 향상시킬 수 있을 것이다.

#### 7. Discussion

해당 부분은 본 프로젝트를 진행하면서 알게된 linux의 다양한 기능들에 대해서 다루고자 한다. 이를 통해서 linux의 다양한 기능들에 대해서 이해하고 이를 통해 성능을 향상시킬 수 있는 방법에 대해서 고민해보고자 한다.

#### 7.1. Linked List of Linux

linked list는 linux에서 매우 많이 사용되는 자료구조이다. 그러나 전통적인 구현으로는 list를 사용하는 구조체마다 개별적인 list API를 가져야만 하였다. 그래서 linux에서는 이를 통합하여 강력한 list API를 제공하기 위해 container\_of를 이용한 list 시스템을 구현하였다. container\_of의 구현은 다음과 같다.

먼저 첫 줄의 void \*\_\_mptr = (void \*)(ptr);를 보자.ptr은 member가 포함되어 있는 구조체의 포인터이다.이를 void \*로 형변환하여 \_\_mptr에 저장한다. 다음 줄에서는 static\_assert를 통해서 ptr이 type의 member에 대한 포인터인지 확인하고 있다. 만약 이 조건이 만족하지 않는다면 컴파일 에러를 발생시킨다. 마지막으로 \_\_mptr에서 member의 offset만큼 뺀 주소를 반환한다. 이 offset은 offsetof를 통해서 구할 수 있다. 이 offsetof의 구현은 다음과 같다.

```
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
```

offsetof은 TYPE의 MEMBER가 시작하는 offset을 구하는 매크로이다. 이는 메모리 주소 0에 대해서 MEMBER 만큼의 offset을 더한 주소를 반환함을 통해서 offset을 빠르게 구할 수 있다.

이러한 container\_of와 offsetof를 통해서 linux는 구조체마다 개별적인 list 구현이 필요없이 강력한 list API를 제공할 수 있게 되었다.

#### 7.2. kmalloc vs vmalloc

이 둘의 주요 차이점은, kmalloc은 가상/물리 메모리에 연속적인 방식으로 메모리를 할당한다. 그러나 kmalloc과 유사 하게 작동하지만 가상 메모리에서는 연속적으로 할당하는 반면 물리 메모리에서는 그렇지 않다는 점이다.

일반적으로 vmalloc은 물리 메모리가 아닌 가상 메모리에만 연속적으로 할당하므로 페이지 테이블에 여러 가상-물리 주소 매핑을 추가해야 하므로 커널의 성능이 더욱 느려질 수 있으므로 일반적으로는 vmalloc보다 kmalloc이 더 빠르다. 그러나 vmalloc은 물리 메모리가 연속적이지 않은 경우에도 메모리를 할당할 수 있기 때문에 더 큰 메모리 청크를 할당할 수 있다는 장점이 있다.

# 7.3. Block Level I/O Layer

linux의 Block Level I/O Layer의 개괄은 다음과 같다.




Image 7. Block Level I/O Layer

이 과정에서 Block Layer에 실질적으로 진입하는 부분은 submit\_bio함수이다. 이 함수는 bio를 받아서 request로 변환하고 이를 block device에 전달하는 역할을 한다. 하지만 실질적으로 코어 로직을 담고있는 함수는 blk\_mq\_submit\_bio이다. 이곳에서 bio가 request로 변환되고 request가 block device의 hardware queue에 전달되는 과정을 거친다. blk\_mq\_submit\_bio의 핵심적인 부분만 살펴보면 다음과 같다.

```
void blk_mq_submit_bio(struct bio *bio)
{
    // cache된 request가 있는지 확인한다.
    rq = blk_mq_peek_cached_request(plug, q, bio->bi_opf);
```

```
new_request:
   if (!rq) {
       // cache된 request가 없는 경우 새로운 request를 생성한다.
       rq = blk_mq_get_new_requests(q, plug, bio, nr_segs);
       if (unlikely(!rq))
           goto queue_exit;
   } else {
       // cache된 request가 있는 경우 해당 request를 사용한다.
       blk_mq_use_cached_rq(rq, plug, bio);
   }
    . . .
   // bio를 request로 변환한다.
   blk_mq_bio_to_request(rq, bio, nr_segs);
    . . .
   hctx = rq->mq_hctx;
   // request가 scheduler를 사용하거나 hardware context가 busy하면서 request의
hw queue가 1개이거나 sync가 아닌 경우
   if ((rg->rg_flags & RQF_USE_SCHED) ||
       (hctx->dispatch_busy && (q->nr_hw_queues == 1 || !is_sync))) {
       // request를 request queue에 삽입한다.
       blk_mq_insert_request(rq, 0);
       blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
   } else {
       // request를 request queue에 넣치않고 device driver에 바로 전달한다.
       blk_mq_run_dispatch_ops(q, blk_mq_try_issue_directly(hctx, rq));
   return;
    . . .
}
```

blk\_mq\_submit\_bio는 준비된 request를 크게 2방향으로 나눠서 device에 전달한다. 첫번째는 request를 request queue에 삽입하고 hardware queue를 실행하는 방법이다. blk\_mq\_run\_hw\_queue가 이 역할을 담당하고 있다. 두번째는 request를 device driver에 바로 전달하는 방법이다. 이 방법은 request를 hardware queue에 삽입하지 않고 device driver에 바로 전달하는 방법이다. blk\_mq\_try\_issue\_directly가 이 역할을 담당하고 있다.

먼저 blk\_mq\_run\_hw\_queue의 중요 부분만 살펴보면 다음과 같다.

```
void blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async)
{
    ...
    if (async || !cpumask_test_cpu(raw_smp_processor_id(), hctx->cpumask))
```

먼저 함수는 async이거나 cpumask에 현재 CPU가 포함되어 있지 않은 경우 blk\_mq\_delay\_run\_hw\_queue를 호출한다. 이 함수는 cpu의 workqueue에 htcx의 run\_work를 enqueue하는 함수이다. hctx의 run\_work에는 blk\_mq\_run\_work\_fn가 등록되어있다. 이 함수의 구현은 다음과 같다.

\_\_blk\_mq\_sched\_dispatch\_requests를 실행하고 결과가 -EAGAIN이면 다시 한번 실행한다. 재실행한 결과가 -EAGAIN이면 blk\_mq\_run\_hw\_queue를 다시 호출한다.

따라서 핵심적인 코드는 \_\_blk\_mq\_sched\_dispatch\_requests에 위치해 있다. 이 함수의 구현의 핵심적인 부분은 다음과 같다.

```
static int __blk_mq_sched_dispatch_requests(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
{
    ...

if (!list_empty(&rq_list)) {
        blk_mq_sched_mark_restart_hctx(hctx);
        if (!blk_mq_dispatch_rq_list(hctx, &rq_list, 0))
            return 0;
        need_dispatch = true;
    } else {
        need_dispatch = hctx->dispatch_busy;
    }

if (hctx->queue->elevator)
        return blk_mq_do_dispatch_sched(hctx);
```

```
/* dequeue request one by one from sw queue if queue is busy */
if (need_dispatch)
    return blk_mq_do_dispatch_ctx(hctx);
blk_mq_flush_busy_ctxs(hctx, &rq_list);
blk_mq_dispatch_rq_list(hctx, &rq_list, 0);
return 0;
}
```

\_\_blk\_mq\_sched\_dispatch\_requests는 3가지 경우로 나뉜다. 첫번째는 rq\_list가 비어있지 않은 경우이다. 이 경우에는 blk\_mq\_dispatch\_rq\_list를 호출한다. 이 함수는 hardware queue의 rq\_queue를 호출한다. 즉, request handler를 호출함을 통해서 현재 hardware의 request list를 처리한다. 두번째는 rq\_list가 비어있는 경우이다. 이 경우에는 software queue의 request가 아직 hardware queue에 전달되지 않았다는 것을 의미한다. 이 경우에는 blk\_mq\_do\_dispatch\_ctx를 호출한다. 이 함수는 software queue에 있는 request를 하나씩 hardware queue에 전달하는 역할을 한다. 세번째는 elevator가 있는 경우이다. 이 경우에는 blk\_mq\_do\_dispatch\_sched를 호출한다. 이 함수는 elevator를 통해서 request를 처리하는 역할을 한다.

다시 blk\_mq\_run\_hw\_queue함수로 돌아가자. Synchronous하게 실행해야 하는 경우 별도로 workqueue에 추가하지 않고 direct하게 blk\_mq\_sched\_dispatch\_requests를 호출한다.

따라서 block device의 request가 전달되어 실행되는 과정은 다음과 같다.

```
flowchart TB

A[blk_mq_submit_bio] -->|device busy| B[blk_mq_run_hw_queue]
A -->|device free| C[blk_mq_run_dispatch_ops]
B -->|async| D[blk_mq_delay_run_hw_queue]
B -->|sync| E[blk_mq_sched_dispatch_requests]
D -->|enqueue to workqueue| E
E -->|failed| B
E -->|rq_list not empty| F[blk_mq_dispatch_rq_list]
E -->|rq_list empty| G[blk_mq_do_dispatch_ctx]
C -->|single request| H
F -->|multi request| H[rq_queue/Request Handler]
G -->|single request| H
```

Fig 1. Block Device Request Handling Flowchart

#### 7.4. nr\_hw\_queues

Block device에서 request가 전달되는 과정을 살펴보면 다음과 같다.




Image 8. Hardware Queue Structure

nr\_hw\_queue 변수는 위의 그림의 2번째 layer에 위치한 hardware dispatch queue의 개수를 결정하는 변수이다. 이 변수는 block device의 성능에 큰 영향을 미치는 변수이다. 이 변수가 클수록 block device는 더 많은 request를 동시에 처리할 수 있게 된다. 그러나 이 변수가 클수록 lock을 획득하는 overhead가 커지게 된다. linux 내부의 다른 block device driver(e.g. nvme, scsi)들은 이 변수를 어떻게 설정하고 있는지 확인해본 결과, possible number of CPU와 동일하게 설정하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이에 따라 본 드라이버에서는 num\_possible\_cpus()를 이용하여 nr\_hw\_queues를 CPU의 개수와 동일하게 설정하였다.

#### 7.5. Semaphore vs Mutex

사실상 대부분의 core 부분의 개발이 끝난 이후에 가장 문제가 되었던 부분이다. 본 드라이버의 동기화 상황은 Reader-Writer case에 속한다. 이는 굉장히 유명한 경우이며 학부 수업에서도 대표적인 예제로서 다룬 바 있다. 그렇기에 수업에서 배웠던 Semaphore를 이용하여 이를 해결하고자 하였다. 처음에 시도하였던 동기화 구조는 다음과 같다.

```
static void read_sector(...)
{
    down(&dev->reader_nr_mutex);
    dev->reader_nr++;
    if (dev->reader_nr == 1)
        down(&dev->rw_mutex);
    up(&dev->reader_nr_mutex);
    down(&dev->reader_nr_mutex);
    dev->reader_nr--;
    if (dev->reader_nr == 0)
        up(&dev->rw_mutex);
    up(&dev->reader_nr_mutex);
}
static void write_sector(...)
{
    down(&dev->rw_mutex);
d
    . . .
    up(&dev->rw_mutex);
}
```

이 구조에서 reader\_nr\_mutex와 rw\_mutex는 count가 1인 semaphore로 실질적으로는 Mutex의 역할과 동일하다. 그러나 이 방법을 사용하였을 때, nr\_hw\_queues가 증가하면 증가할수록 bandwidth가 급격히 감소하는 문제를 발경하였다. 이에 원인을 찾아보니 Semaphore는 sleep lock스타일로 작동하기 때문에 Mutex와 달리 down과 up을 호출할 때마다 context switch가 발생한다. 따라서 Semaphore를 사용하였을 때, context switch가 많이 발생하게 되어 성능이 급격히 감소하였다. 우리의 코드의 경우에는 최대 512B에 대한 I/O를 처리하기에 I/O에 대한 workload가 context switch보다 압도적으로 작다. 그렇기에 Mutex를 사용하는 것이 더 효율적이라고 판단하였다. Mutex의 경우에는 일반적으로는 sleep lock을 사용하지만, 코드를 확인해본 결과 몇가지 최적화를 하고있는 것을 확인할 수 있었다. 이에 대한 자세한 내용은 Mutex에 대한 Discussion에서 다루도록 하겠다.

이제 reader nr mutex와 rw mutex를 mutex로 변경하였다. 변경된 구조는 다음과 같다.

```
static void read_sector(...)
{
    mutex_lock(&dev->reader_nr_mutex);
    dev->reader_nr++;
    if (dev->reader_nr == 1)
        mutex_lock(&dev->rw_mutex);
    mutex_unlock(&dev->reader_nr_mutex);
    ...

mutex_lock(&dev->reader_nr_mutex);
    dev->reader_nr--;
    if (dev->reader_nr == 0)
```

```
mutex_unlock(&dev->rw_mutex);
mutex_unlock(&dev->reader_nr_mutex);
}

static void write_sector(...)
{
   mutex_lock(&dev->rw_mutex);
   ...

   mutex_unlock(&dev->rw_mutex);
}
```

근본적인 구조는 유지한 상태로 Semaphore를 Mutex로 변경하였다. 테스트 결과 nr\_hw\_queues가 증가하더라도 성능이 급격히 감소하지 않았고 기존의 예상처럼 성능이 증가하였다.

추가적으로 서칭한 결과 linux에서는 별도의 rwlock을 제공한다. 이는 Reader-Writer 패턴의 동기화를 위해 사용되는 특수한 형태의 lock이다. 자세한 내용은 Discussion에서 다루도록 하겠다. 어쨌든 이를 이용하여 다음과 같은 구현으로 코드를 수정하였다.

```
static void read_sector(...)
{
    read_lock(&dev->rwlock);
    ...
    read_unlock(&dev->rwlock);
}

static void write_sector(...)
{
    write_lock(&dev->rwlock);
    ...
    write_unlock(&dev->rwlock);
}
```

구체적인 성능차이에 대해서 비교해보도록 하겠다. fio를 통해서 read, write, readwrite에 대한 성능을 비교해보았다. 테스트 환경은 다음과 같다.

```
[global]
bs=512
iodepth=16
direct=1
ioengine=libaio
filename=/dev/csl
group_reporting=1
time_based=1
```

runtime=10
numjobs=8
size=4MB

먼저 read에 대한 성능을 살펴보면 다음과 같다.




Image 9. Synchronization Read Performance Comparison

예상대로 semaphore를 사용하였을 때 성능이 급격히 하락하는 것을 관측할 수 있었다. mutex를 사용하였을 때는 semaphore정도로 차이가 급격하지는 않았으나 rwlock이나 rw semaphore에 비해서 대략 1.5배 가량의 차이를 보였다. 이는 mutex가 가지고 있는 optimization에 의해서 생기는 overload로 발생한 문제로 추측된다. rwlock과 rw semaphore의 경우에는 Reader-Writer 패턴에 특화된 lock이기 때문에 이러한 optimization이 되어있는 것으로 추측된다. 개중에서는 rwlock이 미세하게 더 좋은 성능을 보였다.

다음으로 write에 대한 성능을 살펴보면 다음과 같다.

# Synchronization Type Write Performance Comparison Sequential 1400 ∠ Random 1200 1000 MiB/s 800 600 400 200 0 RW Lock RW Semaphore Semaphore Mutex

# Image 10. Synchronization Write Performance Comparison

read와 마찬가지로 semaphore가 압도적으로 나쁜 성능을 보였고 mutex가 중간 정도의 성능을 보였으며 rwlock 과 rw semaphore이 가장 좋은 성능을 보였다. 그러나 mutex와 rwlock/rw semaphore의 성능차이가 read에 비해서 감소하는 것을 볼 수 있었는데, 이는 write의 경우에는 mutual exclusion을 반드시 보장해야 하기 때문에 mutex의 lock을 잡는데 걸리는 시간이 read에 비해서 덜 중요하게 작용하여 발생한 것으로 추측된다.

마지막으로 전반적인 I/O에 대한 성능을 살펴보면 다음과 같다.




Image 11. Synchronization I/O Performance Comparison

read와 write의 성능을 종합한 결과이다. 기존의 read와 write의 결과와 마찬가지로 semaphore가 가장 나쁜 성능을 보이고 mutex가 중간 정도의 성능을 보였으며 rwlock이 가장 좋은 성능을 보인 것은 동일하지만 rw semaphore의 경우에는 rwlock에 비해서 성능이 확연히 감소하여 mutex와 비슷한 수준으로 떨어지는 것을 확인할수 있었다. 이에 대한 자세한 논의는 rwlock과 rw semaphore에 대한 Discussion에서 다루도록 하겠다.

#### 7.6. Additional Mutex

linux의 mutex는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
struct mutex {
   atomic_long_t
raw_spinlock_t
                        owner;
                       wait_lock;
#ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
    struct optimistic_spin_queue osq; /* Spinner MCS lock */
#endif
    struct list_head
                       wait_list;
#ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
   void
                     *magic;
#endif
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    struct lockdep_map dep_map;
#endif
};
```

여기서 우리가 눈여겨 볼 멤버는 owner, wait\_lock, wait\_list이다. owner는 mutex를 소유하고 있는 task의 pid를 저장하고 있다. wait\_lock은 mutex를 기다리는 task들을 관리하는 spinlock이다. wait\_list는 wait\_lock을 통해 관리되는 task들의 리스트이다. 이 리스트는 list로 관리되며, mutex를 기다리는 task들이 이 리스트에 추가되고 제거된다.

mutex가 제공하는 기본적인 API는 mutex\_lock과 mutex\_unlock의 코드를 살펴보자.

```
void __sched mutex_lock(struct mutex *lock)
{
    might_sleep();
    if (!__mutex_trylock_fast(lock))
        __mutex_lock_slowpath(lock);
}
```

여기서 might\_sleep이후의 \_\_mutex\_trylock\_fast에 주목하자. 해당 코드는 다음과 같이 구현되어 있다.

```
static __always_inline bool __mutex_trylock_fast(struct mutex *lock)
{
   unsigned long curr = (unsigned long)current;
   unsigned long zero = OUL;

   if (atomic_long_try_cmpxchg_acquire(&lock->owner, &zero, curr))
      return true;

   return false;
}
```

atomic\_long\_try\_cmpxchg\_acquire함수는 unsinged long의 값을 atomic하게 compare and exchange하는 함수이다. 이 함수는 lock->owner가 0이면 curr로 값을 바꾸고 true를 반환한다. 그렇지 않으면 false를 반환한다. 이 과정이 atomic하게 이루어지기 때문에 별도의 spinlock이 필요하지 않다. 이를 통해 mutex 의 소유권을 빠르게 얻을 수 있다.

fast path를 통과하지 못하였다면, 이제는 다음 단계로 넘어가야 한다. 이 부분이 \_\_mutex\_lock\_slowpath이다. 이 코드의 경우에는 상당히 긴 코드이기에 본 보고서에 전체 코드를 담지는 않고 부분적으로 살펴보도록 하겠다. \_\_mutex\_lock\_slowpath를 크게 두 부분으로 나누면 optimistic spinning과 contention이다. optimistic spinning은 spinlock을 사용하여 mutex를 얻으려는 시도이다. contention은 spinlock을 얻지 못하였을 때, wait\_list에 task를 추가하고 schedule을 호출하여 task를 sleep시키는 과정이다.

먼저 optimistic spinning을 살펴보자.

```
if (__mutex_trylock(lock) ||
   mutex_optimistic_spin(lock, ww_ctx, NULL)) {
   /* got the lock, yay! */
   lock_acquired(&lock->dep_map, ip);
   if (ww_ctx)
```

```
ww_mutex_set_context_fastpath(ww, ww_ctx);
trace_contention_end(lock, 0);
preempt_enable();
return 0;
}
```

spinlock의 경우에는 CPU의 점유를 놓지않고 lock을 얻으려고 하는 busy-lock이기 때문에 critical section이 짧은 코드에 적합하다. 따라서 mutex에서도 바로 sleeplock을 적용하기 이전에 spinlock으로 mutex를 얻으려고 시도한다. 이를 optimistic spinning이라고 한다. optimistic spinning을 통해 mutex를 얻을 수 있다면 sleeplock을 사용하지 않고 mutex를 얻을 수 있다. 이를 통해 context switch를 줄일수 있다. 이러한 시도를 mid path라고 칭한다.

위의 시도가 전부 실패하였다면, 이제는 contention으로 넘어가야 한다. contention은 spinlock을 얻지 못하였을 때, wait\_list에 task를 추가하고 schedule을 호출하여 task를 sleep시키는 과정이다. 이 과정은 slow path라고 칭한다. 여기서부터는 sleeplock을 사용하여 mutex를 얻는다.

이제 mutex의 unlock을 살펴보자. nulock도 마찬가지로 fast path와 slow path로 나누어진다. fast path는 다음과 같다.

```
static __always_inline bool __mutex_unlock_fast(struct mutex *lock)
{
   unsigned long curr = (unsigned long)current;
   return atomic_long_try_cmpxchg_release(&lock->owner, &curr, OUL);
}
```

즉, 다음으로 실행할 task를 지정하지 않고 atomic하게 owner를 0으로 만들어 다음 task가 mutex를 얻을 수 있도록 한다. 이 과정은 spinlock을 사용하지 않는다. 이를 통해 빠르게 mutex를 해제할 수 있다. 이렇게 해제된 lock은 fast path나 mid path를 통해 경쟁적으로 mutex를 얻을 수 있다.

반면에 slow path는 다음과 같다.

```
static noinline void __sched __mutex_unlock_slowpath(struct mutex *lock,
unsigned long ip)
{
    struct task_struct *next = NULL;
    DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
    unsigned long owner;

    mutex_release(&lock->dep_map, ip);

    // mid path
    owner = atomic_long_read(&lock->owner);
    for (;;) {
        MUTEX_WARN_ON(__owner_task(owner) != current);
        MUTEX_WARN_ON(owner & MUTEX_FLAG_PICKUP);

        if (owner & MUTEX_FLAG_HANDOFF)
```

```
break;
        if (atomic_long_try_cmpxchg_release(&lock->owner, &owner,
 _owner_flags(owner))) {
            if (owner & MUTEX_FLAG_WAITERS)
                break;
            return;
        }
    }
    // slow path
    raw_spin_lock(&lock->wait_lock);
    debug_mutex_unlock(lock);
    if (!list_empty(&lock->wait_list)) {
        /* get the first entry from the wait-list: */
        struct mutex_waiter *waiter =
            list_first_entry(&lock->wait_list,
                     struct mutex_waiter, list);
        next = waiter->task;
        debug_mutex_wake_waiter(lock, waiter);
        wake_q_add(&wake_q, next);
    }
    if (owner & MUTEX_FLAG_HANDOFF)
        __mutex_handoff(lock, next);
    raw_spin_unlock(&lock->wait_lock);
    wake_up_q(&wake_q);
}
```

slow path에서도 다시 mid path와 slow path로 나눠서 동작한다. mid path는 spinlock을 사용하여 mutex를 해제하는 과정이다. 이과정이 실패하게 되면 mutex는 slow path로 진입하게 된다. slow path는 sleeplock을 사용하여 mutex를 해제하는 과정이다. slow path는 전통적인 sleep lock의 해제 방법을 사용한다. 이를 통해 mutex를 해제하고 wait list에 있는 task를 깨우는 과정을 거친다.

#### 7.7. rwlock in linux

Reader-Writer패턴은 매우 일반적인 synchronize 패턴이다. 리눅스에서는 이 패턴에 대해서 대응하기 위해 rwlock\_t과 rw\_semaphore라는 두 가지 구조체를 제공한다. 이 두 구조체는 Reader-Writer 패턴에 대한 동기화를 위해 사용된다. 먼저 rwlock\_t에 대해서 살펴보자.

rwlock\_t는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
typedef struct {
   arch_rwlock_t raw_lock;
#ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
   unsigned int magic, owner_cpu;
```

```
void *owner;
#endif
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    struct lockdep_map dep_map;
#endif
} rwlock_t;
```

각종 디버깅 옵션을 제외하고는  $arch_rwlock_t$ 가  $rwlock_t$ 의 핵심이다.  $arch_rwlock_t$ 는 아키텍처에 따라 다르게 정의되어 있다.  $arch_rwlock_t$ 는 현재 시스템의 아키텍처에 따라 다르게 정의되어 있다. 현재 본인의 환경인 x86의 경우에는 별도로  $arch_rwlock_t$ 가 정의되어 있지 않다. 대신  $include/asm_t$ 

generic/qrwlock\_types.h에 정의되어있는 arch\_rwlock\_t를 사용하고 있다. 이는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
typedef struct qrwlock {
    union {
        atomic_t cnts;
        struct {
#ifdef __LITTLE_ENDIAN
            u8 wlocked; /* Locked for write? */
            u8 __lstate[3];
#else
            u8 __lstate[3];
            u8 wlocked; /* Locked for write? */
#endif
        };
    };
    arch_spinlock_t
                      wait_lock;
} arch_rwlock_t;
```

특징적인 것은 내부에 존재하는 union 구조체이다. 이 구조체는 Reader의 수를 나타내는 cnts와 wlocked와 \_\_lstate로 구성된 구조체를 union으로 묶어서 같은 메모리 공간을 사용하도록 구성하고 있다. atomic\_t가 실질 적으로는 int의 크기와 동일하다는 것을 고려한다면 wlocked와 \_\_lstate는 cnt를 4부분으로 나누어 각각의 부분에 접근할 수 있는 변수임을 알 수 있다. 이러한 구조가 어떻게 사용되는지는 rwlock의 API를 통해 살펴보도록 하겠다.

rwlock의 API는 아키텍처에 독립적으로 존재해야하나 그 구현은 아키텍처에 의존적이다. 따라서 굉장히 복잡하게 얽혀있어서 이를 분석하는 것이 어려웠으나 x86의 경우에는 qrwlock.h에 존재하는 qrwlock API가 가장 핵심적인 부분이라고 할 수 있다. 이 API는 다음과 같이 정의되어 있다. 일단 read lock과 관련된 API만 살펴보도록 하겠다.

```
static inline void queued_read_lock(struct qrwlock *lock)
{
  int cnts;

  cnts = atomic_add_return_acquire(_QR_BIAS, &lock->cnts);
  if (likely(!(cnts & _QW_WMASK)))
      return;

/* The slowpath will decrement the reader count, if necessary. */
  queued_read_lock_slowpath(lock);
```

```
static inline void queued_read_unlock(struct qrwlock *lock)
{
    /*
    * Atomically decrement the reader count
    */
    (void)atomic_sub_return_release(_QR_BIAS, &lock->cnts);
}
```

여기서 주목활 부분은 atomic\_add\_return\_acquire이다. 이 함수의 prototype은 다음과 같다.

```
atomic_add_return(int i, atomic_t *v)
```

이 함수의 역할은 atomic\_t 포인터 v의 값을 @v에서 (@v + @i) atomic하게 업데이트 해주는 것이다. 이후에 업데이트한 값을 반환한다. 그렇다면 이 함수는 rwlock의 Reader Counter에 \_QR\_BIAS를 atomic하게 더해주는 함수로 볼 수 있다. \_QR\_BIAS는 \_QR\_BIAS (1U << \_QR\_SHIFT)로 정의되어 있고 \_QR\_SHIFT는 9로 정의되어 있다. 즉 이 함수는 Reader Counter의 처음 8비트를 건너뛰고 Counter에 더해주는 역할을 수행하고 있다. 이제 다시 qrwlock의 구조를 보면 wlocked가 처음 8비트를 사용하고 있음을 알 수 있다. read lock의 경우에는 wlocked를 건드리지 않으면서 Reader Counter를 업데이트하고 있다. 따라서 \_\_lstate의 역할이 실질적인 Reader Counter를 나타내는 것임을 알 수 있다.

계속해서 read lock을 분석하면 이렇게 얻은 값을 \_QW\_WMASK와 &연산을 수행하고 있다. \_QW\_WMASK는 0x1ff 로 정의되어 있고, 이는 cnt의 wlocked부분과 \_\_lstate의 처음 1비트를 마스킹하고 있다. 이중에서 0x0ff의 경우에는 현재 Writer가 lock을 잡고 있는지를 나타내는 비트로 #define \_QW\_LOCKED 0x0ff로 정의되어있다. 또한 1비트의 경우에는 #define \_QW\_WAITING 0x100로 정의되어 있는데, 이는 현재 Writer가 pending 상태에 있음을 알리는 비트이다. 따라서 Reader Counter는 Writer가 lock을 잡고 있지 않거나 Writer가 대기중이 아닐 때 Reader Counter를 빠르게 잡을 수 있다. 그렇지 않으면 slow path로 넘어가게 된다.

```
void __lockfunc queued_read_lock_slowpath(struct qrwlock *lock)
{
   if (unlikely(in_interrupt())) {
      atomic_cond_read_acquire(&lock->cnts, !(VAL & _QW_LOCKED));
      return;
   }
   atomic_sub(_QR_BIAS, &lock->cnts);

   trace_contention_begin(lock, LCB_F_SPIN | LCB_F_READ);

   arch_spin_lock(&lock->wait_lock);
   atomic_add(_QR_BIAS, &lock->cnts);

   atomic_cond_read_acquire(&lock->cnts, !(VAL & _QW_LOCKED));

   arch_spin_unlock(&lock->wait_lock);

   trace_contention_end(lock, 0);
}
```

slow path에서는 우선 fast path에서 시도했던 덧셈 연산을 atomic\_sub를 통해서 취소하고 writer가 lock을 놓기를 기다리는 lock인 wait lock에 스스로를 추가함을 통해서 writer가 lock을 놓기를 기다린다. 이 때 사용 하는 lock이 arch\_spinlock\_t으로 정의되어 있었던 wait\_lock이다. 이후 writer가 lock을 풀었다면 이전과 동일하게 \_OR\_BIAS를 더해주고 Reader Counter를 업데이트하여 read lock을 잡는다.

unlock의 경우에는 비교적 단순하게 Reader Counter를 atomic\_sub를 통해서 업데이트하고 있다.

write lock의 경우에는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
static inline void queued_write_lock(struct qrwlock *lock)
{
   int cnts = 0;
   /* Optimize for the unfair lock case where the fair flag is 0. */
   if (likely(atomic_try_cmpxchg_acquire(&lock->cnts, &cnts, _QW_LOCKED)))
      return;

   queued_write_lock_slowpath(lock);
}

static inline void queued_write_unlock(struct qrwlock *lock)
{
   smp_store_release(&lock->wlocked, 0);
}
```

위의 read lock과 구조가 거의 비슷하면서도 일부 다른 지점이 있다. 먼저 read lock에서는 atomic\_add를 통해서 Reader Counter를 업데이트하는 방식이었다면 여기서는 atomic\_try\_cmpxchg\_acquire를 통해서 cnt변수가 0인지를 확인하고 만일 그러하다면 Writer가 lock을 잡았다는 표식인 \_QW\_LOCKED로 변경하도록 하고 있다. cnt변수가 0이라는 것은 Reader나 Writer둘다 lock을 잡지 않았다는 것을 의미한다. 따라서 Writer가 lock을 잡을 수 있다. 그렇지 않으면 slow path로 넘어가게 된다.

```
void __lockfunc queued_write_lock_slowpath(struct qrwlock *lock)
{
   int cnts;

   trace_contention_begin(lock, LCB_F_SPIN | LCB_F_WRITE);

   /* Put the writer into the wait queue */
   arch_spin_lock(&lock->wait_lock);

/* Try to acquire the lock directly if no reader is present */
   if (!(cnts = atomic_read(&lock->cnts)) &&
        atomic_try_cmpxchg_acquire(&lock->cnts, &cnts, _QW_LOCKED))
        goto unlock;

/* Set the waiting flag to notify readers that a writer is pending */
   atomic_or(_QW_WAITING, &lock->cnts);

/* When no more readers or writers, set the locked flag */
```

```
do {
        cnts = atomic_cond_read_relaxed(&lock->cnts, VAL == _QW_WAITING);
    } while (!atomic_try_cmpxchg_acquire(&lock->cnts, &cnts, _QW_LOCKED));
unlock:
    arch_spin_unlock(&lock->wait_lock);

    trace_contention_end(lock, 0);
}
```

먼저 waiting queue에 스스로를 등록하기 위해서 wait\_lock를 잡는다. 차례가 온다면 현재의 cnts를 읽어서 local 변수 cnts에 저장한다. 만일 cnts가 0이라면 빠르게 lock을 잡을 수 있으므로 write lock을 잡고 unlock으로 넘어간다. 그렇지 않으면 waiting flag를 설정하고 Reader들에게 Writer가 pending 상태임을 알린다. 이렇게 되면 Reader들은 fast path를 사용하지 못하고 slow path로 넘어가 wait list에 등록된다. 그 다음으로는 do-while문을 이용하여 lock을 잡을 때까지 busy-wait를 수행한다. 이 과정이 끝나면 unlock으로 넘어가게 된다.

unlock의 경우에는 wlocked를 0으로 만들어주는 것으로 Writer가 lock을 풀었음을 알린다.

위의 구현에서 볼 수 있듯이  $rwlock_t$ 는 근본적으로 spinlock방식으로 동작한다. 따라서 만일 우리의 디바이스의 sector연산이 충분히 커져서 context switch의 overhead를 덮을 수 있을 정도가 된다면 rwlock보다는 다른 방식의 synchronize 방법을 사용하는 것이 더 효율적일 수 있다. 그러나 현재의 상황에서는 그렇게 I/O단위가 크지 않기에 rwlock이 가장 적합한 방법이라고 볼 수 있다.

참고로 개별적으로 정의되어있는 시스템의 예시로는 arm이 있다. arm의 경우에는 arch\_rwlock\_t가 다음과 같이 정의되어 있다.

```
typedef struct {
   u32 lock;
} arch_rwlock_t;
```

rw\_semaphore의 경우에는 rwlock\_t와 비슷한 역할을 수행하지만 그 근본이 semaphore이기에 내부 구현은 차이가 있다. rw\_semaphore의 경우에는 CONFIG\_PREEMPT\_RT옵션에 따라서 그 구현이 다르다. 그러나 본 환경에서는 이 옵션이 켜져있지 않은것으로 확인되었기에 이를 기준으로 작성하겠다.

rw semaphore의 경우에는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
struct rw_semaphore {
   atomic_long_t count;
   /*
    * Write owner or one of the read owners as well flags regarding
    * the current state of the rwsem. Can be used as a speculative
    * check to see if the write owner is running on the cpu.
    */
   atomic_long_t owner;
#ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
   struct optimistic_spin_queue osq; /* spinner MCS lock */
#endif
   raw_spinlock_t wait_lock;
```

```
struct list_head wait_list;
#ifdef CONFIG_DEBUG_RWSEMS
   void *magic;
#endif
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
   struct lockdep_map dep_map;
#endif
};
```

여기서도 잡다한 디버깅 옵션을 제외하고는 count, owner, wait\_lock, wait\_list가 가장 핵심적인 부분이다. count는 Reader의 수를 나타내는 변수이다. owner는 Writer의 상태를 나타내는 변수이다. wait\_lock은 Reader와 Writer가 rw\_semaphore를 기다리는 spinlock이다. wait\_list는 wait\_lock을 통해 관리되는 task들의 리스트이다.

 $rw_semaphore$ 의 API역시 다양한 매크로와 함수로 wrapping되어있지만 핵심적인 부분만 발췌하여 살펴보도록 하겠다. 먼저 read lock에서 lock을 잡는 과정은 다음과 같다.

```
static __always_inline int __down_read_common(struct rw_semaphore *sem, int
state)
{
    int ret = 0;
    long count;
    preempt_disable();
    if (!rwsem_read_trylock(sem, &count)) {
        if (IS_ERR(rwsem_down_read_slowpath(sem, count, state))) {
            ret = -EINTR;
            goto out;
        DEBUG_RWSEMS_WARN_ON(!is_rwsem_reader_owned(sem), sem);
    }
out:
    preempt_enable();
    return ret;
}
```

우선적으로 눈에 띄는 것은 preempt\_disable/preempt\_enable함수이다. 이 함수들은 스케줄링을 지원하는 함수의 실행 금지/허가하는 함수들이다. 즉 \_\_sched attribute의 함수의 실행을 차단하는 역할을 수행한다. 이후 rwsem\_read\_trylock을 통해서 read lock을 잡을 수 있는지를 확인하고 있다. 만일 이 시도가 실패하였다면 slow path로 넘어가게 된다.

```
static struct rw_semaphore __sched *
rwsem_down_read_slowpath(struct rw_semaphore *sem, long count, unsigned int
state)
{
   long adjustment = -RWSEM_READER_BIAS;
   long rcnt = (count >> RWSEM_READER_SHIFT);
   struct rwsem_waiter waiter;
```

```
DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
    if ((atomic_long_read(&sem->owner) & RWSEM_READER_OWNED) &&
        (rcnt > 1) && !(count & RWSEM_WRITER_LOCKED))
        goto queue;
    if (!(count & (RWSEM_WRITER_LOCKED | RWSEM_FLAG_HANDOFF))) {
        rwsem_set_reader_owned(sem);
        lockevent_inc(rwsem_rlock_steal);
        if ((rcnt == 1) && (count & RWSEM_FLAG_WAITERS)) {
            raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
            if (!list_empty(&sem->wait_list))
                rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_READ_OWNED,
                        &wake_q);
            raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
            wake_up_q(&wake_q);
        return sem;
    }
queue:
}
```

slow path는 크게 두 부분으로 나뉜다. 첫 번째는 Reader optimistic lock stealing파트로 Reader가 lock을 잡는 루트이다. 크게 어려운 부분없이 Reader가 lock을 잡고 만일 현재 lock을 잡은 Reader가 첫 번째 Reader라면 wawait list에서 대기중인 Reader들을 깨우는 작업을 수행한다.

두 번째는 리눅스의 설명에 의하면 To prevent a constant stream of readers from starving a sleeping writer를 위해서 reader가 lock을 잡지않고 writer에게 순서를 양보하는 루트이다. 이 때 조건이 있는데 먼저 당연히 현재 lock을 잡은 Reader가 있어야하고, Reader의 수가 1보다 커야하며, trylock을 시도했을 당시에 도 Writer가 lock을 잡고 있지 않아야한다. 이러한 조건을 만족하면 Reader는 read lock을 잡지 않고 wait list에 대기하게 된다. 이러한 방식을 통해 Reader가 Writer를 기다리는 것을 방지하고 있다. 물론 이곳에서도 몇가지 optimization을 적용하여 가능한 빠르게 lock을 잡을 수 있도록 구현하고 있지만, 해당 루트에 들어온 Reader는 sleep lock방식으로 lock을 잡게 된다. 이 부분이 rw\_semaphore와 rwlock의 가장 큰 차이점이라고 할 수 있다. rwlock의 경우에는 전술하였던 것처럼 spinlock을 사용하여 lock을 잡으나 rw\_semaphore의 경우에는 sleep lock을 사용하여 lock을 잡는다.

write lock의 경우에는 다음과 같이 정의되어 있다.

```
static inline int __down_write_common(struct rw_semaphore *sem, int state)
{
  int ret = 0;

  preempt_disable();
  if (unlikely(!rwsem_write_trylock(sem))) {
    if (IS_ERR(rwsem_down_write_slowpath(sem, state)))
      ret = -EINTR;
  }
```

```
preempt_enable();
return ret;
}
```

write lock의 경우에도 시작은 Reader와 비슷하게 preempt\_disable/preempt\_enable함수를 통해서 context switch를 막고 rwsem\_write\_trylock을 통해서 lock을 잡을 수 있는지를 확인하고 있다. 만일 이 시도가 실패하였다면 slow path로 넘어가게 된다.

```
* Wait until we successfully acquire the write lock
static struct rw_semaphore __sched *
rwsem_down_write_slowpath(struct rw_semaphore *sem, int state)
    struct rwsem_waiter waiter;
    DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
    if (rwsem_can_spin_on_owner(sem) && rwsem_optimistic_spin(sem)) {
        return sem;
    }
    waiter.task = current;
    waiter.type = RWSEM_WAITING_FOR_WRITE;
    waiter.timeout = jiffies + RWSEM_WAIT_TIMEOUT;
    waiter.handoff_set = false;
    raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
    rwsem_add_waiter(sem, &waiter);
    if (rwsem_first_waiter(sem) != &waiter) {
        rwsem_cond_wake_waiter(sem, atomic_long_read(&sem->count),
                       &wake_q);
        if (!wake_q_empty(&wake_q)) {
            raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
            wake_up_q(&wake_q);
            raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
        }
    } else {
        atomic_long_or(RWSEM_FLAG_WAITERS, &sem->count);
    set_current_state(state);
    trace_contention_begin(sem, LCB_F_WRITE);
    for (;;) {
        if (rwsem_try_write_lock(sem, &waiter)) {
            break;
        }
        raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
```

```
if (signal_pending_state(state, current))
            goto out_nolock;
        if (waiter.handoff_set) {
            enum owner_state owner_state;
            owner_state = rwsem_spin_on_owner(sem);
            if (owner_state == OWNER_NULL)
                goto trylock_again;
        }
        schedule_preempt_disabled();
        lockevent_inc(rwsem_sleep_writer);
        set_current_state(state);
trylock_again:
        raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
    }
    __set_current_state(TASK_RUNNING);
    raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
    lockevent_inc(rwsem_wlock);
    trace_contention_end(sem, 0);
    return sem;
out_nolock:
    __set_current_state(TASK_RUNNING);
    raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
    rwsem_del_wake_waiter(sem, &waiter, &wake_q);
    lockevent_inc(rwsem_wlock_fail);
    trace_contention_end(sem, -EINTR);
    return ERR_PTR(-EINTR);
}
```

write lock의 경우에는 Reader과는 다르게 여러 Writer가 동시에 lock을 잡을 수 없기에 optimistic lock stealing을 사용할 수는 없다. 대신에 optimistic spinning을 통해서 우선적으로 sleep하지 않고 spin을 시도하여 빠르게 lock을 잡을 수 있도록 하고있다. 만일 이 과정이 실패하면 Writer는 wait list에 등록되어 sleep 하게 된다. 이 과정에서 Reader들이 Writer를 기다리는 것을 방지하기 위해서 Reader들을 깨우는 작업을 수행하고 있다. 이후 Writer는 sleep하게 되고 Reader들이 lock을 잡을 수 있게 된다.

정리하자면 rwlock과 rw\_semaphore은 Reader-Writer패턴에 대한 동기화를 위한 구조체이다. rwlock은 spinlock을 사용하여 lock을 잡는 방식이고 rw\_semaphore은 sleep lock을 사용하여 lock을 잡는 방식이다. 이를 기반으로 rw\_semaphore의 성능이 저하된 이후를 생각해본다면, 먼저 read나 write을 단일로 사용했을 때는 rw\_semaphore이라고 하여도 실재로 sleep lock에 들어가는 경우는 그렇게 많지 않았을 것이다. 그러나 Reader 와 writer가 동시에 많이 발생하는 경우에는 rw\_semaphore이 sleep lock에 들어가는 경우가 많아지게 된다. 이는 Reader가 Writer를 기다리는 경우가 많아지기 때문이다. 그렇기에 rw\_semaphore가 rwlock보다 성능이 떨어지게 되는 것이다. 따라서 지금의 디바이스와 같이 Block Size가 작아서 Context Switch의 overhead가 많은 비중을 차지하는 구현이라면 rwlock이 더 적합한 방법이라고 할 수 있다.