ACTIVATION

一、内容

在本部分将实现常用的Activation Function,例如: ReLu (Rectified Linear units Function)、Softmax、Sigmoid。本部分只实现forward method,反向传播将在后续加入

二、代码

一、Sigmoid

1. 公式

其中 $z_{i,j}$ 表示这个激活函数的输入, $\sigma_{i,j}$ 表示单个输出值。索引i表示当前样本,索引i表示当前样本中的当前输出。 $\sigma_{i,j}$ 可理解成对第i对类别,例如猫狗分类中狗类别的confidence(置信度)。当然,一个模型可能要对多对类别分类,例如:高矮、胖瘦等。Sigmoid用于二分类

$$\sigma_{i,j} = rac{1}{1+e^{-z_{i,j}}}$$

2. 实现

```
class Activation_Softmax:
    def __init__(self):
        pass

def forward(self, input):
    # input的大小是nx1, n是Activation输入的sample数量,每个sample只有一个维

度。

# 所以前一个hidden layer必须是Layer_Dense(n, 1)
    self.output = 1 / (1 + np. exp(-input))
```

3. 实例

```
# 生成数据
X, y = spiral_data(samples=100, classes=2)
# 构建一个含三个神经元的Dense层实例
dense = Layer_Dense(2,1)
# 构建Softmax激活函数
activation1 = Activation_Softmax()

# 前向传播
dense. forward(X)
activation1. forward(dense. output)
# 输出结果
print(activation1. output[:5])
```

```
[[0.5]
[0.50001083]
[0.50002728]
[0.50004487]
[0.50005302]]
```

输出是nx1大小,表示二分类别的confidence(置信度)

二、ReLu

1. 公式

$$y = egin{cases} x, x > 0 \ 0, x \leq 0 \end{cases}$$

2. 实现

```
class Activation_ReLu:
    def __init__(self):
        pass

def forward(self, input):
        self. output = np. maximum(0, input)
```

3. 实例

```
# 生成数据
X, y = spiral_data(samples=100, classes=3)
# 构建一个含三个神经元的Dense层实例
dense = Layer_Dense(2,3)
# 构建Softmax激活函数
activation1 = Activation_ReLu()

# 前向传播
dense. forward(X)
activation1. forward(dense. output)
# 输出结果
print(activation1. output[:5])
```

```
[[0.00000000e+00 0.0000000e+00 0.00000000e+00]

[1.13083886e-04 1.02476287e-04 0.00000000e+00]

[1.34458443e-04 9.74786515e-05 0.00000000e+00]

[3.10216678e-04 2.70888477e-04 0.00000000e+00]

[5.09942272e-04 5.18245929e-04 3.90370390e-04]]
```

三、Softmax

Softmax函数是一种将j个实数向量转换为j个可能结果的概率分布的函数。索引i表示当前样本,索引j表示当前样本中的当前输出, $S_{i,j}$ 表示j个可能结果的概率。

1. 公式

$$S_{i,j} = rac{e^{z_{i,j}}}{\sum\limits_{l=1}^L e^{z_{i,l}}}$$

2. 实现

softmax函数对输入值非常敏感,而且很容易产生极端的概率分布。这可能会导致模型过度自信地预测某个类别,而忽略了其他类别的可能性。为了避免这种情况,我们可以在进行指数运算之前,从输入值中减去最大值。这样做不会改变softmax函数的结果,因为分子和分母都会被同一个常数除以。但是,这样做可以使输入值更小,从而避免指数运算产生过大的数字。

```
class Activation_Softmax:
    def __init__(self):
        pass

def forward(self, input):
    # 要有keepdims=True参数设置
    # 如没有设置,则np.max(input, axis=1)后的列向量会变成行向量,
    # 而行向量长度不与input的每一行长度相同,
    # 则无法广播
    # 进行指数运算之前,从输入值中减去最大值,使输入值更小,从而避免指数运算
产生过大的数字
    self.output = np.exp(input - np.max(input, axis=1, keepdims=True))
    self.output = self.output / np.sum(self.output, axis=1, keepdims=True)
```

3. 实例

```
# 生成数据
X, y = spiral_data(samples=100, classes=3)
# 构建一个含三个神经元的Dense层实例
dense = Layer_Dense(2,3)
# 构建Softmax激活函数
activation1 = Activation_Softmax()

# 前向传播
dense. forward(X)
activation1. forward(dense. output)
# 输出结果
print(activation1. output[:5])
```