1. kernel pwn

附件

- boot.sh
 - 。 启动
 - 观看保护机制
- bzlmage
 - 。 kernel镜像 linuc kernel boot excutable bzImage
 - 。 压缩过的linux内核文件
- rootfs.cpio
 - 。 linux内核文件系统压缩包
 - 解压缩获得重新压缩,从而修改文件
 - init.d -> 系统如何启动
- vmlinux
 - 。 未压缩的内核文件
 - ∘ 使用 extract-vmlinux bzImage > vmlinux

调试

- qemu启动
 - 。 修改boot.sh 最后加 -gdb tcp::1234
 - 。 −s 默认参数1234
- 注意,比较慢,一条指令可能使用 几秒钟才能执行成功
- gdb -q -ex "set arch..." "target remote localhost:1234"
- or

- 寻找gadget M量级
 - 1 ROPgadget --binary ./vmlinux > gadget.txt
 - 2 ropper --file ./vmlinux --nocolor > gadget.txt # 多线程,更快
- vmliunx 可以通过 bzImage获取

操作系统部分知识

内核

操作系统(Operation System)本质上也是一种软件,可以看作是普通应用程式与硬件之间的一层中间层,其主要作用便是调度系统资源、控制IO设备、操作网络与文件系统等,并为上层应用提供便捷、抽象的应用接口

而运行在内核态的**内核(kernel**)则是**一个操作系统最为核心的部分**,提供着一个操作系统最为基础的功能

kernel的主要功能可以归为以下三点:

- 控制并与硬件进行交互
- 提供应用程式运行环境
- 调度系统资源

包括 I/O,权限控制,系统调用,进程管理,内存管理等多项功能都可以归结到以上三点中与一般的应用程式不同,kernel的crash通常会引起重启

分级保护域

分级保护域(hierarchical protection domains)又被称作保护环,简称 Rings ,是一种将计算机不同的资源划分至不同权限的模型

在一些硬件或者微代码级别上提供不同特权态模式的 CPU 架构上,保护环通常都是硬件强制的。 Rings是从最高特权级(通常被叫作0级)到最低特权级(通常对应最大的数字)排列的 在大多数操作系统中,Ring0 拥有最高特权,并且可以和最多的硬件直接交互(比如CPU,内存) 内层ring可以任意调用外层ring的资源

Intel Ring Model

Intel的CPU将权限分为四个等级: Ring0、Ring1、Ring2、Ring3,权限等级依次降低 大部分现代操作系统只用到了ring0 和 ring3,其中 kernel 运行在 ring0,用户态程序运行在 ring3



使用 Ring Model 是为了提升系统安全性,例如某个间谍软件作为一个在 Ring 3 运行的用户程序,在不通知用户的时候打开摄像头会被阻止,因为访问硬件需要使用 being 驱动程序保留的 Ring 1 的方法

用户空间 & 内核空间

在现代操作系统中,计算机的虚拟内存空间通常被分为两块空间——供用户进程使用的用户空间(user space)与供操作系统内核使用的内核空间(kernel space)

内核态 -> 用户态

由内核态重新"着陆"回用户态只需要恢复用户空间信息即可:

- swapgs 指令恢复用户态GS寄存器
- sysretq 或者 iretq 恢复到用户空间

10



万物皆文件的哲学

系统调用: ioctl

在 *NIX 中一切都可以被视为文件,因而一切都可以以访问文件的方式进行操作,为了方便,Linux定义了系统调用 ioctl 供进程与设备之间进行通信

LKMs

• 可装载内核模块

通常与LKM相关的命令有以下三个:

- LKM
 - 。 loadable kernel mode, 动态可加载内核模块
 - insmod insert
 - rmmod remove
 - Ismod list

进程描述符

• task_struct 结构体

```
1 /* Process credentials: */
2
3 /* Tracer's credentials at attach: */
4 const struct cred __rcu *ptracer_cred;
5
6 /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
7 const struct cred __rcu *real_cred;
8
9 /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
10 const struct cred __rcu *cred;
```

slab allocator

slab allocator 则是更为细粒度的内存管理器,其通过向 buddy system 请求单张或多张连续内存页后再分割成同等大小的**对象**(object)返还给上层调用者来实现更为细粒度的内存管理

编译内核->结果

Image

- 下载源码 linux kernel 开源
- make menuconfig
- make bzImage -j4 加速编译

vmliunx

• 编译出的原始内核文件

bzImage

- 压缩内核文件
- file 命令查看文件信息

内核内存分配

• kmalloc,其实现是使用的slab/slub分配器,现在多见的是slub分配器。这个分配器通过一个多级的结构进行管理。

漏洞缓冲机制

文件系统

proc/kallsyms

• 操作系统的符号表,提供了 所有的函数地址信息

sys/module

- 包含模块所有的编译信息
 - 虚拟内存的信息
 - text,bss.data...

dev

• 文件会注册,可以使用 10函数 操作

semp,smap

• CR4寄存器,可以绕过

1 mov \$cr4, 0x6f0

提权

- commit_creds()
- cred结构体,修改uid,gid
- modprobe_path结构体改变
- task_struct劫持 + prctl

常见函数

ioctl

• 系统调用 ioctl 是一个专用于设备输入输出操作的一个系统调用,其调用方式如下:

```
1 int ioctl(int fd, unsigned long request, ...)
```

ioctl 是设备驱动程序中对设备的 I/O 通道进行管理的函数

- 所谓对 I/O 通道进行管理,就是对设备的一些特性进行控制,例如串口的传输波特率、马达的转速等等。它的调用个数如下: int ioctl(int fd, ind cmd, ···);
- 其中 fd 是用户程序打开设备时使用 open 函数返回的文件标示符,cmd 是用户程序对设备的控制命令,至于后面的省略号,那是一些补充参数,一般最多一个,这个参数的有无和 cmd 的意义相关
- ioctl 函数是文件结构中的一个属性分量,就是说如果你的驱动程序提供了对 ioctl 的支持,用户就可以在用户程序中使用 ioctl 函数来控制设备的 I/O 通道。
- 意思就是说如果一个 LKM 中提供了 iotcl 功能,并且实现了对应指令的操作,那么在用户态中,通过这个驱动程序,我们可以调用 ioctl 来直接调用模块中的操作

others

- 1. printk():内核态的打印函数,但是输出不是终端,而是内核缓冲区,可以通过dmesg查看。
- 2. copy_from_user()/copy_to_user(): 内核态和用户态数据传输的函数,前者实现了用户态数据向内核态的传输,后者实现了内核态数据向用户态传输。
- 3. kmalloc():内核态的内存分配函数,使用的是slab/slub分配器。
- 4. commit_creds(struct cred* new):将新的cred结构应用于当前进程;
- 5. struct cred* prepare_kernel_cred(struct task_struct* daemon): 创建一个新的cred结构。

通常来说如果可以在内核中执行commit_creds(prepare_kernel_cred(0)),就可以设置当前进程的uid和gid为0,实现本地提权。

kernel 实验

• 必须包含的头文件

```
1 #include <linux/module.h>
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/init.h>
```

入口点,出口点

```
1 module_init()
2 module_exit()
```

- 系统调用接口函数
- 回调函数

编译一个linux内核

前提

```
1 sudo apt-get install git fakeroot build-essential ncurses-dev xz-utils qemu flex
```

• 下载内核

```
1 $ wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.1.23.tar.xz
2
3 # 解压缩
4 tar -xvf linux-6.1.23.tar.xz
```

编译

```
1 make menuconfig
```

- 选项
 - Kernel hacking —-> Kernel debugging
 - Kernel hacking —-> Compile-time checks and compiler options —-> Compile the kernel with debug info
 - Kernel hacking —-> Generic Kernel Debugging Instruments —> KGDB: kernel debugger
 - kernel hacking —-> Compile the kernel with frame pointers

- 编译
 - 。 实际安装必须以root身份执行,但任何正常构建都不需要

```
1 sudo make -j16
```

• 报错1

```
1 make[2]: *** No rule to make target 'debian/canonical-certs.pem', needed by 'cer 2 # 只需要在 .config 文件中找到 CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS,等于号后面的值改为 ""
```

• 报错2

```
1 make[1]: *** No rule to make target 'debian/canonical-revoked-certs.pem', needed 2 # 这时需要在 .config 文件中将 CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS 项等号后面的值改为 ""
```

• 报错3

```
1 BTF: .tmp_vmlinux.btf: pahole (pahole) is not available
2 Failed to generate BTF for vmlinux
3 Try to disable CONFIG_DEBUG_INFO_BTF
4 make: *** [Makefile:1227: vmlinux] Error 1
5
6 # 安装
7 $ sudo apt install dwarves
```

• 报错4

```
1 /bin/sh: 1: zstd: not found
2 make[2]: *** [arch/x86/boot/compressed/Makefile:143: arch/x86/boot/compressed/vm
3 make[2]: *** Deleting file 'arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin.zst'
4 make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
```

```
5 make[1]: *** [arch/x86/boot/Makefile:115: arch/x86/boot/compressed/vmlinux] Erro 6 make: *** [arch/x86/Makefile:257: bzImage] Error 2
7
8
9 # 安装
10 sudo apt install zstd
```

- 6.x 版的报错和5.x的差不多
 - rust 环境?
- 完成

```
1 $ file arch/x86/boot/bzImage
2 arch/x86/boot/bzImage: Linux kernel x86 boot executable bzImage, version 5.15.10
3
4 $ file arch/x86/boot/bzImage
5 arch/x86/boot/bzImage: Linux kernel x86 boot executable bzImage, version 6.1.23
```

busybox



BusyBox 是一个集成了三百多个最常用Linux命令和工具的软件,包含了例如ls、cat和echo等一些简单的工具,我们将用 busybox 为我们的内核提供一个基本的用户环境

• 官网下载

```
1 $ wget https://busybox.net/downloads/busybox-1.35.0.tar.bz2
2 tar -jxvf busybox-1.35.0.tar.bz2
```

配置

1 make menuconfig

勾选勾选 Settings —> Build static binary file (no shared lib)

• 安装

```
1 make install
```

2 # 编译完成后会生成一个_install目录,接下来我们将会用它来构建我们的磁盘镜像

busybox init

• 目录结构

```
1 $ cd _install
2 $ mkdir -pv {bin,sbin,etc,proc,sys,home,lib64,lib/x86_64-linux-gnu,usr/{bin,sbin}
3 $ touch etc/inittab
4 $ mkdir etc/init.d
5 $ touch etc/init.d/rcS
6 $ chmod +x ./etc/init.d/rcS
```

• 初始化 etc/inttab

```
1 ::sysinit:/etc/init.d/rcS
2 ::askfirst:/bin/ash
3 ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
4 ::shutdown:/sbin/swapoff -a
5 ::shutdown:/bin/umount -a -r
6 ::restart:/sbin/init
```

etc/init.d/rcS

```
1 #!/bin/sh
2 mount -t proc none /proc
3 mount -t sysfs none /sys
4 mount -t devtmpfs devtmpfs /dev
5 mount -t tmpfs tmpfs /tmp
6 mkdir /dev/pts
7 mount -t devpts devpts /dev/pts
8
9 echo -e "\nBoot took $(cut -d' ' -f1 /proc/uptime) seconds\n"
10 setsid cttyhack setuidgid 1000 sh
11
12 poweroff -d 0 -f
```

• 可以使用根目录下的 init 脚本代替

```
1 #!/bin/sh
2
3 mount -t proc none /proc
4 mount -t sysfs none /sys
5 mount -t devtmpfs devtmpfs /dev
6
7 exec 0</dev/console
8 exec 1>/dev/console
9 exec 2>/dev/console
10
11 echo -e "\nBoot took $(cut -d' ' -f1 /proc/uptime) seconds\n"
12 setsid cttyhack setuidgid 1000 sh
13
14 umount /proc
15 umount /sys
16 poweroff -d 0 -f
```

• 配置用户组

```
1 $ echo "root:x:0:0:root:/root:/bin/sh" > etc/passwd
2 $ echo "ctf:x:1000:1000:ctf:/home/ctf:/bin/sh" >> etc/passwd
3 $ echo "root:x:0:" > etc/group
4 $ echo "ctf:x:1000:" >> etc/group
5 $ echo "none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0" > etc/fstab
```

打包

• cpio

```
1 find . | cpio -o --format=newc > ../../rootfs.cpio
2
3 # 解包
4 cpio -idv < ./rootfs.cpio # 当前目录
```

ext4

qemu

安装

下载

```
1 apt 下载
```

启动

```
1 #!/bin/sh
 2 qemu-system-x86_64 \
 3
       -m 1024M \
       -kernel ./bzImage \
 4
 5
       -initrd ./rootfs.cpio \
 6
       -monitor /dev/null \
 7
       -append "root=/dev/ram rdinit=/sbin/init console=ttyS0 oops=panic panic=1 lo
 8
       -cpu kvm64,+smep \
 9
       -smp cores=2,threads=1 \
       -nographic \
10
11
       -s
```

• 可以

```
Boot took 2.05 seconds
/ $ ls
bin
                           lib
         etc
                  home
                                    linuxrc root
                                                       sys
                           lib64
                  init
                                              sbin
         gen.sh
                                    ргос
                                                       UST
/ $ whoami
ctf
/ $ uname -a
Linux (none) 6.1.23 #2 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Apr 9 16:01:27 CST 2023 x86_64 GNU/Linx
/ $
```

• 权限不行

```
$ ls -al
total 12
drwxrwxr-x
             14 ctf
                         ctf
                                           0 Арг
                                                  9 10:28 .
                                                  9 10:28 ...
drwxrwxr-x
             14 ctf
                          ctf
                                           0 Apr
             1 ctf
                         ctf
                                          65 Apr
                                                  9 10:29 .ash history
· FW-----
                                                  9 10:24 bin
              2 ctf
                         ctf
                                           0 Арг
drwxrwxr-x
              9 root
                                        2980 Арг
                                                  9 10:28 dev
drwxr-xr-x
                          root
             3 ctf
drwxrwxr-x
                         ctf
                                           0 Apr
                                                  9 10:24 etc
              1 ctf
                          ctf
                                          48 Apr
                                                  9 10:23 gen.sh
LMXLMXL-X
                                                  9 10:24 home
              2 ctf
                         ctf
                                           0 Арг
drwxrwxr-x
                                                  9 10:28 init
             1 ctf
                         ctf
                                         296 Apr
- LMXLMXL-X
                                                  9 10:24 lib
              3 ctf
                         ctf
                                           0 Apr
drwxrwxr-x
drwxrwxr-x
             2 ctf
                         ctf
                                           0 Apr
                                                  9 10:24 lib64
                                                  9 10:24 linuxrc -> bin/busybox
                          ctf
                                          11 Apr
             1 ctf
lrwxrwxrwx
                                           0 Apr 9 10:28 proc
           130 root
dr-xr-xr-x
                          root
                                                  9 07:13 root
drwx-----
              2 root
                         root
                                           0 Арг
              2 ctf
                         ctf
                                           0 Apr
                                                  9 10:24 sbin
drwxrwxr-x
dr-xr-xr-x
             13 root
                         root
                                           0 Apr
                                                  9 10:28 sys
             2 root
                                          40 Apr
                                                  9 10:28 tmp
drwxrwxrwt
                          root
              4 ctf
                         ctf
                                                   9 10:24 usr
drwxrwxr-x
                                           0 Арг
```

• 报错

LKMs

gdb调试

```
1 gdb vmlinux
2 set architecture <arch>
3 target remote localhost:1234
4 lsmod
5 cat /sys/module/xxx/sections/.text
6 add-symbol-file xxx.ko <text_addr> # 默认 text 段
7 b __init_begin
8 c
```

• 参考文章

补充

- 本机内核
 - ∘ /boot/ 下
- 替换本机内核

pwn题目部署

• 和常规的CTF题目的布置方法是相类似的,最常见的办法便是使用 ctf_xinted + docker 布置,我们只需要配置用 ctf xinetd 启动 boot.sh 即可

```
1 $ git clone https://github.com/Eadom/ctf_xinetd.git
```

PWN

- 写一个C语言 exp (去找一个模板)
 - 有时候为了减少其体积,可以使用 musl-gcc
 - 。 甚至可以使用汇编
- user -> root(ring0) -> user
 - 。 最后要保存并返回user态 ring3
- 打包与解包

```
1 find . | cpio -o --format=newc > ./rootfs.cpio
2 cpio -idmv < ./rootfs.cpio</pre>
```

保护

aslr

Stack Protector

- 相当于 canary
- 错误直接panic

reload

pie

MMAP_MIN_Addr

- 。 防御 null pointer
- 没有此保护
 - 指针为0,可以申请到0x000000处

KALLSYMS

- 。 符号表 /proc/ksyscalls
- 没有就去泄露

SMEP && SMAP

- smep
 - 。 如果处理器处于 ring0 模式,并试图执行有 user 数据的内存时,就会触发一个页错误。
 - 。 禁止 执行
- SMAP

- 禁止内核访问用户空间数据
- 。 SMAP: 位于Cr4的第21位,作用是让处于内核权限的CPU 无法读写 用户代码

KASLR

- 内核地址空间布局随机化,并不默认开启,需要在内核命令行中添加指定指令。
- qemu 增加启动参数 -append "kaslr" 即可开启

FGKASLR

• 基于 KASLR 实现了 FGKASLR, 以函数粒度重新排布内核代码

KPTI



- 1. 到了内核版本 4.15 ,**KPTI**(Kernel Page Table Isolation,内核页表隔离)这一巨大 杀器出现了——内核与用户进程使用两套**独立的页表**
- 2. 4.15版本与其之后的几个版本的内核当中似乎在 open("/dev/ptmx") 时所分配的第一个结构第都**不是 tty_struct**,我们似乎不能够通过 tty_struct 来泄露内核基址与劫持内核执行流了,不过在内核当中**仍然有着数量相当可观的有用的结构体**供我们利用
- 内核页表隔离,内核空间和用户空间使用不同的页表集
- 使ret2usr成为过去式
- 在启动项 append 中添加 pti=on 选项开启 KPTI