

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

DÉCLASSIFIÉ

par décision n°15699/ANSSI/SDE/ST/LAM du 18 juillet 2018



DOCUMENTATION CLIP 1102

GÉNÉRATION D'UN SUPPORT D'INSTALLATION CLIP



Ce document est placé sous la « Licence Ouverte », version 2.0 publiée par la mission Etalab

ANSSI, 51 boulevard de la Tour Maubourg, 75700 Paris 07 SP.

CONFIDENTIEL DÉFENSE

Résumé

CLIP (CI permettra l'iv. stes dients (CLIP) Ce document présente la méthode pour générer un support d'installation CLIP (CD-ROM ou périphérique USB) à partir d'un poste de développement. Le support ainsi généré permettra l'installation des ver-

HISTORIQUE

Révision	Date	Auteur	Commentaire					
1.4.1	21/08/2017	Nicolas	Procédure de génération ex nihilo d'un installeur					
		Godinho	CLIP et mise à jour de la procédure de création d'un					
			support d'installation USB					
1.4	23/07/2013	Benjamin	Révision complète du document pour actualisation					
		Morin	de la procédure de génération.					
1.3.1	18/09/2008	Vincent Strubel	Correction de la référence CLIP_DCS_12007.					
1.3	29/08/2008	Olivier	Mise a jour de la génération des miroirs et ajout de					
		Levillain	la generation des clés amorçables.					
1.2	04/08/2008	Olivier	Simplification de la procédure de génération.					
		Levillain	A					
1.1.1	30/07/2008	Vincent Strubel	Convention plus lisible pour les références.					
1.1	27/06/2008	Vincent Strubel	Compléments sur la génération des miroirs et sur le					
			partage des rôles.					
1.0	26/06/2008	Olivier	Version initiale.					
		Levillain						
		4 7						
	G	Y						
	7 /							
)							

CONFIDENTIEL DÉFENSE

CDECIAL EDANCE

Table des matières

1	1 Introduction				
2	nération des miroirs	5			
	2.1	Suivi de version des paquetages et structure des miroirs	5		
	2.2	Génération des miroirs	6		
3	Gér	nération du <i>squashfs</i> de l'installeur	7		
	3.1	Environnement de l'installeur	7		
	3.2	Génération de l'installeur <i>ex nihilo</i>	7		
	3.3	Génération de l'installeur à partir d'un installeur existant	8		
		3.3.1 Outils de modification d'un installeur	8		
		3.3.2 Configuration de l'environnement de l'installeur	8		
	3.4	Mise à jour de l'installeur	8		
	3.5	Génération de l'image et écriture sur un support	9		
Ré	éférer	ices	10		

CONFIDENTIEL DÉFENSE

1 Introduction

Les principaux éléments qui contituent un support d'installation CLIP sont les suivants :

- Les miroirs de paquetages CLIP, nécessaires à l'installation d'un système CLIP (client ou passerelle). Les miroirs se trouvent dans le répertoire mirrors/ du support. La section 2 décrit les étapes nécessaire à leur constitution;
- L'image du système de fichier de l'installeur, qui contient l'ensemble des utilitaires d'installation de CLIP. Cette image se présente sous la forme du fichier image.squashfs situé à la racine du support d'installation; elle est projetée en mémoire dans un tmpfs au cours du démarrage de l'installateur et constitue la racine de son système de fichier. La section 3 décrit les étapes nécessaires à sa constitution;
- Le chargeur d'amorce et l'image du noyau du système d'exploitation de l'installateur (fichiers syslinux.cfg, vmlinuz-clip, initrd.img, etc.);
- Optionnellement, les profils de configuration de clients ou de passerelles, qui contiennent en particulier le matériel cryptographique IPsec des postes. Les profils se trouvent dans le répertoire (config/) du support. Le format des fichiers de configuration ne sont pas décrits dans ce document.

Les opérations décrites dans le présent document sont réalisées par un utilisateur du réseau de développement CLIP ayant le profil Développeur [CLIP-DCS-120], à l'exception de la génération des miroirs, qui est accomplie par un utilisateur de profil Validateur. Par ailleurs, un Validateur intervient aussi au terme de la génération du support d'installation, pour vérifier ce dernier avant de le transmettre aux personnels chargés de l'installation de postes CLIP [CLIP 2001].

On suppose que l'utilisateur dispose d'une station de développement CLIP, c'est-à-dire d'une machine (physique ou logique, voir [CLIP 1103]) avec une distribution Linux Gentoo installée, dont les arbres portage sont ceux du projets CLIP. La station doit en particulier posséder l'overlay clip-overlay-dev.

De plus, on suppose avoir accès, par exemple par le réseau, à un miroir de paquetages CLIP signés pour les distributions CLIP-RM et CLIP-GTW, comme indiqué en 2.1. On suppose enfin que les paramètres USE de portage contiennent le flag clip-devstation. La majorité des opérations nécessitant les privilèges root, nous supposerons dans tout ce document que l'utilisateur a l'identité root.

2 Génération des miroirs

2.1 Suivi de version des paquetages et structure des miroirs

Pour mémoire, les paquetages CLIP sont susceptibles d'être intégrés au sein de deux « distributions » :

- la distribution « CLIP » [CLIP 1304], qui comprend les paquetages du socle système et des cages CLIP communes à tous les types de systèmes CLIP (CLIP-RM et CLIP-GTW);
- la distribution « RM » [CLIP 1401], qui comprend les paquetages des cages RM, qui ne sont présentes que dans certains types de systèmes (notamment, CLIP-RM).

Les paquetages doublement signés d'un type de système CLIP donné sont suivis en version au sein d'un *repository* dédié du serveur de gestion de version subversion; ce *repository* est typiquement nommé clip-<type>-dpkg (par exemple, clip-gtw-dpkg pour CLIP-GTW). On trouve au sein de chaque sous-répertoire consacré à une version particulière du système (par exemple, clip-gtw-dpkg/pkg/ ou clip-gtw-dpkg/branches/stable-4.3.6/), les répertoires de chaque distribution qui compose le système en question (dans le cas du type CLIP-RM, on trouve ainsi les répertoires clip et rm).

Les miroirs de paquetages destinés à l'installation d'un système CLIP sont générés à partir des paquetages extraits du serveur subversion, ce qui assure le lien entre cette gestion de configuration et les supports d'installation générés.

CONFIDENTIEL DÉFENSE

Deux miroirs sont créés par distribution présente sur un système CLIP : un pour les paquetages essentiels (appelés primaires), et un pour les paquetages secondaires. On créera ainsi deux miroirs propres aux paquetages CLIP d'un poste CLIP-GTW, et quatre miroirs pour les paquetages d'un poste CLIP-RM (deux pour les paquetages de la distribution CLIP - primaires et secondaires - et deux pour les paquetages de la distribution RM - primaires et secondaires -).

2.2 Génération des miroirs

Le script get-mirrors.sh du paquet clip-livecd automatise les opérations de récupération des paquetages nécessaires à la création du miroir de la distribution <distrib> du système de type <type>. Ces opérations sont les suivantes :

- 1. création d'un répertoire temporaire mirrors;
- 2. export subversion (svn export) dans
 mirrors/clip-<type>-dpkg/<distrib>/<conf>/pool
 du paquetage
 - clip-<type>-dpkg/<distrib>/<conf>_<version>.deb
 - où <conf> sera par exemple rm-apps-conf pour les paquetages secondaires de la distribution RM du système CLIP-RM, et version sera de la forme 4.3.6-r6_i386;
- 3. parcours des dépendances du paquetage décrivant la configuration, et export dans le même sousrépertoire pool des autres paquetages ;
- 4. création de l'index du miroir à l'aide de dpkg-scanpackages pour créer le fichier mirrors/clip-<type>-dpkg/<distrib>/<conf>/dists/clip/main/binary-i386/Packages.gz

La génération d'un support pour l'installation de postes clients et passerelles nécessite ainsi six invocations du script get-mirrors.sh, avec comme paramètres :

- l'adresse du dépôt subversion utilisé;
- le nom du sous-répertoire dans le dépôt concernant le système utilisé;
- le nom du paquetage contenant la configuration, avec le numéro de version ;
- le nom de la distribution (clip ou rm).

Afin d'alléger les lignes de commandes ci-dessous, l'alias gm et la variable d'environnement REPO sont définis pour désigner respectivement le script /opt/clip-livecd/get-mirrors.sh et l'adresse du serveur subversion. On suppose que les miroirs sont créés dans le répertoire clip-installer:

- # REPO="https://clip.ssi.gouv.fr/"
 # alias gm=/opt/clip-livecd/get-mirrors.sh
 # pwd

 <chemin-vers-clip-installer>/
 # mkdir mirrors
 # gm -r \$REPO -s clip4-rm-dpkg -R ./mirrors/clip4-rm-dpkg -D clip -d clip-core-conf_4.3.7-r6_i386.deb
 * Building mirror for clip-core-conf 4.3.7-r6...
 # gm -r \$REPO -s clip4-rm-dpkg -R ./mirrors/clip4-rm-dpkg -D clip -d clip-apps-conf_4.3.7-r7_i386.deb
 * Building mirror for clip-apps-conf 4.3.7-r7
 # gm -r \$REPO -s clip4-rm-dpkg -R ./mirrors/clip4-rm-dpkg -D rm -d rm-core-conf_4.3.6-r6_i386.deb
 * Building mirror for rm-core-conf 4.3.6-r6
 # gm -r \$REPO -s clip4-rm-dpkg -R ./mirrors/clip4-rm-dpkg -D rm -d rm-apps-conf_4.3.7-r8_i386.deb
 * Building mirror for rm-apps-conf 4.3.7-r8
 # gm -r \$REPO -s clip4-gtw-dpkg -R ./mirrors/clip4-gtw-dpkg -D clip -d clip-core-conf_4.3.6-r29_i386.deb
- # gm -r \$REPO -s clip4-gtw-dpkg -R ./mirrors/clip4-gtw-dpkg -D clip -d clip-apps-conf_4.3.6-r25_i386.deb
- * Building mirror for clip-apps-conf 4.3.7-r25

* Building mirror for clip-core-conf 4.3.6-r29

Si le développeur dispose d'un *repository* local (par exemple, issu d'un *checkout* du *repository* https://clip.ssi.gouv.fr/clip4-gtw-dpkg/branches/stable-4.3.6/ dans le répertoire /repositories/clip-pkg/), les arguments -r et -s, qui désignent respectivement le nom du serveur de gestion de versions et le nom du *repository* sur ce serveur, peuvent être remplacés par l'argument -p suivi du chemin local où se trouve le *repository* :

```
# alias gm=/opt/clip-livecd/get-mirrors.sh
# pwd
<chemin-vers-clip-installer>/clip-installer
# mkdir mirrors
# gm -p /repositories/clip-pkg/stable-4.3.6 -R ./mirrors/clip4-gtw-dpkg -D clip -d clip-core-conf_4.3.6-r29_i386.deb
  * Building mirror for clip-core-conf 4.3.6-r29
# gm -p /repositories/clip-pkg/stable-4.3.6 -R ./mirrors/clip4-gtw-dpkg -D clip -d clip-apps-conf_4.3.6-r25_i386.deb
  * Building mirror for clip-apps-conf 4.3.7-r25
...
```

3 Génération du squashfs de l'installeur

La génération du *squashfs* de l'installeur est nécessaire si des modifications sont apportées à l'installeur CLIP; elle est facultative si seuls les miroirs de paquetages ont changé d'une version à l'autre du système à installer.

3.1 Environnement de l'installeur

Sur un poste de développement CLIP, l'environnement de l'installeur réside dans un *chroot*. On suppose dans la suite que le répertoire qui contient la racine du système de fichier de l'installeur existe et s'appelle clip-installer/rootfs.



🚺 Manipulations d'un installeur au sein d'un LXC

Si le SDK CLIP avec lequel le générateur est préparé se trouve lui-même dans un conteneur LXC, la configuration de ce dernier doit généralement être adaptée aux besoins des utilitaires de génération. Il est par exemple nécessaire d'autoriser des opérations *chroot* au sein du LXC et d'y exposer le périphérique physique (clé USB /dev/sdb par exemple) sur lequel le support d'installation est créé.

L'environnement de génération d'un installeur CLIP est dérivé d'un système Gentoo, modifié avec les paquetages et outils spécifiques à CLIP. Deux options s'offrent à nous afin de générer cet installeur CLIP :

- la première est de générer ex nihilo l'installeur à partir d'un stage3 Gentoo Hardened;
- la seconde est de partir d'un squashfs existant (présent sur le support d'installation fourni au même titre que les miroirs et le SDK).

3.2 Génération de l'installeur ex nihilo

La commande suivante permet la création *ex nihilo* d'un rootfs d'installeur CLIP dans un répertoire donné. Compte tenu du nombre de paquets composant linstalleur CLIP, cette procédure peut s'avérer longue bien qu'entièrement automatique.

- # mkdir /opt/clip-installer/squashfs-rootfs
- # clip-installer-bootstrap

3.3 Génération de l'installeur à partir d'un installeur existant

La commande suivante permet de décompresser l'image image.squashfs d'un installeur existant dans un répertoire clip-installer/rootfs (par défaut, cette commande décompresse l'image dans un répertoire squashfs-root):

```
# pwd
/path/to/clip-installer
# unsquashfs -d ./rootfs image.squashfs
```

3.3.1 Outils de modification d'un installeur

Le paquetage clip-livecd contient les outils (présents sous /opt/clip-livecd) nécessaires à la génération de l'installeur. Ce paquet doit être installé sur le poste de développement :

```
# emerge -av clip-livecd
```

Le script /opt/clip-livecd/enter-loop.sh permet en particulier « d'entrer » dans l'environnement de l'installeur pour y réaliser les modifications. Le script prend en argument le répertoire contenant la racine du système de fichier de l'installeur :

```
# pwd
<chemin-vers-clip-installer>/clip-installer/rootfs
# /opt/clip-livecd/enter-loop.sh .
```

Entre autres opérations, le script enter-loop. sh réalise des montage *bind* de certains répertoires du poste de développement dans l'environnement de l'installeur (arbre portage de CLIP-dev ainsi que les répertoires /dev, /proc, etc.). Il « source » pour ce faire le fichier /etc/clip-build.conf du poste de développement.

3.3.2 Configuration de l'environnement de l'installeur

Les valeurs par défaut de la majorité des paramètres de compilation des paquetages Gentoo de l'environnement de l'installeur sont renseignées et versionnées dans les fichiers du répertoire portage-overlay-clip/profiles/clip-livecd/x86/, qui hérite lui-même du profil clip-dev, défini dans portage-overlay-clip/profiles/clip-dev/x86/ (cf. fichier parent du profil clip-livecd).

La configuration de l'environnement de l'installeur se résume donc la plupart du temps :

- à renseigner la valeur de la variable d'environnement CLIP_BASE dans le fichier <rootfs>/etc/make.conf, qui doit pointer vers le répertoire contenant les arbres portage et les paquetages binaires. Le script enter-loop.sh (bind-)monte automatiquement l'emplacement pointé par CLIP_BASE du SDK vers le répertoire <rootfs>/opt/clip-int/. La variable CLIP_BASE de l'environnement de l'installeur doit donc pointer vers /opt/clip-int.
- à remplacer le répertoire <rootfs>/etc/make.profile par un lien symbolique vers /opt/clip-int/portage-overlay-clip/profiles/clip-livecd/x86.

Le cas échéant, on pourra également renseigner les valeurs des variables PORTDIR et PORTDIR_OVERLAY dans le fichier <rootfs>/etc/make.conf afin qu'ils pointent vers des sous-répertoires portage (/opt/clip-int/).

3.4 Mise à jour de l'installeur

La mise à jour d'un installeur (ou sa création) peut être réalisée via celle de certains de ses paquetages, notamment baselayout, sysvinit, clip-installer et clip-livecd, qui tireront les autres paquetages par le jeu des dépendances (notamment le noyau et l'image initrd.img). Les fichiers de configuration sont ensuite mis à jour avec les nouvelles versions :

- # /opt/clip-livecd/enter-loop.sh clip-installer/rootfs
- # emerge -av --newuse baselayout sysvinit clip-installer clip-livecd
- # etc-update

3.5 Génération de l'image et écriture sur un support

La génération du fichier image.squashfs à partir du rootfs est réalisée par la commande preparemedia.sh. Cette commande génère également le fichier initrd du système et ajoute optionnellement des fichiers complémentaires sur le support d'installation final.

À partir du répertoire de travail clip-installer/, qui contient le système de fichier racine rootfs/ de l'installeur préparé selon les instructions précédentes, la création du support d'installation dans le répertoire temporaire tmp/ se lance de la façon suivante :

- # pwd
- <chemin-vers-clip-installer>/clip-installer
- # mkdir tmp
- # /opt/clip-livecd/prepare-media.sh -B tmp/ rootfs/

Le contenu du répertoire temporaire peut ensuite être copié sur un support USB amorçable (cf. section 4 ci-dessous).

Les paquetages CLIP doivent être présents dans le répertoire mirrors/ du support d'installation. Il suffit donc de copier le répertoire mirrors/ constitué selon la procédure décrite en section 2 pour compléter la création du support d'installation.

La commande prepare-media. sh peut également générer une image iso amorçable pouvant être ensuite gravée. L'option -i doit être utilisée à cet effet (l'option -o permet de préciser le nom de l'image, par défaut livecd.iso):

/opt/clip-livecd/prepare-media.sh -i -o clipinstall.iso -B tmp/ rootfs/

L'option -a permet pour sa part de préciser un nom de répertoire dont le contenu est copié récursivement à la racine du support d'installation final. Ceci est notamment utile dans le cas de la génération d'un CD-ROM pour inclure les miroirs de paquetages ne pouvant être ajoutés ou modifiés ultérieurement, contrairement à un support USB amorçable. On peut également ajouter les configurations des clients à installer (répertoire config/):

/opt/clip-livecd/prepare-media.sh -i -o clipinstall.iso -a extra/ -B tmp/ rootfs/

Le répertoire temporaire tmp/ peut être réutilisé pour générer une nouvelle image de support d'installation, en ne mettant à jour que le système, ou au contraire en ne mettant à jour que les miroirs. Un support amovible USB peut également être monté directement sous le répertoire tmp/ pour que la génération du support d'installation soit faite directement.

4 Génération d'une clé USB amorçable

 \square portage-overlay-clip/clip-dev/clip-livecd

Cette section décrit la procédure nécessaire à la création finale d'un support d'installation USB amorçable. Cette manipulation n'est à faire que la première fois, avant que le contenu du support d'installation ne soit copié ou généré sur le support.

Le script prepare-key. sh se charge de formatter convenablemement le support d'installation USB.

/opt/clip-livecd/sbin-scripts/prepare-key.sh -b tmp/ -d /dev/sdb

L'exposition des *block devices* correspondant à la clé USB ainsi qu'à sa première partition (par exemple, /dev/sdb et /dev/sdb1) au sein du SDK lorsque celui est conteneurisé dans un environnement LXC ou Docker est laissé à la charge du lecteur.

Références

[CLIP 1103]	Documentation CLIP, 1103,	Environnement de développement, ANSSI.
-------------	---------------------------	--

[CLIP 1304] Documentation CLIP, 1304, *Cages CLIP*, ANSSI. [CLIP 1401] Documentation CLIP, 1401, *Cages RM*, ANSSI.

[CLIP 2001] Documentation CLIP, 2001, Procédure d'installation, ANSSI.

[CLIP-DCS-120] Règles et procédures de développement CLIP, CLIP_MAP-12000-007-DCS.