Electron + Vue3 + TS + Vite项目搭建教程!

前言

Electron主要是用来搭建桌面应用程序的,虽然有许多人不喜欢它,但是也不能撼动目前它的王者地位!使用Electron可以让我们前端开发者快速搭建出桌面应用程序,我们所熟知的VS code就是使用Electron开发的。

由于Electron更新迭代非常快,加上Vue3已经发布很长一段时间了,所以我们很有必要将我们的项目升级一下,所以这里就利用electron+Vue3搭建一个万精油的项目框架!

1.初始化项目

我们需要先借助Vite初始化一个Vue3+TS 的项目,后面我们在逐步添加electron,在任何一个文件夹下:

执行命令:

npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue-ts

安装依赖:

npm install

运行项目:

npm run dev



Hello Vue 3 + TypeScript + Vite

Recommended IDE setup: VS Code + Volar

See README. md for more information.

Vite Docs | Vue 3 Docs

count is: 0

Edit components/HelloWorld. vue to test hot module replacement.

这样一个最简单的Vue3 + TS + Vite的前端项目就初始化好了。

2.安装Electron相关包

初始化一个基本项目后,我们需要在项目中安装一些关于electron的包。

安装electron:

```
npm install electron -D
```

如果你安装electron不成功,建议使用cnpm安装。

安装electron-builder:

```
npm install electron -D
```

主要利用electron-builder来进行打包。

安装electron-devtools-installer:

```
npm install electron-devtools-installer -D
```

该包主要是为了方便我们开发和调试electron,可以去官网详细了解:electron-devtools-installer。

安装vite-plugin-electron:

```
npm install vite-plugin-electron -D
```

该包集成了Vite和Electron,比如使用它之后可以让我们方便的在渲染进程中使用Node API或者 Electron API,详细使用用法可以去官网学习: vite-plugin-electron。

安装rimraf:

```
npm install rimraf -D
```

3.初始化Electron

我们都知道Electron项目分为了主进程和渲染进程,主进程其实就是我们的Electron,渲染进程就相当于我们的Vue项目。

3.1 新建主进程

为了方便修改代码和查看,我们在项目根目录新建主进程文件夹electron-main,然后在其目录下新建index.ts文件,编写主进程代码。

代码如下:

```
// electron-main/index.ts
   import { app, BrowserWindow } from "electron";
   import path from "path";
  const createWindow = () => {
   const win = new BrowserWindow({
      webPreferences: {
        contextIsolation: false, // 是否开启隔离上下文
        nodeIntegration: true, // 渲染进程使用Node API
        preload: path.join(__dirname, "../electron-preload/index.js"), // 需要
      },
   });
14
   // 如果打包了,渲染index.html
   if (app.isPackaged) {
      win.loadFile(path.join(__dirname, "../index.html"));
    } else {
      let url = "http://localhost:3000"; // 本地启动的vue项目路径
19
      win.loadURL(url);
20
   }
  };
app.whenReady().then(() => {
24
   createWindow(); // 创建窗口
   app.on("activate", () => {
      if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow();
   });
  });
30 // 关闭窗口
  app.on("window-all-closed", () => {
   if (process.platform !== "darwin") {
      app.quit();
34
    }
35 });
```

上段代码只是一个最简单的Electron主进程的代码,大家也可以直接去官网看一下即可。这里有两个点需要大家**注意**:

- 渲染进程路径引用的是js而不是ts,因为我们的electron是不认识ts文件的,有些小伙伴可能不理解引用的js文件合适产生的,这都不用着急,我们安装的插件会帮我们解决的。
- app.isPackaged主要是用来判断应用是否已经打包了,打包了我们只需要引用相对路径的 html文件即可。

3.2 新建预加载文件

electron中有一个预加载的概念,也就是我们常说的preload,在该文件里面可以在其它脚本文件执行之前运行,它可以调用一些Node API。

在项目根目录新建electron-preload文件夹,然后在其目录下新建index.ts文件,编写代码。

代码如下:

```
// electron-preload/index.ts
import os from "os";
console.log("platform", os.platform());
```

上段代码只是一个示例,我们只是简单的打印了一下系统信息罢了,重点是需要大家理解预加载 这个概念,以及预加载可以做什么。

4.修改tsconfig.json

前面我们已经建好了渲染进程和预加载文件,但是我们是放在项目根目录里面的。自动生成的 Vue3+ts项目只初始化了src目录下的文件监听,所以我们需要修改一下tsconfig.json配置文件。

在include属性里新增关于electron文件监听的配置项。

代码如下:

```
"include": [
    "src/**/*.ts",
    "src/**/*.d.ts",
    "src/**/*.tsx",
    "src/**/*.vue",
    "electron-main/**/*.ts",
    "electron-preload/**/*.ts"
```

5.修改vite.config.ts


虽然我们建好了electron的主进程文件和预加载文件,但是如果我们不做任何处理,这两个文件 就和普通的脚本文件没有任何区别了。所以我们需要修改vite.config.ts配置文件,以此将 electron和vite项目结合起来。

代码如下:

```
import { defineConfig } from "vite";
   import vue from "@vitejs/plugin-vue";
  import * as path from "path";
   import electron from "vite-plugin-electron";
  import electronRenderer from "vite-plugin-electron/renderer";
   import polyfillExports from "vite-plugin-electron/polyfill-exports";
9
   export default defineConfig({
10
    plugins: [
      vue(),
       electron({
         main: {
14
          entry: "electron-main/index.ts", // 主进程文件
        },
16
         preload: {
          input: path.join(__dirname, "./electron-preload/index.ts"), // 预加载
        },
19
       }),
20
       electronRenderer(),
       polyfillExports(),
    ],
    build: {
24
       emptyOutDir: false, // 默认情况下,若 outDir 在 root 目录下,则 Vite 会在构成
     },
26 });
```

在上面的配置中,我们使用到了vite-plugin-electron插件,它将我们的electron和vite很好的结合了起来。

其实到这里大家启动项目后就会发现, electron出面其实已经就出现了, 界面如下:



6.修改package.json

package.json作为一个项目里面很重要的一个文件,我们自然是不能忽略的。在这里我们需要 配置我们项目的入口文件以及打包的相关配置。

代码如下:

```
"name": "my-vue-app",
     "private": true,
     "version": "0.0.0",
     "main": "dist/electron-main/index.js",
     "scripts": {
       "dev": "vite",
       "build": "rimraf dist && vite build && electron-builder",
       "preview": "vite preview"
10
     "dependencies": {
       "vue": "^3.2.25"
14
     "devDependencies": {
       "@vitejs/plugin-vue": "^2.3.3",
       "electron": "^19.0.0",
       "electron-builder": "^23.0.3",
       "electron-devtools-installer": "^3.2.0",
       "rimraf": "^3.0.2",
       "typescript": "^4.5.4",
       "vite": "^2.9.9",
       "vite-plugin-electron": "^0.4.5",
       "vue-tsc": "^0.34.7"
```

```
24 }
25 }
```

我们配置了main入口文件,由于electron还未支持ts,所以我们需要引用打包后的index.js文件。

除此之外,我们修改了build命令,利用electron-builder进行electron项目的打包。

7.配置electron-builder打包脚本

想要顺利打包项目,我们还需要写一些关于electron-builder的打包脚本代码,如果想要详细了解脚本的各项配置项的作用的,可以去官网学习一些:electron-builder。

修改package.json文件, 代码如下:

```
"build": {
       "appId": "com.smallpig.desktop",
       "productName": "smallpig",
       "asar": true,
       "copyright": "Copyright © 2022 smallpig",
       "directories": {
         "output": "release/${version}"
       },
       "files": [
        "dist"
       ],
       "mac": {
         "artifactName": "${productName}_${version}.${ext}",
         "target": [
           "dmg"
         ]
19
       },
       "win": {
         "target": [
           {
             "target": "nsis",
             "arch": [
              "x64"
             }
         "artifactName": "${productName}_${version}.${ext}"
       "nsis": {
         "oneClick": false,
         "perMachine": false,
         "allowToChangeInstallationDirectory": true,
         "deleteAppDataOnUninstall": false
       },
```

```
"publish": [

{

"provider": "generic",

"url": "http://127.0.0.1:8080"

}

"releaseInfo": {

"releaseNotes": "版本更新的具体内容"

}

}
```

执行打包:

```
1 npm run build
```

打包完成的相关文件都会放到release目录下面,目录如下:

```
    ✓ release \ 1.0.0
    > win-unpacked
    ≡ _uninstaller-nsis-near-desktop.exe
    ! builder-debug.yml
    ! builder-effective-config.yaml
    ≡ nearDesktop_1.0.0.exe
    ≡ nearDesktop_1.0.0.exe.blockmap
```

我们经常会打包失败,很大部分原因就是因为资源下载不下来,可能是由于国内的网络环境,建 议大家多试几次,比如出现下面这种问题:

打包完成后,我们只需要安装生成出来的exe文件即可,非常简单。

8.主进程与渲染进程通信

为了方便我们主进程与渲染进程的通信,我们借助vueuse插件库中的一个插件 @vueuse/electron来简化我们的工作,具体使用方式可以查看官网:@vueuse/electron。

安装@vueuse/electron:

```
npm install @vueuse/electron -D
```

渲染进程App.vue, 使用示例代码如下:

electron-main/index.ts中主进程监听事件:

```
import { app, BrowserWindow, ipcMain } from "electron";
// 监听渲染进程方法
ipcMain.on("window-new", (e: Event, data: string) => {
   console.log(data);
});
```

运行项目后, 我们查看命令行控制台打印结果:

```
13:56:03 [vite] hmr update /src/App.vue (x2) im render
```

这个时候我们渲染进程和主进程之间就可以正常通信了。

9.打包常见错误

错误一:

```
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.

• electron-builder version=23.0.3 os=10.0.19043

· loaded configuration file=package.json ("build" field)

• description is missed in the package.json appPackageFile=D:\electron\near-desktop\package.json

• author is missed in the package.json appPackageFile=D:\electron\near-desktop\package.json

• writing effective config file=release\1.0.0\builder-effective-config.yaml

• packaging platform=win32 arch=x64 electron=18.2.3 appOutOir=release\1.0.0\win-unpacked

• default Electron icon is used reason=application icon is not set

• building target=nsis file=release\1.0.0\nearDesktop_1.0.0.exe archs=x64 oneClick=false perMachine=false

× C:\Users\lanyuan\qppData\tocal\electron-builder\Cache\nsis\nsis-3.0.4.1\Bin\makensis.exe process failed ERR_ELECTRON_BUILDER_CANNOT_EXECUTE

Exit code:
```

可以尝试以下方法解决错误:

- 删除C:\Users\lanyuan\AppData\Local\electron-builder\cache缓存文件
- 重新安装electron

错误二:

解决办法:

- 尝试解决网络问题
- 尝试将该文件下载下来, 本地配置

总结

到这里我们electron + Vue3 + TS + Vite的项目架子就搭建完成了,这只是一个最简单的项目框架,还需要有非常多的地方需要我们去填充,比如打开新窗口,桌面提醒等等,这也会在后续的文章中提及。