实验三 路由器 IGRP 配置

[实验目的]


配置路由器的 IGRP 路由协议。

[实验内容]

- 1、明确 IGRP 路由协议的特征、IGRP 所采用的可靠机制和 IGRP 路由选择协议的两个度量值: 带宽与时延;
- 2、 当然除了上面提到的两个度量外 IGRP 还采用了其他的度量比如有:负载、可靠性、 跳数等等:
- 3、了解什么是自治系统,并明确它在配置 IGRP 协议时的用处;
- 4、IGRP 的基本配置;
- 5、IGRP的故障诊断。

[实验步骤]

按照下面的指示, 连接网络设备



IGRP 的基本配置:

像 RIP 一样,运行 IGRP 的最低要求是掌握两个命令的使用: router igrp 和 network。不过,由于 IGRP 的度量考虑了更多的的参数,通常会需要设置一些更高级的参数:

- 1、命令格式: 在全局配置模式下输入 router igrp [as number]:
- 2、具体的命令输入:

Router (config) #router igrp 109

Router(config-router)#

- 3、这里的 AS 号可以是 1 到 65535 之间的任意一个数,但要保证某一个 AS 中的所有路由器使用相同的 AS 号。通过输入几个 router igrp 语句并给不同的 AS 号指定不同网络,还可以在某个路由器上启用多个 IGRP 进程。
- 4、要告诉 IGRP 应该在哪些网络上广播、监听和公告路由更新,需要使用路由器配置命令

network [network number], 跟 RIP 一样, 具体如下:

Router (config-router) #network 201.100.11.0

Router(config-router)#

跟 RIP 一样,这个命令只接受基于类的网络,如果输入了一个基于类的网络的子网,IGRP 将使用整个基于类的网络,

5、输入完这些 network 语句之后,应该检查一下接口上的带宽和延迟配置是否正确。使用 show interface 命令可以看到带宽和延迟设置。

到此为止基本的 IGRP 配置就成功完成了。

[实验参考]

- 1. 在配置结束后用什么命令来查看具体的设置,请显示具体内容。
- 2. 请比较 IGRP、RIP。
- 3. 在路由器的全局模式下用"show ip protocol"检查当前时间参数设置,所显示的时间 值分别代表什么?
- 4. 观察网络路由路径的选择
- 5. 在路由器的全局模式下,"traceroute"命令可用来追踪数据包在网络上所经过的路由(注:在服务器或工作站中,操作系统也能提供相类似的命令,如WINDOW98下的命令)。 如在路由器 LAB-E 跟踪至目标主机 192. 5. 5. 1 的数据包所经过的网络路径,可输入以下命令:
- 6. traceroute 192.5.5.1
- 7. 学生可选择若干条有代表性的路径进行路由选择的跟踪,并将由源到目标的各路径的结果记录下来。下表可作为参考格式:

路径编号	源 IP	中间节点1	中间节点2	中间节点	中间节点	目的 IP
				3	4	

实验四 配置 OSPF

[实验目的]

了解有关 "OSPF 概念", "OSPF 状态", "OSPF 网络类型", "OSPF 的 Hello 协议", "", "OSPF 运行步骤", 以及 "在单个区域内的路由器上配置 OSPF"。


[实验内容]

- 1、学习"OSPF概念"、"OSPF技术"的基本概念以及特性;
- 2、明确"OSPF状态"的类型;
- 3、掌握"OSPF的网络类型":
- 4、OSPF的 Hello 协议;
- 5、OSPF的运行步骤;
- 6、OSPF 在单个区域内的路由器上的具体配置;
- 6、最后完成 OSPF 的实验配置。

[实验步骤]

在这个实验中,我们将在一台 Cisco 路由器上配置 OSPF。首先,我们要配置一个环回接口,以让路由器使用一个稳定的 OSPF 路由器 ID。然后我们将配置 OSPF 进程,并在适当的接口上启用 OSPF。

步骤 1: 请自行按照前面几次实验练习的配置方法,根据给出的图示组建和配置网络, 先不要配置 0SPF,先用"ping"命令来核验我们的工作,并测试以太网接口之间的连通性。 步骤 2: 在每台路由器上,用一个唯一的 IP 地址配置一个环回接口:



RTA(config)#interface 100

RTA(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

RTB(config)#interface 100

RTB(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.255

RTC(config)#interface 1o0

步骤 3: 在配置了环回接口之后, 我们可以开始配置 OSPF 了:

RTA(config) #router ospf 1

RTA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

RTB(config) #router ospf 1

RTB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

RTC(config) #router ospf 1

RTC(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

RTC(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

步骤 4: 在三台路由器上启用了 0SPF 路由功能后,用 "show"命令来核验它的操作运行。

RTA#show ip protocols

注意,更新计时器被设置为 0。路由更新不是在固定时间间隔上被发送的,它们是事件驱动的。下一步,用"show ip ospf"命令来获得有关 0SPF 进程的消息信息。

请注意:哪个路由器成为了DR?哪个路由器成为了BDR?为什么?

步骤 5: 我们决定要调节 0SPF 的计时器,以使这些核心路由器能更快地检测出失效的情况,但这会导致额外的数据流量增加:

RTA(config)#interface f0/0

RTA(config-if)#ip ospf hello-interval 5

RTA(config-if)#ip ospf dead-interval 20

步骤 6, 在这些核心路由器上设置 OSPF 认证。

RTA(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 7 itsasecret

RTA(config-if) #router ospf 1

RTA(config-router) #area 0 authentication message-digest

[实验参考]

要查看 OSPF 邻居,可以用"show ip ospf neighbor"命令。 确定 BDR

一台路由器上的每个接口都被连接到一个不同的网络,所以大部分的关键 OSPF 信息都是与接口具体相关。为我们路由器的以太网接口发出"show ip ospf interface":

RTA#show ip ospf interface 0

可以使用 IOS 的调试功能,输入"debug ip ospf events"