```
PyTorch
```

PyTorch是人工智能方面重要的工具之一,但是它的最本质功能就是自动求解梯度,因为求解梯度是绝大多数数值优化的重要组成部分。换言之, PyTorch不仅可以用于神经网络,而可以用于几乎所有的(具有梯度的)优化问题。下面我们就来看一个例子(本节以代码为主)。

```
举例: 还是接上文的例子, 我们现在有数据
                                                                      m{x}_1 = [0.2, 0.5, 0.7]^	op \qquad m{y}_1 = [0.8, 0.8]^	op
                                                                      oldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 0.4, 0.6, 0.8 \end{bmatrix}^	op \qquad oldsymbol{y}_2 = \begin{bmatrix} 0.7, 0.9 \end{bmatrix}^	op
                                                                      oldsymbol{x}_3 = [0.3, 0.6, 0.9]^	op \qquad oldsymbol{y}_3 = [0.9, 0.9]^	op
```

In [1]: import torch

调用PyTorch包

```
输入数据
```

绝大多数情况下数据不需要手动输入,它们往往会在数据采集的时候自动记录下来。这里我们用PyTorch自带的数据类型 torch.tensor ,这个类 型也可以从其他数据类型转换过来。

强调:在机器学习里,多个训练数据往往拼接到一起,而不是逐个计算,并且数据的维度往往是E imes M,也就是每一行是一个数据,每一列是一个 特征。后面我们会把数据对应这个规则来输入。

In [2]: X = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.7, 0.4, 0.6, 0.8, 0.3, 0.6, 0.9]).view(3,3)

```
[0.4000, 0.6000, 0.8000],
[0.3000, 0.6000, 0.9000]])
```

```
Out[2]: tensor([[0.2000, 0.5000, 0.7000],
```

```
In [3]:
         Y = torch.tensor([0.8, 0.8, 0.7, 0.9, 0.9, 0.9]).view(3,2)
```

```
Out[3]: tensor([[0.8000, 0.8000],
```

[0.7000, 0.9000],

```
[0.9000, 0.9000]])
```

```
定义参数
如上一节所示,要优化参数,就需要计算参数的梯度。在PyTorch定义tensor的时候加上 requires_grad=True 即可。
```

由于数据维度的要求,我们让 ${f W}$ 是一个M imes N的矩阵,并且让 ${f y}={f x}\cdot W$,这样 ${f y}$ 的维度就是 $E imes M\cdot M imes N=E imes N$ 了。

In [4]: W = torch.randn([3,2], requires_grad=True)

 $\hat{m{y}} = m{x} \cdot W$

Out[4]: tensor([[0.2054, 2.1130], [0.0230, 1.2995],[0.5476, -2.7536]], requires_grad=True)

```
这里我们也可以看到 W 的最后标注了 requires_grad=True
定义模型的计算过程
```

In [5]: def f(w, x): return torch.matmul(x, w)

In [6]: def loss(yhat, y): return torch.norm(yhat-y)**2

利用PyTorch计算梯度

● 利用模型的参数 W 和数据 X 计算 y_hat

● 利用 y_hat 和数据 Y 计算损失函数 L

定义损失函数

 $\|\mathcal{L}(\hat{oldsymbol{y}},oldsymbol{y}) = \|\hat{oldsymbol{y}} - oldsymbol{y}\|_2^2$

```
• 利用损失函数 L 计算 W 的梯度
可以看出,这个过程可以大致分成2部分:
```

PyTorch不能计算梯度的解析解,而是在每一个W处计算梯度。因此需要

• 前向传播,也就是从 $x \to \hat{y} \to \mathcal{L}$ • 反向传播,也就是 $\mathcal{L} \to \nabla_w$

- 反向传播的代码是 L.backward(), 求解的就是 $\nabla_w \mathcal{L}$
- In [7]: # 正向传播

查看参数的梯度使用的是 Wigrad

loss(f(W, X), Y).backward()

loss(f(W, X), Y).backward()

tensor([[-0.9547, -6.0463],

print('再再再次反向传播')

 $y_hat = f(W, X)$ $L = loss(y_hat, Y)$

反向传播

print(W.grad)

print(W.grad)

print(W.grad)

这样我们再来测试一次:

W.grad.zero ()

print(W.grad)

print(W.grad)

print('再次反向传播')

loss(f(W, X), Y).backward()

In [9]:

再次反向传播

L.backward() # 显示梯度

```
tensor([-0.4773, -3.0231],
              [-0.9611, -5.7861],
              [-1.3721, -8.2181]
       要注意的是、反向传播 .backward() 所产生的梯度会不断累积:
In [8]:
        print('再次反向传播')
        loss(f(W, X), Y).backward()
        print(W.grad)
        print('再再次反向传播')
```

[-1.9223, -11.5723],[-2.7443, -16.4362]再再次反向传播 tensor([[-1.4320, -9.0694],

[-2.8834, -17.3584],[-4.1164, -24.6543]再再再次反向传播 tensor([[-1.9094, -12.0926], [-3.8446, -23.1446],[-5.4885, -32.8725]这一点有利有弊。对于刚接触PyTorch的人来说,忘记及时清除已有梯度,导致梯度错误,并且不断累积。但是这个性质也使得许多操作成为可能 (有些人可能不会接触到)。

print('再再次反向传播') W.grad.zero () loss(f(W, X), Y).backward()

那么要清除现有梯度就需要 W.grad.zero_()

print('再再再次反向传播') W.grad.zero_() loss(f(W, X), Y).backward() print(W.grad)

print('梯度不再累积')

[-0.9611, -5.7861],[-1.3721, -8.2181])

[-0.9611, -5.7861],[-1.3721, -8.2181]再再次反向传播 tensor([-0.4773, -3.0231],

tensor([[-0.4773, -3.0231],

再次反向传播

再再再次反向传播

In [10]:

tensor([-0.4773, -3.0231], [-0.9611, -5.7861],[-1.3721, -8.2181]]梯度不再累积

import torch # 输入/读取数据 X = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.7, 0.4, 0.6, 0.8, 0.3, 0.6, 0.9]).view(3,3)

W = torch.randn([3,2], requires grad=True)

return torch.matmul(x, w)

定义模型, 损失函数, 学习率

torch.manual_seed(0)

def loss(yhat, y):

def f(w, x):

Y = torch.tensor([0.8, 0.8, 0.7, 0.9, 0.9, 0.9]).view(3,2)

return torch.norm(yhat-y)**2 alpha = 0.25# 优化

可以看到,这样梯度就不会累积了。这样我们就可以在每一个点计算新的梯度,然后更新参数。那么整个优化过程就变成了:

正向传播 $y_hat = f(W, X)$ L = loss(y_hat, Y) # 反向传播 L.backward()

for i in range(21001):

更新参数 W.data = W.data - alpha * W.grad # 重置梯度 W.grad.zero ()

显示参数变化 if not i%3000: print(f'第{i}次迭代后的参数为: \n{torch.round(W.data*100)/100}') 第0次迭代后的参数为:

第3000次迭代后的参数为:

第6000次迭代后的参数为:

第9000次迭代后的参数为:

第12000次迭代后的参数为:

第15000次迭代后的参数为:

第18000次迭代后的参数为:

tensor([[2.6300, 0.5100],

tensor([[-1.2900, -0.4100],

tensor([[-1.4400, -0.4800],

tensor([[-1.4800, -0.4900],

tensor([[-1.5000, -0.5000],

tensor([[-1.5000, -0.5000],

[-0.1000, 2.0700],[1.8600, 0.7200]])

[0.7900, 2.2100], [0.9200, -0.3300]]

[1.3000, 2.4200], [0.6200, -0.4500]]

[1.4400, 2.4800], [0.5300, -0.4900]])

[1.4800, 2.4900], [0.5100, -0.5000]]

[1.5000, 2.5000], [0.5000, -0.5000]]

[1.5000, 2.5000], [0.5000, -0.5000]]

tensor([[-1.5000, -0.5000], [1.5000, 2.5000], [0.5000, -0.5000]]第21000次迭代后的参数为: tensor([[-1.5000, -0.5000],

得到的结果和之前的结果是一样的。

总结

讨论

关于 torch tensor

降,完全不需要任何公式推导。

W₁data ,表示了它的数值 ● W_{grad},储存了它的梯度也就是说, tensor 可以看做是一个容器,它存了很多东西在里面。

关于PyTorch

可以看出,在代码中 W 是一个 tensor 的数据结构,他很多部分,在这里我们主要用了2个部分

关于优化

会切断PyTorch的梯度的传递。

本章节只用到了 tensor backward() 用来计算参数的梯度。其实PyTorch还提供大量的功能,例如定义模型、参数更新等功能。利用这些功能, 代码可以更加简洁高效。后面会继续讲解。

我们要注意的是,在用PyTorch的过程中,禁止脱离 tensor 的数据类型。比如先把某个参数转换成numpy,经过某些变换,再变回 tensor 。这

从最后一个代码块可以看出,利用PyTorch,我们只需要定义前向传播的函数(模型)以及损失函数,梯度就可以自动被计算出来并且用于梯度下

In []: