# 第8章指针

——向函数传递字符串

# 向函数传递字符串

- 向函数传递字符串时
  - \* 既可用字符数组作函数参数
  - \* 也可用字符指针作函数参数



- Simulating Call by reference (模拟传引用调用)
  - \*传字符串的首地址,而非字符串中的全部字符
  - \* MyStrlen(), MyStrcpy()



```
unsigned int MyStrlen(char str[])
{
   int i;
   unsigned int len = 0;
   for (i=0; str[i]!='\0'; i++)
   {
      len++;
   }
   return len;
}

用字符数组实现
```

```
unsigned int MyStrlen(char *pStr)
{
  unsigned int len = 0;
  for (; *pStr!='\0'; pStr++)
  {
    len++;
  }
  return len;
}

用字符指针实现
```

```
      i++
      str[i]=='\0'


      str[i]=='\0'

      H
      e
      l = 1
      i=4
      i=5

      i=0
      i=4
      i=5

      len=1len=2len=3len=4len=5

      实际字符个数(不含'\0')
```



■ 优化这个函数的实现

```
■ 从右往左读: 指针变量, 指向字符常量
```

```
unsigned int MyStrlen(char *pStr)
  unsigned int len = 0;
  for (; *pStr!='\0'; pStr++)
      len++;
```

return len;

■ 保护指针变量指向的内容不被修改

```
unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
  unsigned int len = 0;
  for (; *pStr!='\0'; pStr++)
                  unsigned int MyStrlen(const char str[])
      len++;
```

int i;

len++;

return len;

```
unsigned int len = 0;
for (i=0; str[i]!='\0'; i++)
                   const的作用
```

return len;

#### ■ 进一步优化这个函数

```
*pStr!='\0'
                                                *pStr!=0
unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
                                                *pStr为真
  unsigned int len = 0;
  for (; *pStr!='\0'; pStr++)
                 unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
      len++;
                    unsigned int len = 0;
  return len;
                     for (; *pStr; pStr++)
                                    unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
                        len++;
                                       unsigned int len = 0;
                    return len;
                                       while (*pStr++)
                                           len++;
```

return len;


#### ■ 继续优化这个函数

```
pStr++
unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
                                          str
  unsigned int len = 0;
  while (*pStr++)
                                              pStr pStr pStr pStrpStr
      len++;
                                              start
  return len;
                                    unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
                                       const char *start = pStr;
                                       while (*pStr)
                                           pStr++;
                                       return pStr - start;
```

### 用字符数组编程实现字符串复制

```
void MyStrcpy(char dstStr[], char srcStr[])
{
   int i = 0;
   while (srcStr[i] != '\0')
   {
      dstStr[i] = srcStr[i];
      i++;
   }
   dstStr[i] = '\0';
}
```

srcStr[i]=='\0'



### 用字符指针编程实现字符串复制

```
void
           MyStrcpy(char *dstStr, char *srcStr)
       while (*srcStr != '\0')
            *dstStr = *srcStr;
            srcStr++;
            dstStr++;
        *dstStr = '\0';
                                                dstStr++
                                    srcStr++
                                                                 *srcStr=='\0'
      *srcStr
                 srcStr srcStr srcStr srcStr srcStr srcStr srcStr
                                                              srcStr srcStr srcStr srcStr
      *dstStr
                 dstStr dstStr
C语言程序设计
```

### 用字符指针编程实现字符串复制

```
MyStrcpy(char *dstStr, char *srcStr)
void
  while (*srcStr != '\0')
       *dstStr = *srcStr;
      srcStr++;
      dstStr++;
                    void MyStrcpy(char *dstStr, char *srcStr)
   *dstStr = '\0';
                      while (*srcStr)
                          *dstStr++ = *srcStr++;
                      *dstStr = '\0';
                              void MyStrcpy(char *dstStr, const char *srcStr)
                                while (*dstStr++ = *srcStr++)
                                             循环在赋值空字符之后才会终止
C语言程序设计
```

### 关于程序的效率的几点建议

- 不要一味地追求程序的效率,应当在满足正确性、可靠性、健壮性、可读性等质量因素的前提下,设法提高程序的效率
- 不要追求紧凑的代码,因为紧凑的代码并不一定能产生高效的机器码
- 以提高程序的全局效率为主,提高局部效率为辅
- 在优化程序的效率时,应先找出限制效率的"瓶颈",不要在无关紧要 之处优化
- 先优化数据结构和算法,再优化执行代码
- 时间效率和空间效率对立时应分析哪个更重要,作出适当的折衷

# 讨论

■ 这两个版本的函数有什么区别吗?都能实现计算字符串长度吗?

```
unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
{
   const char *start = pStr;
   while (*pStr)
   {
      pStr++;
   }
   return pStr - start;
}
```



```
unsigned int MyStrlen(const char *pStr)
{
   const char *start = pStr;
   while (*pStr++)
   {
      ;
   }
   return pStr - start;
}
```