





Manuel de FDMNES

Yves Joly

yves.joly@neel.cnrs.fr Institut Néel, CNRS, BP 166 38042 Grenoble Cedex 9, France

Juillet 2025



Plan

Introduction	5
A) Présentation générale	7
B) Quelques conseils pour faire la meilleure simulation	
possible	11
C) Fichier d'entrée principal	15
D) Convolution	61
E) Optimisation des paramètres	71
F) Extraction des scans et spectres DAFS	77
G) Modification de la maille élémentaire	79
H) FDMX user's guide	81
I) Diffraction 2D	85
Liste des mots clefs de <i>fdmnes</i>	95

Manuel FDMNES

Introduction

Le programme FDMNES calcule les spectres de diverses spectroscopies reliées à l'absorption réelle ou virtuelle du rayonnement X dans la matière. Il évalue les sections efficaces d'absorption des photons autour des seuils d'absorption, domaine XANES de l'EXAFS, selon toutes les conditions de polarisation rectiligne ou circulaire. De la même façon, il calcule les facteurs de structures et intensités des spectres de diffraction anomale ou résonante (DAFS ou RXD) en diffraction 3D ou en diffraction de surface (SRXD). FDMNES permet aussi de comparer ces spectres simulés à des spectres expérimentaux à l'aide de critères objectifs.

Le logiciel utilise deux techniques pleinement relativistes de calcul mono-électronique (DFT-LSDA) avec éventuellement la correction de Hubbard (LSDA+U). La première technique repose sur la méthode des différences finies (MDF) pour résoudre l'équation de Schrödinger ce qui permet d'avoir une forme du potentiel tout à fait libre et en particulier non muffin-tin. La deuxième utilise le formalisme de Green (diffusion multiple) sur un potentiel muffin-tin. Elle est parfois moins précise mais beaucoup plus rapide. Le programme contient aussi une extension multi-électronique en utilisant la « Time-Dependent DFT » avec un noyau local. Le programme est symétrisé. Les opérations de symétrie sont calculées automatiquement.

Le programme FDMNES peut être librement téléchargé à l'adresse WEB : https://fdmnes.neel.cnrs.fr

En cas de publications liées à l'utilisation du programme, merci de citer :

O. Bunau and Y. Joly

Self-consistent aspects of x-ray absorption calculations

J. Phys.: Condens. Matter 21, 345501 (2009).

La mise au point du programme FDMNES a bénéficié en premier lieu de l'apport scientifique de Calogero Natoli qui a fourni une aide constante et essentielle. Il est en particulier à l'origine de tous les développements utilisant la théorie de la diffusion multiple, les extensions vers la diffraction résonante et le magnétisme. Oana Bunau a réalisé l'extension vers la TD-DFT et participé à la mise au point de l'auto-cohérence et de la correction de Hubbard. Le programme a également profité de l'expertise de Delphine Cabaret, Hubert Renevier, Sergio Di Matteo, Christian Brouder, Stéphane Grenier, Emilio Lorenzo Yvonne Soldo et Yvonne Gründer sans lesquels différentes avancées n'auraient pas pu être faites. Enfin, ce travail a été grandement facilité par l'appui de Denis Raoux.

Depuis mars 2015, Guda, Soldatov *et al.* (Rostov, Russie) ont rendu le programme beaucoup plus rapide par l'utilisation de la bibliothèque MUMPS qui permet de résoudre les systèmes d'équations linéaires pour des matrices creuses. Cette méthode est l'option par défaut utilisée dans le cas d'un calcul en différences finies. En cas d'utilisation, merci de citer aussi :

Sergey A. Guda, Alexander A. Guda, Mikhail A. Soldatov, Kirill A. Lomachenko, Aram L. Bugaev, Carlo Lamberti, Wojciech Gawelda, Christian Bressler, Grigory Smolentsev, Alexander V. Soldatov, Yves Joly

"Optimized Finite Difference Method for the Full-Potential XANES Simulations: Application to Molecular Adsorption Geometries in MOFs and Metal-Ligand Intersystem Crossing Transients" J. Chem. Theory Comput. 11, 4512-4521 (2015). et

P. R. Amestoy, A. Guermouche, J.-Y. L'Excellent and S. Pralet *Hybrid scheduling for the parallel solution of linear systems* Parallel Computing Vol 32 (2), pp 136-156 (2006).

Depuis octobre 2015, le programme contient aussi l'extension FDMX due à J. Bourke and Ch. Chantler. En cas d'utilisation de celle-ci merci de citer aussi :

Jay Daniel Bourke, Christopher Thomas Chantler and Yves Joly "Extended X-ray Absorption Fine Structure Calculations Using the Finite Difference Method" J. Synchrotron Rad. 23, 551-559 (2016).

Par ailleurs une revue des spectroscopies d'absorption x peut être trouvée, dans : *X-Ray Absorption and X-ray Emission Spectroscopy: Theory and Applications* Edited by J. A. van Bokhoven and C. Lamberti, Wiley (2016). ISBN: 978-1-118-84423-6.

Le travail présenté ici concerne plus spécifiquement le chapitre 4 : "*Theory of X-ray Absorption Near Edge Structure*" par Yves Joly et Stéphane Grenier.

Une autre de nos publications donne les concepts généraux de la diffraction résonante : "Basics of Resonant Elastic X-ray Scattering theory" par S. Grenier et Y. Joly, J. Phys.: Conference Series **519**, 012001 (2014).

Les simulations de la diffraction résonante de surface et du Raman X sont respectivement présentés dans :

Yves Joly, Antoine Abisset, Aude Bailly, Maurizio De Santis, Farid Fettar, Stéphane Grenier, Danny Mannix, Aline Y. Ramos, Marie-Claire Saint-Lager, Yvonne Soldo-Olivier, Jean-Marc Tonnerre, Sergey A. Guda, and Yvonne Gründer.

"Simulation of surface resonant x-ray diffraction"

J. Chem. Theory Comput. 14, 973-980 (2018).

DOI: 10.1021/acs.jctc.7b01032.

Yves Joly, Chiara Cavallari, Sergey A. Guda, and Christoph J. Sahle "Full potential simulation of x-ray Raman scattering spectroscopy" J. Chem. Theory Comput. 13, 2172-2177 (2017). DOI: 10.1021/acs.jctc.7b00203.

Le programme FDMNES et la Méthode des Différences finies sont présentés dans 2 chapitres des *International Tables for Crystallography, Volume I: X-ray Absorption Spectroscopy and Related Techniques* (2021 & 2022)

ISBN: 978-1-119-43394-1

The FDMNES code by O. Bunău, A. Y. Ramos, and Y. Joly DOI: 10.1107/S1574870720003304

Finite-difference method for the calculation of X-ray spectroscopies by Y. Joly, A. Y. Ramos, and O. Bunău DOI: 10.1107/S1574870722001598

A- Présentation générale

I- Configuration informatique

FDMNES fonctionne sur tous les ordinateurs, sous LINUX, Mac ou Windows, en mode monoprocesseur ou en parallèle. Il est distribué en clair, le langage de programmation étant fortran 2003. Des exécutables sont fournis pour Windows et linux 64 bits en calcul séquentiel ainsi qu'en mode parallèle sous MPI.

Les utilisateurs peuvent aussi compiler le code eux-mêmes. Il nécessite les bibliothèques MUMPS, LAPACK et BLAS (et MPI en mode parallèle).

II- Les sources

Des modules téléchargeable correspondants aux différent systèmes opérateurs (Windows 64, Linux 64, Mac OS) peuvent être téléchargés. Ils contiennent l'exécutable correspondant, un ensemble d'exemples de fichiers d'entrées ainsi que le manuel et des informations.

- fdmnes win64.exe : programme exécutable sous Windows 64 bits
- fdmnes linux64 : programme exécutable sous linux 64 bits
- fdmnes mac: programme exécutable sous Mac OS,
- run_fdmnes_command: Commande pour Mac OS pour exécuter fdmnes_mac. Quand on l'utilise, le répertoire de travail de fdmnes_mac devient le répertoire où il se trouve et non plus le répertoire par défaut de l'utilisateur (user's home directory).
- fdmfile.txt : fichier d'entrée,
- Doc : répertoire contenant des informations sur le programme, le manuel et le fichier « FDMNES_Modifications.txt » qui liste les modifications apportées au code au cours du temps. Pour les Mac, il contient aussi "Instructions_for_Mac" qui donne des explications sur comment faire pour que l'exécutable fonctionne.
- Sim/Test stand/in : répertoire qui contient une série d'exemples de fichiers d'entrées.

Un exécutable version parallèle sous linux peut aussi être téléchargé ainsi que les fichiers fortran avec des exemples de « makefile ».

III- Compilation

Si on ne peut pas ou veut pas utiliser les exécutables fournis, il est possible de compiler soit même le programme fortran. Le code utilise la bibliothèque MUMPS. L'ensemble des routines fournies, sauf $mat_solve_gaussian.f90$, $sub_util.f$ et $not_mpi.f90$, doivent alors être compilées et linkées avec cette bibliothèque ainsi que celles dont elle dépend (SCOTCH, METIS, BLAS, LAPACK...). Les fichiers inclus lors de cette étape (mpif.h, ...) doivent être placé dans le même répertoire (ou un répertoire dédié).

V- Parallélisation

Grâce à Sergey Guda, Keisuke Hatada, Kuniko Hayakawa et Rainer Wilcke, les utilisateurs ayant accès à un cluster d'ordinateurs peuvent, en utilisant la librairie MPI, faire tourner le programme en mode parallèle. Pour cela, il faut supprimer les fichiers "mpif.h" et "not mpi.f" lors de la compilation et les substituer par l'appel à la bibliothèque.

VI- Exécution

Dès que le programme est lancé, il appelle le fichier "fdmfile.txt". Ce fichier doit être impérativement dans le même répertoire que l'exécutable. Il ne contient que le nombre de calculs indépendant à effectuer suivit du nom du fichier d'entrée de chacun de ces calculs. Par exemple :

```
! Indata file for fdmnes

l 

→ nombre de fichiers d'entrée

Sim/cu/cu_inp.txt

→ nom du fichier d'entrée
```

Pour l'exécution en parallèle, sous MPI, il faut utiliser l'exécutable fourni ou une version compilée avec la librairie MUMPS. Il y a 2 niveaux de parallélisation dans FDMNES. Le premier est une simple parallélisation à l'intérieur de la boucle sur les énergies. Le deuxième, optionnel, est à l'intérieur de la librairie MUMPS (utile seulement pour les calculs en différences finies).

Typiquement il faut écrire la commande :

```
mpirun -np 16 fdmnes
```

pour réaliser l'exécution sur 16 processeurs en parallèles.

Pour utiliser les 2 parallélismes imbriqués, il faut typiquement écrire :

```
mpirun -np 16 -x HOST NUM FOR MUMPS=2 fdmnes
```

Dans ce cas, 16 processeurs sont aussi utilisés, avec le calcul de 8 énergies en parallèle. Pour chacune d'elle 2 processeurs s'occupent du calcul dans la librairie MUMPS.

VII- Problèmes à l'exécution


Quand le programme s'arrête de façon imprévue, il faut vérifier si un fichier appelé "fdmnes_error.txt" a été créé. Dans ce cas, ce fichier contient un message expliquant l'erreur rencontrée. Le plus souvent l'erreur est à corriger dans le fichier d'entrée. Il faut en particulier vérifier plusieurs points :

- 1) Les fichiers appelés sont dans les bons répertoires.
- 2) Ils ont les extensions correctes.
- 2) Leurs noms sont corrects (sous linux, il faut respecter minuscules et majuscules).
- 3) Certains problèmes peuvent survenir lors d'utilisation de fichiers d'entrée téléchargés à cause d'incompatibilité entre systèmes. En cas de difficulté, on conseille de les réécrire complètement.

Quand le programme s'arrête sans création du fichier "fdmnes_error.txt", cela peut être dû à un problème d'espace mémoire. Il y a quelquefois apparition du message "stacking fault". Dans ce cas, on peut tenter de mettre dans le fichier d'entrée le mot clef "Memory_save". Ce mot clef est utile quand il y a beaucoup d'atomes non équivalents. Ce mot clef induit une certaine approximation dans le calcul du potentiel (approximation en fait très bonne) qui permet de gagner de l'espace mémoire.

VIII- Structure générale du calcul

Structure du calcul dans le cas le plus général :



Le programme permet de calculer des spectres à partir d'une grille de paramètre (position, charge...), de les convoluer avec d'autres paramètres (largeur de convolution, décalage en énergie...), puis de les comparer à des spectres expérimentaux à l'aide de critères objectifs. On peut donc tenter d'optimiser certains des paramètres. Ces différentes étapes peuvent être faites ensembles ou séparément. La comparaison avec les spectres expérimentaux n'est par exemple pas indispensable ; d'ailleurs l'optimisation des paramètres quand elle est employée est à utiliser avec prudence. Dans la pratique de nombreux calculs se limitent aux étapes "Calcul des spectres XANES et des amplitudes" et "Convolution et calcul des intensités DAFS". Ces deux étapes peuvent aussi être faites ensembles ou séparément.

Manuel FDMNES

Dans les fichiers de sorties, les sections efficaces d'absorption sont en Mbarn (1 Mbarn = 10^{-18} cm²) et sommés sur les atomes de même espèce chimique de la cellule élémentaire ou de l'agrégat. Pour passer en nombre d'électrons, il faut multiplier par $C = \frac{\hbar \omega_{eV}}{800\pi^2 a_0^2 \alpha R} = 0.004555352 \times \hbar \omega_{eV}$, où R, α et a_0 sont respectivement la constante de Rydberg, la constante de structure fine et le rayon de Bohr en Angström, $\hbar \omega_{eV}$ est l'énergie des photons en eV. Il faut aussi diviser par le nombre d'atomes, si on veut la valeur par atome. Les intensités des réflexions de diffraction sont en nombre d'électrons carré.

Le chapitre suivant traite du fichier d'entrée principal pour l'étape "Calcul des spectres XANES et des amplitudes". Généralement ce fichier est suffisant pour décrire toutes les données nécessaires au calcul car le programme génère lui-même les densités électroniques atomiques et le potentiel qui en découle. Cependant les utilisateurs peuvent préférer utiliser leurs propres bases atomiques. L'utilisateur peut aussi utiliser directement le potentiel calculé par le programme de structure de bande FLAPW WIEN-2k. Dans ces deux cas un certain nombre de fichiers d'entrée supplémentaires sont aussi à fournir. Le format de ces fichiers est décrit plus loin dans le manuel. Les entrées nécessaires aux étapes "Convolution", "Comparaison à des spectres expérimentaux" et "Extraction des scans ou spectres DAFS", bien qu'elles puissent être mise dans le même fichier d'entrée, sont vues dans les chapitres D, E et F.

B- Quelques conseils pour faire la meilleure simulation possible

Ce petit chapitre a pour but d'aider l'utilisateur de ce code à obtenir la meilleure simulation possible, compte tenu des imperfections du programme.

1) **DFT**

FDMNES est un programme DFT avec une extension TDDFT. La DFT est une théorie de l'état fondamental et en principe fausse pour les états excités, tels ceux qui sont sondés par les spectroscopies d'absorption X...

Mais, on le fait quand même, car au moins pour les seuils L_2 et L_3 des éléments relativement lourds (c'est-à-dire à partir de, mettons, Z=31), on arrive avec quelques techniques éprouvées empiriquement à des accords très corrects. Il s'en suit la conclusion suivante :

→ La simulation d'un seuil K (ou L1) de tout élément ou L2 ou L3 d'un élément lourd doit donner un résultat convenable

Par convenable, on entend que la plupart des structures des spectres expérimentaux, sur des matériaux de structure connue, doivent être reproduites avec des intensités et des positions en énergies ne s'écartant pas plus d'une dizaine de pourcent pour les premières et de quelques eV pour les deuxièmes. Souvent on peut faire nettement mieux.

On peut malgré tout calculer les autres seuils. Par exemple les seuils L_{23} de la première moitié des éléments 3d est améliorée par l'utilisation du mot clef « TDDFT », en particulier pour le rapport L_2/L_3 . Il ne faut cependant pas espérer la reproduction des états excitoniques qui donnent ces structures dites « multiplet » qui apparaissent en particulier dans les oxydes.

On peut aussi avoir des résultats intéressants en jouant sur les paramètres d'écrantages et d'option sur la self-consistance pour les matériaux plus lourds.

2) Premier calcul

Pour le premier calcul d'un nouveau matériau, il faut toujours commencer avec le fichier d'entrée le plus simple, c'est-à-dire :

- 1) En laissant toutes les options par défaut de *fdmnes* et en ne décrivant donc que la structure (supposée) du matériau, la gamme d'énergie, et le mot clef « *Convolution* »
- 2) Calculer avec un petit rayon (*Radius* = 3, par exemple)
- 3) Utiliser la théorie de la diffusion multiple (mot clef « Green »)
- 4) Pas de calcul self-consistent

Par exemple pour la magnétite :

```
Filout
Sim/Test/Fe3O4

Range
-5. 0.1 5. 0.2 10. 0.5 20. 1. 30. 2. 60. 4. 100.

Radius
3.0

Green

Spgroup
Fd-3m:1

Crystal
8.3940 8.3940 8.3940 90.0 90.0 90.0

26 .6250 .6250 .6250
26 .0000 .0000 .0000
8 .3800 .3800 .3800
```

Convolution

Fnd

Il faut se rappeler que par défaut :

- l'espèce chimique qui absorbe est celle du premier atome de la liste. Si ce n'est pas le cas, mettre le mot clef « *Z absorber* » et dessous le numéro atomique correspondant.
- le seuil d'absorption est le seuil K, sinon utiliser le mot clef « Edge »

Le spectre obtenu par un tel calcul doit déjà « ressembler » au spectre expérimental. Les prépics peuvent être mal placés, des structures peuvent manquer ou être décalées, mais l'enveloppe générale du spectre doit être bonne. Sinon, il y a un problème...

Si c'est le cas, la première chose à vérifier est la structure. Cela peut en particulier arriver si celle-ci vient d'un fichier *cif* appelé par le mot clef « *Cif_file* ». Les fichiers *cif* correspondent souvent à des affinements structuraux et il peut arriver qu'ils contiennent des configurations multiples avec des taux d'occupation inférieures à 1. Ceci amène souvent à des atomes apparemment très proches les uns des autres. Le calcul XANES prend tous les atomes...

Quoiqu'il en soit, le fichier de sortie du calcul avec l'extension « bav » contient des informations utiles sur la structure.

- En cherchant « Symsite » on trouve des informations correspondant au groupe d'espace, le nombre d'atomes inéquivalents et pour chacun d'eux les atomes équivalents et la symétrie qui les relient.
- Plus loin et pour chaque atome absorbeur non équivalent par symétrie, on trouve la description de l'agrégat autour de cet atome. Pour cela, il faut chercher « Agregat ». On trouve juste en dessous le groupe ponctuel puis un peu plus loin, l'agrégat lui-même rangé par distance croissante de l'absorbeur. En cas d'erreur dans la structure, on trouve

très souvent des positions pathologiques (nombre de premiers voisins ne correspondant pas, par exemple à un octaèdre, comme cela devrait) ou des distances interatomiques visiblement fausses, car non physique.

→ Pour tout nouveau calcul vérifier dans le fichier bay la structure

Cette vérification est de toute façon intéressante car on y trouve en particulier la distance des différentes couronnes atomiques autour de l'absorbeur avec les nombres d'atomes et leur espèce chimique.

3) Calculs suivants

Cette étape faite, il reste alors à améliorer la simulation en opérant plus ou moins dans l'ordre (voir dans le manuel la signification et la syntaxe précise des mots-clefs évoqués ci-dessous) :

- 1) Quand il y a des éléments lourds dans la structure (mettons Z >50) (pas nécessairement l'absorbeur) mettre le mot clef « *Relativist* » puis « *Spinorbite* » (avec ce dernier le calcul est plus cher...)
- 2) Pour les calculs de molécules qui ne sont pas en phase gaz, mettre le mot clef « *Vmax* » avec typiquement -6 en dessous.
- 3) Augmenter progressivement le rayon (*Radius*) du calcul, jusqu'à une apparente convergence. Typiquement il faut aller jusqu'à 5 à 7 Å.
- 4) Tester le potentiel d'échange-corrélation de type GGA, PBE96, en principe meilleur avec le mot clef « PBE96 ».
- 5) Si l'accord est insuffisant, passer en différences finies (en supprimant le mot clef « *Green* »), en recommençant par le plus petit rayon, puis en raugmentant...
- 6) Faire un calcul auto-cohérent avec le mot clef « *SCF* ». Dans la plupart des cas, à ce stade, on a déjà un résultat satisfaisant, sauf éventuellement au tout début du spectre.
- 7) Par défaut dans *fdmnes*, les seuils K, L₁, M₁ et O₁, l'auto-cohérence est faite dans l'état fondamental et ce n'est qu'à l'étape du XANES que le trou de cœur avec sa charge d'écrantage est mis en place. Si l'accord n'est pas suffisamment bon, en particulier au tout début du spectre, ceci peut être modifié par l'utilisation du mot-clef « *SCFexc* », (présence du trou de cœur durant la SCF), puis avec « *SCFexc* » plus un paramètre d'écrantage inférieur à 1 avec le mot clef « *Screening* ». En particulier dans le cas de matériaux isolants, on peut ainsi obtenir de meilleurs résultats. Certains logiciels utilisent l'équivalent de « *SCFexc* » et « *Screening* » = 0 comme option par défaut. Pour les seuils L₂₃, M₂₃ et M₄₅, l'ensemble du calcul est fait par défaut dans l'état fondamental. Voir dans le manuel, l'effet des mots-clefs « *SCFexc* », « *Nonexc* » et « *Excited* » pour modifier toutes ces options. Noter enfin que *fdmnes* ne contient pas l'option « demi trou de cœur », car l'auteur ne comprend pas ce que ça veut dire... Parfois, en particulier dans le cas d'oxydes, on peut remarquer que la SCF amène à des solutions qui semblent ne pas converger en fonction du rayon de l'agrégat. On voit par exemple un phénomène de battement sur les charges atomiques en fonction du nombre

de couronnes atomiques entrant dans la zone de calcul. Il s'est avéré que ce phénomène peut être réduit par l'utilisation du mot clef « Full_atom » qui supprime une approximation consistant à rendre les atomes de l'agrégat équivalents par symétrie du groupe d'espace au lieu du groupe ponctuel.

- 8) Pour les seuils K des éléments 3d, 4d ou 5d ou les seuils L_{23} des éléments lourds, il faut tester la présence de transitions quadrupolaires (mot clef « Quadrupole »).
- 9) La convolution peut être améliorée. Celle-ci a une largeur par défaut souvent un peu trop forte. On peut la réduire en utilisant le mot-clef « Gamma_max ». En cas de comparaison avec une expérience mesurée en fluorescence à haute résolution, il faut diminuer la largeur du trou par le mot clef « Gamma_hole ». Quelque fois le niveau de Fermi (ou de coupure peut être légèrement déplacé à l'aide du mot clef « E_cut ». C'est en particulier le cas, quand on utilise des options d'écrantage non égal à 1. L'effet de la température peut être grossièrement simulé avec le mot clef « Abs_U_iso ». Noter qu'elle est automatiquement prise en compte si l'information sur le déplacement moyen carré, U, est contenue dans le fichier cif. Il faut se rappeler que le U efficace en XANES est plus petit qu'en diffraction. Noter enfin que la convolution peut être faite indépendamment du calcul principal, ce qui fait gagner beaucoup de temps (voir le chapitre Convolution).

4) Autres sorties

- 1) L'analyse du dichroïsme se fait à l'aide du mot clef « *Polarized* ». Le calcul du XMCD, et des matériaux magnétiques en général, nécessite d'imposer une configuration magnétique (avec les mots clefs « *Magnetism* » ou « *Spinorbite* » et « *Atom_conf* » ou « *Atom* »). On rappelle ici que sans spin-orbite, il n'y a pas de XMCD à un seuil K ou L₁.
- 2) Le calcul des spectroscopies d'absorption X nécessitant d'abord le calcul de la structure électronique, celle-ci peut être donnée dans des fichiers de sorties spécifiques. La projection de la densité d'état sur les atomes peut être obtenue par les mots clefs « Density » et « Density_all ». La covalence (ou « Crystal Overlap Orbital Occupation ») est obtenue par le mot clef « COOP».
- 3) Quand un calcul principal avec un rayon spécifique a été fait, de nombreuses informations et résultats sur l'atome absorbeur sont contenus dans le fichier *bav*. Cellesci peuvent être récupérées très rapidement par lecture de ce fichier grâce au mot clef « *Extract* ». On peut alors obtenir très rapidement les résultats pour des polarisations particulières ou des réflexions DAFS), supprimer ou ajouter les transitions quadrupolaires ou dipolaire, demander la densité d'état (mais pas les COOP).
- 4) Des spectres XES (seulement valence vers cœur), Raman X, diffraction résonante ou diffraction résonante de surfaces peuvent aussi être obtenue (voir les chapitres correspondants).

C- Fichier d'entrée principal

I- Structure générale

Il contient la plupart des entrées nécessaires au calcul. Toutes les données en entrée (et en sortie) sont en Angström et en électron-Volt. De nombreux paramètres sont choisis par défaut. On peut les modifier à l'aide de mots clefs. Le texte peut être en majuscules ou minuscules. Les lignes blanches ou commençant par un «! » ne sont pas prises en compte. Entre les nombres sur une même ligne, il faut mettre au moins un caractère blanc. Les tabulations sont interdites. En cas de problème à l'ouverture de ces fichiers, il faut avant tout vérifier que leur nom est correct. De plus certains compilateurs n'apprécient pas de lire des fichiers écrits sous un autre système (MAC, DOS, LINUX...). En cas de difficulté du programme quand il veut ouvrir un de ces fichiers quand il a été téléchargé, il peut être judicieux de le réécrire.

Le fichier d'entrée est constitué d'un ensemble de blocs de données tous précédés d'un mot clef. La fin du fichier d'entrée est repérée par le mot clef "*End*". Tout ce qui serait après n'est pas lu. Voici un exemple de fichier d'entrée :

```
! Fdmnes indata file
! Calculation for the copper K-edge in copper cfc
File out
 Sim/Cu/in/Cu out
                                    → Nom des fichiers de sortie (sans extension)
Range
  -2. 0.2 5. 0.5 10. 1. 40.
                                    → Rayon de l'agrégat
Radius
  3.0
                                    → Structure du cristal
Crystal
                                    \rightarrow Paramètres de maille (Å et degrés) : a, b, c, \alpha, \beta, \gamma
   3.610 3.610 3.610 90.90.90.
29 0.0 0.0 0.0
                                    → Numéro atomique, position
29 0.5 0.5
               0.0
29 0.5 0.0 0.5
29 0.0 0.5
              0.5
                                             → Pour obtenir un spectre convolué.
Convolution
                                    → Fin du fichier d'entrée
End
```

Deux blocs de données sont indispensables à tout calcul. Le premier est précédé du mot clef "Radius" sous lequel est défini le rayon de l'agrégat à l'intérieur duquel sera effectué le calcul. Le deuxième sert à décrire la structure du matériau qui peut être soit d'une molécule, soit un matériau cristallin à 3 ou 2 dimensions. Cette description est précédée respectivement des mots clefs "Molecule", "Crystal" ou "Surface".

Tous les mots clefs liés à la convolution et à l'optimisation des paramètres sont traités dans les chapitres C et D.

Nom des fichiers de sorties

Par défaut le nom des fichiers de sortie est *fdmnes_out*. Ce nom peut être modifié par l'utilisation du mot clef "*File_out*" suivi du nom que l'on désire (sans extension). Il y aura plusieurs fichiers de sortie en rajoutant au nom les extensions :

_bav.txt fichier bavard donnant des détails sur le calcul .txt fichier contenant les spectres calculés en colonnes

Si on fait un calcul sur plusieurs sites cristallographiques non équivalents, on aura les extensions :

_i.txt, _j.txt ... où i et j sont les indices des sites (voir mot clef absorber)

De façon optionnelle ou suivant le type de calcul on pourra aussi avoir les fichiers :

conv.txt spectres convolués (mot clef *Convolution*)

_scan.txt dafs en fonction de la polarisation du photon pour les scans azimutaux.

(mot clef *DAFS*)

_sda.txt densité d'état de l'atome numéro a. a=0 désigne l'absorbeur (mot clef

density)

atoma.txt spectres pour l'atome a (mot clef *allsite*)

_atoma_scan.txt DAFS scan pour l'atome a (mots clefs *allsite* et *DAFS*)

tddft.txt spectres avec l'option TDDFT (mot clef *tddft*).

_tddft_scan.txt DAFS scan avec l'option TDDFT (mots clefs *DAFS* et *tddft*). spectres convolués en TDDFT (mots clefs *Convolution* et *tddft*).

Pour l'analyse des tenseurs sphériques (mots clefs *spherical* et *sphere all*):

_sph_atoma.txt tenseurs sphériques de l'atome a.

_sph_atoma_int.txt intégrale des tenseurs sphériques de l'atome a.

_sph_signal_atoma_xan.txt contribution de chaque tenseur sphérique de l'atome au signal xanes moyen.

_sph_signal_atoma_poli.txt contribution de chaque tenseur sphérique de l'atome au signal xanes de la polarisation numéro i.

_sph_signal_atoma_rxsi.txt contribution de chaque tenseur sphérique de l'atome au signal DAFS de la réflexion numéro i.

_sph_signal_xtal_xan.txt contribution de chaque tenseur sphérique du cristal au signal xanes.

_sph_signal_xtal_rxsi.txt contribution de chaque tenseur sphérique du cristal au signal DAFS de la polarisation i.

sph xtal.txt tenseurs sphériques du cristal

sph xtal int.txt intégrale des tenseurs sphériques du cristal

sph xtal rxsi.txt tenseurs sphériques du cristal pour la réflexion DAFS numéro i

Pour l'analyse des tenseurs cartésiens (mot clef cartesian):

_car_atoma.txt tenseurs cartésiens de l'atome a. car_xtal.txt tenseurs cartésiens du cristal

car xtal rxsi.txt tenseurs cartésiens du cristal pour la réflexion DAFS i.

II- Mots clefs de base

II-1) Nom des fichiers de sortie

Les fichiers de sortie ont des noms ayant tous la même racine. Des extensions seront automatiquement ajoutées suivant les options choisies. Pour définir cette racine utiliser :

File_out → ou bien « Filout »

Sim/Cu/Cu_out → Nom des fichiers de sortie (sans extension)

Les fichiers peuvent éventuellement se trouver dans un sous répertoire.

II-2) Rayon de l'agrégat

Les états finaux sont calculés à l'intérieur d'une sphère dont on définit le rayon par le mot clef " *radius*". Seuls les atomes qui sont à l'intérieur de cette sphère sont considérés.

Radius → mot clef obligatoire précédant la valeur du rayon de l'agrégat.
 3.5 → valeur en Angström du rayon de l'agrégat.

Pour des calculs sur de grandes gammes en énergies (typiquement utilisées en EXAFS), il peut être utile d'avoir un rayon devenant plus petit quand l'énergie augmente. A cette fin, on peut définir des plages d'énergies avec des rayons allant décroissant :

Radius

```
8.3 100 7 250 5 500 4 → 8.3 : rayon jusqu'à 100 eV, 7 rayon entre 100 et 250 eV... 4 : rayon au-delà de 500 eV
```

II-3) Structure de l'agrégat ou du cristal

Les données décrivant la maille unitaire ou la molécule se trouvent sous "Crystal" ou "Molecule". Si le calcul utilise le potentiel et les densités électroniques venant de FLAPW, ce bloc de données est inutile car la structure est lue dans un des fichiers de sortie de FLAPW. Sous le mot clef, viennent d'abord les paramètres de maille (Å) et les angles (degrés) de la maille ou du repère, puis pour tous les atomes de la maille (et pas seulement les inéquivalents, sauf dans le cas où on précise le groupe d'espace avec le mot clef "Spgroup"), le numéro atomique et la position en unité de maille. Par défaut et en l'absence du mot clef "absorber", l'espèce chimique qui absorbe est celle correspondant au premier atome de la liste.

Exemple 1. Maille du cuivre cfc cristallin :

→ Structure du cristal Crystal 3.610 3.610 3.610 90. 90. 90. \rightarrow a, b, c, α , β , γ → Numéro atomique, position 0.00.0 0.0 29 29 0.5 0.5 0.0 29 0.50.00.5 29 0.0 0.50.5

Exemple 2. Calcul d'un octaèdre FeO₆:

Molecule

```
1.900 1.900 1.900 90. 90. 90.
                                              \rightarrow a, b, c, \alpha, \beta, \gamma
26
     0.0
             0.0
                     0.0
                                              → Numéro atomique, position
 8
     1.0
             0.0
                     0.0
 8
     -1.0
             0.0
                     0.0
 8
     0.0
             1.0
                     0.0
 8
     0.0
            -1.0
                    0.0
 8
     0.0
             0.0
                    1.0
                    -1.0
     0.0
             0.0
```

Les structures atomiques peuvent aussi être données en coordonnées sphériques ou cylindriques. Pour utiliser des coordonnées cylindriques, il suffit de n'écrire que deux nombres dans la ligne qui suit "Molecule". Le programme comprend alors qu'il s'agit de a et c et que les positions des atomes qui suivent sont données par r, θ et z. Donc, pour décrire le même octaèdre qu'au-dessus :

Molecule

1.900 1.900			→ a, c		
26	0.0	0.0	0.0	→ Atomic number, position	
8	1.0	0.0	0.0		
8	1.0	180.0	0.0		
8	1.0	90.0	0.0		
8	1.0	-90.0	0.0		
8	0.0	0.0	1.0		
8	0.0	0.0	-1.0		

Pour utiliser les coordonnées sphériques, seulement un nombre (a) doit être mis après "molecule". La position des atomes est alors donnée par r, θ , ϕ . Pour le même octaèdre :

Molecule

Il est possible dans les cas non magnétiques, de ne spécifier que les atomes non-équivalents, dans ce cas, il faut obligatoirement donner le groupe d'espace à l'aide du mot clef "Spgroup". Il faut donner le nom complet comme décrit dans les tables internationales. Par exemple pour la magnétite, on aura :

En cas de film cristallisé (donc 2D), il suffit de remplacer « Crystal » par « Film »

Spgroup

Fd-3m:1 \rightarrow on peut aussi écrire 227:1

Crystal

```
8.3940 8.3940 8.3940 90.0 90.0 90.0

26 .6250 .6250 .6250 ! Fe 16d

26 .0000 .0000 .0000 ! Fe 8a

8 .3800 .3800 .3800 ! O 32<sup>e</sup>
```

Noter que pour le calcul des symétries il est important que la position des atomes soit définie avec suffisamment de chiffres significatifs (mettons 10). Par exemple pour le graphite, il faudra écrire :

Spgroup

P63mc

Crystal

Mettre en dernière ligne par exemple 0.3333 entraînerait la création de d'atomes fictifs très proches. Le programme s'arrêterait alors avec un message d'erreur.

Il est aussi possible d'avoir un taux d'occupation inférieur à 100 % pour les atomes. Pour cela il faut utiliser le mot clef "Occupancy" et une cinquième colonne après la position atomique doit contenir ce poids :

Occupancy

```
      Crystal
      → (ou Molecule ou Film ou Surface ou Interface)

      2.456
      2.456
      6.696
      90.
      90.
      120.

      6
      0.0
      0.0
      0.8
      → poids 80 %

      6
      0.25
      0.25
      0.0
      1.
      → poids 100%
```

Cette valeur est prise en compte pour l'absorption seulement pour les atomes absorbeurs. Pour la RXD, elle est un poids sur l'amplitude de diffusion.

Il est aussi possible d'utiliser directement un fichier *pdb* ou un fichier *cif*. Celui-ci contient toutes les informations sur la géométrie, le groupe d'espace etc... Dans ce cas écrire :

Il est aussi possible de décrire une structure de surface périodique à 2 dimensions avec les mots clefs « *Surface* », « *Interface* », « *Film* » ou « *Bulk* ». Voir ces mots clefs décrits dans la section Diffraction 2D, mais qui peuvent aussi être utilisés en XANES.

II-4) Densités électroniques atomiques

Une configuration électronique est utilisée par défaut pour tous les atomes. Il est possible de la modifier par l'utilisation des mots clefs "Atom" ou " $Atom_conf$ ". Avec "Atom", sous "Crystal" ou "Molecule" il ne faut plus mettre le numéro atomique mais le numéro de type d'atome. Par exemple dans le cas d'un octaèdre FeO_6 avec la configuration $Fe 3d^64s^2$ et $O(2s^22p^4)$:

```
Atom→ mot clef précédant les données atomiques26 2 3 2 6. 4 0 2.→ numéro atomique de l'espèce chimique de type 1, nombre8 2 2 0 2. 2 1 4.d'orbitales de valence et (n,l,pop) de chaque orbitale de valence
```

Molecule

```
1.900 1.900 1.900 90. 90. 90.
                                              \rightarrow a, b, c, \alpha, \beta, \gamma
1
    0.0
            0.0
                   0.0
                                              → Type atomique, position
2
     1.0
            0.0
                   0.0
2
    -1.0
            0.0
                   0.0.
2
    0.0
            1.0
                   0.0
2
    0.0
           -1.0
                   0.0
2
     0.0
            0.0
                   1.0.
2
     0.0
            0.0
                  -1.0
```

Remarque importante : contrairement à ce que l'on peut penser, les charges formelles que l'on affecte aux atomes pour les composés ioniques sont loin de la réalité. On conseille donc d'effectuer des échanges de charges entre atomes avec modération. Par exemple dans le cas d'un « 3d », on peut mettre le bon nombre d'électrons « d » selon la charge formelle, mais conserver l'atome neutre en peuplant des orbitales externes, à grand rayon type 4s ou 4p.

Une autre possibilité consiste à garder devant chaque atome le numéro atomique (après "Crystal" ou "Molecule") et à donner la configuration électronique de seulement certains atomes. Pour cela, utiliser le mot clef "Atom conf" avec en dessous:

Le nombre d'atome avec la configuration (nbr)

Les indices de ces atomes dans la liste sous "Crystal" ou "Molecule" (ind₁,ind₂...)

Le nombre d'orbitales atomiques avec une configuration spécifique (no)

Les nombres quantiques n_i et ℓ_i et l'occupation, p_i , pour chaque orbitale spécifique i.

```
Atom conf
```

```
2 1 2 2 3 2 5. 4 1 1. \rightarrow nbr, ind<sub>1</sub>, ind<sub>2</sub>, no, n<sub>1</sub>, \ell_1, p<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>, \ell_2, p<sub>2</sub>
1 3 2 6. 4 1 0 \rightarrow une autre configuration pour le 3<sup>eme</sup> atome de la liste en-dessous
```

```
Crystal
```

```
4. 4. 4. 90 90 90
```

26 0. 0. 0.

26 0.5 0. 0.

26 0. 0.5 0.

26 0. 0. 0.5

Manuel FDMNES

Dans l'exemple au-dessus les atomes 1 and 2 de la liste sous « *Crystal* » ont la configuration $3d^54p^1$. L'atome 3 a la configuration $3d^6$. Les atomes restants ont la configuration par défaut.

Si on veut spécifier une configuration électronique sur un élément dopant (voir mot clef « *Doping* »), il faut mettre l'indice « 0 » pour l'atome.

Atom conf

1 0 $\frac{1}{2}$ 3 2 5. 4 1 1. \rightarrow nbr d'atomes ayant la configuration (1), puis indice = 0

II-5) Absorbeurs

Tous les atomes présents dans la structure participent à la diffusion ou à l'absorption. Par défaut, les spectres calculés correspondent à la somme des diffusions ou absorption produites par les atomes de même numéro atomique que le premier atome de la liste sous "Crystal" ou "Molecule".

Pour plus de clarté, ou quand on utilise des fichiers *cif* ou *pdb*, il peut être utile de définir explicitement le numéro atomique à l'aide du mot-clef "*Z absorber*":

Z absorber

 $\frac{1}{26}$ \rightarrow tous les atomes avec Z = 26 sont absorbeurs

Avec le même mot clef on peut calculer les spectres, et leur somme, correspondants aux atomes de plusieurs numéros atomiques (mais de même seuil, K...):

Z absorber

26 27 \rightarrow tous les atomes avec Z = 26 or Z = 27 sont absorbeurs ou diffuseurs

Dans certains cas, il peut être intéressant de ne calculer les spectres de seulement 1 ou 2 sites parmi tous les sites non équivalents d'une espèce chimique. Pour cela, il ne faut pas utiliser le mot clef "Z_Absorber", mais le mot clef "Absorber" avec dessous les indices des atomes dans la liste sous "Crystal" ou "Molecule":

Absorber

3 → numéro de l'absorbeur (ici le 3^{ème} atome de la liste).

Pour plusieurs sites :

Absorber

1 5 → numéro des atomes dont les résultats seront stockés dans les fichiers de sorties File name 1 et File name 5

II-6) Gamme d'énergie

La gamme d'énergie que l'on définit en entrée est l'énergie E des photoélectrons par rapport au niveau de Fermi supposé. Par défaut la gamme en énergie est de -5 à 60 eV par pas de 0.5 eV. On peut changer la gamme, le pas et même avoir un pas variable avec :

```
Range → mot clef décrivant la gamme en énergie (ou "gamme") 
-1. 0.5 60. → E_{min}, pas, E_{max}
```

Autre exemple avec pas variable:

Range

-1. 0.1 10. 0.5 20. 1. 60.00 \rightarrow E_{min}, pas, E intermédiaire, pas, ...

Pour avoir un pas continûment variable (pas en k constant) mettre :

Rangel

-1. 0.1 200. \rightarrow E_{min}, pas au niveau de Fermi, E_{max}

Par défaut, les amplitudes et sections efficaces en sortie sont référencées par rapport au niveau de Fermi. Si on veut que l'échelle d'énergie soit celle du photon, mettre le mot clef :

Energpho

II-7) Mode diffusion multiple

Par défaut, le calcul est en différences finies. Si on veut fonctionner en diffusion multiple utiliser le mot clef :

Green

Le potentiel est alors automatiquement de type muffin-tin. Noter que ce mode de calcul est beaucoup plus rapide et qu'il faut donc le privilégier.

II-8) Type de Seuil

Par défaut le seuil est de type K. Dans le cas contraire introduire :

```
Edge → mot clef précédant le type de seuil (ou "seuil")

∠ seuil (K, L1, L2, L3, M1 ...)
```

On peut faire dans un même calcul 2 seuils, de même (n,l) initial, c'est à dire les seuils L2 et L3 ou M2 et M3 ou M4 et M5 ... Dans ce cas écrire :

Edge

L23 \rightarrow seuils L2 et L3, ou M23, M45, N23, N45.

II-9) Développement multipolaire

Par défaut, seule la composante de la transition dipolaire électrique (E1E1) est calculée. Ceci est modifié par les mots clefs :

→ calcul quadrupolaire électrique (E2E2 et E1E2)
→ calcul octupolaire électrique (E1E3 et E3E3)
→ calcul dipolaire magnétique (E1M1) et (M1M1)
→ calcul du E1E2
→ calcul du E1E3
→ calcul du E2E2
→ calcul du E3E3
→ calcul du E1M1
→ calcul du M1M1
→ ne calcule pas la composante dipolaire-dipolaire (E1E1)
→ ne calcule pas la composante quadrupolaire-quadrupolaire (E2E2)
→ ne calcule pas la composante d'interférence dipole-quadrupole
→ ne calcule pas la composante d'interférence dipole-octupole
→ pour tenir compte du terme de spin-orbite dans E1E1

II-10) Polarisation et dichroïsme

Par défaut le calcul est effectué selon 1, 2 ou 3 polarisations orthogonales en dipolaires (et jusqu'à six en quadrupolaires) suivant la symétrie. Les différentes polarisations étant choisies selon les axes d'une base interne au programme. Le résultat n'est donné que pour leur moyenne, (correspondant à un calcul sur poudre) dans les fichiers de sorties. Si on veut avoir le XANES suivant des orientations particulières de la polarisation et du vecteur d'onde (en quadrupolaire) ou si on veut faire du dichroïsme circulaire, il faut introduire le mot clef :

Polarize

Ainsi écrit, on aura en sortie toutes les polarisations, puis la moyenne en dernière colonne. Si on veut des polarisations particulières, il faut les écrire dans la base angulaire décrivant le matériau, en dessous du mot clef. Par exemple, si ($\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$), pour des polarizations dans le plan (a,b) à 0, 30 et 45° de a:

Polarize

```
1 0 0
0.866025404 0.5 0
0.707106781 0.707106781 0
```

Noter que la normalisation est faite dans le programme et par exemple pour une maille orthogonale (0.707106781, 0.707106781, 0) est équivalent à (1,1,0). Pour une maille non orthogonale il faut trouver les coordonnées correctes. Par exemple pour une maille hexagonale $(\gamma = 120^\circ)$, un vecteur dans le plan (a,b), à un angle δ de a a pour coordonnées $(\cos \delta + \sin \delta/\sqrt{3}, \cos(120 - \delta) + \sin(120 - \delta)/\sqrt{3}, 0)$.

Pour un calcul quadripolaire, il faut aussi spécifier le vecteur d'onde. Pour une maille orthogonale, on aura :

Polarize

 1.0
 1.0
 0.0
 0.0
 0.0
 1.0

 1.0
 -1.0
 0.0
 0.0
 0.0
 1.0

 0.0
 0.0
 1.0
 0.0
 0.0
 0.0

Chaque ligne contient le vecteur polarisation, le vecteur d'onde. Si le vecteur d'onde est nul (ou non spécifié), cette polarisation est calculée en dipolaire.

Il est possible de faire la moyenne de différentes polarisations en ajoutant un nombre à la fin de la ligne correspondante qui sera le poids. Si au moins deux des poids sont non nuls, en sortie, on aura une colonne contenant la moyenne pondérée des diverses polarisations. Le poids peut être omis, il est alors considéré comme nul.

Polarize

```
    1.0
    1.0
    0.0
    0.0
    0.0
    1.0
    1.

    1.0
    -1.0
    0.0
    0.0
    0.0
    1.0
    1.

    0.0
    0.0
    1.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.
```

Si on veut avoir une polarisation circulaire, il suffit de mettre celle-ci nulle en entrée, suivi du vecteur d'onde:

Polarize

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

En sortie on aura les calculs somme polarisations circulaire droite plus circulaire gauche puis la différence. Dans cet exemple, en coordonnées orthogonales, les calculs correspondront aux polarisations x+iy et x-iy.

Pour calculer la transmission à travers un échantillon d'une épaisseur spécifique et pour vérifier le changement de polarisation à travers l'échantillon, on doit définir une matrice d'absorption σ - π . Ceci se fait avec le mot clef :

Mat polar

 $0. \ 0. \ 1. \ 1. \ 0. \ 0.$ \rightarrow polarisation σ et vecteur d'onde

Voir aussi les mots clefs: "Sample_thickness", "Stokes" et "Stokes_name" pour définir l'épaisseur de l'échantillon, la polarisation entrante et les angles de l'analyseur.

II-10) Dopage

Il est possible, en particulier pour un matériau cristallin de calculer l'absorption sur un élément dopant mis en substitution à la place d'un autre. Pour cela, il faut utiliser le mot clef « Doping », suivi du numéro atomique du dopant et de l'index de l'atome à substituer de la liste sous « Crystal » :

Doping

27 1 \rightarrow substitution par du Cobalt de l'atome du premier site.

Manuel FDMNES

Le dopant est supposant à faible concentration, donc l'agrégat construit autour de lui est identique au cristal sans dopant. Les symétries sont par ailleurs conservées.

II-11) Récupération de la structure électronique d'un calcul précédant

Afin de gagner du temps de calcul, on peut récupérer la structure électronique des atomes absorbeurs d'un calcul précédant (se trouvant dans une sortie "fdmnes_out_bav.txt") et recalculer des polarisations différentes, demander le fichier densité avec le mot clef "Density", ou faire des calculs TDDFT ou Raman X, en incluant le mot clef "Extract" suivi du nom du fichier correspondant :

Extract

Sim/calcul_prec_bav

III- Diffusion inélastique non résonante des rayons X (NRIXS)

La diffusion inélastique non résonante des rayons X (NRIXS ou Raman X) est très proche du XANES. Le terme du premier ordre est équivalent à l'approximation dipolaire du XANES. On peut en avoir une simulation plus précise, dépendant de l'amplitude du moment de transfert q, en utilisant le mot clef :

NRIXS

3. 4.5 9. \rightarrow les différentes valeurs du module de q exprimé en Å⁻¹

Le fichier de sortie correspondant à ces résultats aura l'extension " nrixs".

Quand on veut simuler une expérience faite sur un monocristal, il faut donner également la direction du vecteur q. Ceci se fait en utilisant à la place de « NRIXS » le mot clef « NRIXS_mono », suivi ligne par ligne du module de q puis de la direction de q exprimé dans la base de la maille élémentaire. Ce vecteur direction n'a pas besoin d'être normalisé :

NRIXS mono

- 3. 1. 0. 0. \rightarrow module de q, puis direction de q
- *3.* 1. 1. 1.
- 3. 1.2. 2.5
- 3. \rightarrow quand le vecteur direction n'est pas donné (ou est égal à (0,0,0)) cela
- 5. 1. 0. 0. correspond au cas du calcul de poudre, comme avec le mot clef « NRIXS »
- *5. 1. 1. 1.*

Si on veut avoir en plus les résultats résolus en ℓ , nombre quantique de la fonction de Bessel associée au développement de exp(iq,r) de l'opérateur de transition, écrire :

All nrixs

Par défaut la valeur maximum de ℓ est 2. Pour changer cette valeur maximum, écrire :

Lmax nrixs

3 → valeur du ℓ maximum.

IV- Diffraction anomale ou résonante

1) Réflexions et polarisation

Si on veut faire un calcul de diffraction anomale (ou résonante) (DAFS, DANES, RXS, RXD), il faut introduire le mot clef "DAFS" (ou "RXS") suivit des indices des faisceaux à calculer. L'orientation des vecteurs polarisations et d'onde peut être décrite de plusieurs façons. Si on est en polarisation σ - σ , σ - π , π - π ou π - σ , ou circulaire on peut mettre les indices 1, 2, 3, 4 ou 5 pour les polarisations respectivement σ , π , circulaire droite, circulaire gauche ou rectiligne dans une direction quelconque, en entrée puis en sortie. Ensuite on met l'angle azimutal que forme le plan d'incidence avec un repère (I,J,Q) défini en dessous :

DAFS

 $0\ 0\ 2\ 1\ 2\ 45.$ \rightarrow indices de la réflexion, σ , π , azimut \rightarrow indices de la réflexion, σ , σ , azimut \rightarrow indices de la réflexion, σ , σ , azimut

Dans le cas d'une polarisation rectiligne, ni σ , ni π , mais avec un angle α , tel que $\alpha = 0^{\circ}$ quand la polarisation est σ et 90° quand la polarisation est π , il faut écrire :

DAFS

 $0\ 0\ 2\ 1\ 0.\ 5\ 10.\ 45.$ \Rightarrow indices de la réflexion, sigma, angle, rectiligne, angle, azimut $0\ 0\ 2\ 1\ 0.\ 5\ -10\ 45.$

Noter qu'il faut dans ce cas spécifier les 2 angles en entrée et en sortie, même si l'une des 2 est σ , π , ou circulaire. Quand elle est circulaire, l'angle écrit ne sera pas pris en compte.

Soient a, b et c, les vecteurs de la maille élémentaire, $i_a = a/|a|$, $i_c = c/|c|$, et Q le vecteur diffraction normalisé. On définit l'angle azimutal, φ , en utilisant la base (I,J,Q) telle que:

$$I = Q \times i_c \times Q/|i_c \times Q|,$$
 $J = Q \times I$
 $\vec{J} = \vec{Q} \times \vec{I}$

Quand Q est selon c, i_c est substitué par i_a . On a alors en fonction de l'angle de Bragg θ_B les vecteurs d'onde entrant et sortant :

$$\vec{k}_i = \cos\theta_B \cos\varphi \vec{l} - \cos\theta_B \sin\varphi \vec{J} - \sin\theta_B \vec{Q},$$

$$\vec{k}_s = \cos\theta_B \cos\varphi \vec{l} - \cos\theta_B \sin\varphi \vec{J} + \sin\theta_B \vec{Q}.$$

Pour les polarisations σ et π on a :

$$\begin{split} \vec{\varepsilon}_{\sigma} &= \sin \phi \vec{I} + \cos \phi \vec{J} \\ \vec{\varepsilon}_{\pi i} &= \vec{k}_{i} \times \vec{\varepsilon}_{\sigma} = \sin \theta_{B} \cos \phi \vec{I} - \sin \theta_{B} \sin \phi \vec{J} + \cos \theta_{B} \vec{Q} \\ \vec{\varepsilon}_{\pi i} &= \vec{k}_{s} \times \vec{\varepsilon}_{\sigma} = -\sin \theta_{B} \cos \phi \vec{I} + \sin \theta_{B} \sin \phi \vec{J} + \cos \theta_{B} \vec{Q} \end{split}$$


De cette façon φ augmente quand l'échantillon est tourné dans le sens trigonométrique. Par exemple, avec une maille orthogonale : raie (h,0,0), $(I,J,Q) = (i_c,-i_h,i_g)$

1 1 0. \Rightarrow correspond à σ - σ avec polarisation selon $-i_b$. 1 1 90. \Rightarrow correspond à σ - σ avec polarisation selon i_c .

raie $(0,0,\ell)$, $(I,J,Q) = (i_a, i_b, i_c)$

1 1 0. \rightarrow correspond à σ-σ avec polarisation selon i_h .

1 1 90. \rightarrow correspond à σ-σ avec polarisation selon i_{α} .



Si on ne met pas l'angle, cela implique que l'on fait un scan en phi et toutes les amplitudes sont calculées pour tous les angles par pas de 2°. On a alors un fichier de sortie supplémentaire avec le suffixe "_scan.txt".

Il est aussi possible d'effectuer un scan de 360° par pas de 2° pour les polarisations rectilignes incidente ou sortantes. Pour cela, il faut écrire le chiffre 10 à, la place de l'indication de sigma-pi :

DAFS

0 0 2 10 1 45. → polarisation entrante scannée 0 0 2 2 10 45. → polarisation sortante scannée

La première valeur (angle = 0°) correspond à la polarisation σ . 90° correspond à la polarisation π .

Il est aussi possible d'indiquer explicitement les directions de polarisation. Ceci peut être utile pour des utilisations particulières comme en photoémission. En cas de polarisation rectiligne on écrit alors :

DAFS

En cas de polarisation circulaire, elle est maintenant complexe :

DAFS

Dans le cas où on ne veut pas de terme de phase entre atome, par exemple pour simuler de la photoémission, il suffit de mettre 0 0 0 comme indice de réflexion.

Il est possible de choisir n'importe quelle origine pour l'azimut. Pour cela il suffit de choisir un autre vecteur que i_c pour définir les vecteurs de base I et J. Dans ce cas écrire :

```
Zero_azim
0. 1. 1. → Vecteur dans la base du cristal
```

Dans certains cas, en particulier en biologie, on a un très grand nombre de faisceaux expérimentaux. Il est alors plus simple de définir les spectres à calculer à partir des fichiers expérimentaux. Dans ce cas, donner les noms des fichiers contenant les spectres expérimentaux, la matrice définissant l'orientation de la polarisation incidente par rapport aux axes cristallins et pour chaque fichier l'angle de rotation du cristal. Il faut écrire :

```
DAFS exp
   11.231547
                                            → matrice
                3.519121
                          -71.823997
   12.573563 -170.027649
                          -6.364535
               -5.978752 -11.279972
  -86.558281
                               → angle pour premier fichier
 MoFe/Refl R5to2 1.txt
                               → nom du premier fichier
                               → angle pour deuxième fichier
 10.
 MoFe/Refl R5to2 2.txt
                               → nom du deuxième fichier...
```

Chaque fichier expérimental contient un certain nombre de spectres disposés en colonne selon le format :

```
-1 16 28 -1 20 18 \rightarrow (h,k,l) pour chaque réflexion (nombres entiers) \rightarrow une ligne de commentaires \rightarrow énergie, intensité pour chaque réflexion \rightarrow 6 energie, intensité pour chaque réflexion \rightarrow 6 energie, intensité pour chaque réflexion \rightarrow 6 energie, intensité pour chaque réflexion
```

Il faut au moins un espace entre nombres, mais pas de séparateurs avec tabulations ou pointvirgule... Le nombre de digit ou d'espaces entre nombres est libre.

Dans le cas d'un calcul avec DAFS_exp, par défaut, on calcule et compare aux spectres expérimentaux la valeur : $\sqrt{I_{\sigma\sigma}(Q) + I_{\sigma\pi}(Q)} - \sqrt{I_{\sigma\sigma}(-Q) + I_{\sigma\pi}(-Q)}$. Si on veut calculer et comparer d'autres termes reliée à l'intensité, écrire «DAFS_exp_type » avec en dessous un chiffre compris entre 1 et 4 :

```
\begin{array}{ll} \textit{DAFS}\_\textit{exp\_type} \\ l & \rightarrow l_{\sigma\sigma}(Q) + l_{\sigma\pi}(Q) \\ 2 & \rightarrow \sqrt{l_{\sigma\sigma}(Q) + l_{\sigma\pi}(Q)} \\ 3 & \rightarrow l_{\sigma\sigma}(Q) + l_{\sigma\pi}(Q) - l_{\sigma\sigma}(-Q) - l_{\sigma\pi}(-Q) \\ 4 & \rightarrow \text{situation par défaut} : \sqrt{l_{\sigma\sigma}(Q) + l_{\sigma\pi}(Q)} - \sqrt{l_{\sigma\sigma}(-Q) + l_{\sigma\pi}(-Q)} \end{array}
```

Il est possible de calculer l'absorption (ou self absorption) correspondant aux polarisations incidentes et sortantes pour chaque réflexions. Il suffit de mettre le mot clef :

Self abs

On a alors dans les fichiers de sortie, après chaque réflexion, 2 colonnes supplémentaires contenant les coefficients d'absorption linéaire. L'unité est le µm⁻¹. Ils contiennent, après convolution, en plus de l'absorption correspondant à l'atome et au seuil calculé, l'absorption venant des autres atomes et des autres seuils. En d'autres termes, l'absorption avant seuil est

Manuel FDMNES

non nulle. Ces données permettent de faire la correction d'absorption pour comparer aux spectres expérimentaux. Les spectres corrigés se trouvent après convolution dans les colonnes suivant les spectres non corrigés. Leurs noms commencent par 'Ic'.

On peut faire une correction plus sophistiquée qui tient compte de la biréfringence. Pour cela, mettre le mot clef :

Full_self_abs

Il est alors impératif de calculer toutes les réflexions selon les 4 polarisations $\sigma\sigma$, $\sigma\pi$, $\pi\sigma$ et $\pi\pi$ et dans cet ordre :

DAFS

200110.

200120.

200 210.

200 220.

En première approximation, cette correction est équivalente à *Self_abs*. Elle permet de prendre en compte la rotation de la polarisation quand l'onde électromagnétique se propage dans le milieu.

Noter que quand ce type de calcul a été fait, il est possible de calculer l'intensité des réflexions avec d'autres conditions de polarisation, circulaires ou quelconques en utilisant les paramètres de Stokes. Ceci se fait dans l'étape « convolution », voir donc ce chapitre.

Par défaut, le pas du scan azimutal est de 2°. Pour le modifier, utiliser :

Step_azim

0.5

→ pas en degrés du scan azimutal

2) Diffusion magnétique non résonante

La diffusion magnétique non résonante est automatiquement prise en compte pour le DAFS. Celle-ci peut être atténuée, ou même annulée, à l'aide d'un facteur multiplicatif :

No_res_mag

0.8

→ facteur d'atténuation

Un facteur d'atténuation supplémentaire peut être introduit pour la partie correspondant au moment orbitalaire, c'est-à-dire au rapport L/2S (et non L/S) :

No res mom

 $0.\bar{3}$

→ facteur d'atténuation supplémentaire

Par défaut, ce facteur est fixé selon les règles de Hund puis multiplié par 0.2.

3) Temperature

Il est possible d'avoir un terme d'atténuation lié à l'agitation thermique selon le modèle de Debye. Dans ce cas, utiliser le mot clef :

Atom B iso

Il faut ensuite, introduire en $5^{\text{ème}}$ colonne après le mot clef Crystal, et à la suite de la position des atomes, le paramètre de Debye $(8\pi^2\langle u^2\rangle)$ en \mathring{A}^2 . Quand aucun nombre n'est donné, la valeur est supposée 0. En cas d'utilisation du mot clef "*Occupancy*" correspondant à l'utilisation de taux d'occupation, le paramètre de Debye et le taux d'occupation sont en 5eme et 6eme colonnes dans l'ordre dans lequel sont donnés les 2 mots clefs dans le fichier d'entrée.

Pour le même usage mais en utilisant le paramètre $\langle u^2 \rangle$ au lieu de $8\pi^2 \langle u^2 \rangle$ utiliser:

Atom U iso

L'agitation peut également être anisotrope avec les mots clefs " $Atom_B_ani$ " ou " $Atom_U_ani$ ". Pour l'instant seules 3 valeurs peuvent être données pour xx, yy et zz. Si 2 valeurs sont données, on aura $U_{xx} = U_{yy} \neq U_{zz}$. Si 1 seule valeur est donnée $U_{xx} = U_{yy} = U_{zz}$. Les colonnes s'ajoutent comme pour "iso" En cas d'utilisation de "Occupancy" simultanée, il vaut mieux mettre " $Atom\ U\ ani$ " ou " $Atom\ B\ ani$ " après.

Atom U ani

4) Taux d'occupation

De la même façon, on peut avoir un taux d'occupation sur chaque site. Dans ce cas, utiliser le mot clef :

Occupancy

Il faut ensuite, introduire en 5^{ème} colonne après le mot clef "*Crystal*", et à la suite de la position des atomes, la valeur correspondante comprise entre 0 et 1. En cas d'utilisation du mot clef "*Atom_B_iso*" ou "*Atom_U_iso*" (ou *ani*), voir juste au-dessus l'ordre dans lequel les nombres doivent être écrits.

5) Mots clefs commun avec SRXRD

"DAFS_2D" est un mot-clef qui permet de définir les réflexions et polarisations à l'aide des modes opératoires correspondant à un diffractomètre pouvant avoir jusqu'à 6 cercles. Il est décrit dans le chapitre SRXRD.

"*No_analyze*r" permet de calculer l'intensité des réflexions sans analyseur en sortie. Voir aussi le chapitre SRXRD.

V- Potentiel et magnétisme

1) Calcul relativiste

Par défaut les calculs sont non relativistes, sans spin-orbite et non magnétiques pour les états de valence et conduction (mais relativiste avec spin-orbite pour les états de cœur). En cas d'atomes lourds (mettons Z > 36), dans la structure, même s'ils ne sont pas absorbeurs, il est recommandé de faire un calcul relativiste avec le mot clef :

Relativism

Pour être encore plus précis, on a intérêt à partir de l'équation de Dirac qui contient l'interaction spin-orbite. Un tel calcul, pleinement relativiste s'obtient avec le mot clef :

Spinorbit

Noter que les calculs sont alors typiquement 4 à 8 fois plus longs et demandent 2 fois plus d'espace mémoire. Outre l'aspect relativiste, si la diffusion ou l'absorption dépendent du spin-orbite des états de valences ou de conduction, ce mot clef est indispensable. Un calcul polarisé en spin peut donc être fait en utilisant ce mot clef, plus les mots clefs "Atom_conf" ou "Atom" (voir un peu plus loin).

Avec le mot clef "*Spinorbit*", le calcul est automatiquement relativiste, pour un calcul non relativiste avec spin-orbite, mettre :

Nonrelat

2) Calculs polarisés en spin

Si on veut faire un calcul polarisé en spin, on peut utiliser le mot clef "Spinorbit" vu audessus, ou plus simplement quand la partie spin-orbite peut être négligée cequi peut être le cas des seuils L_{23} , mais jamais des seuils K), on peut mettre le mot clef :

Magnetism

Si les potentiels polarisés sont issus de flapw, "Spinorbit" ou "Magnetism" doivent être avant le mot clef "Flapw". Quand le calcul n'est pas de type flapw, l'utilisation d'un des mots clefs "Atom" ou "Atom_conf" est alors indispensable pour définir une certaine configuration électronique différente pour les spins up et down. La population des orbitales doit être donnée pour chacun des spins en dédoublant les colonnes correspondantes.

Exemple du nickel métallique cfc :

Magnetism

Atom

28 2 3 2 5.0 4.0 4 0 0.5 0.5

Manuel FDMNES

Crystal

```
3.52387 3.52387 3.52387 90. 90. 90. 1 0.0 0.0 0.0 1 0.5 0.5 0.0 1 0.5 0.0 0.5 1 0.0 0.5 0.5
```

La configuration est $3d^94s^1$ avec 5 électrons 3d up et 4 électrons 3d down, 0.5 électron 4s up et 0.5 électron 4s down.

Dans le cas d'une structure antiferromagnétique, il faut mettre un signal négatif devant le type des atomes ayant la polarisation en spin inverse. Exemple :

Atom

```
23 2 3 2 2. 0. 4 1 0.5 0.5
8 0
```

Crystal

```
7.255 5.002 5.548 90.0 96.75 90.0
1 0.34380 0.00080 0.29910
1 0.65620 0.99920 0.70090
-1 0.84380 0.50080 0.79910
-1 0.15620 0.49920 0.20090
2 0.40700 0.84500 0.65200
2 0.09300 0.84500 0.34800
```

On peut aussi utiliser le mot clef "Atom_conf" qui permet de spécifier la configuration de seulement une partie des atomes :

Atom conf

2 1 2 2 3 2 2. 0. 4 1.5.5 \rightarrow nbr d'atomes ayant la configuration, puis indice de ces atomes 2 3 4 2 3 2 0. 2. 4 1.5.5 \rightarrow puis nbr d'orb, puis n,1 pop up, pop down pour chaque orbitale.

Crystal

```
7.255
         5.002
                5.548 90.0
                             96.75
                                   90.0 ! a, b, c, alfa, beta, gamma
23 0.34380 0.00080 0.29910
                             V8
23 0.65620 0.99920
                   0.70090
                            V6
23 0.84380 0.50080
                    0.79910
                            V4
23 0.15620 0.49920
                            V5
                    0.20090
8 0.40700 0.84500
                   0.65200 O 1 8f
8 0.09300 0.84500
                   0.34800 O 2 8f
```

3) Axe du spin

Par défaut l'axe des spins est selon la direction c du cristal ou z de la molécule sauf dans le cas d'un réseau trigonal où il est selon l'axe c de la maille hexagonale associée. Cet axe peut être orienté dans une direction quelconque (mais uniforme) :

Axe spin

-0.08909 0. -0.15025 → défini en unité paramètre de maille

Une autre façon de spécifier cet axe est d'utiliser les angles d'Euler. Ceux-ci sont définis dans une base orthogonale telle que z est le long de c sauf en cas de symétrie trigonale ou z est selon l'axe hexagonal. x est selon $b \times c$ et y est selon $z \times x$. Il faut alors écrire :

Ang_spin

45. 90. 0. \rightarrow rotation autour de \mathbf{z} , puis autour de « nouveau \mathbf{y} », puis autour de « nouveau \mathbf{z} ». Dans ce cas l'axe de spin est selon (1,1,0) dans la base interne.

Remarquer qu'il est possible de définir des spins non colinéaires en utilisant des bases atomiques locales définies par les angles d'Euler. Ceci est fait sous les mots clefs « *crystal* » ou « *molecule* » devant chaque atome. Regarder au paragraphe sur les atomes non sphériques. Exemple :

Crystal 7.7400 7.7400 3.8400 90. 90. 90. 45. 90. ! spin axis along (1 1 0) 1 0.0 0.0 0.0 2 0.25 0.25 0.5 135. 90. ! spin axis along (-1 1 0) 1 0.5 0.00.0 2 0.75 0.25 0.5 315, 90. ! spin axis along (1 -1 0) 1 0.0 0.5 0.0 2 0.25 0.75 0.5 225. 90. ! spin axis along (-1 -1 0) 1 0.5 0.50.0 2 0.75 0.75 0.5

4) Calculs auto-cohérent

Par défaut, un cycle de calcul sur les états occupés est effectué pour déterminer le niveau de Fermi. Le calcul du XANES correspond au cycle 2, mais ce calcul reprend les potentiels initiaux. Pour éviter ce calcul du niveau de Fermi (non auto-cohérent), écrire :

No Fermi

Pour effectuer un calcul auto-cohérent, mettre le mot clef :

SCF

Le calcul est alors réellement auto-cohérent. Le potentiel est recalculé à chaque itération. Le calcul final utilise le potentiel auto-cohérent. Par défaut la convolution utilisera comme énergie de coupure, le niveau de Fermi ainsi calculé.

En cas de calcul SCF, le rayon de l'agrégat pour l'auto-cohérence est le même que celui du XANES. Pour une simple évaluation de l'énergie de Fermi sans auto-cohérence, le rayon est pris comme étant le minimum entre 3.5 A et le rayon du XANES. Dans les 2 cas, ce rayon peut être modifié par le mot clé :

R self

3. → valeur du rayon de l'agrégat pour SCF et/ou calcul de l'énergie de Fermi.

En cas de calcul SCF, le nombre de cycle est au maximum de 100. Ce nombre peut être modifié par :

Le cycle n+1 est pris par interpolation entre les deux cycles précédents. Le poids initial du cycle courant est par défaut de 0.1. Ce poids diminue ou augmente, entre cette 4 fois et 0.25 fois cette valeur, suivant la qualité de la convergence. Pour modifier ce poids initial, utiliser :

P self

 $0.05 \rightarrow \text{valeur du poids initial.}$

La convergence est considérée comme faite quand la variation de l'énergie total est inférieure à N_a x ΔE_{conv} , où N_a est le nombre d'atomes et ΔE_{conv} un critère fixé par défaut à 0.1 eV. Pour modifier ΔE_{conv} mettre :

Delta E conv

2. \rightarrow Valeur de $\Delta E_{conv.}$

Il peut arriver qu'au cours des cycles, quand le poids remonte jusqu'à 2 ou 4 fois la valeur de p_self, le calcul devienne instable (on le voit sur les populations des orbitales). On peut alors limiter cette remontée à une valeur donnée par le paramètre p_self_max :

P self max

0.05 \rightarrow valeur du poids maximum. On a intérêt, quand utilisé à la mettre égal à p self.

Par défaut, le calcul auto-cohérent est effectué sur un agrégat non excité. Le potentiel de l'absorbeur excité du XANES n'est pris en compte par différence qu'à la dernière étape pour les seuils K, L1, M1.... Si on veut effectuer le calcul auto-cohérent avec un absorbeur excité, mettre le mot clef :

SCF exc

Si on veut faire un calcul auto-cohérent dans l'état excité sans écrantage, c'est-à-dire avec un agrégat chargé +1, en plus de SCF_EXC, il faut utiliser le mot clef « *Screening* » avec la valeur 0 (voir ce mot clef).

En cas de calcul magnétique, par défaut la polarisation en spin est conservée en amplitude. C'est-à-dire que les nombre totaux d'électrons up et down sont conservés (en cas d'antiferro, pour le total des atomes, les nombres d'électrons de spin majoritaires et spin minoritaires sont conservés). Pour que celle-ci soit libre (équivalent à versions antérieures au 7 Juin 2012), mettre le mot clef :

SCF mag free

Quand la convergence est difficile à atteindre, une procédure plus douce est obtenue avec :

SCF smooth

5) Correction de Hubbard

Pour avoir une correction de Hubbard s'appliquant aux « orbitales de valence localisées », utiliser le mot clef "*Hubbard_z*" avec en dessous le numéro atomique et la valeur du paramètre de Hubbard (U-J) de l'espèce chimique correspondante.

Hubbard z

- 23 5. → numéro atomique puis valeur en eV du paramètre de Hubbard
- 26 4.5 → en cas de 2 espèces chimiques avec une correction

Il peut y avoir une ou plusieurs espèces chimiques ayant cette correction de Hubbard. On peut aussi demander cette correction avec le mot clef :

Hubbard

5. 4.5 → valeur des paramètres de Hubbard dans l'ordre des types d'atomes

L'ordre des types d'atome est celui des espèces chimiques apparaissant sous les mots clefs "*Crystal*" ou "*Molecule*" ou sous "*Atom*" si utilisé. Le plus souvent il est aussi nécessaire de faire un calcul auto-cohérent. Remarquer que cette correction ne doit en principe être appliquée que pour des isolants.

6) Calculs TDDFT

Les calculs TDDFT sont effectués quand on utilise le mot clef:

TDDFT

Alors, un calcul mono-électronique (LSDA) est d'abord effectué suivi du cycle TDDFT. Durant ce cycle les différents seuils sont mélangés. Ceci peut être utile pour les seuils L_{23} des éléments de transition 3d. Les calculs utilisent un noyau local avec sa partie coulombienne et sa partie d'échange-corrélation. Pour n'avoir que la partie coulombienne utiliser le mot-clef :

RPA

Le calcul en TDDFT implique une inversion de matrice de dimension proportionnelle au nombre d'harmoniques sphériques, caractérisé par un l maximum égal à lmax. En optique lmax = 2 pour Z < 21 et lmax = 3 dans les autres cas. Pour gagner du temps de calcul, en particulier en optique, il peut être utile de limiter celui-ci avec le mot clef:

Lmax tddft

2 → valeur maximum de l pour cette partie du calcul

7) Contre-ion et couche de Helmholtz

Il est possible d'ajouter un potentiel simulant l'effet moyen de contre-ions dans le cas d'une molécule chargée plongée dans un solvant ou de la couche de Helmholtz dans le cas d'une interface électrochimique (dans le cas de la diffraction 2D, voir aussi le chapitre correspondant). Ce potentiel a pour forme : $\Delta V = \frac{\sqrt{\pi}}{2} V_{helm} \operatorname{erf} \left(\frac{z-z_0}{\alpha \Delta_{helm}} \right) / \left(\frac{z-z_0}{\alpha \Delta_{helm}} \right)$, où z est la coordonnée radiale ou la coordonnée perpendiculaire à la surface, z_0 est la distance entre contre-ion (ou couche de Helmholtz) et l'atome le plus extérieur et Δ_{helm} est la largeur à mi-hauteur, avec $\alpha = 0.285925223$. L'extremum du potentiel vaut V_{helm} en $z = z_0$. En cas de calcul en différences finies, ce potentiel s'applique sur tous les points du maillage à l'intérieur de l'intervalle. Dans le cas des surfaces et pour $z < z_s$, où z_s est la position de l'atome de surface, un facteur multiplicatif $(z-z_b)/(z_s-z_b)$ s'applique pour éviter une modification du potentiel dans la partie bulk où z_b est la position de l'atome du bulk la plus proche de la surface. Tout ceci s'obtient avec :

Helmholtz

-10. 2. 3.
$$\rightarrow V_{helm}$$
, z_0 , Δ_{helm} (en eV et Å)

Si Δ_{helm} est omis, on prend $\Delta_{helm} = 2z_0$ ce qui correspond à un potentiel ajouté sur l'atome extérieur de $\frac{1}{2}V_{helm}$. Alternativement, on peut utiliser pour $z \in [z_0 - \Delta_{helm}, z_0 + \Delta_{helm}]$ l'équation $\Delta V = \frac{1}{2}V_{hel}$ $\left(1 + \cos\left(\pi \frac{z-z_0}{\Delta_{helm}}\right)\right)$ et $\Delta V = 0$ en dehors. Pour cela il faut utiliser :

Helm_cos
-10. 2. 4. →
$$V_{hel}$$
, z_0 , Δ_{helm} (en eV et Å)


La forme de ce potentiel est relativement inconnue à l'intérieur du matériau. Il est possible qu'un effet d'écrantage le diminue en valeur absolu. Pour $z < z_s$, la formule de la fonction erf est remplacée par des continuités paraboliques « $Helm_mix$ » ou linéaires et « $Helm_lin$ », la seconde étant la plus forte. Elles s'obtiennent par les mots clefs :

-10. 2. 4.
$$\rightarrow V_{helm}$$
, z_0 , Δ_{helm} (en eV et Å)

Helm lin

-10. 2. 4.
$$\rightarrow V_{helm}$$
, z_0 , Δ_{helm} (en eV et Å)

Dans le cas de la surface Pt(111), ces différentes options sont illustrées dans la figure cidessous.



8) Potentiel d'échange-corrélation

Par défaut les calculs sont faits avec le potentiel d'échange-corrélation d'Hedin, Lundqvist et Von Barth réel. Si on veut utiliser l'approximation Xalpha, il faut introduire le mot clef *Xalpha* suivit de la valeur du paramètre correspondant :

Xalpha

0.3333

→ valeur du paramètre Xalpha

Remarque : la valeur du paramètre Xalpha la plus proche des autres modèles est 2/3. Dans le cas d'utilisation du potentiel d'échange-corrélation calculé par Wien2k, si on

veut conserver ce potentiel indépendant de l'énergie mettre aussi le mot clef *xalpha* avec n'importe quelle valeur non nulle en dessous. Le potentiel ne sera pas Xalpha mais bien celui calculé par par Wien2k.

Si on préfère utiliser le potentiel de Perdew et Wang ou le potentiel de GGA de Perdew, Burke et Ernzerhof PBE96, mais en concervant la dépendance en énergie d'Hedin et Lundqvist écrire respectivement :

Perdew

ou

PBE96

9) Ecrantage

Par défaut, l'écrantage est de 1 électron sur la première orbitale de valence non pleine de l'absorbeur. Si on veut modifier cette valeur ou le numéro de l'orbitale, mettre le mot clef "*Screening*" suivi des nombres quantiques n et ℓ de l'orbitale de valence dans laquelle on va mettre cette charge et de sa valeur en nombre d'électron (de préférence inférieure à 1 !). Dans ce cas l'agrégat n'est plus obligatoirement neutre.

Screening

3 2 0.2

 \rightarrow n et ℓ de l'orbitale de valence et écrantage

On peut aussi omettre les indices de l'orbitale. Dans ce cas, elle devient par défaut la première orbitale non pleine (ex : 3d pour le Fer) :

Screening

0.2

→ écrantage

En cas de calcul magnétique l'écrantage est par défaut égal à la moitié du total dans chacun des spins. Noter que le taux d'occupation qui en résulte ne peut dépasser $2 \ell + 1$ pour chacun des spins. Si c'est le cas l'excédent est reporté sur l'autre spin. Quoiqu'il en soit, on peut imposer un écrantage différemment polarisé en spin en écrivant simplement 2 nombres sous "Screening", éventuellement précédés de n et ℓ :

Screening

0.5 0.3

 \rightarrow écrantage 0.5 up, 0.3 down

VI- Mots clefs sophistiqués

1) Calcul du recouvrement d'orbitales (liaisons chimiques)

Le recouvrement entre orbitales d'atomes voisins peut être obtenu par la mot clef :

COOP

124 → indices des atomes sélectionnés. Si pas d'indice, calcul des COOP seulement autour des atomes absorbeurs

Les atomes sélectionnés sont ceux autour desquels on recherche les premiers voisins jusqu'à, par défaut, à une distance égale à la somme des rayons atomiques. C'est entre ces couples d'atome que sont calculés les recouvrements d'orbitale.

Ils sont donnés par la formule, $n_{COOP} = S_{ab} \int \varphi_a(r) \varphi_b(r) dr$, où S_{ab} est l'intégrale de recouvrement et a et b, 2 atomes voisins. n_{COOP} , positif ou négatif donnent les liaisons liantes ou anti-liantes. Les résultats sont dans des fichiers du type « _coop_n_m » où n et m sont les indices des 2 atomes voisins. La correspondance entre ces noms de fichiers et les atomes de la structure peut être trouvée dans le fichier "bav" en cherchant "File_coop_name". Le fichier contient en fonction de l'énergie, n_{COOP} total, suivi des $n_{COOP}(\ell_a, \ell_b)$, puis des $n_{COOP}(\ell_a, m_a, \ell_b, m_b)$.

On peut modifier la distance limite de recherche des voisins, pour aller chercher par exemple les seconds voisins avec le mot clef :

COOP dist

 $3.1 \rightarrow$ distance limite en Angström

Pour les calculs avec spin-orbite, la base en harmoniques des COOP est telle que l'axe z est celui de l'ensemble du cluster. Pour les calculs sans spin-orbite, la base est par défaut avec l'axe z selon la direction de la liaison entre les 2 atomes. Pour imposer, comme en spin-orbite, un axe z des COOP selon le z de l'ensemble du cluster de calcul utiliser le mot clef :

COOP z axis

2) Utilisation de densités électroniques atomiques de Clementi et Roetti

Par défaut, les densités électroniques atomiques sont calculées selon une procédure Hartree-Fock-Dirac. Si on préfère utiliser les bases de Clementi et Roetti il faut ajouter le mot clef :

Clementi

Noter que la base de Clementi n'existe que pour Z < 55. Si on utilise cette base les calculs auto-cohérents ainsi que l'évaluation automatique du niveau de Fermi deviennent impossibles (Le programme prend automatiquement l'option "No Fermi").

3) Densités électroniques atomiques non sphériques

En cas de calcul en différences finies, il est possible de définir des densités électroniques atomiques non sphériques. Ceci est fait avec les mots clefs " $Atom_conf$ " et " $Atom_nsph$ ". Pour chaque atome non sphérique on effectue un développement en harmoniques sphériques des orbitales à peupler. En pratique, on exprime un développement en (l,m) de chacune de ces orbitales avec en dernier le nombre d'électron qu'elle contient. On peut définir une base atomique locale ayant subi une rotation par rapport à la base générale en utilisant les angles d'Euler (voir mot clef " Ang_spin " pour la définition des angles d'Euler. Ces angles sont alors mis dans la ligne juste avant l'atome. Exemple :

```
Atom_conf
1 1 1 3 2 3.

Atom_nsph
1 1 1 1 ! nbr d'atome, indice d'atome, nombre d'orbitales
0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. → (1,m) dans l'ordre naturel, ici (1=2,m=0) est peuplé de 1 électron
```

Molecule

```
1.900 1.900 1.900 90. 90. 90.
                                             \rightarrow a, b, c, \alpha, \beta, \gamma
                                              → rotation de 45° autour de Oy
0. 45. 0.
23 0.0 0.0 0.0
8
   1.0
            0.0
                   0.0
8 -1.0
            0.0
                   0.0
8 0.0
            1.0
                   0.0
    0.0 - 1.0
                   0.0
```

Le programme ne tient pas compte de ces orbitales lors des calculs de symétrie. Il faut donc faire attention lorsqu'une telle orbitale réduit la symétrie du cristal ou de la molécule.

4) Charge de la maille ou de la molécule

La maille d'une cellule doit être neutre. Une molécule l'est également souvent. Un test est effectué dans le programme pour vérifier cette neutralité. Ce test peut être omis avec :

Chfree

5) Dilatation des orbitales

Il est possible de modifier les orbitales de valence des bases utilisées au-dessus en les dilatant ou les contractant. Ceci peut être particulièrement utile pour les matériaux ioniques, par exemple pour l'oxygène chargé 2-, où les bases atomiques sont calculées pour des atomes neutre. Pour ça, il faut introduire le mot clef "*Dilatorb*" puis pour chaque orbitale que l'on veut dilater, le type d'atome (numéro de la liste "*Atom*"), le numéro de l'orbitale de valence et le coefficient d'expansion. Dans le cas d'un atome absorbeur, ajouter les mêmes lignes mais avec un "0" en première colonne.

Dilatorb

3 1 0.3

 $0 \ 1 \ 0.3$ \rightarrow tous les atomes de ce type, y compris l'absorbeur sont dilatés

6) Origine du vecteur d'onde électronique

Par défaut l'origine du vecteur d'onde (et donc de l'énergie cinétique à l'extérieur de la sphère du calcul et le fond muffin-tin en cas de calcul muffin-tin) est pris comme étant le potentiel moyen entre l'atome absorbeur et sa première couronne de voisin en cas de calcul en green et sur les point en bordure de la sphère extérieure en cas de calcul en différences finies. On peut imposer la valeur de ce potentiel calculée à l'énergie de Fermi. La dépendance fonction de l'énergie cinétique du photoélectron est alors rajouté à ce terme. Mettre alors le mot clef :

V0imp

-11.5

→ valeur du potentiel moyen au niveau de Fermi.

7) Potentiel maximum

Pour un calcul effectué sur une molécule, le potentiel remonte vers zéro en s'éloignant des atomes. Si cette molécule n'est pas en phase gaz mais en solution ou dans un environnement relativement dense, cette remontée est artificielle. En cas de calcul en différences finies ceci amène au calcul d'état faussement liés et donc très étroits en énergie. Il peut être judicieux de donner une valeur maximum à ce potentiel pour éviter ce phénomène par le mot clef "Vmax", suivi de la valeur de ce potentiel maximum.

Vmax

-6.

8) Energie complexe

Il est possible d'utiliser une énergie complexe en cas de calcul en diffusion multiple (green). Pour ceci il faut spécifier la partie imaginaire (positive) sous la forme d'un tableau en fonction de l'énergie du photoélectron, sous le mot clef "Eimag":

Eimag

0. 0.5

10. 0.7

30. 3.

100. 6.

Si on peut se contenter d'un élargissement uniforme sur toute la gamme d'énergie, on peut omettre l'énergie du photoélectron et écrire simplement :

Eimag

0.1 → valeur de l'élargissement (eV)

L'utilisation d'une petite valeur (0.1 eV) est parfois utile pour les calculs à basse énergie cinétique du photoélectron car les niveaux localisés (4f ou 3d) peuvent être trop étroits en énergie et donc non correctement évalués. C'est encore plus vrai pour les calculs d'émission qui sont à énergie négative, par rapport au niveau de Fermi (voir le mot clef "XES"). Dans la mesure où cet élargissement est petit, il ne gêne pas la convolution ultérieure faite pour prendre en compte les élargissements du trou et des états finaux.

9) Rayon de l'agrégat pour la superposition du potentiel

Le potentiel à l'intérieur de la sphère de calcul, de rayon R_s , défini sous le mot clef "radius" est calculé par superposition. Pour éviter les effets de bord, les atomes pris en compte pour la superposition sont tous les atomes de la sphère de calcul plus une couronne extérieure. Par défaut cette couronne extérieure a 2.5 Å d'épaisseur définissant ainsi une nouvelle sphère de rayon $R_s + 2.5$. C'est aussi l'agrégat jusqu'à ce rayon qui sert à calculer le groupe ponctuel. Si on veut un rayon plus grand (utile pour les oxydes) mettre le mot clef :

Rpotmax

15.

→ Rayon de l'agrégat pour la superposition en Angström

10) Approximation l+1 pour les règles de sélection

On peut faire l'approximation $\ell+1$ où seules les transitions obéissant à Δ $\ell=+1$ sont autorisées (on néglige donc Δ $\ell=-1$). Par exemple pour les seuils L_2 et L_3 , on ne transite que vers les états d. Pour ça, mettre le mot clef :

Lplus1

De même si on ne veut que les états ℓ -1 mettre :

Lminus1

11) Séries de Rydberg

On peut rajouter une sphère extérieure ayant un potentiel en -1/r pour analyser les séries de Rydberg. Dans ce cas mettre le mot clef "Rydberg" :

Rydberg

12) Origine de l'agrégat

Par défaut l'origine de l'agrégat est ramenée sur l'atome absorbeur. Si on veut que l'origine soit telle qu'imposé par la structure moléculaire donnée en entrée mettre le mot clef :

Noncentre

Si on veut que le centre soit selon des coordonnées bien définies mettre :

Center

0. 0.25 1. → coordonnées en unité paramètre de maille du centre

Si on n'écrit rien sous "Center", le centre de l'agrégat est recherché automatiquement. Ce centre n'est pas forcément sur un atome :

Center

Si on veut que le centre soit placé au centre de l'agrégat formé seulement par les absorbeurs, mettre le mot clef :

Center_abs

Pour mettre le centre sur un axe parallèle à c, (utile pour les surfaces) mettre le mot clef :

Center s

0.124 0.5 \rightarrow coordonnées (x,y) en unité paramètre de maille de l'axe

13) Coupe du potentiel

Pour avoir en sortie dans des fichiers spécifique (*Filename_trace.txt*) une coupe du potentiel et de la densité selon un plan ou une ligne sur la grille de points différences finies (ne fonctionne pas en diffusions multiples (Green)), écrire :

Trace

```
1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 → n, a, b, c, p, q, r

n = 1 : coupe selon la ligne de vecteur (a,b,c) passant par le

point (p,q,r), en unité paramètres de maille

n = 2 : coupe selon le plan ax + by + cz = p

n = 3 : donne tous les points
```

Trace

→ Pour avoir l'ensemble des points dans le format "cube" : "Filename_den.cube" ou "Filename pot.cube" respectivement pour la densité électronique et le potentiel

14) Densité d'état atomique

Pour avoir la densité d'état résolue par harmonique et son intégrale sur l'énergie projetée sur l'atome central, mettre le mot clef :

Density

On a alors un nouveau fichier de sortie avec l'extension $_sd0.txt$. si l'atome absorbeur est excité ou $_sd1.txt$ dans le cas contraire. Par défaut les densités d'état sont exprimées dans la base des harmoniques cubiques, c'est à dire: s, px, py, pz, dx^2-y^2 , dz^2 ... Pour les calculs magnétiques le développement est scindé entre les composantes "up" et "dn".

On peut préférer les harmoniques standard, dites tesserales (ou réelles). Dans ce cas pour $\ell=1$ et $\ell=2$, l'ordre des harmoniques est modifié. A partir de $\ell=3$ elles sont différentes et quand leurs noms ne correspond pas à une simple expression, le nom de la colonne est remplacé par le conventionnel " (ℓ,m) ". Pour cela, avec "*Density*", écrire aussi :

Harm tess

Il peut être intéressant par exemple pour obtenir le moment orbitalaire d'utiliser les harmoniques complexes. Dans ce cas toutes les noms de colonnes sont du type " (ℓ,m) ". Pour cela utiliser le mot clef :

Density comp

Remarque générale : Normalement pour un métal de transition, à la fin de la bande d, l'intégrale doit être proche de 10 (car il y a 10 électrons d!). A la fin d'une bande s ou p assez délocalisée, l'intégrale arrive rarement à 2 ou 6, car les électrons ne sont comptés qu'à l'intérieur de la sphère de rayon atomique R_{mstd} (voir sa valeur dans le fichier bav). Ces orbitales ayant un rayon relativement grand, on ne compte pas tout. Le calcul étant effectué dans le continuum, il faut aussi se rappeler que n n'est plus un bon nombre quantique, l'intégrale continue donc à augmenter indéfiniment avec l'énergie. A la fin d'une bande d (ou f) relativement localisée on arrive néanmoins à peu près à 10 (ou 14). Dans ce cas, on peut retrouver la valeur du niveau de Fermi nécessaire pour la convolution, en regardant à quelle énergie l'intégrale des états d contient le nombre d'électron d correspondant à la population attendue. Si l'intégrale n'arrive pas à 10 (ou 14), mais à une valeur nettement inférieure ou supérieure, ce peut être dû au fait que le calcul ne commence pas à suffisamment basse énergie (on rate alors le début de la bande) ou que le pas en énergie est trop grand. Il faut alors mettre un pas plus fin (allant jusqu'à 0.01 eV, voire moins pour les 4f). Une autre technique pour garder un pas, pas trop petit consiste à introduire un petit élargissement avec le mot clef "Eimag" (ceci ne fonctionne qu'en "Green").

On peut aussi avoir la densité complète de tous les atomes en mettant "Density_all" à la place de "Density". On a alors n fichiers de sorties avec les suffixes _sdi.txt, où "i" est le numéro de l'atome. La correspondance entre ces fichiers et les atomes du matériau peut être trouvée dans le fichier « bav » en y cherchant : "Output file name for the projected density of state".

Density all

15) Tenseurs sphériques

Pour avoir en sortie les tenseurs sphériques (en nombre d'électron) mettre le mot clef :

Spherical

On a alors des fichiers de sortie supplémentaire avec les extensions _sph_atom1 pour les tenseurs atomiques et _sph_xtal pour les tenseurs du cristal. Si on utilise un tel fichier en entrée de la partie convolution, et avec le mot clef "fprime", on obtiendra les f' et f' de chaque élément de tenseur de l'atome. Il y a aussi un fichier avec l'extension "_sph_int.txt" qui contient l'intégrale de ces tenseurs. Pour avoir aussi la contribution de chacune des composantes des

tenseurs sphériques dans chaque réflexion et dans chaque polarisation XANES mettre à la place de "spherical" le mot clef :

Sphere_all

On a alors toute une série de fichiers de sorties avec les extensions _sph_signal_xan.txt, _sph_signal_pol1.txt, _sph_signal_rxs1.txt pour les contributions sur chacune des polarisations et réflexions. Le numéro après rxs ou pol indique le numéro de polarisation ou de réflexion.

16) Tenseurs cartésiens

Pour avoir les tenseurs cartésiens atomiques mettre le mot clef :

Cartesian

On a alors un fichier de sortie supplémentaire avec le suffixe _car.txt. On peut alors utiliser d'autres mot clef qui feront qu'à partir de ce fichier de sortie seront calculés les f' et f" de chaque composante du tenseur. Pour cela il faudra mettre le mot clef "fprime" dans le fichier d'entrée.

17) Limite de la zone de calcul

Par défaut, en différences finies, le maillage est effectué dans une sphère allant jusqu'au dernier atome (défini comme étant le dernier atome à l'intérieure de la sphère de rayon "Radius") plus son rayon (environ 0.65 Å) + la distance inter point (0.25 Å par défaut). Pour pouvoir utiliser une zone plus grande mettre

Overad

1.2 → distance au-delà du dernier atome + son rayon à prendre en compte.

18) Déplacement de l'atome absorbeur

Pour déplacer l'atome absorbeur par rapport à sa description sous "Molecule" ou "Crystal" mettre :

Dpos

0.2 0.0 0.0 → vecteur déplacement en angström

19) Décalage des spectres en énergie

Si on a une référence pour l'énergie de l'orbitale initiale, on peut la donner sous le mot clef "*Epsii*". Ceci provoquera un décalage du spectre égal à la différence entre cette énergie et la valeur calculée dans le programme. Il vaut mieux faire ce genre d'opérations à l'aide des paramètres de décalage lors de la convolution

Epsii

6253.1 \rightarrow valeur positive en eV.

20) Spectres par atome

Si on veut connaître le signal venant de chaque atome équivalent, il faut ajouter le mot clef:

Allsite

On a alors en plus des fichiers de sortie habituels les fichiers de type fdmnes_out_atom1.txt, fdmnes_out_atom2.txt, etc... Les suffixes _atom1, _atom2 désignent les atomes.

21) Utilisation des densités et potentiels venant de Wien2K

Si le potentiel est importé du calcul FLAPW de Wien2K, introduire le mot clef "flapw". Les mots clefs "Crystal" ou "Molecule" deviennent également inutiles. Ensuite doivent se trouver les noms des 5 fichiers de sortie de FLAPW en cas de calcul non polarisé en spin et 7 fichiers en cas de calcul polarisé.

Flapw	\rightarrow	nom des	fichiers	contenant	les	sorties	FLA	APW

tio2.struct structure et symétrie tio2.vcoul potentiel coulombien

tio2.r2v potentiel d'échange-corrélation

tio2.clmsum densité électronique tio2.ti1s fonction d'onde initiale

Dans le cas du calcul polarisé, le mot clef "magnetism" doit être avant flapw:

Magnetism

Flapw

tio2.struct structure et symétrie tio2.vcoul potentiel coulombien

tio2.r2v potentiel d'échange-corrélation spin up et spin down

tio2.clmsum densité électronique totale

tio2.clmup densité électronique des électrons de valence, spin up tio2.clmdn densité électronique des électrons de valence, spin down

tio2.ti1s fonction d'onde initiale

Le dernier fichier contient la fonction d'onde de l'état de cœur initial. Si on se contente de la fonction d'onde initiale calculée de façon interne au programme, on peut l'omettre. Il faut alors aussi substituer "Flapw" par "Flapw_psi".

Si on veut avoir un potentiel d'échange-corrélation dépendant de l'énergie, il faut rajouter le mot clef "*Hedin*".

Par défaut l'atome absorbeur est le premier dans la liste du fichier ".struct". Si on veut que ce soit le n^{ième} mettre le mot clef :

Absorber

n

Manuel FDMNES

Dans la version actuelle de wien2k en calculs magnétiques, le potentiel d'échangecorrélation en spin up et spin down est donné dans 2 différents fichiers. Dans ce cas, on doit utiliser le mot clef:

Flapw_n

tio2.struct	structure et symétrie
tio2.vcoul	potentiel coulombien

tio2_up.r2v potentiel d'échange-corrélation spin up tio2_dn.r2v potentiel d'échange-corrélation spin up

tio2.clmsum densité électronique totale

tio2.clmup densité électronique des électrons de valence, spin up tio2.clmdn densité électronique des électrons de valence, spin down

tio2.ti1s fonction d'onde initiale

quand on n'utilise pas l'orbitale de cœur crée par wien2k :

Flapw n p

tio2.struct	structure et symétrie
tio2.vcoul	potentiel coulombien

tio2_up.r2v potentiel d'échange-corrélation spin up tio2_dn.r2v potentiel d'échange-corrélation spin up

tio2.clmsum densité électronique totale

tio2.clmup densité électronique des électrons de valence, spin up tio2.clmdn densité électronique des électrons de valence, spin down

Remarquer qu'il est aussi parfois nécessaire d'augmenter le nombre de points dans le maillage radiale. La valeur à utiliser est alors donné dans un message d'erreur. Il faut alors utiliser le mot-clef *nrato*.

Nrato

950 \rightarrow nouvelle valeur

22) Saut dans le fichier d'entrée

Il est possible de sauter une partie des informations du fichier d'entrée principal avec les mots clefs "*Jump*" et "*Endjump*". Tout ce qui est entre ces deux mots clefs n'est pas lu. Exemple :

Jump

Quadrupole

Spinorbite

Endjump → Les mots clefs "*Quadrupole*" et "*Spinorbite*" sont ignorés.

23) Commentaire

Il est possible d'introduire une ligne de commentaire qui sera recopié dans les fichiers de sortie. Il suffit d'écrire :

Comment

Iron K-edge in magnetite

→ ligne de commentaire

24) Signal atomique

Pour avoir en dernière colonne du fichier de sortie, le signal XANES atomique (sans les voisins), mettre le mot clef :

Xan atom

25) Plusieurs atomes absorbeurs en un seul calcul

La structure électronique est calculée dans tous l'agrégat et donc dans tous les atomes se trouvant à l'intérieur. Il est donc en principe possible d'obtenir directement tous les spectres d'absorption en seulement un calcul. Cependant l'atome absorbeur est en principe « excité », devenant donc intrinsèquement différent des autres. Si on néglige cette différence, on peut donc avoir le calcul de tous les spectres d'absorption des atomes, équivalents et non équivalents par opération de symétrie, de même espèce chimiques en un seul calcul avec le mot clef :

One run

Four les seuils L_{23} et M_{45} , la configuration par défaut est telle que les absorbeurs sont calculés « non excité » et l'approche « One_run » est donc correcte. Il faut cependant faire attention à ce que tous les atomes absorbeurs soient dans la sphère de calcul. Dans ce contexte, l'utilisation des mots clefs « Center » ou « $Center_abs$ » peut être utile.

Dans le cas d'étude de surfaces avec l'utilisation du mot clef "Surface" le calcul de tous les atomes non équivalents à l'intérieur d'une même couche atomique peut être fait en un seul calcul, et ceci pour tous les plans de surfaces. Utiliser :

One run s

Le code calcule alors automatiquement le centre de la sphère, pour chacune des couches d'épaisseur par défaut 0.3 Å, définissant la zone de calcul entourant tous les atomes non-équivalents. L'épaisseur par défaut peut être modifiée en mettant sous le mot clef, la valeur voulue.

26) Augmentation du L maximum d'écriture des DOS et COOP

Par défaut les pDOS et COOP sont données dans les fichiers de sorties jusqu'à : L=1 pour $Z \le 18$,

L = 2 pour $19 \le Z \le 54$ et

L = 3 pour $Z \ge 55$.

Pour augmenter ces valeurs maximums de L, utiliser le mot-clef « Lmax DOSout » :

Lmax DOSout

2 ! valeur maximale qui remplace la valeur par défaut si elle est plus grande.

27) Optimisation de l'auto-consistance

Le calcul est effectué sur un agrégat et la symétrie des atomes correspond donc au groupe ponctuel de cet agrégat. Il est apparu qu'une convergence plus rapide est souvent obtenue, en imposant à chaque cycle de l'auto-consistance (SCF), que le potentiel de tous les atomes équivalents par symétrie du groupe d'espace, soient pris identiques. Le potentiel choisi étant parmi tous les atomes équivalents, celui qui est le plus proche du centre de l'agrégat, là où le calcul est supposé le meilleur.

Il apparait cependant, en particulier pour des oxydes que ceci peut amener un battement en fonction du rayon de l'agrégat sur la valeur du niveau de Fermi obtenue. Ce phénomène peut être amélioré en gardant les potentiels identiques seulement pour les atomes équivalents du groupe d'espace. Ceci est obtenu par l'utilisation du mot-clef :

Full atom

28) Energie des états de cœur

Les énergies des états de cœur (E_core ou Epsii dans les fichiers « bav ») sont utilisées pour effectuer les décalages relatifs en énergies des spectres correspondants aux différents absorbeurs. Par défaut, ces énergies sont les énergies de Kohn-Sham, c'est-à-dire $E = \langle \varphi | H | \varphi \rangle / \langle \varphi | \varphi \rangle$. Pour que cette énergie corresponde à l'énergie totale de l'état, utiliser le motclef:

Core_energy_tot

Noter que cette énergie ne correspond pas à l'énergie de seuil, car cette dernière prend également en compte la différence d'énergie totale de toutes les orbitales entre avant et après l'absorption du photon.

29) Construction d'agrégats cylindriques

Dans le cas de surfaces chargées, en particulier en diffraction de surface, il peut être utile de construire un agrégat cylindrique au lieu de sphérique entre l'atome absorbeur et la surface. Il reste semi-sphérique sous l'absorbeur. Le rayon du cylindre est le même que celui de la sphère et par défaut l'absorbeur est sur l'axe du cylindre. Pour que cette structure ne soit adoptée que pour la superposition des potentiels atomiques, utiliser le mot-clef:

Cyl pot

Pour que cette structure concerne aussi l'auto-cohérence, utiliser :

Manuel FDMNES

Cyl_SCF

Le calcul de l'absorption et de la diffusion continue à être effectuée avec l'agrégat sphérique habituel.

VII- Mots clefs techniques

Ce chapitre concerne les mots clefs qui ont essentiellement un intérêt technique pour les experts qui veulent faire certains tests.

1) Détails sur les calculs

Pour avoir des détails sur les calculs effectués dans chaque sous-programme :

Check 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Jusqu'à 30 nombres peuvent être donnés. La correspondance entre numéro du nombre et routines (ou séquence de routines) est donnée par :

```
1: Lecture
                    2: Atom / Dirac
                                         3 : Symsite
                                                              4 : Init-run
                                         7: Atom selec
5 : Agregat
                    6 : Polarization
                                                              8: Etafin
9 : Reseau
                    10: Potato
                                         11 : Orbval
                                                              12: Pot0
13 : Potentiel
                    14: Enrgseuil
                                         15 : Ylm
                                                              16: Potex
17:
                    18: Sphere
                                         19: Mat / MSM
                                                              20: Tenseur
                    22: Tddft – sphere
21 : Coabs
                                         23 : Tddft – Kernel
                                                              24: Tddft - Chi 0
25: Tddft – Chi
                    26: Hubbard
                                         27 : SCF
                                                              28: State
30: Convolution
```

Les valeurs peuvent aller de 0 à 4 pour avoir de plus en plus de détails. Par défaut, on a 1 pour toutes les routines. On peut aussi mettre

```
check_all

no_check

check_conv

dequivalent à mettre icheck = 3 pour tous les sous-programmes

dequivalent à mettre icheck = 0 pour tous les sous-programmes

dequivalent à icheck = 3 pour tout ce qui concerne la convolution

deck_pot

dequivalent à icheck = 3 pour tout ce qui concerne le potentiel

deck_mat

dequivalent à icheck = 3 pour les matrices MSM ou FDM

dequivalent à icheck = 3 pour la routine "sphere"

deck_coabs

dequivalent à icheck = 3 pour la routine "coabs"

dequivalent à icheck = 3 pour la routine "tenseur"
```

check_mpi → en cas de calcul en parallèle, impression de fichiers n_bav pour les ordinateurs distants, n étant l'indice de l'ordinateur. Pas d'indice correspond à l'ordi central.

2) Symétrie

La symétrie ponctuelle est calculée automatiquement. Cependant, les utilisateurs experts peuvent l'imposer avec le mot clef :

Sym

2/m → coefficient de Schönflies ou table internationale de cristallographie. Attention que ces symétries ne sont prévues que dans les axes cristallographiques donnés en entrée.

3) Base du calcul

Par défaut la connexion au continuum est en base réelle (Neuman, Bessel). Pour utiliser une base complexe (Bessel, Hankel) mettre :

Basecomp

4) Atomes équivalents

Le programme calcule automatiquement le signal venant de la somme des atomes équivalents par symétrie. Il est cependant possible pour les utilisateurs experts de *fdmnes* d'imposer les relations de symétrie entre atomes et donc d'imposer cette sommation. Il faut pour cela utiliser le mot clef "*Symsite*". A la suite de ce mot clef on précise le nombre de groupes d'atomes (ou nombre d'atomes non équivalents), puis pour chacun d'eux, le nombre d'atomes équivalents suivi de la liste avec les symétries relatives au premier atome de la série puis le position des atomes en unité paramètre de maille. Les symétries sont décrites par un nombre entier allant de 1 à 64 dont la liste est donnée plus bas.

```
Symsite
```

```
! nombre d'atomes non équivalents (ou nombre de groupes)
3
             ! nombre d'atomes équivalents, groupe 1
4
1 0.2500 0.2500 0.2500
24 0.7500 0.7500 0.2500
23 0.7500 0.2500 0.7500
22 0.2500 0.7500 0.7500
             ! nombre d'atomes équivalents, groupe 2
1 0.0000 0.0000 0.0000
22 0.0000 0.5000 0.5000
23 0.5000 0.0000 0.5000
24 0.5000 0.5000 0.0000
             ! nombre d'atomes équivalents, groupe 3
1 0.5000 0.5000 0.5000
23 0.0000 0.5000 0.0000
22 0.5000 0.0000 0.0000
24 0.0000 0.0000 0.5000
```

Les indices négatifs correspondent à la même symétrie plus renversement du temps (dans le cas du magnétisme).

Codes de symétrie :

```
1: identité 6: rot 2\pi/3 autour de (-1,1,1)
7: rot 4\pi/3 autour de (-1,1,1)
2: rot 2\pi/3 autour de (1,1,1)
3: rot 4\pi/3 autour de (1,1,1)
4: rot 2\pi/3 autour de (1,1,1)
5: rot 4\pi/3 autour de (1,1,1)
10: rot 2\pi/2 autour de (1,1,0)
```

Manuel FDMNES

11: rot $2\pi/2$ autour de (-1,1,0) 37: rot $4\pi/3$ autour de (-1,1,1) et inversion 12: rot $2\pi/2$ autour de (1,0,1) 38: rot $2\pi/3$ autour de (1,1,-1) et inversion 13: rot $2\pi/2$ autour de (-1,0,1) 39: rot $4\pi/3$ autour de (1,1,-1) et inversion 14: rot $2\pi/2$ autour de (0,1,1)40: plan perpendiculaire à 0x 15: rot $2\pi/2$ autour de (0,-1,1)41: plan perpendiculaire à 0y 42: plan perpendiculaire à 0z 16: rot $2\pi/4$ autour de 0x17: rot $2\pi/4$ autour de 0y 43: plan diagonal y = z contenant Ox 18: rot $2\pi/4$ autour de 0z44: plan diagonal x = z contenant Oy 19: rot $-2\pi/4$ autour de 0x 45: plan diagonal x = y contenant Oz 20: rot $-2\pi/4$ autour de 0y 46: plan diagonal y = -z contenant Ox 21: rot $-2\pi/4$ autour de 0z 47: plan diagonal x = -z contenant Oy 48: plan diagonal x = -y contenant Oz 22: rot $2\pi/2$ autour de 0x23: rot $2\pi/2$ autour de 0y 49: rot $2\pi/3$ autour de 0z24: rot $2\pi/2$ autour de 0z50: rot $4\pi/3$ autour de 0z51: rot $2\pi/6$ autour de 0z25: inversion 52: rot $10\pi/6$ autour de 0z53: rot $2\pi/3$ autour de 0z, axe négatif 26: rot $2\pi/4$ autour de 0x et miroir 54: rot $4\pi/3$ autour de 0z, axe négatif 27: rot $2\pi/4$ autour de 0y et miroir 55: rot $2\pi/6$ autour de 0z, axe négatif 28: rot $2\pi/4$ autour de 0z et miroir 56: rot $10\pi/6$ autour de 0z, axe négatif 29: rot $-2\pi/4$ autour de 0x et miroir 30: rot $-2\pi/4$ autour de 0y et miroir 57: plan à 30° contenant 0z 31: rot $-2\pi/4$ autour de 0z et miroir 58: rot π autour de l'axe à 30° perp. à Oz 59: plan à 60° contenant 0z 32: rot $2\pi/3$ autour de (1,1,1) et inversion 60: rot π autour de l'axe à 60° perp. à Oz 33: rot $4\pi/3$ autour de (1,1,1) et inversion 61: plan à 120° contenant 0z 34: rot $2\pi/3$ autour de (1,-1,1) et inversion 62: rot π autour de l'axe à 120° perp. à Oz 35: rot $4\pi/3$ autour de (1,-1,1) et inversion

5) Etats liés

36: rot $2\pi/3$ autour de (-1,1,1) et inversion

Si on veut rendre positive l'énergie cinétique d'attaque à laquelle sont calculés les niveaux liés (en dessous du potentiel moyen), mettre le mot clef " E_out_max " suivi de l'énergie cinétique en eV :

63: plan à 150° contenant 0z

64: rot π autour de l'axe à 150° perp. à Oz

E_out_max 0.05 0.5

La première valeur est pour le calcul de la diffusion atomique, la deuxième seulement utilisée en FDM est pour le calcul de la diffusion par l'agrégat. Les valeurs par défaut sont 0.2 et 1 eV respectivement.

6) Inversion de la matrice en mode diffusion multiple

Par défaut, on inverse la matrice (κ^{-1} +i + G) où κ correspond à la normalisation Neuman-Bessel. Pour éviter des problèmes éventuels de convergence (non constatés jusqu'à présent), on peut préférer calculer $(1+G\tau)^{-1}\tau$. Pour cela, utiliser le mot clef :

Normaltau

7) Potentiel muffin-tin

Si on veut imposer un potentiel de type muffin-tin (et sans overlap) même en différences finies introduire le mot clef :

Muffintin

8) Absorbeur excité ou non excité

Aux seuils K, L₁ et M₁ l'atome absorbeur est par défaut calculé « excité » avec un trou dans le niveau de départ et un électron en plus dans la première orbitale de valence non occupée. Pour effectuer un calcul avec un absorbeur non excité mettre :

Nonexc

L'atome absorbeur est dans son état initial avant absorption du photon.

Pour les autres seuils, par défaut, l'absorbeur est non excité. Pour le rendre excité, mettre le mot clef :

Excited

9) Modification des paramètres du maillage

Par défaut, le calcul en différences finies est à l'ordre 4 avec une distance inter point de 0.25 Å et des rayons de zone à symétrie sphérique sont de l'ordre de 0.65 Å (moins pour les éléments légers. Pour modifier l'une ou l'autre de ces valeurs mettre:

Rmt 0.65	→ Pour modifier le rayon muffin-tin
Iord 2	→ Pour modifier l'ordre du développement de Taylor
Adimp 0.20	→ Pour modifier la distance interpoint

Il est possible d'avoir une distance inter-point δ décroissante avec l'énergie. Ceci peut être utile en EXAFS, car une haute énergie cinétique du photoélectron nécessite des distances plus courtes, pour une même précision. Pour ça écrire :

Adimp

0.24 100. 0.20 250. 0.16 400. 0.12 500. 0.08

 $\rightarrow \delta = 0.24$ jusqu'à 100 eV, $\delta = 0.2$ entre 100 et 250 eV,... $\delta = 0.08$ audelà de 500 eV

Remarque : si on utilise plusieurs rayons de calculs, les valeurs d'énergies où δ change, peuvent être les mêmes que pour le rayon (voir mot clef "*Radius*").

10) Développement en harmoniques sphériques

Un développement en harmoniques sphériques est effectué dans les atomes aussi bien en diffusion multiple (*Green*) qu'en différences finies (mais jusqu'à un rayon plus petit). La valeur maximum du second nombre quantique ℓ est calculée à partir de la formule $kR = \sqrt{\ell_{max}(\ell_{max} - 1)}$, où k est le vecteur d'onde du photoélectron et R le rayon muffin-tin (Rmtg dans le fichier bav) en unités atomiques. Par défaut, à cette valeur on ajoute 1. Pour fixer une valeur de ℓ_{max} indépendante de l'énergie, il suffit d'écrire :

Lmax → La valeur de
$$\ell_{max}$$
 est fixée à 3

Si on veut conserver la formule dépendant de l'énergie mais ajouter à cette valeur 1, 2 ou plus, il faut mettre un signe négatif devant ℓ :

Lmax → La valeur de
$$\ell_{max}$$
 est donnée par la formule plus 2.

Quand l'énergie augmente la valeur de ℓ_{max} augmente. Par défaut le ℓ_{max} est plafonné à 2 pour Z = 1, à 2 pour Z = 2 puis à 4 pour Z ≤ 18, puis à 5 pour Z ≤ 36, puis à 6 pour Z ≤ 54, puis à 7 pour Z ≤ 86 et enfin à 8 au-delà. Pour s'affranchir de cette limitation, mettre le mot clef:

Lmaxfree

En cas de calcul en différences finies, la connexion à la sphère extérieure s'effectue de la même façon. La valeur du ℓ_{max} est obtenue par la même formule où R est maintenant la valeur du rayon de la sphère extérieure. Par défaut, on ajoute 5 à cette formule. Pour modifier ceci on procède comme pour les atomes, en remplaçant "Lmax" par "Lmaxso":

Lmaxso → Pour modifier la valeur maximum du second nombre quantique dans
 la sphère exrérieure. Mettre une valeur négative si on veut conserver la formule dépendant de l'énergie.

Il est possible de mettre une valeur limite au ℓ_{max} de la sphère extérieure en écrivant :

Lmaxso max

28 → valeur maximale

11) Rayon muffin-tin

Par défaut, le rayon muffin-tin est calculé pour avoir un saut de potentiel proche pour tous les atomes. Ce rayon est utilisé en diffusion multiple, pour l'évaluation de la densité électronique et pour la SCF. On peut le modifier par l'utilisation de divers mots clefs.

Si on veut que les rayons muffin-tin soient calculés selon la méthode de Norman, introduire le mot clef :

Norman

Par défaut, il y a un recouvrement des sphères muffin-tin de 10%. Si on veut le modifier mettre le mot clef "*Overlap*" suivi de la fraction de recouvrement :

Overlap

0.15 \rightarrow 15% de recouvrement

Si on veut que le rayon soit déterminé par la valeur qu'il prend quand le potentiel atomique est égal au potentiel interstitiel, mettre " $Rmtv\theta$ " suivi de la valeur de ce potentiel (qui remplace celui défini par le mot clef "V0imp"):

Rmtv0

-12.

Si on veut imposer les rayons atomiques des atomes à des valeurs spécifiques, on peut utiliser le mot-clef "*Rmtg_Z*" suivi du numéro atomique et du rayon en Angström, pour chaque espèce chimique que l'on veut spécifier, et ligne par ligne :

Rmtg_Z

8 0.65
$$\Rightarrow$$
 Z=8, oxygen, Rmtg = 0.65 A
26 1.1 \Rightarrow Z=26, fer, Rmtg = 0.65 A

12) Continuité du potentiel au rayon muffin-tin

Pour limiter le saut en potentiel entre la zone interstitielle et les sphères muffin-tin par une interpolation linéaire sur le potentiel sur les derniers 10% du rayon mettre :

Supermuf

13) Charge atomique

Le programme donne en sortie la charge intégrée se trouvant à l'intérieur de la sphère définie par son rayon. Si on veut avoir ce résultat pour un autre rayon indépendant mettre :

Manuel FDMNES

Rcharge → mot clef correspondant

 $1.2 \ 0.7$ \rightarrow valeur des rayons pour chaque type d'atome

Pour avoir ce même paramètre défini en fonction du numéro atomique, écrire :

Reharge $Z \rightarrow \text{mot clef correspondant}$

26 1.2 → numéro atomique puis valeur du rayon pour cette espèce chimique

8 0.9

Dans les 2 cas, on n'est pas obligé de définir les rayons de tous les atomes. Les autres ont toujours une valeur définie par le programme.

Le code fourni aussi les charges intégrées jusqu'au rayon ionique. Ce rayon est tabulé dans FDMNES en fonction du numéro atomique des atomes. Pour choisir un autre rayon, utiliser le mot clef :

Rionic

74 0.62 → numéro atomique puis valeur du rayon pour cette espèce chimique 8 1.50

14) Longueur des lignes

Le nombre maximum de connes dans un fichier à lire est limité à un maximum égal par défaut à 10001. Dans certains cas en diffraction résonnante notamment, ce nombre peut être insuffisant. Pour l'augmenter écrire :

Length line

20000 → nombre de colonnes maximum

15) Résolution en état initial

Les sorties sont données résolues en état initial uniquement si le calcul est magnétique. Pour un calcul non magnétique, on peut avoir la sortie néanmoins résolu en état initial à condition d'utiliser le mot clef :

Core resolved

Il est possible alors dans l'étape convolution de sélectionner un de ces états.

16) Espace mémoire

Pour les matériaux faiblement symétriques, il faut être intéressant de gagner un peu d'espace mémoire. On fait alors une approximation (en fait bonne) sur le calcul du potentiel. Pour cela, mettre le mot clef suivant:

Memory save

17) Rayon des orbitales de Dirac

Par défaut les orbitales atomiques, calculés en résolvant une équation Hartree-Fock-Dirac sphérique, jusqu'à un rayon de 20 u.a. = 10.58 Å. Dans certains cas très rares, ce rayon peut être insuffisant et un message d'erreur s'affiche, demandant d'augmenter ce rayon. Ceci se fait par l'utilisation de :

Ray_max_dirac

12. → valeur du nouveau rayon des orbitales atomiques en Å.

18) En-tête et lecture par Xas Viewer (Larix)

Il est possible d'avoir une en-tête dans les fichiers de sortie donnant la version du code, la date et heure du calcul, ainsi que pour le calcul après convolution, les paramètres de celle-ci ainsi que l'énergie du seuil. Les fichiers pourront ainsi aussi être plus facilement lisible par le logiciel XAS viewer (Larix). Pour cela, mettre le mot clef :

Header

19) Format des fichiers de sortie

Les noms des colonnes pour les intensités diffractées et pour les sections efficaces d'absorption dépendant de la polarisation comportent des parenthèses. Certains logiciels de tracer de spectres ne sont pas adaptés à cette utilisation de parenthèses. Il est possible les remplacer par le caractère souligné ' 'en utilisant le mot clef :

Python

20) Rotation du cluster

Pour optimiser le temps de calcul en utilisant les symétries, fdmnes effectue éventuellement des rotations du cluster de calcul. Quand, demandé par le mot clef "Density", la densité d'état est donnée dans cette base tournée. Pour éviter toute rotation et garder donc la base (éventuellement orthogonalisée) du cristal, utiliser le mot-clef :

No cluster rot

Noter que le calcul peut alors devenir plus long car une partie des symétries peut ne plus être utilisée.

D- Convolution

I – Introduction

Le programme *fdmnes* permet de faire:

- 1) la convolution par une lorentzienne des spectres d'absorption en éliminant les états occupés. Pour la diffraction anomale il effectue la sommation sur les états finaux inoccupés d'énergies différentes puis calcule l'intensité des réflexions.
- 2) une sommation pondérée entre diverses sorties de l'étape de calcul précédente. Cette sommation est accompagnée d'un éventuel décalage en énergie.

Cette étape du calcul peut être faite en même temps que la précédente en ajoutant seulement les mots clefs correspondants. Elle peut aussi être faite indépendamment en écrivant un autre fichier d'entrée qui ne contiendra que les mots clefs liés à la convolution. Voici un exemple:

Calculation g_rs43.txt	 → Pour donner le nom des fichiers contenant les spectres → nom du fichier
Conv_out g_rs43_conv	 → Pour donner le nom du fichier contenant les spectres convolués → nom du fichier de sortie (l'extension ".txt" n'est pas nécessaire)
Convolution	→ mot clef pour spécifier une forme "arc tangente" pour la convolution
E_cut -5.5	→ Energie de coupure par rapport au zéro du calcul.

II- Mots clefs pour la convolution

1) Nom des fichiers

Le ou les fichiers d'entrée de la convolution sont les fichiers de sortie de l'étape précédente du calcul dont le nom ou les noms sont définis sous "File_out" (ou "Filout"). Quand la convolution est effectuée avec le calcul principal, il n'est pas nécessaire de spécifier ce nom. Dans le cas contraire il faut le ou les introduire avec le mot clef "Calculation":

Calculation	→ Pour donner le nom des fichiers contenant les spectres
g rs43	→ nom du fichier

Si le calcul principal contient plusieurs sites absorbeurs non-équivalents et donc a produit plusieurs fichiers du type "File_name_1", "File_name_2", ..., il n'est plus nécessaire de les spécifier tous. L'écriture du seul "File_name" est suffisante.

Ce n'est plus vrai dans l'exemple ci-dessous où on veut introduire des décalages en énergies, ou des poids, relatifs entre différents sites absorbeurs :

Calculation

Fe rs64 1	→ nom du fichier 1
1.0 -0.2	→ poids, décalage (en eV)
Fe rs64 2	→ nom du fichier 2
$1.0 \ 0.\overline{2}$	→ poids, décalage

Le poids s'applique sur les spectres XANES et sur les amplitudes de diffusion anomale. En cas de calcul DAFS, en seconde ligne des fichiers de sortie avant convolution se trouvent les termes de Thomson additionnés des composantes anomales des atomes non résonnants. Ceci permet de prendre en compte une configuration moyenne.

Le fichier de sortie de la convolution a par défaut le nom du fichier d'entrée avec pour suffixe " *conv.txt*". On peut cependant imposer un nom de fichier de sortie avec le mot clef :

Conv out

Fe_rs64_sum_conv → nom du fichier convolué

Pour définir un répertoire de travail particulier, écrire le mot clef "*Directory*" suivi par le nom du répertoire et en terminant par "/":

Directory

C:/Documents and Settings/joly/Mes documents/xanes\Sim/V2O3/

Dans le cas où il y a plusieurs site d'absorbeurs, on peut avoir en plus de la convolution totale, les fichiers convolués de chacun des fichiers d'entrée. Pour cela mettre le mot clef :

All conv

Avant le seuil, l'absorption est nulle. On peut tenir compte du fond venant des seuils de plus basse énergie de tous les éléments chimiques du matériau. Pour cela, mettre le mot clef :

Abs before

2) Niveau de Fermi

Par défaut le zéro de calcul est mis sur le niveau de Fermi. Les états en dessous du niveau de Fermi sont occupés et lors de l'étape de la convolution la section efficace est mise à zéro pour tous les états d'énergie négative. Cependant, on peut modifier cette énergie de coupure par le mot clef :

$E_{\underline{cut}}$ \rightarrow Energie α

→ Energie de coupure par rapport au zéro du calcul.

Le niveau de coupure est en principe indépendant du décalage en énergie puisqu'en principe le décalage sert à simuler le décalage du niveau de cœur. Cependant si l'on veut l'appliquer après le décalage en énergie, il faut introduire le mot clef :

Dec

Il est aussi possible de mettre des niveaux de Fermi différents pour chaque fichier. Ceci se fait sous "Calculation", en mettant cette valeur en troisième colonne sous chaque nom :

Calculation	→ Pour donner le nom des fichiers contenant les spectres
Fe_rs64_1	→ nom du fichier 1
1.0 0.2 -2.	→ poids, décalage, énergie de coupure
Fe rs64 2	→ nom du fichier 2
1.0 -0.2 -1.9	→ poids, décalage, énergie de coupure

Le niveau de Fermi éventuellement spécifié dans "*E_cut*" n'est alors plus pris en compte.


3) Largeur de convolution

La convolution à appliquer dépend de la largeur du niveau de cœur (Γ_{Hole}) et de la largeur des niveaux d'arrivée. Il y a plusieurs façons de décrire la largeur de convolution qui en résulte et qui dépendant de l'énergie. La première utilise une formule en arc tangente du type :

$$\Gamma = \Gamma_{Hole} + \Gamma_m \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi}{3} \frac{\Gamma_m}{E_{Larg}} \left(e - \frac{1}{e^2} \right) \right) \right)$$

avec: $e = \frac{E - E_F}{E_{cent}}$ où $\Gamma_{\rm m}$, $E_{\rm cent}$ et $E_{\rm larg}$ sont respectivement la largeur maximum (à haute

énergie) du niveau d'arrivée, le centre et la largeur de la fonction arc tangente. La pente au centre de l'arc tangente est Γ_m/E_{larg} . La courbe typique est donnée ci-dessous.



Une telle convolution est introduite par le mot clef:

Convolution

Les valeurs de Γ_{Hole} sont obtenues par défaut à partir des tables de M. O. Krauze and J. H. Oliver, (*J. Phys. Chem. Ref. Data* **8**, 329 (1979)), cependant elle peuvent être imposée, en particulier pour simuler des mesures réalisés sous haute résolution par le mot clef:

Gamma hole

2.05

 \rightarrow Largeur du niveau de cœur (Γ_{Hole}) en eV.

Pour avoir des valeurs différentes de Γ_{Hole} à un seuil double comme L_{23} , mettre 2 nombres à la suite :

Gamma hole

1.5 1.

 \rightarrow d'abord L₂ puis L₃

Les valeurs par défaut de E_{larg} , E_{cent} et Γ_m sont respectivement : 30, 30 et 15 eV. On peut les modifier avec les mots clefs :

Ecent

30.

→ E_{cent}

Elarg

30.

 \rightarrow E_{larg}

Gamma max

20.

 $\rightarrow \Gamma_{\rm m}$

Lors de la convolution, au cours de chaque intégration, c'est la largeur de l'énergie courante qui est choisie. On peut choisir plutôt la largeur du niveau d'arrivée correspondant à l'énergie du photon élastique. On intègre ainsi avec une largeur fixe. Ceci améliore les spectres XANES, l'autre méthode semblant créer un fond trop élevé dans le pré-seuil. Pour imposer néanmoins une largeur variable lors de l'intégration, mettre le mot clef :

Gamma var

Il est aussi possible d'utiliser la formule de Seah-Dench pour calculer l'élargissement des niveaux d'arrivée. Dans ce cas, on a:

$$\Gamma = \frac{A\Gamma_m E_p}{\Gamma_m + AE_p} + \Gamma_{Hole}, \qquad \lambda = \frac{1}{A\sqrt{E_p}} + \frac{\sqrt{E_p}}{\Gamma_m}, \qquad \textit{avec:} \quad E_p = E - E_F.$$

Ceci est fait avec le mot clef:

Seah

1. 20.

 \rightarrow A, $\Gamma_{\rm m}$

La largeur peut aussi s'exprimer par un simple tableau avec le mot clef "table":

Table

0.0 1.

 \rightarrow Energie (E-E_F) et élargissement Γ (E-E_F)

10.0 1.5

20.0 2.

30.0 3.5

100.0 5.

Si le mot clef "*E_cut*" est utilisé sans les mots clefs "*Convolution*" ou "*Seah*", la largeur de convolution est constante et égale à la largeur du niveau de cœur. Dans tous les cas, la forme

de la courbe de convolution est obtenue dans un fichier bav si la convolution est faite dans le même calcul que le calcul principal. Si la convolution est faite à part, pour obtenir un fichier bavard contenant cette courbe, mettre le mot clef :

Check conv

Pour simuler la résolution expérimentale il est aussi possible de convoluer par une gaussienne. Cette convolution est effectuée après la convolution par la lorentzienne. Pour ceci, il faut écrire :

Gaussian → mot clef

1. → largeur de la gaussienne

4) Energie de départ

Pour avoir des spectres en sortie commençant à plus basse énergie mettre :

Estart

-8. → valeur de l'énergie minimale (eV)

5) Spectroscopie d'émission X

Avec le mot clef "XES", c'est le spectre d'émission X qui est calculé. Ceci consiste simplement à couper au-dessus du niveau de Fermi et non pas en dessous comme en XANES. L'élargissement de convolution est alors indépendant de l'énergie et fixée par défaut à la largeur du trou. Cette largeur peut être réduite par l'utilisation du mot clef "Gamma_hole". Remarquez qu'on aura eu intérêt de faire auparavant un calcul selon le mode "Green" avec un élargissement minimum (mot clef "Eimag") d'au moins 0.1 eV, tout ceci selon une gamme d'énergie adéquat pour l'émission, en particulier pour les transitions des états de valence vers les états de cœur où le calcul est plus précis.

XES

6) Atténuation due aux effets multiélectroniques

Dans une approche simple, l'effet multiélectronique peut être vu comme une simple atténuation de la section efficace d'absorption ou du terme résonant en diffraction. Cette atténuation, non prise en compte par défaut, peut être introduite par le mot clef " SO_2 ". Elle est de l'ordre de 0.8.

S0_2
0.8 → valeur de l'atténuation sur l'amplitude

Si on met S0 2 = 0, en diffraction, il ne reste que le terme non résonant.

7) Sélection de la transition depuis un état initial particulier

Les fichiers de sorties de fdmnes avant convolution contiennent les spectres par transition depuis chaque état initial s'ils sont magnétiques et par seuil dans le cas contraire. Il est possible d'effectuer la convolution sur une seule (ou quelques-unes) de ses composantes (en évitant ainsi leur totale sommation) avec le mot clef "Selec_core". L'ordre de ces états va de j_z = -j à j; par exemple pour un seuil L_3 : -3/2, -1/2, 1/2, 3/2. Pour un seuil L_{23} , L_2 est avant L_3 . Pour un seuil K, l'état 1 (j_z = -1/2), est purement spin down et l'état 2 est purement spin up. Ceci permet de sonder donc séparément les états de spin.

Selec core

1 2 → numeros des états de cœur sélectionnés.

8) Epaisseur d'échantillon

Quand le mot clef "*Mat_polar*" a été utilisé dans le calcul afin de calculer la transmission à travers un échantillon, son épaisseur doit être donnée µm. Ceci est fait avec le mot clef :

Sample thickness

100. → Sample thickness in µm

Voir aussi ci-dessous les mots clefs "Stokes" et "Stokes_name", sui s'utilisent aussi en absorption quand le mot clef "Mat polar" a été utilisé.

9) Désordre thermique

Il est possible de prendre en compte le désordre thermique en utilisant le modèle de Debye. Pour cela utiliser le mot-clef:

Abs_B_iso
0.72 → Paramètre de Debye
$$(8\pi^2 \langle u^2 \rangle)$$
 en Ų

Pour le même usage mais en utilisant comme paramètre $\langle u^2 \rangle$ au lieu de $8\pi^2 \langle u^2 \rangle$ utiliser:

Abs_U_iso
0.01 → Paramètre de Debye (
$$\langle u^2 \rangle$$
) en Å²

Quand ces paramètres ont déjà été donnés pour le calcul principal (avec "Atom_U_iso" ou "Atom B iso"), ils sont remplacés dans cette partie du calcul par les nouveaux.

Pour avoir un pas en énergie constant après la convolution, mettre le mot clef "E_step_conv". Par défaut le pas en énergie est alors le pas choisi dans le calcul principal au début de la gamme en énergie. Pour avoir un pas particulier, il suffit de l'écrire sous le mot cle :

0.1 \rightarrow Si présent, pas en énergie. Sinon c'est celui du début de la gamme.

III- Mots clefs spécifiques à la diffraction résonante

1) Scan azimutal

En cas de scan azimutal il faut aussi donner le nom des fichiers d'entrée correspondants (de type _scan.txt) et éventuellement le nom du nouveau fichier de sortie. Ceci se met après le mot clef "scan file":

Scan file

Fe rs64 01 scan

Scan conv

Fe rs64 scan conv

→ nom du fichier de sortie contenant les scans convolués

Si la convolution est faite avec le même fichier d'entrée que l'entrée « principale », et que l'on veut aussi convoluer les fichiers scans, il n'est pas nécessaire de préciser le nom de ceux-ci puisqu'ils sont connus du programme. Il suffit alors de mettre le mot clef « *scan* » sans rien derrière :

Scan

Pour définir un répertoire de travail mettre le mot clef "directory" suivi du nom du répertoire avec à la fin le séparateur (/ ou \) :

2) Thomson

Pour ne pas tenir compte du terme de Thomson f_0 (comme si la raie était interdite) mettre:

Forbidden

Il peut être utile d'imposer une valeur particulière pour la somme des composantes non résonantes (de Thomson) et des termes anomaux des autres atomes. Ceci est par exemple le cas lors de taux d'occupation non égal à 1. C'est-à-dire de $\sum_a p_a(f_{0a} + f'_{0a} + if''_{0a}) exp(i\mathbf{Q}.\mathbf{R}_a)$, avec f'_{0a} et f''_{0a} considérés seulement pour les autres espèces chimiques et où p_a est le taux d'occupation du site a. Ces termes complexes constants dans toute la gamme d'énergie sont introduits à l'aide du mot clef :

Thomson

1.1670478E+02 1.0583769E+02 1.1477827E+02 -8.2670689E+01

Dans la seconde ligne se trouvent ces termes, ici pour 2 réflexions. Ils remplacent les valeurs calculées par le programme et se trouvant à la deuxième ligne des fichiers de sortie.

3) Obtenir f' et f"

Pour avoir les valeurs de f' et f', utiliser le mot clef :

Fprime

Dans le fichier de sortie, pour chaque réflexion, il y a alors 3 colonnes, f', f' puis intensité. L'intensité correspond à celle de la maille, f' et f' sont pour un atome de la maille. f' contient aussi f₀. Pour avoir seulement f', mettre aussi le mot clef "Forbidden".

Il est aussi possible d'obtenir les f' et f' atomique (mais dans le solide) sans calcul DAFS. Pour cela, le plus simple est d'effectuer le calcul principal avec le mot clef "Spherical". Dans une deuxième étape on convolue avec le mot clef "Fprime" le fichier de sortie correspondant : "... sph atom1".

Pour avoir les valeurs de f' et f' atomique (atome isolé) :

Fprime atom

Les valeurs de f' et f' atomiques se trouvent alors dans le fichier de sortie « bav », éventuellement crée à ce moment-là si la convolution ne suit pas le calcul principal.

5) Corrections

Il est possible de faire une double correction d'absorption, correspondant à une mesure effectuée seulement au maximum de la "rocking curve" et donc non intégrée sur celle-ci. Pour cela, mettre le mot clef :

Double cor

Cette correction n'est effective qu'en présence de "Self_abs" ou "Full_self_abs". Il y a alors dans les fichiers de sortie après convolution une troisième colonne commençant par 'Id' et qui contient l'intensité doublement corrigée.

Une autre correction est possible pour tenir compte d'une couche morte, ou désordonnée en surface, ne participant pas à la diffraction, mais atténuant le signal lors de sa traversée en entrée et sortie. Ceci est pris en compte par le mot clef :

Dead layer

→ épaisseur en Angström de la couche morte.

Cette correction s'effectue durant la partie convolution du calcul.

La correction d'absorption dépend des angles d'incidence et de sortie par rapport à la surface. Par défaut, on utilise l'approximation (assez bonne) de prendre les angles moyens. Pour avoir les angles exacts, il faut définir le plan de surface. Ceci se fait avec :

Surface_plane

120 \rightarrow indices du plan de surface

III- Obtenir d'autres conditions de polarisation

On peut s'intéresser à des matériaux biréfringent ou avec pouvoir rotatoire soit en diffraction résonante soit en absorption en mode transmission et un plaçant après l'échantillon un analyseur sélectionnant une polarisation quelconque. On peut effectuer ce choix d'orientation de polariseur à l'étape de la convolution à condition que dans l'étape principale du calcul toutes les polarisations $\sigma\sigma$, $\sigma\pi$, $\pi\sigma$ et $\pi\pi$ aient été calculé (en mode absorption grâce au mot clef "Mat polar").

Dans ce cas, pour obtenir les intensités correspondantes à des polarisations incidence circulaires droites et gauches, ajouter le mot clef :

Circular → ce mot clef est seulement applicable la diffraction résonante

On peut aussi obtenir l'intensité correspondant à n'importe quelles valeurs de paramètres de Stokes (S1=+/-1 sigma et pi, S2 diagonal, S3 = +1(-1) circulaire droite (gauche)) avec ou sans analyseur. Par exemple sans analyseur, on écrit:

Stokes

$$\begin{array}{cccc}
0 & 0 & 1 & & \rightarrow \text{S1, S2, S3} \\
0 & 0 & -1 & & \\
0 & 0.31 & 0.95 & & \\
0 & 0.31 & -0.95 & & & \\
\end{array}$$

Stokes

 $0 \quad 0 \quad 1 \quad 30 \quad 50$ \rightarrow S1, S2, S3, angle de rotation et angle de Bragg de l'analyseur

Si l'angle de Bragg de l'analyseur n'est pas spécifié, il est supposé parfait, c'est à dire égal à 45°:

Stokes

0 0 1 30
$$\rightarrow$$
 S1, S2, S3, angle de rotation de l'analyseur (0 = σ , 90 = π)

Quand on utilize le mot clef "check_conv", les paramètres de Stokes du faisceau transmis sont écrits dans le fichier "File name bav.txt".

On peut alors spécifier le nom des colonnes dans le fichier de sortie pour faciliter l'identification de chaque condition de polarisation :

Stokes name

no_name

no_name
+00+31+95
+00+31-95

→ default name

→ name appearing in the first line, in the corresponding column

En absorption on peut séparer du signal total transmis, celui dû seulement à un effet de biréfringence et celui dû seulement à un effet de dichroïsme. Pour cela, mettre le mot clef :

Check biref

On a alors pour chaque condition de polarisation 3 colonnes supplémentaires dans le fichier de sortie avec dans leurs noms « nB » pour « no birefringence », « nD » pour « no dichroism » et « nO » pour « no off-diagonal components ».

Pour obtenir la moyenne pondérée entre 2 jeux de spectres (J_a, J_b) , donnant (I_a, I_b) , en utilisant les formules: $I_a = wJ_a + (1 - w)J_b$ et $I_b = (1 - w)J_a + wJ_b$, utiliser le mot clef :

```
    Weight_co
    0.7 → poids
    1 2 5 6 8 9 → couples de spectre (indice de la colonne du fichier de sortie, sans l'énergie) qu'il faut moyenner
```

La valeur par défaut du poids étant de 0.5, si c'est cette valeur qui doit être utilisée, il n'est alors pas obligatoire de l'écrire, ce qui donne :

```
Weight_co 1 2 5 6 8 9
```

IV- Convolution indépendante par une gaussienne

Indépendant de tout calcul, le programme fdmnes permet d'effectuer une simple convolution par une gaussienne d'un tableau de données contenant en première colonne une abscisse, puis un certain nombre de colonnes étant d'ordonnées. Toutes les colonnes doivent avoir le même nombre d'éléments. Ces données peuvent être de tout type, par exemple des spectres expérimentaux. Un certain nombre de ligne de texte peuvent précéder le tableau de données.

Le fichier d'entrée appelant une telle convolution est du type :

```
    File_in → mot clef appelant le nom du fichier contenant les données à convoluer File_name_data → nom du fichier
    Conv_gaus → mot clef appelant la largeur de la gaussienne → largeur, dans la même unité que l'abscisse se trouve en première colonne du fichier de données
    File_out → mot clef appelant le nom du fichier de sortie, convolué → nom du fichier
```

End

E- Optimisation des paramètres

Il est possible de comparer les calculs à des spectres expérimentaux à l'aide de facteurs de confiances ou distances métriques. La distance métrique pour comparer les spectres individuels théoriques, $I_{i,th}(E)$, aux spectres expérimentaux, $\bar{I}_{i,exp}(E)$, est donnée par :

$$D_1^i = \frac{1}{2} \int \left| \frac{1}{c_{i,th}} I_{i,th}(E) - \frac{1}{c_{i,exp}} I_{i,exp}(E) \right| dE$$
avec le facteur de normalisation: $c_i = \int_{E_{min}}^{E_{max}} I_i(E) dE$

Le R-facteur (ou facteur de confiance) est un facteur conventionnel (voir E. Zanazzi and F. Jona, Surf. Sci. 62, 61 (1977)) donné par :

$$R_X^i = \frac{\sum_j \left| c_i I_{i,th}(E_j) - I_{i,exp}(E_j) \right|^2}{\sum_j \left| I_{i,exp}(E_j) \right|^2}$$

avec le facteur de normalisation c_i tel que $\frac{\partial R_X^i}{\partial c_i} = 0$

Enfin pour les n spectres, on obtient les distances métriques et R facteur total avec :

$$D_1 = \sum_{i=1,n} p_i D_1^i$$
 et $R_X = \sum_{i=1,n} p_i R_X^i$

 $D_1 = \sum_{i=1,n} p_i D_1^i \quad \text{et} \quad R_X = \sum_{i=1,n} p_i R_X^i$ où les p_i sont les poids relatifs pour chaque spectre i donnés par : $p_i = \frac{E_{max}^i - E_{min}^i}{\sum_{k=1,n} E_{max}^k - E_{min}^k}$

Il est possible de faire varier certains paramètres afin d'optimiser l'accord entre expérience et calcul. Les résultats sont alors donnés dans une grille multi-dimensionnelle de paramètres. Les valeurs des métriques distances sont données dans un fichier de sortie spécial. Par défaut pour un calcul complet, il a le nom de la sortie conventionnelle de fdmnes avec en plus le suffixe fit.txt. Pour un calcul commençant à la convolution, le nom par défaut est fdmfit out.txt. Ce nom peut être modifié en utilisant un mot clef.

Pour effectuer tout ce travail, il faut ajouter certains mots clef:

Experiment → Mot clef précédant le ou les noms des fichiers contenant les spectres Nom exp expérimentaux Gen shift → Décalage minimum et maximum en énergie entre le calcul et 7108 7114 21 l'expérience et nombre de valeurs de la grille à tester. → Nom du fichier de sortie contenant les valeurs des distances Metric out File name fit.txt métriques Parameter → Mot clef précédent chaque groupe de paramètres corrélés **Par Gamma max** \rightarrow Mot clef pour désigner le paramètre $\Gamma_{\rm m}$ de la convolution 15. 25. 5 → Première et dernière valeurs et nombre de valeurs **Parameter** → Mot clef pour désigner le paramètre position selon x Par Posx -0.05 0.05 3 1 → Première et dernière valeurs, nombre de valeurs, et numéro de Par Posy l'atome

-0.05 0.05 3 1

Dans l'exemple au-dessus les paramètres Posx et Posy de l'atome 1 sont complètement corrélés. On déplace donc l'atome selon la diagonale.

Les paramètres possibles à optimiser sont :

Pour la convolution :

Par ecent → Energie centrale de l'arc tangente

Par elarg → Energie d'élargissement de l'arc tangente

Par_efermi→ Energie de coupurePar gamma hole→ Largeur du trou

Par gamma max → Largeur maximale des niveaux d'arrivées

 Par_gauss
 → Largeur de la gaussienne

 Par_shift
 → Valeur du décalage en énergie

Par weight → Poids

Par_weight_co → Poids pour la moyenne pondérée entre 2 groupes de spectres calculés

Par aseah → Valeur du premier paramètre de Seah-Dench

Par abs u iso \rightarrow Valeur du déplacement moyen carré des atomes absorbeurs

Pour le calcul des spectres :

Par_a→ Contraction ou dilatation du paramètre de maille a en %Par_b→ Contraction ou dilatation du paramètre de maille b en %Par c→ Contraction ou dilatation du paramètre de maille c en %

Par abc → Contraction ou dilatation générale en %

 Par_anga
 → Valeur de l'angle de la maille α

 Par_angb
 → Valeur de l'angle de la maille β

 Par_angc
 → Valeur de l'angle de la maille γ

 Par_poporb
 → population d'une orbitale

 Par posx
 → position selon x d'un atome

Par_posy→ position selon y d'un atomePar_posz→ position selon z d'un atomePar_occup→ taux d'occupation d'un atome

Par_dposx
→ écart de la position selon x d'un atome par rapport à la position initiale

Par_dposy
→ écart de la position selon y d'un atome par rapport à la position initiale
→ écart de la position selon z d'un atome par rapport à la position initiale

 Par_theta \rightarrow position selon θ d'un atome en coordonnées sphériques

Par phi → position selon \(\phi \) d'un atome en coordonnées cylindriques ou sphériques

 $Par \ v \ helm \rightarrow Potentiel de Helmholtz$

Par delta hel → Distance entre la couche de Helmholtz et le dernier plan atomique

Par width hel → largeur de la couche de Helmholtz

Sous chaque paramètre doit se trouver la première et la dernière valeur du paramètre suivi du nombre de valeurs.

Pour certains parameter un 4ème indice doit être donné spécifiant :

- l'indice de l'atome dans les cas de *Par_posx*, *Par_posy*, *Par_posz*, *Par_theta*, *Par_phi*, *Par_occup*
- l'indice de l'orbitale donnée sous "Atom", ou "Atom_conf" dans les cas de Par_poporb et Par_occup
- l'indice du fichier (sous "Calculation") dans les cas de Par shift et Par weight

Par exemple pour simuler un échange de charge entre 2 atomes (titane et oxygène), il faudra écrire :

Atom

22 2 3 2 2. 4 0 2. \rightarrow Configuration initiale du titane : $3d^2-4s^2$ 8 1 2 1 4. \rightarrow Configuration initiale de l'oxygène : $2p^4$

Parameter

Par_poporb

2. 0. 3 1 \rightarrow la 1ère orbitale sous "Atom" (ou "Atom conf") est la 3d du titane.

Par poporb

4. 6. 3 3 \rightarrow la 3ème orbitale sous "Atom" (ou "Atom conf") est la 2p de l'oxygène.

Par défaut les distances métriques sont calculées sur toute la gamme d'énergie intersection entre les gammes d'énergie expérimentale et théorique. Il est cependant possible de couper les parties à basse ou haute énergie par les mots clefs :

Emin

-10 → Energie minimum pour tous les spectres

Emax

100. → Energie maximum pour tous les spectres

Il est possible d'avoir des valeurs différentes pour chaque spectre :

Emin

-10. -5. -20. -20. \rightarrow Energie minimum pour chaque spectre

Emax

45. 100. 100. 100. → Energie maximum pour chaque spectre

Si l'énergie des spectres expérimentaux est en keV et non pas en eV, il suffit de mettre le mot clef :

Kev

Quand il y a plusieurs spectres à comparer simultanément, il faut que dans le calcul, ils se trouvent dans le même fichier de sortie. Il faut alors spécifier la colonne qui contient le spectre calculé et l'associer au bon fichier expérimental. Ceci est fait en ajoutant une ligne après chaque nom de fichier expérimental qui contiendra le numéro de la colonne. S'il y a 2 nombres, le premier est le numéro de la colonne du fichier expérimental, le second le numéro de colonne du fichier contenant le calcul. S'il n'y a aucun nombre, cela sous-entend que les spectres expérimentaux et théoriques sont en deuxième colonne, la première étant l'énergie. Exemple :

Experiment	→ Mot clef
Nom_exp_1.txt	→ Nom du fichier contenant le 1 ^{er} spectre expérimental
2	→ Numéro de la colonne du fichier de sortie du calcul correspondant
Nom_exp_2.txt	→ Nom du fichier contenant le 2 ^{ème} spectre expérimental
3	→ Numéro de la colonne du fichier de sortie du calcul correspondant

Nom exp 2.txt 4 3

- → Nom du fichier contenant le 3^{ème} spectre expérimental
- → Numéro des colonnes du fichier expérimental Nom exp 2 puis du fichier contenant le calcul

Par défaut, 2 facteurs de confiance sont utilisés (D1 et Rx). Par défaut, c'est D1 qui est utilisé pour la recherche du minimum dans l'espace des paramètres. Si on veut que cela soit plutôt Rx, mettre le mot clef:

Rx

Un troisième "Rxg" peut-être aussi calculé. Il est identique à Rx mais groupant les spectres à comparer en n groupes, tous les spectres à l'intérieur d'un même groupe ayant le même facteur de normalisation entre expérience et calcul. Dans le cas où il n'y a qu'un spectre, Rxg devient équivalent à Rx. Pour utiliser ce facteur de confiance, mettre le mot clef :

Rxg

1 2 3 ! Les spectres 1, 2 et 3 ont le même facteur de normalisation

46 ! Les spectres 4 et 6 ont le même facteur de normalisation

5 ! Le spectre a un facteur de normalisation indépendant

Les indices correspondent à l'ordre sous "Experiment".

Si rien n'est écrit sous "Rxg", tous les spectres ont un facteur de normalisation commun.

Calcul de distances métriques et facteurs de confiances sans « fit »

Il est aussi possible d'effectuer une comparaison sans « fit ». Dans ce cas, il faut utiliser le mot clef "File met". Si celui-ci est suivi du nom des 2 fichiers, la comparaison est alors faite pour toutes les colonnes de ces fichiers (qui doivent être du même nombre) :

File met

File 1 conv → nom du fichier 1 → nom du fichier 2 File 2 conv

Les mots clefs "Gen shift", ou "Metric out" peuvent être utilisés avec "File met" sans problème. Ce mot clef peut être utilisé tout seul, si les 2 fichiers demandés existent.

Si on veut comparer les diverses colonnes d'un fichier avec une série d'autres fichiers, il ne faut mettre qu'un nom de fichier sous "File met" et utiliser en plus le mot clef "Experiment" comme décrit au-dessus. Par exemple :

File met

→ nom du fichier contenant plusieurs colonnes en plus de l'énergie File conv

Experiment

→ Mot clef

Nom exp 1.txt

→ Nom du fichier contenant le 1^{er} spectre expérimental

→ Numéro de la colonne du fichier File conv

Nom exp 2.txt

→ Nom du fichier contenant le 2^{ème} spectre expérimental

→ Numéro de la colonne du fichier File conv

→ Nom du fichier contenant le 3^{ème} spectre expérimental Nom exp 2.txt

→ Numéro des colonnes du fichier expérimental *Nom_exp_2* puis du fichier *File conv*

Quand les données expérimentales sont données en 3eme colonne avec les erreurs, le facteur de confiance R_x peut être calculé en en attribuant une pondération à chaque spectre qui est plus faible quand le taux d'erreur est plus grand. On utilise $K_i = 1/\sum_j e_{i,j}^2$, où $e_{i,j}$, sont les erreurs, j indice les points en énergie et i est une réflexion. La pondération est alors donnée par $w_i = K_i/\sum_k K_k$. Pour cela, utiliser le mot clef:

Error

F- Extraction des Scans et Spectres DAFS

Quand on réalise un calcul DAFS avec dépendance azimutale (scan), le fichier de sortie après convolution contient pour chaque réflexion demandée les intensités à tous les angles azimutaux et toutes les énergies. Il est généralement commande d'extraire de ce très gros fichier des spectres à des azimuts donnés ou des courbes en fonction de l'angle azimutal à des énergies données. Ce module sert à ceci et contient typiquement les entrées suivantes :

```
!Indata file for FDMNES, Selection part
```

```
Selec_inp → mot clef pour le nom du fichier d'entrée (sortie de convolution) xanout/fe3o4/2008 bland/cc 1221 1221 orig 1m10 scan conv.txt
```

Selec_out → mot clef pour le nom du fichier de sortie xanout/test/fe3o4_scan_selec_conv.txt

Energy → mot clef pour l'énergie sélectioné pour le scan

4. → valeur de cette énergie en eV.

Reflection → Mot clef pour la sélection des réflexions

2 5 6 9 → numéro de ces réflexions

End

C'est un scan azimutal qui sera extrait à l'énergie donnée sous le mot clef "*Energy*". Au contraire s'il n'y a pas le mot clef "*Energy*", on peut sélectionner le spectre qui sera extrait à l'azimut donnée sous le mot clef "*Azimuth*"

Azimuth

30. → Valeur de l'azimut sélectionné

Il est possible d'avoir plusieurs réflexions à une énergie (ou une azimut). Il est aussi possible d'avoir plusieurs énergies pour une seule réflexion ou plusieurs angles azimutal pour une seule réflexion :

Energy
4 7.5 → Energies sélectionnées pour les scans

Reflection
2 → réflexion numéro 2 sélectionnée

ou:

Reflection

2 → réflexion numéro 2 sélectionnée

Azimuth
30. 60. 90. → Azimut sélectionné

Sans le mot clef "*Reflection*", toutes les réflexions sont données si on ne demande qu'une énergie ou qu'un angle azimutal.

G – Modification de la maille élémentaire

FDMNES contient un outil pour fabriquer la liste des atomes d'une maille sur-structure à partir de la liste des atomes d'une maille simple. Cela peut servir de base pour fabriquer la maille correspondant à un abaissement de symétrie ou à un ordre magnétique.

```
→ Fichier de sortie dans lequel se trouvera la maille de sur-structure
File out
xanout/test stand/mult out
             → Facteurs multiplicatifs selon a, b et c
Mult cell
             → Ici on construit la maille originelle (2a, 2b, c)
 221
Atomic nu
              → Numéro atomique correspondant aux types d'atome sous "Unit cell"
26 38 33
Unit cell
             → Pour introduire la maille élémentaire originale
  3.92430 \ 3.92430 \ 12.36440 \ 90.90.90. \rightarrow a, b, c, \alpha, \beta, \gamma
  1 0.50000 0.00000 0.25000
                                 → liste de tous les atomes de la cellule élémentaire
  1 0.00000 0.50000 0.25000
  1 0.50000 0.00000 0.75000
  1 0.00000 0.50000 0.75000
  2 0.00000 0.00000 0.00000
  2 0.50000 0.50000 0.50000
  3 0.00000 0.00000 0.36000
  3 0.00000 0.00000 0.64000
  3 0.50000 0.50000 0.86000
  3 0.50000 0.50000 0.14000
```

La maille élémentaire originelle est introduite par le mot clef "*Unit_cell*" sous laquelle se trouve les paramètres de maille et angles, puis la liste de tous les atomes de la cellule élémentaire. En première colonne se trouve soit le numéro atomique, soit le numéro de type d'atome dont le numéro atomique est donné sous le mot clef "*Atomic nu*".

Pour transformer une maille cubique en une maille hexagonale, telle que :

```
(1,0,-1) nouvel axe x
```

(-1,1,0) nouvel axe h,

(1,1,1) nouvel axe z, utiliser le mot clef:

Cub hexa

Pour un changement de base plus général, définir la matrice :

Mat cul

```
10-1 \rightarrow \text{nouvel axe x}
```

-110 \rightarrow nouvel axe y

111 -> nouvel axe z, avec cette matrice, la transformation est équivalente à "Cub hexa"

H - FDMX User's guide

FDMX is an extention from J. Bourke and C. Chantler, University of Melbourne, Australia. When using it please cite:

Jay Daniel Bourke, Christopher Thomas Chantler and Yves Joly

"Extended X-ray Absorption Fine Structure Calculations Using the Finite Difference Method" J. Synchrotron Rad. **23**, 551-559 (2016).

FDMX is an enhanced approach to calculating both XANES and XAFS spectra using the finite difference method and the core routines of FDMNES. The easiest way to use FDMX is to simply include the keyword *fdmx* in your regular input file, and the code will automatically optimize computational parameters to ensure accuracy over a wide energy range. FDMX will process the spectrum to include thermal effects and electron/hole lifetimes, and add background absorption from more loosely bound electrons. The code is currently designed for use with K-edge calculations only, however most functionality will also work with other edges (note keywords for hole widths and background absorption). Additional (optional) controls for FDMX are possible with specific keywords.

As calculations using FDMX may take several hours, particularly for structures with few or no axes of symmetry, it is strongly recommended that you compile and run the code using the MUMPS libraries.

fdmx

Activates FDMX computation and optimization of parameters with respect to energy, allowing for accurate EXAFS spectra, and triggers the processing routine at the end of the calculation. When this keyword is used, the Radius keyword is no longer required.

fdmx proc

Use to activate a post-processing routine from FDMX, implementing thermal, inelastic scattering, background, and other effects without explicitly calculating the absorption spectra. This requires an existing output file with absorption cross sections from a previous calculation.

Similar to the keyword for *convolution* in FDMNES, this will suppress transitions below the nominated Fermi level, expressed in eV. Some absorption will still be possible below this level due to the hole width and IMFP effects, and background absorption from other edges. **Use of this keyword is strongly recommended.**

Radius

```
8.3 100. 7. 250. 5. 400. 4. ! Val, En, Val ...
```

Allows the user to specify how the cluster radius changes with energy. By default when using fdmx procedure, the radius is set (as above) to 8.3 Å for energies up to 100 eV, then 7 Å for energies up to 250 eV, then 5 Å etcetera. Using a high or constant radius at high energies may

result in very long calculations, while low radii will cause XANES and XAFS structure to be missing.

adimp

0.24 0. 100. 0.20 250. 0.16 400. 0.12 500. 0.08 ! Val, En, Val ...

Allows the user to specify how the inter-point distance (grid density) changes with energy. By default, the inter-point distance is set (as above) to 0.25 Å for energies up to 0 eV, then 0.22 Å for energies up to 10 eV, then 0.18 Å etcetera. Using a high or constant inter-point distance at high energies may produce inaccurate results, while low values will lead to long calculations.

Gamma_hole

 $2.3 \quad !\overline{Val}$

By default, FDMX will include a core-hole relaxation based on K-shell tabulations from Scofield and Kostroun (Z=21-50) and "B" (Z=51-100)? Alternatively one may provide an explicit core-hole lifetime (in eV) with the keyword *Gamma_hole* or suppress this effect by using the keyword:

nohole

It is required that you use either *Gamma_hole* or *nohole* for calculations involving edges other than K.

IMFPin

imfpdatafile.txt ! Filename

By default, FDMX will include photoelectron lifetime broadening based on the electron inelastic mean free path (IMFP) of the absorbing material. For elements the IMFP values are tabulated from optical data model calculations, while for compounds they are estimated using the TPP-2M equation. Users may instead include their own IMFP values with the *IMFPin* keyword followed by a filename that contains IMFPs in the format:

En Val

where *En* is in eV and *Val* is in Å. Alternatively, IMFPs can be calculated directly from optical energy loss data (i.e. optical ELFs), which may be obtained from band structure packages such as WIEN2k (in WIEN2k this data is obtainable using the *optic* routines and is output to a file named *case.eloss*). To use ELF data to compute the IMFP, use the keyword:

ELFin

elfdatafile.txt

where the data is formatted the same as for an IMFP input file, excepting that the values are unitless. The use of *ELFin* will overwrite other IMFP values up to the maximum energy of the ELF provided (or 120 eV, whichever is lower), after which default IMFP values will be used. By default, the IMFP is calculated from the ELF using a Lindhard (fast) representation of the

dielectric function. However, it is recommended that you use an additional keyword for a Mermin representation:

Mermin

1 ! Val

The number following the *Mermin* keyword specifies an iteration value, with 0 corresponding to a Lindhard representation, 1 to a standard Mermin representation (recommended), and higher values to successive iterations of a self-consistent Mermin model. This calculation may take some hours, and iteration values higher than 3 will not normally be useful for XAFS. For more information see Bourke & Chantler, *J. Phys. Chem. Lett.* **6** 314 (2015).

Use of the *ELFin* keyword will generate an additional output file with the extension _ELF.txt containing the energy- and momentum-dependent ELF of the system. Use of *Mermin* without *ELFin* will produce no effect.

noIMFP

Use to omit the effects of photoelectron lifetime, and hence represent an infinite IMFP.

Tmeas

298 ! Val

Use to define the temperature, in Kelvin, at which the absorption is being calculated. This value will affect the Debye-Waller Factor, and is set to 0 by default.

TDebye

345 ! Val

Use to define a Debye temperature (in Kelvin). This is strongly recommended for compound structures.

DWfactor

0.13 ! Val

Use to define an effective Debye-Waller factor (in Å). By default, this will otherwise be calculated based on the dominant oscillators contributing to the high energy XAFS spectrum.

noDW

Use to omit thermal effects – effectively a zero Debye-Waller factor.

noBG

By default, FDMX will include background absorption from more loosely bound electrons (i.e. L, M edges etc). Use this keyword to omit such contributions. Note that the background absorption currently only works properly for K-edge calculations, and therefore for other edges this keyword is required.

For comparison with experimental data, it is useful to define an extra function to address the edge jump discrepancy (triangle effect). This function comes in two flavours, and is implemented by the following relation:

$$\mu_0(E) \to \mu_0(E)(1 + f(E))$$

where μ_0 is the atomic (or atom-like) background absorption.

Victoreen

0.8 0.4 ! Val A, Val B

Adds a background function from the Victoreen Equation with A and B parameters following:

$$f(E) = A\left(\frac{E_0^3}{E^3}\right) + B\left(\frac{E_0^4}{E^4}\right)$$

This applies to all energies above the absorption edge E_0 . A+B provides the relative edge jump correction, while A/B controls the rate of decay.

Expntl

0.1 100. ! Val A, Val B

Adds a background function of an exponential form with A and B parameters following:

$$f(E) = Ae^{-\frac{(E-E_0)}{B}}$$

This applies to all energies above the absorption edge E_0 . A provides the relative edge jump correction, while B controls the rate of decay.

cm2g

Output results in units of cm²/g instead of Mbarn.

I – Diffraction 2D

FDMNES peut simuler les expériences de diffraction résonante 2D. Les sorties correspondantes sont des réflexions (h,k,l) avec des indices non entiers. Les tiges de troncature à une certaine énergie et les spectres en certains points des tiges de troncature peuvent être calculés.

1) Description de la structure de la surface

La surface est supposée perpendiculaire au plan (a,b). La cellule unitaire doit donc parfois être spécialement écrite. Noter que c n'est pas nécessairement perpendiculaire à la surface. La surface à simuler doit contenir un certain nombre de plan atomiques que l'on appelle « surface », et le plus souvent, un substrat pris comme un cristal semi-infini que l'on appelle « bulk ».

Le substrat est pris en compte avec le mot clef :

```
      Bulk
      ! Structure du substrat

      8.1724 8.1724 4.0862
      90. 90. 90. = a, b, c, alpha, beta, gamma

      47 0.0 0.0 0.0
      ! Z, x, y, z

      47 0.5 0.5 0.0 0.5
      0.5 0.5

      47 0.0 0.5 0.5
      0.5
```

Par-dessus le « bulk » les plans atomiques de surfaces sont introduits avec le mot clef « Surface » :

```
Surface
```

```
8.1724 8.1724 4.0862 90. 90. 90. ! a, b, c, alpha, beta, gamma 27 0.0 0.5 0.2 ! Z, x, y, z, .....
```

Noter que les paramètres de maille de la surface et du bulk ne sont pas nécessairement les mêmes. La distance entre le dernier plan atomique du bulk et le premier plan de la surface est donné par la valeur z (4éme colonne) la plus petite des atomes de surface. Ceci peut être changé en utilisant le mot clef "Surface_shift" suivi de cette distance :

```
Surface_shift
1.25 → distance en (A)
```

Pour effectuer un décalage dans les 3 directions, on écrit :

```
Surface_shift
0 0.23 1.25 → décalages selon a et b et distance entre bulk et surface (A)
```

Quand il y a de nombreux plans atomiques de surface, il peut être économique de les considérer comme un film, de structure de type « volumique » sur quelques mailles unitaires.

Dans un tel film, les facteurs de forme sont calculés comme dans un matériau 3D. A cette fin, on utilise le mot clef « Film » :

Film → Etablit une simulation sur un film 2D, suivi par la description de la maille $8.1724\ 8.1724\ 4.0862\ 90.90.90. = a, b, c, alpha, beta, gamma 47 0.0 0.0 0.0 ! Z, x, y, z$

Par défaut, le film aura pour épaisseur la valeur du paramètre de maille « c » éventuellement multiplié car le cosinus de l'angle de c par rapport au plan de base. On peut avoir une épaisseur choisie en répétant périodiquement la maille selon c avec le mot clef "Film_thickness" suivi de sa valeur en Angström (non nécessairement égale à un nombre entier de maille):

Film_thickness

75

La distance entre le plan atomique supérieur du substrat et le premier plan du film est par défaut égal à 0. Ceci peut et doit être modifié par le mot clef :

Film shift

3.5 $\rightarrow z$ si un seul nombre est donné (en Angström). z est perpendiculaire à la surface, orienté vers l'extérieur

Film_shift

0. 0. 3.5 $\rightarrow x, y, z$ tous en Angström. x et y sont selon a et b

Film shift

0. 0. 3.5 45. ! x, y, z, angle (si 4 nombres sont donnés)

L'angle en degrés est l'angle entre les axes a du film et du substrat. Ceci peut être utile par exemple en cas de croissance épitaxiale avec l'axe a du film correspondant à la diagonale (a,b) du substrat.

Par défaut, l'atome du bas du film, au-dessus du substrat est celui définit par le plus bas z sous le mot clef "*Crystal*". Ceci peut être changé en définissant un nouveau zéro, en unité réduite. Les atomes avec z inférieur à cette valeur sont simplement décalés de +1.

Film zero

 $0.249 \rightarrow$ L'atome du bas sera le premier avec z >= 0.249. L'empilement est alors comme d'habitude.

Noter que le mot clef "Spgroup" peut être utilisé pour un film, mais pas pour les descriptions de "Surface" et "Interface" vu en-dessous. Il est possible de n'utiliser qu'un film et un bulk. Pour améliorer la description, il est possible d'ajouter quelques plans de surface pardessus le film comme on l'avait fait quand ils étaient directement sur le bulk. A cette fin, on utilise le mot clef "Surface" comme il a été décrit au-dessus. S'il y a aussi un film, le code comprend automatiquement que la surface est sur le film, et le film sur le bulk.

Il est aussi possible de considérer un interface entre le bulk et le film. Ceci est fait avec le même format qu'avec la surface, le film ou le bulk, mais avec le mot-clef :

Interface

```
8.1724 8.1724 4.122 90. 90. 90. = a, b, c, alpha, beta, gamma 26 0.0 0.0 0.0
```

La distance bulk-interface est donnée de la même façon qu'entre surface et bulk mais avec le mot clef :

Inter_shift 1.26

Une couche de protection peut venir par-dessus le film, ou la surface :

Cap layer

```
2.8837228875 2.8837228875 7.0636496 90. 90. 120.
79 0. 0. 0. 1. ! La dernière valeur est le taux d'occupation 79 0.6666666667 0.3333333333 0.333333333 1.
79 0.3333333333 0.66666666667 0.6666666667 1.
```

Cap_thickness

17.1

Un désordre de type Debye en Angström peut être pris en compte avec "Cap_B_iso" ou "Cap U iso". Ce désordre est le même pour tous les atomes de cette couche :

Cap_B_iso

$$80.0 \rightarrow 8\pi^2 \langle u^2 \rangle$$
 en Å²

Cap_U_iso
1.0
$$\Rightarrow = \langle u^2 \rangle$$
 en Å²

Par défaut la distance entre film et couche est égale à la somme des rayons atomiques. On peut le modifier avec :

Les rugosités du « bulk » ou de l'interface bulk/film, du film ou de l'interface film/cap layer et de la cap layer peuvent être prises en compte. Elles sont décrites par la fonction $0.5 \operatorname{erfc}(z-z0/\sqrt{2}R)$, où z0 est l'origine prise à la moitié de la distance inter-plan au-dessus du dernier plan atomique. Ceci est pris en compte avec les mots clefs :

Film_roughness → rugosité à la surface du film ou à l'interface film/cap layer 4.

Cap_roughness → rugosité à la surface de la cap layer

17.1

Il est possible de prendre en compte les taux d'occupation et l'effet des vibrations thermiques. A cette fin, faut utiliser les mots clefs "Occupancy" et/ou " $Atom_B_iso$ " (ou " $Atom_U_iso$ " ou " $Atom_B_ani$ " ou " $Atom_U_ani$ "); En plus, pour les sites où on n'utilise pas la situation par défaut, une ou deux autres colonnes peuvent être ajoutées dans les différentes listes d'atomes (bulk, film, surface...) contenant respectivement les taux d'occupation (entre 0 et 1) et les paramètres de Debye ($8\pi^2\langle u^2\rangle$) en Ų. L'ordre des paramètres correspond alors à l'ordre des mot-clefs dans le fichier d'entrée :

Abs B iso

47 0.0 0.0 0.0 0.82

! Z, x, y, z, Debye

Occupancy
Abs_B_iso

47 0.0 0.0 0.0 0.8 0.82

! Z, x, y, z, Taux, Debye




Fig. The most complete possible description with film, cap, interface, surface and semi-infinite bulk. All the elements are optional. For example only "surface" and "bulk" atoms can be given. Cap and Film thickness used = distance between topmost and bottommost atoms inside Film Thickness or Cap Thickness. The origin z_0 of the roughness function is at half of the interreticular distance on top of the considered slab.

2) Choix des réflexions

Les (h, k, l) peuvent être écrites dans le fichier d'entrée comme d'habitude. Il est aussi possible d'obtenir des scans selon les tiges de troncature en écrivant:

DAFS

```
0 0 0.04 0.04 8.16 1 1 0. ! h, k, l_min, l_step, l_max, sigma, sigma, azimuth 0 0 8.18 0.002 8.24 1 1 0. 0 0 8.28 0.04 10.00 1 1 0.
```

Il y a alors un scan le long de la tige depuis l_{min} jusqu'à l_{max}.

Noter que h et k peuvent être non entier (a,b) si les périodicités du film et du substrat sont rationnelles (et non égales).

Il peut être plus avantageux d'utiliser les modes opératoires expérimentaux tels ceux définis par Spec (You et al. 1999). Dans ce cas, on écrit :

DAFS 2D

```
      0 0 0.05
      5. 4 1 4 0 0 0.0.
      ! h, k, l_min, lstep, lmax, Operation mode, Angle

      0 0 0.05
      5. 4 1 4 0 0 90.0.
      ! h, k, l_min, lstep, lmax, Operation mode, Angle

      0 1 0.005
      5. 2 1 2 0 0 30.10.

      0 0 1. 4 1 4 0 0 90.0.
      ! h, k, l, Operation mode, Angle

      ! h, k, l, Operation mode, Angle
```

Après h,k,l (avec ou sans scan le long d'une tige, on donne les 5 entiers du mode opératoire du même tableau que celui qui est définit dans Spec (et correspondant à l'article de You (J. Appl. Cryst, 32, 614 (1999)), puis les angles correspondant qui sont fixés :

	Detector	Reference	Sample	Sample	Sample
1	delta	alfa = beta	Eta	eta	eta
2	nu	Alfa	Mu	mu	mu
3	Qaz	Beta	Chi	chi	chi
4	Naz	Psi	Phi	phi	phi
5	X	X	eta = delta / 2	eta = delta / 2	eta = delta / 2
6	X	X	mu = nu / 2	mu = nu / 2	mu = nu / 2

delta = δ : angle polaire du détecteur

nu = v: angle azimutal du détecteur (indépendant de mu)

Oaz: azimut de la rotation du vecteur diffraction / laboratoire

Naz: azimut de la rotation de la normale à la surface / laboratoire. Naz = 0 quand la

normale est horizontale. Spéculaire, polarisations σ et $\pi \rightarrow \text{Naz} = 90$ et 0°

alfa = α : angle d'incidence beta = β : angle de sortie

psi = ψ : angle azimutal de rotation du vecteur diffraction autour d'un vecteur référence de l'échantillon. Son zéro est quand le vecteur référence est dans le plan d'incidence dans la direction positive du faisceau incident ; le vecteur diffraction est alors horizontal. Par défaut le vecteur référence (du réseau réciproque) est (0,0,1). Pour le changer, voir le mot clef "Setaz".

eta = η : angle polaire de l'échantillon mu = μ : 2ème angle de l'échantillon chi = χ : autre angle de l'échantillon

phi = ϕ : angle azimutal de l'échantillon




Figure tirée de l'article de You montrant la définition des angles d'un diffractomètre « 4+2 » en position où tous les angles sont égaux à 0

Par exemple le mode opératoire 4 1 4 0 0 veut dire « Naz fixé, alfa=beta, phi fixé ». Les angles se trouvant à la suite sont les valeurs des angles fixés. Par exemple

« 4 1 4 0 0 0. 0. » veut dire « Naz =0., alfa=beta, phi =0 ».

« 4 1 4 0 0 90. 0. » veut dire « Naz =0., alfa=beta, phi =90 ».

« 2 1 2 0 0 30. 10.» veut dire « nu =30., alfa=beta, mu =90 ».

Noter que "z-axis mode" pratiqué sur des 4 cercles oblige à prendre chi = eta = 0. L'angle libre peut alors être l'angle d'incidence α , qui est par ailleurs égal à μ . "0 2 3 1 0 α 0. 0. "

Certains modes opératoires ne sont pas programmés :

40 i j 0	quelques soient i et j
i 0 1 3 0	pour $i = 1, 2$ ou 3
i 0 1 4 0	pour $i = 1, 2$ ou 3

Pour la spéculaire, on ne peut utiliser que :

4 1 4 0 0 0 1 3 4 0 avec chi = 0 ou 90 seulement 0 1 4 3 0 avec chi = 0 ou 90 seulement

Avec le même mot clef, il est possible d'effectuer un calcul en polarisation entrante circulaire en mettant un signe négatif devant le nombre d'une des 2 premières colonnes du mode opératoire. Par exemple:

DAFS 2D

0 0 0. 0.05 5. -4 1 4 0 0 0. 0. ! h, k, 1 min, 1_{step}, 1_{max}, Operation mode, Angle

On obtient alors dans le fichier de sortie, 2 colonnes avec respectivement les polarisations circulaires droite et gauche.

Quand la matrice d'orientation expérimentale (U) fois la matrice de transformation (h,k,l) \rightarrow Q (B) est connue (appelée matrice UB), celle-ci peut être utilisée:

Mat UB

-0.6713131898 -0.331076068 -0.005363453371 0.331087442 -0.6713288502 -0.0004569418448 -0.004608158701 -0.002782139698 0.7485135622

Par défaut, l'axe de référence pour définir à partir duquel est défini l'angle psi est la normale à la surface. Comme dans l'expérience, il est possible d'utiliser un autre axe en écrivant:

Setaz.

1 1 0 → direction (en coordonnées entières du réseau réciproque)

Il peut être intéressant dans la partie convolution du calcul d'obtenir non seulement les spectres mais aussi des scans à des énergies particulières de la tige de troncature. Pour obtenir le fichier de sortie correspondant (avec l'extension " tr"), écrire:

Transpose file

15. 17.

Le nouveau fichier est la simple transpose du fichier contenant les spectres, en sélectionnant ici les énergies 15 et 17 eV.

Noter que les paramètres de maille pour le film, la surface, l'interface et le bulk peuvent être tous différents. Par défaut, les indices (h,k,l) sont ceux de la maille du substrat. On peut les faire correspondre à la maille du film avec le mot clef :

hkl film

En cas de présence du film, et de paramètres de maille du plan de surface non rationnels entre eux, les réflexions non spéculaires du film et du bulk n'interfèrent pas.

Par défaut le code calcule les intensités pour des polarisations sortantes bien définies. En utilisant le mot clef " $DAFS_2D$ ", on obtient alors les intensités pour les polarisations sortantes σ et π . Pour obtenir directement leur somme, c'est à dire sans analyseur, utiliser le mot clef:

No analyzer

Il est possible en diffraction 2D, d'utiliser une couche de Helmholtz. Voir le mot clef "*Helmholtz*" décrit dans un chapitre précédent.

Le « bulk » étant souvent un simple métal dense, il peut être économique de simplifier le calcul dans cette partie. Il est ainsi possible d'y éviter le calcul self-consistent ou l'utilisation de la méthode des différences finies. Pour ceci écrire :

*No_SCF_bul*k → pas de calcul SCF dans le bulk, qu'il le soit ou non dans la surface

Green_bulk → dans le bulk, le calcul est effectué selon la théorie de la diffusion multiple quel que soit le mode de calcul dans la surface

Bulk_atom_not_recalculated → Le potentiel des atomes du bulk à l'intérieur de l'aire de calcul d'atome de surface n'est pas recalculé. On conserve leur potentiel obtenu à l'étape du calcul du bulk.

Pour simuler l'effet d'un plan d'atomes, éventuellement chargés, à une certaine distance du plan de surface, comme dans le modèle de Helmholtz, il est préférable d'utiliser le concept de contre-atomes, qui permet, à la différence du modèle de Helmholtz vu au-dessus, d'avoir une construction du potentiel répondant à une réalité chimique. Pour cela on utilise le mot-clef "Counter_atom", qui permet de lister une série d'atomes positionnés par rapport aux atomes de surfaces, possédant éventuellement une certaine charge, et donc le potentiel est convolué par une gaussienne pout simuler le désordre de positionnement :

Counter atom

1 2.5 8 0.5 0.1 1. \rightarrow indice de l'atome référent (dans la liste sous "Surface"), le contre atome est juste au-dessus de lui), distance depuis l'atome référent (2.5 Å), numéro atomique Z = 8, pour l'oxygène, largeur de la gaussienne σ = 0.5 Å, ch = 0.1, charge de l'atome et taux d'occupation (optionnel et par défaut = 1).

Un exemple avec 2 contre-atomes, pour simuler l'Hydronium:

Counter atom

1 2.5 8 0.5 -2 0.5 \rightarrow le taux d'occupation est pour avoir un demi hydronium 1 2.5 1 0.5 1 1.5

Il est en général intéressant d'associer la charge du contre atome à une charge opposée de l'atome référent par :

Atom_conf → pour avoir l'atome référent de charge opposée (voir ce mot-clef).

1 1 1 5 2 8.5 Pour cette occupation, la charge atomique du Pt est de -0.5

Surface

```
      2.77482843
      2.77482843
      6.796913779 90.0 90.0 120.0

      78 0.0000000000
      0.0000000000
      1.00489999999

      78 0.3333333333
      0.66666666667
      0.66666666666

      78 0.66666666667
      0.33333333333
      0.33333333333

      78 0.0000000000
      0.0000000000
      0.00000000000
```

On peut éventuellement décaler parallèlement à la surface ce contre-atome par rapport à l'atome référent. Pour cela on intercale entre l'indice de l'atome référent et la distance selon à l'atome référent les décalages, en Angström (et non pas unité paramètres de maille), selon "a", "b":

Counter atom

1 0.1 0.15 2.5 8 0.5 0.1 1. → indice de l'atome référent, puis déplacements selon "a", "b", en Angström, puis distance du plan des contre atomes au plan des atomes référents (Å), ...

Il est possible d'avoir un seul calcul SCF pour tous les atomes non-équivalents depuis la surface jusqu'au premier plan du bulk. L'option "Full_atom" est alors interdite. Cette étape du calcul est faite pour tous les atomes à l'intérieur d'un cylindre dont l'axe passe par l'atome du premier plan du bulk. Un centre de symétrie est alors placé artificiellement sur cet atome. La seconde partie du calcul donnant les amplitudes de diffusion atomique est faite comme d'habitude en utilisant les clusters sphériques centrés sur le même axe mais à la position en z de l'atome considéré. A cette fin, utiliser le mot-clef:

One_SCF_surf

Pour les surfaces dans le vide, le potentiel de charge image peut être pris en compte en utilisant le mot-clef :

Charge_image

Le potentiel d'échange-corrélation est alors substitué par $V(z) = \frac{1}{z-z_0}$ (en Rydberg et rayon de Bohr), avec $z_0 = z_S + \frac{1}{2}R$, z_S étant la position du plan atomique de surface et R le rayon atomique de l'atome de surface.

Liste des mots clefs de fdmnes

Abs B iso	66	Clementi	40
Abs U iso	66	cm2g	84
Abs before	62	Comment	49
Absorber	21, 45, 47	Conv gaus	70
Adimp	55, 56, 82	Conv out	62
All conv	62	Convolution	61, 63
All nrixs	27	COOP	40
Allsite	47	COOP dist	40
Ang_spin	35	COOP z axis	40
Atom	19, 33, 34, 72	Core energy tot	50
Atom B ani	32, 88	Core resolved	58
Atom B iso	32, 88	Counter atom	93
Atom conf	20, 41	Crystal	17, 31, 40
Atom_U_ani	32, 88	Crystal_p	19
Atom_U_iso	32, 88	Cub_hexa	79
Atom_nsph	41	Cyl_pot	50
Atomic_nu	79	Cyl_SCF	51
Axe_spin	35	Dafs	28, 29, 31, 89
Azimuth	77	DAFS_2D	89
Basecomp	53	Dafs_exp	30
Bulk	85	Dafs_exp_type	30
Bulk_atom_not_reca	192	Dead_layer	68
Bulk_roughness	87	Density	44
Calculation	61	Density_comp	45
Cap_B_iso	87	Density_all	45
Cap_layer	87	Dec	63
Cap_roughness	87	Delta_E_conv	36
Cap_shift	87	Dilatorb	42
Cap_thickness	87	Dip_rel	23
Cap_U_iso	87	Dipmag	23
Cartesian	46	Directory	62
Center	45	Doping	24
Center_abs	45	Double_cor	68
Center_s	45	Dpos	46
Charge_image	93	DWfactor	83
Check	52	E_cut	62
Check_all	52	E_out_max	53
Check_biref	69	E_step_conv	66
Check_coabs	52	E1E2	23
Check_conv	64	E1E3	23
Check_mat	52	E1M1	23
Check_mpi	53	E2E2	23
Check_pot	52	E3E3	23
Check_sph	52	Ecent	64
Check_tens	52	Edge	22
Chfree	41	Eimag	42
Circular	69	Elarg	64

_			
Emax	73	hkl_film	91
Emin	73	Hubbard	37
End	15	Hubbard_Z	37
Endjump	48	IMFPin	82
Energpho	22	Interface	86
Energy	77	Inter_shift	87
Epsii	47	iord	55
Error	74	Jump	48
Estart	65	Kev	73
ELFin	82	Length_line	58
Excited	55	Lmax	56
Experiment	71, 73	Lmax_DOSout	50
Expntl	84	Lmax_nrixs	27
Extract	25	Lmax_tddft	37
File_in	70	Lmaxfree	56
File_out, Filout	17, 70, 79	Lmaxso	14
File_met	74	Lmaxso_max	56
Fdmx	81	Lminus1	43
Fdmx_proc	81	Lplus1	43
Film	18, 86	M1M1	23
Film_Cif_file	19	Magnetism	32, 47
Film_Pdb_file	19	Mat_mul	79
Film_roughness	87	Mat_polar	24
Film_shift	86	Mat_UB	91
Film thickness	86	Memory_save	58
Film_zero	86	Mermin	82
Flapw	47	Metric_out	71
Flapw_n	48	Molecule	17, 38
Flapw_n_p	48	Muffintin	55
Flapw_psi	47	Mult_cell	79
Forbidden	67	N_self	36
Fprime	68	No_analyzer	91
Fprime_atom	68	No_check	50
Full_atom	50	No_cluster_rot	59
Full_potential	50	No_E1E1	23
Full_self_abs	29	No_E1E2	23
Gamma_hole	64	No_E1E3	23
Gamma_var	64	No_E2E2	23
Gamma_max	64	No_Fermi	35
Gaussian	64	No_res_mag	32
Gen_shift	73	No_res_mom	32
Green	22	No_SCF_bulk	91
Green_bulk	91	noBG	84
Harm_tess	44	noDW	83
Header	59	noIMFP	83
Hedin	40, 47	Noncentre	44
Helm_cos	38	Nonexc	55
Helm_lin	38	Nonrelat	33
Helm_mix	38	Normaltau	55
Helmholtz	38	Norman	57

Nrato	48	SCF exc	36
NRIXS	27	SCF_mag_free	37
NRIXS mono	27	SCF smooth	37
Occupancy	19, 32, 88	Screening	39
Octupole	23	Seah	64
One run	49	Selec core	66
One run s	49	Selec inp	77
One SCF Surf	93	Selec out	77
Overad	46	Self abs	30
Overlap	57	Setaz	88
P self	36	Spgroup	18
P self max	36	Sphere all	46
Parameter	71	Spherical	44
PBE96	39	Spinorbit	32
Perdew	39	Step azim	31
Polarize	23	Stokes	69
Python	59	Stokes name	69
Quadrupole	23	Supermuf	57
R self	36	Surface	85
Radius	17	Surface plane	68
Range	22	Surface shift	85
Rangel	22	Sym	52
Ray_max_dirac	59	Symsite	53
Rcharge	58	Table	64
Rcharge_Z	58	TDDFT	37
Reflection	75	TDebye	83
Relativism	33	Thomson	67
Rionic	58	Tmeas	83
Rmtg_Z	57	Trace	44
Rmt	55	Transpose_file	91
Rmtv0	57	Unit_cell	79
RPA	37	V0imp	42
Rpotmax	43	Victoreen	84
Rx	74	Vmax	42
Rxg	74	Weight_co	70
Rydberg	43	Xalpha	39
S0_2	65	Xan_atom	49
Sample thickness	66	XES	63
Scan	67	Z_absorber	21
Scan_conv	67	Zero_azim	29
Scan_file	67	_	
SCF	35		