
简化版安装流程

1 anaconda安装

1.1 下载与安装

进入<u>anaconda下载网页</u>选择好版本点击下载。双击安装包开始安装,确认好安装用户以及安装路径,紧接着只勾选第二个选项(如下图)等待安装完成。提示下载安装PyCharm,不需要请跳过。最新版 anaconda已自带安装spyer/Jupyter。



配置环境变量,点击**我的电脑——属性——高级系统设置——环境变量——系统变量 Path**,根据以上安装路径按如下格式添加路径。

D:\Anaconda
D:\Anaconda\Scripts
D:\Anaconda\Library\mingw-w64\bin D:\Anaconda\Library\usr\bin
D:\Anaconda\Library\bin

点击Anaconda Prompt,输入 **conda info/conda ——version**,若出现下图所示输出,表明安装成功。



1.2 conda 镜像源配置

各系统都可以通过修改用户目录下的.condarc文件来配置镜像。由于Windows用户无法直接修改,可先执行 conda config --set show_channel_urls yes 生成该文件之后再修改。文件做如下修改

1. 清华镜像

channels:

- defaults
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r

```
show_channel_urls: true
default_channels:
    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
    conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
    simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

2. 南大镜像

```
channels:
    - defaults
show_channel_urls: true
default_channels:
    - https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/pkgs/main
    - https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/pkgs/r
    - https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
custom_channels:
    conda-forge: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
    msys2: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
    bioconda: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
    menpo: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
    pytorch: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
    simpleitk: https://mirror.nju.edu.cn/anaconda/cloud
```

即可添加 Anaconda Python 免费仓库。 运行 conda clean -i 清除索引缓存,保证用的是镜像站提供的索引。 可运行 conda create -n myenv numpy 测试一下。

1.3 安装视频

- <u>anaconda安装</u>
- conda替換镜像源

2 R

2.1 安装包安装

R的主网站在https://www.r-project.org/。 从CRAN的镜像网站下载软件,其中一个镜像如https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/。 选"Download R for Windows" 链接进行下载。 在 "Download R for Windows"链接的页面,除了base为R的安装程序,还有contrib为R附加的扩展软件包下载链接(一般不需要从这里下载),以及Rtools链接,是在R中调用C、C++和Fortran程序代码时需要用的编译工具。

RStudio是功能更强的一个R图形界面,在安装好R的官方版本后安装RStudio可以更方便地使用R。下载官方的R软件后按提示安装,安装后获得一个桌面快捷方式。之后可以安装RStudio。平时可以使用RStudio,其界面更方便,对R Markdown格式(.Rmd)文件支持更好。使用RStudio,每个分析项目需要单独建立一个"项目"(project),每个项目也有一个工作文件夹。

2.2 conda安装

首先打开Anaconda Prompt,创建一个名为 r_test 且python版本为3.6的虚拟环境,而后再依次安装R 和rstudio。命令如下:

conda create -n r_test python=3.6

conda activate r_test

conda install R

conda install -c r rstudio --yes

R安装完成后,输入r,若能出现如下界面,表明安装成功。rstudio安装完成后,输入rstudio能正常打开rstudio界面表明安装成功。

2.3 安装视频

- 安装包安装
- conda安装

3 Pytorch安装

3.1 安装

首先打开Anaconda Prompt,创建一个名为 pytorch_test 且python版本为3.8的虚拟环境并进入该虚拟环境(代码如下)。

conda create -n pytorch_test python=3.8

conda activate pytorch_test

进入<u>PyTorch</u>丰页,如下图所示选择PyTorch版本、系统平台、包管理工具以及计算平台,将所得命令在命令行中运行,等待安装完成。



cpu版安装命令

conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch

CUDA 11.1版安装命令

conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=11.1 -c pytorch -c condaforge

在Python命令行模式中输入如下命令,若有如下类似输出表明安装成功。

import torch

print(torch.__version__)
print(torch.cuda.is_available())

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\fang\ipython
Python 3.6.7 (v3.6,7:6ec5cf24b7, Oct 20 2018, 13:35:33) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
[Ype copyright, 'credits' or 'license' for more information
[Python 7.6.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]: import torch
In [2]: print(torch. __version__)
1.8.1+cull1

In [3]: print(torch.cuda.is_available())
[True
In [4]: __
```

3.2 GPU版本安装补充说明 (显卡算力在3.5以上建议安装)

首先通过"**桌面右键——NVIDIA控制面板——帮助——系统信息——组件**"确认显卡对应的CUDA版本,如此处的CUDA版本为11.3。接着用conda安装,等待安装完成。进入<u>cuDNN网站</u>确定与CUDA版本对应的cuDNN版本,然后用conda安装cuDNN。如此处准备安装8.2.1版本,安装命令如下。

conda install cudnn=8.2.1



3.3 安装视频

• conda安装

补充说明

以上为Windows平台安装流程。若需Mac平台安装,请参照以上流程。需注意**执行如下命令将conda加入系统变量。**

echo export PATH=\\"your install path\\">>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Linux平台建议先安装anaconda,再通过conda安装其他。首先进入<u>anaconda下载网页</u>选择好版本点击下载(如下图)。文件上传服务器后,执行如下命令开始安装,等待安装完成。

bash ***.sh



安装完成后,输入 source ~/.bashrc 激活刚刚的初始化配置即可正常使用conda,然后创建虚拟环境并进入后,按照Win系统下的步骤安装PyTorch等。

附录

- NVIDIA GPU算力查询
- 安装Pytorch时NVIDIA驱动更新, CUDA版本问题
- CUDA Toolkit Documentation
- Pytorch 中文文档
- PyTorch Tutorials 1.9.0+cu102 documentation

