





- Übersetzen Sie die folgende Funktion nach MIPS-Assembler.
- Beachten Sie dabei die MIPS-Register Konventionen.
- Pseudo-Instruktionen dürfen verwendet werden.

```
void clip(int a[], int n)
{
   int i;

   for (i=0; i<n; i++)
   {
      if (a[i]<0)
        a[i]=0;
      else if (a[i]>255)
        a[i] = 255;
   }
}
```



### Aufgabe 1: Lösungsblatt

```
if (a[i]<0)
                                       a[i]=0;
else if (a[i]>255)
clip:
  add $t0,$0,$0 # I = 0
                                          a[i] = 255;
  addi $t3,$0,255 # $t3 = 255
for:
  bge $t0,$a1,endfor # if (i>=n) goto enfor
                      \# \$t1 = 4*I
  sll $t1,$t0,2
  add $t1,$t1,$a0  # $t1 = &a[i]
  lw $t2,0($t1)
                      # $t2 = a[i]
if1:
  bge $t2,$0,if2  # if (a[i]>=0) goto if2
  sw $0,0($t1)
                      \# a[i] = 0
      endif
if2:
 ble $t2,$t3,endif # if (a[i]<=255) goto endif
 sw $t3,0($t1) # a[i] = 255
endif:
 addi $t0,$t0,1 # i++
 j
        for
endfor:
       $ra
July 9 2613
                      # return
```

void clip(int a[], int n)

for (i=0; i<n; i++)

int i;



#### Aufgabe 2: Zahlendarstellungen



- Stellen Sie die Zahl 19,75 in binärer Darstellung nach IEEE 754 mit einfacher Genauigkeit dar.
- Lösung:
  - s = 0
  - $19 = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 10011$
  - $0.75 = 2^{1} + 2^{2} = 0.11$
  - 19.75 = 10011.11 = 1.001111 x 2<sup>4</sup>
  - e = E + 127 = 4 + 127 = 131 = 128+3 = 2^7+2^1+2^0 = 1000 0011
  - f = .001111

0 1000 0011 0011 1100 0000 0000 0000 000



### Aufgabe 3: Maschinensprache



- Stellen Sie folgenden Code in MIPS-Maschinencode (dezimal) dar:
  - Schleife beginnt an Adresse 1000
  - Verwenden Sie "MIPS Reference Card"
  - Beispiel Darstellung:

1000 1 2 3 4 5 6

```
L:sll $t1,$t0,2
add $t1,$a0,$t1
lw $t1,-4($t1)
beq $t1,$a1,E
addi $t0,$t0,1
j L
E: ...
```



#### Aufgabe 3: Maschinensprache Lösungsblatt



- Stellen folgenden Code in MIPS-Maschinencode (dezimal) dar:
  - Schleife beginnt an Adresse 1000

1000									
1004									
1008									
1012									
1016									
1020									
1024	• • •								

L: sll \$t1,\$t0,2

add \$t1,\$a0,\$t1

lw \$t1,-4(\$t1)

beq \$t1,\$a1,E

addi \$t0,\$t0,1

j L

E: ...



### Aufgabe 4: Der Eintaktprozessor




- Wir müssen den Eintaktprozessor um den Befehl ori (ORimmediate) erweitern.
  - Ergänzen Sie benötigte Datenpfade und Steuersignale in der Abbildung auf der nächsten Folie
  - ➤ Geben Sie die Werte an, die die Steuersignale haben müssen, so dass der Datenpfad den ori-Befehl ausführt. Verwenden Sie falls möglich Don't Cares. Erweitern sie ggf. die ALU.
- ori Befehlsformat:

I-Format	opcode	rs	rt	imm
ori rt,rs,imm	0xd	rs	rt	imm



# Aufgabe 4: Lösungsblatt (1)







## Aufgabe 4: Lösungsblatt (2)



#### Steuersignale:

RegDst	Branch	MemRe ad	Memto Reg	ALUOp	MemW rite	ALUSrc	RegWri te


#### \*ALU Erweiterung:

ALUOp	Funct-Feld	ALU- Steuereingang





- Gegeben folgender Assemblercode
- Wird auf dem 5-Stufen-Pipeline-MIPS ausgeführt
- Vervollständigen Sie das Pipeline-Diagramm
  - Für jede Instruktion Kürzel IF, ID, EX, MEM, WB eintragen.
  - Wartezyklen(stall cycles) kennzeichnen mit X
  - Forwards kennzeichnen mit Pfeil (→) zwischen beteiligten Stufen





# Aufgabe 5: Pipelining - Lösungsblatt



I0: add \$4,\$1,\$0 I1: sub \$9,\$3,\$4

I2: add \$5,\$4,\$7

13: lw \$2,100(\$3)

I4: lw \$2,0(\$2) I5: and \$2,\$2,\$1

16: beq \$9,\$1,target

17: and \$9,\$9,\$1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10														
I1														
12														
13														
14														
15														
16														
17														





- Gegeben ein Cache mit folgenden Daten:
  - 8-fach assoziativ
  - 64 Blöcke mit jeweils 32 B
  - Adresslänge: 32 Bit
- Wie viele Bits werden für den Index, Offset und Tag benötigt?

• Was ist ein "Dirty Bit"? Bei welcher Schreibstrategie wird es verwendet?

