

دليل المستخدم — EDARA Property Management

نظام إدارة العقارات والإيجارات

دليل المستخدم

Odoo 19 Enterprise

EDARA Property Management

الإصدار 1.0 — مسودة أولى — التاريخ: [يُحدّد]

CONTENTS — المحتويات

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. مقدمة | 9. رسوم الخدمات (Service Charges) |
| 2. البدء باستخدام النظام | 10. الصيانة |
| 3. إدارة العقارات والوحدات | 11. لوحة التحكم والتقارير |
| 4. المستأجرون وجهات الاتصال | 12. بوابة المستأجر |
| 5. إدارة عقود الإيجار | 13. الإدارة والإعدادات |
| 6. طلبات التجديد | 14. سيناريوهات العمل اليومية |
| 7. جدول الدفعات والتحصيل | 15. الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء |
| 8. التأمينات (Security Deposits) | 16. ملحق: قائمة المصطلحات |

مقدمة

ما هو EDARA Property Management؟

EDARA Property Management هو تطبيق مبني على منصة Odoo 19 Enterprise لإدارة محفظة عقارية كاملة: من الفروع والعقارات والمباني والوحدات، إلى عقود الإيجار والتجديدات، وجدولة التحصيل، والتأمينات، ورسوم الخدمات المشتركة، والصيانة (العادية والدورية)، مع لوحة تحكم إدارية وبوابة خاصة بالمستأجرين.

من يستخدم النظام؟

- **ملاك العقارات** — لمتابعة أداء محفظتهم العقارية ونتائجها المالية.
- **مديرو العقارات** — للعمليات اليومية: العقود، الصيانة، التجديدات.
- **مديرو الفروع** — لإدارة فرع تشغيلي كامل بكل ما فيه.
- **مديرو الشركة** — لرؤية شاملة عبر جميع الفروع.
- **المحاسبون** — لإدارة التأمينات والحركات المالية المرتبطة بها.
- **طاقم الصيانة** — لتنفيذ طلبات الصيانة المُكَلَّفِين بها.
- **المسؤولون (Administrators)** — لإعداد النظام وضبط الحسابات المحاسبية.
- **المستأجرون** — عبر بوابة خاصة لمتابعة عقدهم وطلباتهم.

ما المشاكل التي يحلها النظام؟

يجمع EDARA كل بيانات العقارات والإيجارات والتحصيل والصيانة في مكان واحد، بدل الاعتماد على جداول بيانات متفرقة، ويضمن أن كل عملية (تفعيل عقد، تحصيل دفعة، تجديد، صيانة) تمر بخطوات واضحة ومتسقة، مع فصل واضح بين صلاحيات الفروع المختلفة.

المفاهيم الأساسية

النظام مبني على تسلسل هرمي بسيط للبيانات:



المفهوم	المعنى
الفرع (Branch)	نطاق تشغيلي وأمني: المكتب أو الفريق الذي يدير مجموعة من العقارات والطاقت.
العقار (Property)	أصل عقاري أو مجموعة ملكية — النطاق المالي/الملكي.
المبنى (Building)	مبنى فعلي ضمن عقار معين.
الوحدة (Unit)	المساحة القابلة للإيجار داخل المبنى (شقة، مكتب، محل...).
المستأجر (Tenant)	جهة الاتصال التي تستأجر الوحدة.
عقد الإيجار (Lease Contract)	الاتفاقية الرسمية بين المالك والمستأجر، وله دورة حياة كاملة بمراحل محددة.

مهم

الفرع (Branch) والعقار (Property) مفهومان منفصلان ومتعمدان في تصميم النظام، ولكل منهما غرض مختلف: الفرع هو نطاق العمل التشغيلي والأمني (من يرى ماذا ومن يدير ماذا)، بينما العقار هو النطاق المالي والملكي (من يملك الأصل العقاري). لا يُقصد باستخدام أحدهما الاستغناء عن الآخر.

البداية باستخدام النظام

تسجيل الدخول

يتم تسجيل الدخول ببيانات المستخدم التي يوفرها لك مسؤول النظام في شركتك. يحدد نوع الحساب (الدور) ما تستطيع رؤيته والتعامل معه داخل النظام.

واجهة النظام والتنقل

بعد تسجيل الدخول، تظهر قائمة EDARA Property Management من القائمة الرئيسية لأودو. هذه هي القائمة الكاملة الحالية للتطبيق:

EDARA Property Management

- └─ Dashboard
- └─ Properties
 - └─ Buildings
 - └─ Units
- └─ Contracts
 - └─ Lease Timeline
 - └─ Renewal Requests
- └─ Finance
 - └─ Payment Schedule
 - └─ Security Deposits
 - └─ Service Charges
- └─ Maintenance
 - └─ Recurring Maintenance (مدير عقارات فاعلي)
- └─ Reports (محاسب أو مدير فرع فاعلي)
- └─ Configuration (مدير فرع فاعلي)

كل عنصر في القائمة يفتح الشاشة المرتبطة به مباشرة؛ لا توجد قوائم مخفية أو مسارات غير موثقة. العناصر المظللة أعلاه لا تظهر إلا للأدوار المذكورة بجانبها.

لوحة التحكم (Dashboard)

هي أول شاشة تفتح عادةً، وتعرض ملخصًا تنفيذيًا فوريًا لحالة المحفظة العقارية. التفاصيل الكاملة موجودة في [الجزء 11](#).

الأدوار والصلاحيات

لكل مستخدم مستوى صلاحية عام (سَلَم تصاعدي)، وقد تُضاف له صلاحيات إضافية مستقلة:

الدور	ماذا يستطيع عمله عموميًا
مُطالع (Viewer)	عرض فقط لعقارات ووحدات وعقود وجهات اتصال فرعه/ فروع المخصصة، دون أي تعديل.
مدير عقارات (Property Manager)	العمليات اليومية الكاملة: عقارات، مبانٍ، وحدات، عقود، تجديدات، جدول دفعات، رسوم خدمات، صيانة. لا صلاحية على التأمينات أو دفاتر الحسابات.
مدير فرع (Branch Manager)	كل صلاحيات مدير العقارات، بالإضافة إلى التحكم الكامل (بما فيه الحذف) في الفروع والملكيات، ضمن فرعه/فروعه.
مدير الشركة (Company Manager)	صلاحيات مدير الفرع على مستوى كل فروع الشركة، مع صلاحيات المحاسب الكاملة في كل مكان.
مسؤول النظام (Administrator)	كل الصلاحيات أعلاه، بالإضافة إلى صلاحية الإعدادات والتهيئة.
طاقم الصيانة (Maintenance Staff) — صلاحية إضافية	إدارة طلبات الصيانة المكلف بها ضمن فرعه؛ عرض فقط في باقي الشاشات.
محاسب (Accountant) — صلاحية إضافية	تحكم كامل في التأمينات وحركاتها ضمن فرعه؛ عرض فقط في باقي البيانات التشغيلية.
مستأجر البوابة (Portal Tenant)	دور منفصل تمامًا، يرى فقط عقده ووحدته، ويمكنه تقديم طلبات صيانة وتجديد (الجزء 12).

رؤية الفرع (Branch Visibility)

كل مستخدم يرى بيانات فرعه/فروعه المخصصة له فقط (إلا مدير الشركة الذي يرى كل الفروع). هذا يعني أنك قد لا ترى عقارًا أو عقدًا معينًا ليس تابعًا لفرعك — وهذا سلوك طبيعي ومقصود، وليس خللاً في النظام.

مبادئ التنقل الأساسية

- 1 استخدم القائمة الرئيسية للوصول لأي شاشة — لا حاجة لحفظ روابط.
- 2 استخدم الأزرار الذكية (smart buttons) الموجودة أعلى معظم النماذج للتنقل السريع إلى السجلات المرتبطة (مثل فتح عقود عقار معين من داخل شاشة العقار).
- 3 استخدم عوامل التصفية والتجميع (Filters / Group By) في شاشات القوائم لتضييق النتائج.

PART 3

إدارة العقارات والوحدات

الفروع (Branches)

الفرع هو النطاق التشغيلي والأمني الذي يحدد من يرى ومن يدير ماذا. يُنشأ الفرع عادة مرة واحدة عند الإعداد الأولي (الجزء 13) ويحتوي على اسم، رمز، مدير الفرع، الطاقم المخصص له، وأهداف زمن الاستجابة/الحل لطلبات الصيانة (SLA).

العقارات (Properties)

العقار هو الأصل العقاري أو مجموعة الملكية، ويتبع فرعًا واحدًا. يمكن أن يملك العقار أكثر من مالك بنسب ملكية مختلفة. من شاشة العقار يمكنك الوصول مباشرة إلى مبانيه ووحداته ومصاريفه وفواتيره عبر الأزرار الذكية.

المباني (Buildings)

كل مبنى يتبع عقارًا واحدًا، وتُنشأ رسوم الخدمات المشتركة دائمًا على مستوى المبنى (الجزء 9).

الوحدات (Units)

الوحدة هي المساحة القابلة للإيجار (شقة، مكتب، محل، مستودع، فيلا، موقف سيارات...). لكل وحدة حالتان مستقلتان:

حالة الإشغال (Occupancy Status) — تُحدّد تلقائيًا من النظام

Owner Occupied مملوكة ومسكونة من المالك

Rented مؤجرة

Reserved محجوزة

Available متاحة

Sold مبيعة

تتحول الوحدة إلى Reserved عند وجود عقد مؤكّد لم يبدأ بعد، وإلى Rented فقط عند دخول العقد حالة Active فعليًا. لا يمكن للمستخدم تعيين هذه الحالة يدويًا لأنها نتيجة مباشرة لحالة العقود المرتبطة بالوحدة.

الحالة التشغيلية (Operational Status)

Under Maintenance تحت الصيانة

Normal طبيعية

وحدة تحت الصيانة لا تُعتبر متاحة للإيجار حتى تنتهي أعمال الصيانة.

الوحدة

المبنى

العقار

الفرع

PART 4

المستأجرون وجهات الاتصال

المستأجر في EDARA هو جهة اتصال (Contact) عادية في النظام، أُضيف لها بعض الخصائص الخاصة بالعقارات. أي جهة اتصال تظهر تلقائيًا كـ "مستأجر" بمجرد ربطها كمستأجر في عقد إيجار واحد على الأقل — لا حاجة لتعليم خانة منفصلة.

الفرق بين المستأجر وجهة الاتصال العامة

كل جهات الاتصال في النظام تُدار من شاشة Contacts الموحدة في أودو. ما يميّز سجل المستأجر هو ظهور أزرار ذكية إضافية على نموذجته:

- عقود الإيجار (Lease Contracts) — يفتح جميع العقود التي هذا الشخص مستأجر فيها.
- الفواتير (Invoiced) — الزر المحاسبي القياسي في أودو، يعرض فواتيره دون أي تعديل خاص بـ EDARA.

كما يمكن تسجيل رقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري على سجل جهة الاتصال.

ملاحظة

عند تفعيل أول عقد لمستأجر، يحصل تلقائيًا على وصول لبوابة المستأجر دون أي إجراء إضافي من الموظف.


PART 5

إدارة عقود الإيجار

إنشاء عقد إيجار جديد

- 1 من Contracts، اضغط "جديد".
- 2 اختر الوحدة (Unit).
- 3 اختر المستأجر (Tenant).
- 4 حدد تاريخ البداية والنهاية.
- 5 أدخل قيمة الإيجار (Rent) ودورية السداد (شهري/ربع سنوي/سنوي).
- 6 حدد إذا كان العقد يتطلب تأمينًا (Deposit Required) وقيمه.
- 7 احفظ العقد — يبقى في حالة Draft قابلة للتعديل الكامل.

دورة حياة العقد



الحالة	المعنى	ما يمكن فعله
مسودة Draft	العقد قيد الإعداد ولم يُفَعَّل بعد.	تعديل كامل، أو حذف العقد.
مجدولة Scheduled	تم تأكيد العقد (زر "تفعيل") لكن تاريخ البداية لم يحن بعد. الوحدة تصبح "محجوزة".	انتظار بدء العقد، أو إلغاؤه قبل أن يبدأ.
فَعَّالة Active	تاريخ البداية حان فعليًا. الوحدة "مؤجَّرة"، وتتولد فواتير جدول الدفعات بشكل طبيعي.	تمديد (تجديد)، أو إنهاء مبكر.
مُجَدَّدة Renewed	انتهت مدة العقد ويوجد عقد خَلَف (Successor) نشط حل محله — تحدث هذه الحالة تلقائيًا.	عرض فقط (تاريخية).
منتهية بالمدة Expired	انتهت مدة العقد ولم يوجد عقد خَلَف — تحدث تلقائيًا.	عرض فقط (تاريخية).
منتهية بالإلغاء Terminated	تم إنهاء العقد يدويًا قبل انتهاء مدته (مع سبب اختياري).	عرض فقط (تاريخية).
ملغاة Cancelled	تم سحب عقد في حالة "مجدولة" قبل أن يبدأ فعليًا.	عرض فقط (تاريخية).

الإجراءات الرئيسية

- **تفعيل (Activate)** — يؤكد عقدًا من "مسودة" وينقله إلى "مجدولة" أو "فَعَّالة" حسب تاريخ البداية.
- **إنهاء (Terminate)** — إنهاء مبكر لعقد فَعَّال، مع إمكانية إضافة سبب.
- **إلغاء (Cancel)** — سحب عقد "مجدولة" لم يبدأ بعد.
- **تجديد (Renew)** — يُنشئ ويُفَعَّل عقدًا جديدًا (خَلَفًا) يبدأ بعد انتهاء العقد الحالي مباشرة.

العلاقة بين العقد السابق والخلف

عند التجديد، يُنشأ عقد جديد مرتبط بالعقد القديم كـ "خلف" (Successor)، ويصبح العقد القديم "خلفه" مرتبطًا به كـ "سابق" (Predecessor). هذا يمنحك تاريخًا كاملاً وقابلًا للتتبع لكل التغيرات المتتالية على نفس الوحدة.

تنبيه مهم

بمجرد أن يصبح العقد في حالة تاريخية (مُجَدَّدة، منتهية بالإلغاء، منتهية بالمدة، أو ملغاة)، لا يمكن تعديل بياناته الجوهرية (تاريخ البداية، تاريخ النهاية، قيمة الإيجار، المستأجر) — ويظهر رسالة توضيحية عند أي محاولة تعديل. هذا سلوك مقصود لحماية السجل التاريخي للعقد وضمان دقة المحاسبة المرتبطة به، وليس خطأً في النظام.

ماذا أفعل إذا احتوى عقد تاريخي على بيانات خاطئة؟

تأكد دائمًا من صحة بيانات العقد (التواريخ، قيمة الإيجار، المستأجر) **قبل** أن يصل إلى حالة تاريخية — أي بينما هو في "مسودة" أو "فعّالة". إذا تم رصد خطأ بعد أن أصبح العقد تاريخيًا، لا تحاول تعديله مباشرة؛ تواصل مع مسؤول النظام (Administrator) في شركتك، لأن تصحيح بيانات عقد تاريخي يتطلب إجراءً إداريًا مضبوطًا خارج استخدام المستخدم العادي، حفاظًا على سلامة السجل المحاسبي.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Lease Contract]

- **الغرض:** توضيح نموذج العقد وشريط الحالة (status bar) ورسالة التجميد عند محاولة تعديل عقد تاريخي.
- **الشاشة:** نموذج عقد إيجار واحد، مرة في حالة "فعّالة" ومرة في حالة تاريخية مع رسالة الخطأ.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** شريط الحالة أعلى النموذج، أزرار تفعيل/إنهاء/تجديد، رسالة الخطأ عند التعديل الممنوع.

PART 6

طلبات التجديد

يوفر النظام مسارين للتجديد:

التجديد بمبادرة المدير

← عقد خَلَف جديد ومُفَعَّل

← زر "تجديد" Renew

← عقد مُفَعَّل

يستخدمه المدير مباشرة من داخل العقد الحالي عندما يكون قرار التجديد وشروطه معروفة ونهائية.

التجديد بمبادرة المستأجر

/ ← قَبول Approved

← مراجعة المدير

← طلب تجديد Submitted

بوابة المستأجر

رفض Rejected

يقدم المستأجر طلب تجديد عبر بوابته (الجزء 12) مع تاريخ بداية ونهاية مقترحين وقيمة إيجار مقترحة ورسالة اختيارية. يمكن أن يوجد طلب تجديد واحد مفتوح فقط لكل عقد في وقت واحد.

حالات الطلب

الحالة	المعنى
مُقَدَّم Submitted	الطلب مُقَدَّم وفي انتظار قرار المدير.
مقبول Approved	تمت الموافقة؛ أنشئ عقد خَلَف جديد ومُفَعَّل تلقائياً بنفس آلية التجديد المباشر.
مرفوض Rejected	تم الرفض مع سبب إلزامي يوضَّح للمستأجر.

ملاحظة

لا يمكن تقديم طلب تجديد إلا على عقد "مُفَعَّل"، وبتاريخ بداية مقترح في نفس تاريخ انتهاء العقد الحالي أو بعده.

جدول الدفعات والتحويل

يُنشئ النظام جدول الدفعات (Payment Schedule) تلقائيًا من مدة العقد ودورية السداد عند تفعيله. كل سطر في الجدول يمثل دفعة مستحقة واحدة.

حالات سطر الدفعة



مهم

جميع هذه الحالات يحسبها النظام تلقائيًا بناءً على وجود الفاتورة وحالة سدادها — لا يغيرها المستخدم يدويًا أبدًا.

إنشاء الفواتير

تُفوتّر الدفعات المستحقة تلقائيًا كل يوم. يمكن أيضًا تشغيل ذلك فورًا بزر "إنشاء الفواتير المستحقة الآن" (Generate Due Invoices Now) دون الانتظار للدورة التلقائية. بعد وجود فاتورة على السطر، تصبح تفاصيل الدفعة (القيمة والفترة والعقد) مجّدة ولا يمكن تعديلها — بنفس منطق حماية السجلات التاريخية في العقد.

التأخر والرسوم المتأخرة (Late Fee)

عندما يتجاوز سطر دفعة تاريخ استحقاقه دون سداد كامل، يتحول تلقائيًا إلى "متأخرة Overdue".

فرض رسوم تأخير على دفعة واحدة

متأخرة Overdue ← زر "فرض رسوم تأخير" Charge Late Fee

فرض رسوم تأخير بشكل جماعي (Bulk)

1 من قائمة جدول الدفعات، حدد عدة سطور متأخرة.

2 اضغط "فرض رسوم تأخير (جماعي)".

يتجاهل النظام تلقائيًا أي سطر غير متأخر فعليًا أو سبق تحصيل رسوم عليه، ويعرض لك عدد السطور التي تم تحصيل رسوم عليها مقابل التي تم تجاهلها.

ملاحظة

إذا فشل تحصيل الرسوم على سطر واحد ضمن عملية جماعية، فهذا لا يؤثر على باقي السطور التي عُولجت بنجاح في نفس العملية.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Payment Schedule]

- **الغرض:** توضيح ألوان/فلترات الحالات الست ووزر فرض الرسوم الجماعي.
- **الشاشة:** قائمة Payment Schedule مع تفعيل فلتر "Overdue" وتحديد عدة سطور.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** عمود الحالة، شريط الفلتر، زر "Charge Late Fee (Bulk)".

PART 8

التأمينات (Security Deposits)

التأمين هو مبلغ يُحتفظ به من المستأجر كضمان، ويرتبط بعقد إيجار واحد (عقد واحد = تأمين واحد كحد أقصى).

دورة حياة التأمين



يُغلق التأمين تلقائيًا عندما يصل رصيده إلى صفر (بعد الاسترداد و/أو الاستقطاع الكامل).

الإجراءات

- **تحصيل (Collect)** — تسجيل استلام المبلغ فعليًا من المستأجر.
- **استرداد (Refund)** — إرجاع مبلغ للمستأجر (كلي أو جزئي).
- **استقطاع (Deduct)** — خصم مبلغ من التأمين لصالح الشركة (مثلًا تعويض أضرار)، مع وصف للسبب.

الأرقام المعروضة

يعرض نموذج التأمين: المبلغ المستهدف، المبلغ المُحصَّل، المبلغ المُسترد، المبلغ المُستقطع، والرصيد المتبقي — وكل عملية استرداد أو استقطاع محدودة تلقائيًا بالرصيد المتاح.

سير العمل المعتاد



ملاحظة

سجل "حركات التأمين" (Deposit Transaction) هو سجل تاريخي للعمليات التي تمت على التأمين — تحصيل، استرداد، استقطاع — وهو شاشة **عرض فقط**، وليس شاشة إدخال بيانات مباشرة. تُسجَّل الحركة تلقائيًا عند تنفيذ أحد الإجراءات أعلاه.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Security Deposit]

- **الغرض:** توضيح نموذج التأمين وأضرار التحصيل/الاسترداد/الاستقطاع والرصيد.
- **الشاشة:** نموذج تأمين في حالة "محتفظ به" مع سجل الحركات أسفله.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** شريط الحالة، الأزرار الثلاثة، حقول الأرصدة، قائمة الحركات.

PART 9

رسوم الخدمات (Service Charges)

رسوم الخدمات هي تكلفة مشتركة على مستوى مبنى (مثل الصيانة العامة أو الكهرباء المشتركة) يتم توزيعها على المستأجرين الحاليين وفوترتها لهم.

دورة حياة رسوم الخدمات



طرق التوزيع المتاحة (4 طرق)

الطريقة	كيف تُحسب؟
بالتساوي (Equal)	المبلغ الإجمالي ÷ عدد الوحدات المؤجرة حاليًا — كل مستأجر يدفع نفس المبلغ.
نسبيًا بالمساحة (Proportional by Area)	يُوزَّع المبلغ الإجمالي حسب مساحة كل وحدة — الوحدة الأكبر تدفع أكثر.
لكل متر مربع (Per Square Meter)	سعر ثابت × مساحة كل وحدة.
مبلغ ثابت لكل وحدة (Fixed per Unit)	مبلغ واحد ثابت يُفرض على كل وحدة مؤجرة، بصرف النظر عن مساحتها.

سير العمل

- 1 أنشئ رسوم خدمات جديدة على مستوى مبنى معيّن، وحدد المبلغ الإجمالي وطريقة التوزيع.
- 2 اضغط "توليد التوزيع" (Generate Allocation) — يُنشئ سطرًا واحدًا لكل وحدة مؤجرة حاليًا فقط (الوحدات غير المؤجرة تُستثنى تلقائيًا).
- 3 راجع السطور الناتجة.
- 4 اضغط "فوترة السطور" (Invoice Lines) لفوترة كل السطور غير المفوترة بعد.

تنبيه

بعد فوترة سطر، يصبح مجمّدًا ولا يمكن حذفه أو تعديله.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Service Charge]

- **الغرض:** توضيح النموذج وطرق التوزيع والسطور الناتجة.
- **الشاشة:** نموذج رسوم خدمات في حالة "موزعة" مع قائمة السطور.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** حقل طريقة التوزيع، زر Invoice Lines و Generate Allocation، حالة كل سطر.

PART 10

الصيانة

دورة حياة طلب الصيانة



إنشاء طلب صيانة

- 1 من Maintenance، اضغط "جديد".
- 2 حدد **الوحدة** والعنوان والوصف.
- 3 حدد **الأولوية** (منخفضة/عادية/مرتفعة/عاجلة) و**التصنيف** (سباكة/كهرباء/تكييف/عام/تنظيف/إنشائي/أخرى).
- 4 احفظ الطلب — يبدأ بحالة "جديد".

سير العمل

- **تكليف (Assign)** — تحديد الشخص أو الفني المسؤول.
- **بدء (Start)** — الانتقال إلى "قيد التنفيذ".
- **إكمال (Complete)** — الانتقال إلى "مُكْتَمَل"؛ يُعلم المستأجر تلقائيًا إذا كان الطلب مرتبطًا به.
- **إلغاء (Cancel)** — متاح من أي حالة غير نهائية.

ملاحظة

حالة الالتزام بزمّن الاستجابة (SLA): ضمن الوقت/معرّضة للخطر/متجاوزة) معلوماتية بالكامل، وتُحسب تلقائيًا من أهداف الفرع — لا يضبطها المستخدم يدويًا.

فاتورة المورد (Vendor Bill)

مهم


إكمال طلب الصيانة لا يُنشئ فاتورة مورد تلقائيًا. إنشاء فاتورة المورد إجراء يدوي ومقصود، ويتطلب تحديد **مورد (Vendor)** وتسجيل **تكلفة** أكبر من صفر على الطلب قبل الضغط على زر "إنشاء فاتورة مورد".

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Maintenance Request]

- **الغرض:** توضيح شريط الحالة وشارة SLA وزر إنشاء فاتورة المورد.
- **الشاشة:** نموذج طلب صيانة في حالة "قيد التنفيذ".
- **العناصر المطلوب إبرازها:** شريط الحالة، شارة SLA، حقول المورد/التكلفة.

الصيانة الدورية (Recurring Maintenance)

الصيانة الدورية هي **جدول/قالب** لا طلب صيانة بذاته. تحدد وحدة، تصنيفًا، موردًا، أولوية، وتكرارًا (شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي) وتاريخ الاستحقاق التالي.



ملاحظة

عند إيقاف تفعيل تعريف صيانة دورية، تتوقف فقط الطلبات المستقبلية من التولّد — أما الطلبات التي تولّدت سابقًا فتبقى كما هي دون أي تغيير.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Recurring Maintenance]

- **الغرض:** توضيح تعريف الصيانة الدورية وزر "الطلبات المولدة".
- **الشاشة:** نموذج تعريف صيانة دورية.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** حقل التكرار، تاريخ الاستحقاق التالي، زر Generated Requests.

PART 11

لوحة التحكم والتقارير

لوحة التحكم (Dashboard)

شاشة ملخص تفاعلية بفلترين أساسيين: **فلتر الفرع** و**فلتر الفترة الزمنية المحاسبية** (هذا الشهر / الشهر الماضي / هذا الربع / هذه السنة / فترة مخصصة).

مهم — افهم الفرق

بطاقات اللوحة نوعان: **بطاقات الحالة الحالية** (تتأثر بفلتر الفرع فقط، وتعرض الوضع الآن — مثل الإشغال، حالات العقود، التأمينات، الصيانة المفتوحة، التجديدات المعلقة)، و**بطاقات مالية مرتبطة بالفترة** (الإيرادات الشهرية، تكلفة الصيانة هذا الشهر، الدفعات هذا الشهر — وهذه فقط تتأثر بفلتر الفترة الزمنية).

المحتوى الرئيسي للوحة

- **أعداد المحفظة** (عقارات/مبانٍ/وحدات) مع إمكانية الضغط للانتقال للقائمة المفصلة.
- **توزيع الإشغال** حسب حالة كل وحدة.
- **حالات العقود** وقائمة "العقود القريبة من الانتهاء" (نافذة ثابتة 30 يومًا، لا تتأثر بفلتر الفترة).
- **الإيرادات والتحصيلات:** الإيرادات الشهرية، المبالغ المستحقة غير المحصلة (رقم إجمالي غير مرتبط بالفترة)، الدفعات المتأخرة.
- **التأمينات:** الإجمالي المحتفظ به وعدد التأمينات غير المغلقة على عقود منتهية.
- **رسوم الخدمات** غير المفوترة بعد.

- **الصيانة:** أعداد الطلبات حسب الحالة، حالة SLA، وقائمة "الأكثر احتياجًا للاهتمام".
- **الصيانة الدورية المستحقة، التجديدات المعلقة، اتجاه الإيرادات** (رسم بياني لآخر 6 أشهر، ثابت لا يتأثر بالفترة)، و **آخر الأنشطة**.
- **إجراءات سريعة (Quick Actions)** — تفتح القائمة الحقيقية المفطرة مباشرة، بكل إمكانيات التصفية والتصدير المعتادة.

ملاحظة مهمة

إذا لم يكن لحسابك صلاحية عرض على وحدة المحاسبة في أودو، فإن كل البطاقات المرتبطة بالمحاسبة (الإيرادات، المبالغ المستحقة، الدفعات، المتأخرات) **تختفي بالكامل من اللوحة** ولا تظهر كصفر. هذا سلوك مقصود يعكس صلاحياتك، وليس عطلًا في النظام.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Dashboard]

- **الغرض:** عرض شامل للوحة مع فلاتر الفرع والفترة.
- **الشاشة:** Dashboard الكامل لمستخدم بصلاحية كاملة.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** فلاتر الفرع، فلاتر الفترة، بطاقات الحالة الحالية مقابل البطاقات المالية، الإجراءات السريعة.

التقارير (Reports)

قائمة Reports (تظهر فقط للمحاسب أو مدير الفرع فأعلى) تضم 8 شاشات تحليلية (قوائم/محاور/رسوم بيانية)، وليست تقارير PDF قابلة للطباعة:

التقرير	الغرض منه
قائمة الإيجارات (Rent Roll)	كل وحدة مؤجرة حاليًا، بقيمة إيجارها وحالتها — "ما هو إيجار كل وحدة الآن؟"
الإيرادات (Revenue)	الإيرادات المفوترة مجمعة حسب الفرع/العقار/الشهر/نوع الفاتورة.
المصروفات (Expenses)	فواتير الموردين المفوترة، بنفس التجميع، لعزل تكاليف الصيانة مثلاً.

التقرير	الغرض منه
المستحقات (Receivables)	الأرصدة غير المحصلة حسب العقار وحالة السداد — لترتيب أولويات التحصيل.
الإشغال (Occupancy)	أعداد الوحدات حسب حالة الإشغال لكل فرع/عقار — لتتبع الشواغر.
دفتر المستأجر (Tenant Ledger)	كشف حساب لكل مستأجر بإجمالي فواتيره ومستحقاته.
انتهاء العقود (Lease Expiry)	العقود مرتبة حسب تاريخ الانتهاء، لتخطيط التجديدات.
تكلفة الصيانة (Maintenance Cost)	قائمة طلبات الصيانة بالتكلفة التقديرية والفعلية (إن وُجدت صلاحية محاسبية).

ملاحظة

كل هذه الشاشات تدعم التصفية والتجميع والتصدير المعتاد في أودو. فاتورة العميل القابلة للطباعة (PDF) هي وظيفة محاسبية قياسية في أودو، مستقلة عن قائمة التقارير هذه.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Reports]

- **الغرض:** توضيح شكل أحد التقارير التحليلية (محور/Pivot).
- **الشاشة:** تقرير "الإيرادات" بعرض محوري مجمّع حسب الفرع والشهر.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** شريط الفلاتر، أدوات التجميع، زر التصدير.

PART 12

بوابة المستأجر

يحصل كل مستأجر تلقائيًا على وصول لبوابة خاصة به عند تفعيل أول عقد له، تعرض له بياناته الخاصة فقط.

الصفحة الرئيسية (Home)

عدّاد لعدد عقود الإيجار، وعدّاد لعدد طلبات الصيانة.

عقودي (My Leases)

قائمة بعقود المستأجر الخاصة فقط، وصفحة تفصيل لكل عقد تعرض شروطه وأي طلب تجديد معلّق وتاريخ طلبات التجديد السابقة.

طلب تجديد

من صفحة تفصيل العقد، يمكن للمستأجر تقديم طلب تجديد بتاريخ بداية/نهاية مقترح وقيمة إيجار مقترحة وملاحظة. يتحقق النظام من صحة التاريخ المقترح فورًا، وفي حال عدم صلاحيته تظهر رسالة توضيحية بدل تجاهل الطلب.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Portal My Leases]

- **الغرض:** توضيح صفحة تفصيل العقد في البوابة ونموذج طلب التجديد.
- **الشاشة:** <my/leases/<id/ من حساب مستأجر تجريبي.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** شروط العقد، زر/نموذج Request Renewal.

طلبات صيانتني (My Maintenance)

قائمة طلبات الصيانة الخاصة بالمستأجر فقط، مع إمكانية تقديم طلب جديد يقتصر فقط على الوحدات المرتبطة بعقده الحالي.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Portal My Maintenance]

- **الغرض:** توضيح قائمة الطلبات ونموذج تقديم طلب جديد.
- **الشاشة:** my/maintenance/new/ g my/maintenance/.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** قائمة اختيار الوحدة (محدودة بعقد المستأجر)، حقول الأولوية/الوصف.

لوحة تحكم المستأجر (Tenant Dashboard)

صفحة ملخص للقراءة فقط: العقد الحالي النشط، أقرب دفعة مستحقة/متأخرة/مدفوعة جزئيًا، إجمالي الرصيد المستحق على الفواتير المرحّلة، أي طلب تجديد معلّق، عدد طلبات الصيانة المفتوحة، وآخر 5 إشعارات.

وحداتي (My Units)

عرض معلوماتي للوحدة/الوحدات المرتبطة بعقد/عقود المستأجر.

الفواتير (Billing)

ملخص EDARA لفواتير المستأجر والإشعارات الدائنة مع الرصيد المستحق المحسوب. يمكن للمستأجر الوصول إلى فواتيره من خلال صفحة الفواتير الخاصة به، بينما تعتمد خيارات الدفع المتاحة على إعدادات بوابة Odoo.

المستندات (Documents)

قائمة موحدة بالمرفقات الموجودة على عقود المستأجر وطلبات صيانتهم وطلبات تجديدهم (مثل نسخة العقد الموقعة أو صورة مرفقة بطلب صيانة)، مع توضيح مصدر كل مستند وإمكانية تحميله.

الإشعارات (Notifications)

سجل للقراءة فقط بالإشعارات المرسله للمستأجر مباشرة (تحديثات متعلقة بالعقد، الصيانة، التجديد، أو الدفعات).

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Portal Home]

- **الغرض:** توضيح الصفحة الرئيسية للبوابة والتنقل بين أقسامها.
- **الشاشة:** my/home/ لحساب مستأجر تجريبي.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** عدادات العقود والصيانة، قائمة التنقل الجانبية للبوابة.

حدود صلاحيات بوابة المستأجر

- لا يمكن للمستأجر تعديل طلب صيانة مُقدّم مسبقًا.
- لا يمكن للمستأجر إلغاء طلب صيانة مُقدّم مسبقًا.
- تفاصيل التأمين غير متاحة في بوابة المستأجر.
- تفاصيل رسوم الخدمات غير متاحة في بوابة المستأجر.

الإدارة والإعدادات

الإعداد الأولي (Initial Setup — مرة واحدة)

الإعدادات (Settings)

شاشة إعدادات واحدة (لمدير الشركة فقط) لربط EDARA بدليل الحسابات المحاسبية:

- حساب إيرادات الإيجار (Rental Income)
- حساب إيرادات رسوم التأخير (Late Fee Income)
- حساب إيرادات رسوم الخدمات (Service Charge Income)
- حساب التزام التأمينات (Deposit Liability)
- حساب إيرادات استقطاع التأمينات (Deposit Deduction Income)
- حساب مصروف الصيانة (Maintenance Expense)
- قيمة رسوم التأخير الافتراضية (Default Late Fee Amount)

[SCREENSHOT PLACEHOLDER – Configuration Settings]

- **الغرض:** توضيح شاشة ربط الحسابات المحاسبية.
- **الشاشة:** Configuration → Settings.
- **العناصر المطلوب إبرازها:** الحقول الستة لربط الحسابات، حقل قيمة رسوم التأخير الافتراضية.

الفروع (Branches)

إنشاء الفروع التشغيلية للشركة (لمدير الفرع فأعلى).

إعداد زمن الاستجابة (SLA)

لا توجد شاشة إعداد منفصلة لـ SLA — أهداف زمن الاستجابة والحل تُضبط مباشرة في نموذج الفرع نفسه.

العمليات اليومية (Daily Operations)

تعريفات الصيانة الدورية تُنشأ وتُدار من قائمة Maintenance نفسها، وليست جزءًا من شاشات الإعداد/التهيئة — فهي عمل تشغيلي متكرر، لا إعداد مرة واحدة.

PART 14

سيناريوهات العمل اليومية

1 إنشاء وحدة جديدة

الهدف

إضافة وحدة قابلة للإيجار إلى مبنى قائم.

النتيجة المتوقعة

وحدة جديدة بحالة إشغال "متاحة".

1 افتح Properties → Units → جديد.

2 اختر المبنى، وأدخل الاسم/النوع/المساحة/الإيجار الافتراضي.

3 احفظ.

2 تسجيل مستأجر جديد

الهدف

إضافة جهة اتصال جديدة تمثل مستأجرًا محتملاً.

النتيجة المتوقعة

جهة اتصال جاهزة للربط بعقد.

1 افتح Contacts → جديد.

2 أدخل الاسم وبيانات التواصل والهوية/السجل.

3 احفظ — سيظهر كمستأجر تلقائيًا عند ربطه بأول عقد.

3 إنشاء عقد إيجار

الهدف

توثيق اتفاقية إيجار جديدة.

النتيجة المتوقعة

عقد في حالة "مسودة" قابل للتعديل.

1 Contracts → جديد.

2 اختر الوحدة والمستأجر والتواريخ والإيجار.

3 احفظ.

تنبيه

تحقق من دقة كل البيانات الآن — بعض الحقول تُجَمَّد بعد أن يصبح العقد تاريخيًا.

4 تفعيل عقد إيجار

الهدف

تأكيد العقد وبدء تطبيقه فعليًا.

النتيجة المتوقعة

العقد "مجدولة" أو "فعّالة"، وجدول الدفعات يتولد تلقائيًا.

1 افتح العقد.

2 اضغط "تفعيل".

5 مراجعة جدول الدفعات

الهدف

معرفة الدفعات المستحقة وحالتها.

النتيجة المتوقعة

رؤية واضحة لكل الدفعات بحالتها.

1 Finance → Payment Schedule

2 صفّ حسب العقد أو الحالة أو تاريخ الاستحقاق.

6 معالجة دفعة

الهدف

تسجيل سداد فاتورة مستحقة.

النتيجة المتوقعة

سطر الدفعة يتحول إلى "مدفوعة" أو "مدفوعة جزئيًا".

1 افتح الفاتورة المرتبطة بسطر الدفعة.

2 سجّل السداد عبر شاشة الدفع المحاسبية القياسية في أودو.

7 التعامل مع دفعة متأخرة

الهدف

متابعة سطر تجاوز تاريخ استحقاقه.

النتيجة المتوقعة

وضوح الحالة "متأخرة" وقرار بشأن رسوم التأخير.

1 Finance → Payment Schedule → فلتر "Overdue".

2 قرّر: تواصل مع المستأجر، أو فرض رسوم تأخير (سيناريو 8).

8 فرض رسوم تأخير (فردى)

الهدف

تحصيل رسوم على دفعة متأخرة واحدة.

النتيجة المتوقعة

فاتورة رسوم تأخير جديدة مرتبطة بالسطر.

1 افتح سطر الدفعة المتأخر.

2 اضغط "Charge Late Fee".

9 فرض رسوم تأخير (جماعى)

الهدف

معالجة عدة دفعات متأخرة دفعة واحدة.

النتيجة المتوقعة

تقرير بعدد السطور المُدَّخلة والمتجاهلة.

1 حدد عدة سطور من القائمة.

2 اضغط "Charge Late Fee (Bulk)".

10 تجديد عقد (بمبادرة المدير)

الهدف

تمديد عقد قائم بشروط جديدة.

النتيجة المتوقعة

عقد خَلَف جديد ومُفَعَّل.

1 افتح العقد الفَعَّال.

2 اضغط "تجديد Renew" وأدخل الشروط الجديدة.

11 معالجة طلب تجديد من مستأجر

الهدف

مراجعة طلب تجديد قَدِّمه المستأجر عبر البوابة.

النتيجة المتوقعة

قبول (مع إنشاء عقد خَلَف) أو رفض (مع سبب).

1 Contracts → Renewal Requests

2 افتح الطلب "Submitted" وراجع الشروط المقترحة.

3 اضغط "قبول" أو "رفض" (مع سبب).

12 تسجيل تأمين

الهدف

تسجيل استلام مبلغ التأمين من المستأجر.

النتيجة المتوقعة

التأمين في حالة "محتفظ به".

1 افتح التأمين من زر العقد الذكي أو من Finance → Security Deposits.

2 اضغط "تسجيل Collect".

13 استرداد تأمين

الهدف

إعادة مبلغ التأمين (أو جزء منه) للمستأجر عند انتهاء الإيجار دون مخالفات.

النتيجة المتوقعة

انخفاض الرصيد، وإغلاق التأمين إذا وصل لصفر.

1 افتح التأمين.

2 اضغط "استرداد Refund" وأدخل المبلغ.

14 استقطاع من تأمين

الهدف

خصم تكلفة أضرار أو مستحقات من التأمين.

النتيجة المتوقعة

انخفاض الرصيد مع تسجيل سبب الاستقطاع.

1 افتح التأمين.

2 اضغط "استقطاع Deduct" وأدخل المبلغ والسبب.

15 إنشاء رسوم خدمات

الهدف

توزيع تكلفة مشتركة على مستأجري مبنى.

النتيجة المتوقعة

رسوم خدمات بحالة "مسودة".

1 Finance → Service Charges → جديد.

2 اختر المبنى، المبلغ الإجمالي، وطريقة التوزيع.

16 توليد التوزيع

الهدف

تحويل رسوم الخدمات إلى سطور لكل وحدة مؤجرة.

النتيجة المتوقعة

سطر واحد لكل وحدة مؤجرة حاليًا في المبنى.

1 افتح رسوم الخدمات.

2 اضغط "Generate Allocation".

17 فواتير رسوم الخدمات

الهدف

إصدار فواتير لسطور رسوم الخدمات الموزعة.

النتيجة المتوقعة

فاتورة لكل سطر، وتصبح رسوم الخدمات "مفوترة".

1 افتح رسوم الخدمات بعد توليد التوزيع.

2 اضغط "Invoice Lines".

18 إنشاء طلب صيانة

الهدف

تسجيل عطل أو طلب خدمة على وحدة.

النتيجة المتوقعة

طلب جديد بحالة "جديد".

1 Maintenance → جديد.

2 حدد الوحدة والأولوية والتصنيف والوصف.

19 إكمال صيانة

الهدف

إغلاق طلب صيانة بعد تنفيذ العمل.

النتيجة المتوقعة

الطلب "مُكتمل"، وإشعار للمستأجر إن وُجد.

1 افتح الطلب "قيد التنفيذ".

2 اضغط "إكمال Complete".

3 إذا لزم فوترة مورّد، أدخل المورّد والتكلفة ثم اضغط "إنشاء فاتورة مورّد" (خطوة منفصلة ويدوية).

20 إعداد صيانة دورية

الهدف

جدولة فحص/صيانة متكررة تلقائيًا.

النتيجة المتوقعة

طلبات صيانة تتولد تلقائيًا في كل تاريخ استحقاق.

- 1 Maintenance → Recurring Maintenance → جديد.
- 2 حدد الوحدة والتصنيف والتكرار وتاريخ الاستحقاق الأول.

21 استخدام اللوحة والتقارير والبوابة

الهدف

مراجعة أداء المحفظة أو متابعة بيانات شخصية (للمستأجر).

النتيجة المتوقعة

رؤية واضحة ومفلترة بحسب الدور.

- 1 الموظف: Dashboard → فلتر الفرع/الفترة، أو Reports لتحليل أعمق.
- 2 المستأجر: يسجل دخوله إلى البوابة ويتابع عقده وطلباته مباشرة.

الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء

لماذا لا أرى بعض معلومات الحسابات في Dashboard؟

لأن حسابك لا يملك صلاحية عرض على وحدة المحاسبة في أودو. البطاقات المالية (الإيرادات، المستحقات، الدفعات) تُخفى بالكامل في هذه الحالة، ولا تُعرض كصفر. تواصل مع مسؤول النظام إذا كنت تحتاج هذه الصلاحية.

لماذا لا أستطيع تعديل عقد قديم؟

لأن العقد وصل إلى حالة تاريخية (مُجَدَّدة/منتهية/ملغاة)، والنظام يجعّد بياناته الجوهرية عمداً لحماية السجل التاريخي والمحاسبي. راجع [الجزء 5](#) للتفاصيل وما يجب فعله إذا كان هناك خطأ فعلي في البيانات.

لماذا يظهر جدول الدفعات بحالة "متأخرة"؟

لأن تاريخ استحقاق السطر قد مضى دون سداد كامل. هذه الحالة تُحسب تلقائياً ولا تحتاج أي إجراء لتفعيلها — يمكنك بعدها فرض رسوم تأخير إذا رغبت.

لماذا لم يتم إنشاء رسوم تأخير؟

تحقق أولاً أن السطر فعلياً بحالة "متأخرة". إذا كنت تستخدم الفرض الجماعي، فالنظام يتجاهل تلقائياً أي سطر غير متأخر أو سبق تحصيل رسوم عليه — وهذا ليس خطأ، بل سلوك حماية من التكرار.

لماذا لم يتم إنشاء طلب صيانة من تعريف صيانة دورية؟

تأكد أن التعريف "مفعّل (Active)" وأن تاريخ الاستحقاق التالي قد حان بالفعل. الطلبات تتولد عند حلول هذا التاريخ عبر معالجة تلقائية.

لماذا لا أستطيع تعديل أو إلغاء طلب صيانة من البوابة؟

بوابة المستأجر لا تدعم حاليًا تعديل أو إلغاء طلب تم تقديمه مسبقًا. لتعديل أو إلغاء طلب، تواصل مع فريق إدارة العقار.

لماذا لا أرى عقارًا من فرع آخر؟

لأن النظام يعرض لكل مستخدم بيانات فرعه/فروعه المخصصة له فقط (إلا مدير الشركة الذي يرى كل الفروع). هذا سلوك أمني مقصود وليس خللاً.

لماذا لا أستطيع تعديل سطر رسوم خدمات بعد فوترته؟

لأن فوترة السطر تجدد بياناته (المبلغ، الربط) لحماية دقة الفاتورة الصادرة فعليًا، تمامًا كما يحدث مع سطور جدول الدفعات بعد الفوترة.

ما الفرق بين الفرع (Branch) والعقار (Property)؟

الفرع هو النطاق التشغيلي/الأمني (من يدير ومن يرى)، بينما العقار هو النطاق المالي/الملكي (من يملك الأصل). كلاهما ضروري ومستقل، ولا يُقصد الاستغناء عن أحدهما.

ما الفرق بين التأمين (Deposit) وحركة التأمين (Deposit Transaction)؟

التأمين هو السجل الرئيسي الذي يعرض الرصيد الحالي وحالته. حركة التأمين هي سطر تاريخي يسجل تلقائيًا عند كل عملية تحصيل/استرداد/استقطاع — وهي للعرض فقط، لا تُدخل يدويًا.

لماذا لم يتم إنشاء فاتورة مورّد تلقائيًا بعد إكمال الصيانة؟

لأن فوترة المورّد خطوة يدوية مقصودة في هذا النظام، ولا تتم تلقائيًا بمجرد إكمال الطلب. حدّد المورّد وسجلّ التكلفة ثم اضغط "إنشاء فاتورة مورّد" بنفسك.

لماذا لا تظهر بعض خيارات النظام في حسابي؟

لأن كل دور (Viewer, Property Manager, Branch Manager, Company Manager, Administrator، وصلاحيات Maintenance Staff/Accountant الإضافية) يرى فقط الشاشات والإجراءات المناسبة له. راجع جدول الأدوار في [الجزء 2](#).

APPENDIX

ملحق: قائمة المصطلحات

المصطلحات الإنجليزية التالية هي أسماء النظام الرسمية؛ يُفَضَّل مطابقة أي ترجمة عربية مستخدمة في الدليل مع الترجمة الرسمية الموجودة فعليًا في ملف واجهة النظام (i18n/ar.po) بدل اعتماد ترجمة جديدة.

المصطلح الإنجليزي	المعنى المبسط
Branch	الفرع — النطاق التشغيلي/الأمني الذي يدير مجموعة عقارات وطاقم.
Property	العقار — الأصل العقاري أو مجموعة الملكية.
Building	المبنى — مبنى فعلي ضمن عقار.
Unit	الوحدة — المساحة القابلة للإيجار.
Tenant	المستأجر — جهة الاتصال التي تستأجر وحدة.
Lease Contract	عقد الإيجار — اتفاقية التأجير بدورة حياتها الكاملة.
Renewal Request	طلب التجديد — طلب لتمديد عقد قائم.
Payment Schedule	جدول الدفعات — الدفعات المخططة طوال مدة العقد.
Security Deposit	التأمين — مبلغ ضمان مُحتَقَظ به من المستأجر.

المصطلح الإنجليزي	المعنى المبسط
Deposit Transaction	حركة التأمين — سجل تاريخي لحركة مالية على التأمين.
Service Charge	رسوم الخدمات — تكلفة مشتركة توزع وثقوتير للمستأجرين.
Maintenance Request	طلب الصيانة — تسجيل عطل أو طلب خدمة.
Recurring Maintenance	الصيانة الدورية — جدول يُنشئ طلبات صيانة تلقائيًا بشكل متكرر.
Vendor	المورّد — مقدّم خدمة خارجي ينفّذ أعمال صيانة.