Ch8

技术进步


- 技术进步的种类

表现形式


- 使用相同的投入要素组合生产更多的产出,或者使用更少的投入要素组合实现相同的产出
- 现有产品质量的改进
- 生产出全新的产品

分类

- 中性技术进步:在资本和劳动力的相对价格不变的情况下,不改变资本和劳动投入比例的技术进步(例如 $_{Y=AK^{\alpha}L^{\beta}}$ 中提高 A 的值,这是希克斯中性的技术进步,详见高宏 & 动态优化,可以解得 $\frac{K}{L}=\frac{w\alpha}{r\beta}$,资本和劳动力之比与 A 无



在右图中,技术进步体现为蓝线在黑线内侧,表示对资本和劳动的节约;中性体现为最优的资本和劳动的比例是不变的,最优资本和劳动组合是从原点出




例子: 管理经验的提高,制度的改进,新的工艺和新的产品等

- 非中性技术进步

资本偏向的技术进步

 $\frac{w}{r}$ - 由于 $\frac{\omega}{r}$ 不变,资本-劳动比例增加的唯一途径是提升 $\frac{\omega}{\beta}$,这意味着资本的产出效率相对于劳动提高,而效率的提高导致企业更加愿意使用资本



蓝线应当比黑线更平缓,即劳动对


资本的技术替代率 $^{MRS_{LK}}=rac{eta K}{lpha L}$ 变小,资本-劳动比 $rac{K}{L}$ 增加

劳动偏向的技术进步


- 与资本偏向的技术进步相反,需要降低 $\frac{\alpha}{\beta}$,新的等产量线比原来的更陡峭增强劳动力的技术进步
 - 随着劳动力技能的提高,企业可以减少雇佣的劳动力个体数量
 - 生产函数 $Y = AK^{\alpha}(HL)^{\beta}$,其中 L 可以看做按人头计算的劳动力数量,H 可以看做一个企业或一个国家所有个体平均的劳动效率,或称劳动力效率因

子,HL 可以理解为有效劳动力数量。在图 8.2 中将横轴替换为 HL,则可以看出增强劳动力的技术进步和中性技术进步是一样的

图 8.5 增强劳动力的技术进步



- 有效劳动的工资 $_W = \beta A K^{\alpha} (HL)^{\beta-1}$,每个工人的工资 $_{W_L} = A K^{\alpha} \beta (HL)^{\beta-1} H = H_W$,可知 H^* 有效劳动工资 $W = \Phi$ 个工人的工资 $_{W_L}$,在有效劳动工资不变的情况下,增强劳动力的技术进步使每个工人的工资 $_{R.5a}$ 增强资本的技术进步



提高,劳动与资

本的相对工资也提高,工人

变得更贵了,因此资本-劳动比例上升

增强资本的技术进步

- $Y = A(HT)^{\alpha}L^{\beta}$
- PS:与增强劳动力的技术进步不同,这里增强资本的因素可以和资本分离, 所以实际应用时经常将增强资本的投入作为一种单独的要素考察(例如化 肥是增加土地产量的投入)
- 技术进步的度量

全要素生产率 TFP: 索罗残差

- 生产函数为 $Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{\beta}$,两侧取对数,得 $\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \beta \ln L_t$,再对时间 t 求全微分得 $\hat{Y}_t = \hat{A}_t + \alpha \hat{K}_t + \beta \hat{L}_t$

- 假设规模报酬不变, $\alpha+\beta=1$,则利润为 0, $\gamma=wL+rK$,因此 α 和 β 分别代表 国民收入中资本和劳动力报酬的分配比例,即 $\alpha=\frac{rK}{Y}$, $\beta=\frac{wL}{Y}$
- 技术进步率 $\hat{A}_t = \hat{Y}_t (\alpha \hat{K}_t + \beta \hat{L}_t)$,是产出增长中剔除资本和劳动增长的贡献之后得到的残差
- $\alpha+\beta=1$ 时,对 $\alpha=\frac{rK}{Y}$, $\beta=\frac{wL}{Y}$ 求导,得 $\hat{Y}=\hat{r}+\hat{K}$, $\hat{Y}=\hat{w}+\hat{L}$,合并两式,得 $\hat{Y}_t=\alpha\hat{K}_t+\beta\hat{L}_t+(\alpha\hat{r}_t+\beta\hat{w}_t)$,说明索罗残差也是资本回报和工资增长率的加权和

索罗残差的问题

- 包含大量统计误差,且并不是随机的(中国的索罗残差在大多数年份都是正的)
- 对于资本和劳动力的度量困难资本难以计算折旧(会计折旧好算但不好用,要用经济折旧,很难算)难以找到精确指标度量劳动力质量
- 无法考虑嵌入式技术(附着在劳动力和资本上的技术进步)例如引入一套设备,即是技术进步,也是资本积累
- 发展中国家技术进步的实现途径

对于后发国家来说,经济的赶超就是技术的赶超

发展中国家技术进步的贡献

- 影响发展中国家经济发展的主要是资本投入,技术进步在除了东亚地区外只起 到微弱的作用
- 刘遵义的研究指出中国的技术进步贡献率是-1.4%,其他东亚国家也很低问题:忽略了附着于资本的技术进步,高估了资本的产出弹性,低估了技术进步的作用

技术进步的实现途径

- 技术创新

基本形式

- 引用新产品
- 采用新技术或新的生产方法
- 开辟新的市场
- 控制原材料的新供应来源
- 引入新的生产组织形式

基本类型

- 渐进性创新
- 根本性创新
- 技术系统的变革
- 技术-经济范式的变革

诱导因素

- 企业家的利润动机和企业家精神
- 生产要素的稀缺性(诱导性技术变迁理论)
 - 生产要素的相对稀缺程度和相对价格变化情况决定着技术发明、创新的方 向
- 技术推动与市场拉动

制度机制

- 竞争条件(自由市场,垄断在经济中不占据主导地位)
- 完善的市场机制和市场体系

国家创新机制 (政府支持)

- 技术扩散与模仿:新技术的广泛应用和推广,包括对生产技术的简单获取和引进方对自身技术能力的构建

技术扩散具有溢出效应

- 技术领先企业的示范效应和技术落后企业的模仿效应
- 人力资本的流动导致技术溢出

- 联系效应:企业间不通过纯粹的市场交易而发生的技术扩散

技术模仿: 逆向工程

- 技术转移与技术引进

发展中国家发展之初实现技术进步的主要途径

分类

- 物质转移(仅设备、工厂)
- 设计转移(包括图纸、软件等)
- 能力转移(使引进方可以拥有小规模改进的能力)


发展中国家不应简单的模仿、照搬发达国家的先进技术,而是要结合本国的具体国情对所引进技术有所选择

- 例如,劳动力充裕、资本匮乏的发展中国家应该优先选择和引进中间技术,即介于初级和高级之间的技术,适用于小型企业,是劳动密集型技术,但 比原始的技术生产率高,比现代工业技术成本低

发展中国家的技术提升原则


- 坚持技术引进与技术创新、技术扩散结合
- 注重自身技术能力的培育提高,技术转移以能力转移为根本目标
- 在技术引进的同时重视国内的研究开发工作,并一次为*核心构建本国的技术生产体系*
- 诱导性技术进步:技术的选择由要素的相对价格决定 诺斯关于原始农业的例子

- 在农业生产初期,人们可以开垦离居住地较近的土地,开发土地的边际成本较 图 8.7 原始农业的拓展路径



低, 随着时间的推移,人们必须开垦更远、

地理条件更复杂的土地,边际成本上升;相比之下,灌溉具有一定的规模经济,一旦修好了水渠,灌溉的边际成本就会基本保持不变。因此,在交点 $_{t}$ 之前,人们选择开荒,在 $_{t}$ 之后,人们选择灌溉



▶ 但是技术变迁也有成本。在

图中, i_0 和 i_1 代表两种技术, i_1 是劳动密集型的(因此更加陡峭,即劳动力对资本的替代率更大)。假设初始时刻的生产技术为 i_0 ,劳动和资本的相对价格

 $P_0 = \left(\frac{w}{r}\right)_0$,此时,最优的资本和劳动力组合为 a 点。在相同价格下,使用 i_1 技术的最优资本和劳动力组合为 c 点。显然,使用 i_1 更节约成本,因此从 i_0 到 i_1 是一个技术进步。

下面将技术变迁的成本纳入考量,判断更先进的技术 i_1 是否值得使用。计算成本节约量的简单办法是把通过 a 和 c 的成本线延长至纵轴,两者在纵轴上截距的差 S_0 就是以资本价格度量的成本节约量。现在假设相对价格变为

 $P_1 = \left(\frac{w}{r}\right)_1 < P_0 = \left(\frac{w}{r}\right)_0$,即劳动力相对于资本变得更便宜了。此时,使用 i_0 和 i_1 的最优要素组合分别是 b 和 d,两者的成本差变为 $S_1 > S_0$,即采用新技术可以节省更多成本,这时,采用新技术就变得有利可图

numerical 的例子见 slides ch8 page79

只要新技术的成本小于采用新技术可以多节约的成本,新技术就是有利可图的 美国的农业技术倾向于用机械替代劳动力,日本的农业技术倾向于用人力替代土地

- 比较优势和技术选择