OBSŁUGA WEJŚCIA-WYJŚCIA

OBSŁUGA WEJŚCIA-WYJŚCIA

- System operacyjny musi komunikować się ze światem zewnętrznym.
- Obsługa wejścia-wyjścia jest jednym z najżmudniejszych etapów tworzenia systemu.
 - x powodem jest konieczność stosowania ogólnych technik do różnych urządzeń zewnętrznych, o różnych parametrach technicznych i trybach pracy.

(C) IISI d.KIK PCz 201

Systemy operacyjne

RÓŻNICE POMIĘDZY URZĄDZENIAMI WEJŚCIA WYJŚCIA

- × Zastosowanie
 - × przechowywanie danych, komunikacja, sterowanie
- × Prędkość
 - × sieć, dysk: 10⁷-10¹², klawiatura 10⁰ znaków na sekundę
- - × bity, bajty, słowa
- × Sposób przesyłania
 - × strumień, blok
- × Reprezentacja danych
 - × różne sposoby kodowania na różnych nośnikach
- × Operacje uprzywilejowane
 - × druk na drukarce, czytanie z płyty optycznej

(C) IISI d.KIK PCz 2013

stemy operacyjr

RÓŻNICE POMIĘDZY URZĄDZENIAMI WEJŚCIA WYJŚCIA C.D.

- x Czytanie lub pisanie
 - × klawiatura, drukarka
- Dostęp sekwencyjny lub swobodny
 - × taśma, dysk
- × Synchroniczność lub asynchroniczność
- × Urządzenie dzielone lub na wyłączność
- × Złożoność sterowania
 - × drukarka, dysk
- × Różne przyczyny wystąpienia błędów
 - x brak papieru w drukarce, zła suma kontrolna

(C) IISI d.KIK PCz 2013

ystemy operacyjno

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA

najczęściej posiadają rejestry

- × stanu
- * sterowania
- x danych wejściowych
- x danych wyjściowych

ADRESOWANIE URZĄDZEŃ WEJŚCIA-WYJŚCIA

Procesor odwołuje się do rejestrów urządzeń poprzez porty z przestrzeni:

- × we/wy
 - × instrukcje in i out
- × pamięci
 - x instrukcja mov i wszystkie tryby adresowania

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

Materialy pomocnicze

1

REALIZACJE OPERACJI WEJŚCIA-WYJŚCIA

- * Programowe wejście-wyjście odpytywanie
 - procesor zleca obsługę i odpytuje urządzenie do jej zakończenia
- Operacje wejścia-wyjścia sterowanie przerwaniami
 - x kolejne dane są transmitowane w kolejnych przerwaniach
- ★ Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)
 - procesor zleca wykonanie transmisji kończącej się przerwaniem

(C) IISI d.KIK PCZ 201:

Systemy operacy

ROZWÓJ OBSŁUGI WEJŚCIA-WYJŚCIA

- * Sterowanie bezpośrednio przez procesor
- Procesor zleca wykonanie operacji kontrolerowi, który bezpośrednio steruje urządzeniem
- × Zastosowanie kontrolera z przerwaniami
- Zastosowanie kontrolera z obsługą DMA
- Zastosowanie procesora we/wy, który po otrzymaniu polecenia od procesora głównego wykonuje właściwy podprogram
- Procesor we/wy staje się oddzielnym komputerem z własną pamięcią

(C) IISI d.KIK PCz 201

Systemy operacyj

WYMAGANIA STAWIANE SYSTEMOWI

- × Niezależność od kodów znaków
 - × identyczna interpretacja dla wszystkich urządzeń
- » Niezależność od urządzeń wejścia wyjścia
 - × tego samego typu: np. który napęd, czy drukarka
 - różnych typów: np. przesłanie na dysk lub drukarkę realizuje prawie identyczny program
- × Uzyskanie jak największej wydajności
 - × ze względu na powstawanie tzw. wąskiego gardła
- × Jednolite traktowanie urządzeń
 - × celem uproszczenie obsługi i zmniejszenie liczby błędów

C) IISI d.KIK PCz 201

Systemy operacyjn

SYSTEMOWE MECHANIZMY OBSŁUGI WEJŚCIA – WYJŚCIA

- x Kodowanie znaków w urządzeniach jest często różne i niezgodne z kodowaniem w systemie.
- Wewnętrzny kod znaków kod, przez który wykonuje się tłumaczenie znaków dla poszczególnych urządzeń.
- Stosuje się tablice przekodowujące, aby znaki wewnątrz systemu były reprezentowane w sposób jednoznaczny.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjno

SYSTEMOWE MECHANIZMY OBSŁUGI WEJŚCIA – WYJŚCIA

Urządzenia wirtualne

- nazywane strumieniami, plikami, zbiorami danych
- poprzez nie następuje komunikacja z urządzeniami fizycznymi
- * odwołując się do urządzenia najpierw należy uzyskać dostęp do niego od systemu, a po zakończeniu użytkowania należy je zwolnić.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

SYSTEMOWE MECHANIZMY OBSŁUGI WEJŚCIA – WYJŚCIA

- Programy działają na wirtualnych urządzeniach (strumieniach) zamiast na rzeczywistych.
- × Po przypisaniu urządzenia do strumienia
 - + define output1 tape3

programista kieruje wyjście na strumień, a przesłaniem do urządzenia zajmuje się system operacyjny.


- Dzięki temu programy obsługi urządzeń mogą być do siebie podobne
- × Różnice są ukryte przez system operacyjny.
- Informacje o właściwościach urządzenia znajdują się w deskryptorze urządzenia.

(C) IISI d.KIK PCz 2013


stemy operacyjne

Materialy pomocnicze


LISTA DESKRYPTORÓW STRUMIENI



STRUKTURA URZĄDZEŃ I DESKRYPTORY URZĄDZEŃ



POWIĄZANIE DESKRYPTORÓW



PODPROGRAMY OBSŁUGI URZĄDZEŃ

- Programy te muszą być wielowejściowe, tzn. wiele procesów może się do nich odwoływać.
- Ich podstawowe zadania to:
 - × tworzenie bloków zamówień wejścia wyjścia,
 - x informowanie procesu obsługi, że został dla niego przygotowany blok zamówień.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

ystemy operacyjne

PLIKI SPECJALNE

- Pliki specjalne można rozumieć jako wirtualne urządzenia.
- Wiele funkcji systemowych dla plików jest również potrzebnych w przypadku urządzeń. Po zażądaniu przydziału urządzenia (i uzyskaniu go) można wykonywać na nim operacje czytania, pisania i (być może) zmiany położenia - jak w operacjach na zwykłych plikach.
- Podobieństwo między urządzeniami wejścia-wyjścia i plikami może być tak duże, że wiele systemów operacyjnych (UNIX, MS-DOS) łączy je w jedną strukturę plików - urządzeń.

PLIKI SPECJALNE

- W systemach typu UNIX pliki specjalne do obsługi urządzeń znajdują się w katalogu /dev .
- W systemie MS-DOS można wyróżnić pewne urządzenia, które są traktowane jak pliki.
 - × port równoległy LPT,
 - × port szeregowy COM,
 - × konsola CON.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

temy operacyjne

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Materialy pomocnicze

PROCEDURY WEJŚCIA-WYJŚCIA

Proces użytkownika zgłasza zamówienia do systemu korzystając z funkcji:

OPWEWY(strumień, tryb, rozmiar, lokalizacja, semafor)

gdzie:

- + OPWEWY nazwa procedury systemowej
- + strumień numer strumienia we/wy
- + tryb tryb dostępu (wysłanie danych, wysuniecie papieru)
- + rozmiar rozmiar danych
- + lokalizacja źródło lub miejsce przeznaczenia danych
- semafor adres semafora, do którego zostanie przesłany sygnał zakończenia operacji

(C) IISI d.KIK PCZ 2013

Systemy operacyji

PROCEDURY WEJŚCIA-WYJŚCIA

 Procedura OPWEWY jest wielowejściowa (może być wywołana przez kilka procesów naraz).

Przebiega ona w następujących krokach:

- × odszukanie urządzenia w deskryptorze procesu
- sprawdzenie parametrów wywołania procedury z opisem urządzenia
- x zainicjowanie obsługi urządzenia
 - utworzenie bloku zamówień wejścia-wyjścia (BZWEWY) i dodanie go do kolejki zamówień urządzenia
 - wysłanie sygnału do procesu obsługi urządzenia informującego o nowym zamówieniu
 - × sygnalizuj (zamówienie niezałatwione)


(C) IISI d.KIK PCz 201

systemy operacyj

PROCEDURA WEJŚCIA-WYJŚCIA



DESKRYPTOR URZĄDZENIA I KOLEJKA ZAMÓWIEŃ



PROCESY OBSŁUGI URZADZEŃ

- Obsługą zamówień umieszczonych w kolejce urządzenia oraz powiadamianiem procesównadawców o wykonaniu operacji we/wy zajmuje się proces obsługi urządzeń.
- Każde urządzenie posiada osobny proces, jednak podobieństwa pozwalają użyć wspólnych programów.
- Różnice spowodowane są odmiennymi cechami konkretnych urządzeń.

(C) IISI d.KIK PCz 2013 Systemy operacyjne

PROCES OBSŁUGI URZADZENIA WYJŚCIOWEGO

while true do {obsługa wyjścia} begin

czekaj (zamówienie niezałatwione) wybranie BZWEWY z kolejki zamówień wydobycie szczegółów zamówienia prześlij dane z podanej lokalizacji tłumacz znaki

zainicjowanie operacji we-wy czekaj (operacja wykonana)

if błąd then umieść informację o błędzie sygnalizuj (zamówienie załatwione) usunięcie BZWEWY

Dla transmisji poprzez kanał; można zastąpić odpytywaniem! Zie

(C) IISI d.KIK PCz 2013

my operacyjne 2

PODPROGRAM OBSŁUGI PRZERWANIA

Transmisja przez kanał kończy się przerwaniem:

POP:

lokalizacja deskryptora urządzenia sygnalizuj(operacja wykonana)

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyji

PROCES OBSŁUGI URZĄDZENIA WEJŚCIOWEGO

while true do {obsługa wejścia} begin

czekaj (zamówienie niezałatwione) wybranie BZWEWY z kolejki zamówień

wydobycie szczegółów zamówienia zainicjowanie operacji we-wy

czekaj (operacja wykonana) if błąd then umieść informację o błędzie

tłumacz znaki

przesłanie danych do miejsca przeznaczenia


sygnalizuj (zamówienie załatwione) usunięcie BZWEWY

- - -l-

(C) HSLAVIV DC+ 2012

ystemy operacyjn

CAŁOŚCIOWA PROCEDURA WEJŚCIA-WYJŚCIA



CAŁOŚCIOWA PROCEDURA WEJŚCIA-WYJŚCIA



OBSŁUGA WEJŚCIA-WYJŚCIA

może odbywać się na dwa sposoby:

- proces zamawiający może wykonywać się równolegle z operacją we/wy
 - sam musi zadbać o własne wstrzymanie przed odwołaniem się do informacji pochodzącej z wywołanej operacji; musi on wykryć zakończenie operacji we/wy
- procedura we/wy, będąca częścią systemu operacyjnego, wstrzymuje proces do zakończenia operacji we/wy
 - semafor zamówienie załatwione, będący semaforem lokalnym powoduje niezbędne opóźnienie; programista aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za wykrycie zakończenia operacji we/wy, ale traci możliwość szybszego wykonywania procesu.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

29

BUFOROWANIE WEJŚCIA-WYJŚCIA

- Proces powtarzający wielokrotnie operacje na tym samym strumieniu jest ciągle wstrzymywany i przełączany w stan niewykonywalny i w związku z tym traci się dużo czasu, ponieważ operacje te są bardzo kosztowne.
- » Należy spowodować, aby operacje we/wy odbywały się, w miarę możliwości, bez spowalniania procesu.
- Rozwiązaniem tego problemu może być przesyłanie danych z wyprzedzeniem lub opóźnieniem, czyli buforowanie.

(C) IISI d.KIK PCz 2013 Systemy operacyjne

BUFOROWANIE WEJŚCIA-WYJŚCIA

Buforowanie można podzielić na:

- * buforowanie wejścia
- buforowanie wyjścia
- * buforowanie podwójne
 - x dwa bufory pracują na zmianę
- * buforowanie wielokrotne
 - × usuwa zatory w dostępie do urządzeń we/wy

BUFOROWANIE WEJŚCIA-WYJŚCIA

Podczas używania operacji buforowanych

OPBUFWEWY(strumień, tryb, lokalizacja)

w inny sposób wykonuje się procedury we/wy.

- Operacja wejściowa obsługuje zamówienia poprzez odczytanie z bufora kolejnego dostępnego elementu.


 Procedura generująca blok zamówień we/wy, wysyła sygnał do procesu obsługi urządzenia celem dostarczenia większej ilości danych wejściowych, wywoływana jest jedynie w przypadku opróżnienia bufora.
- Operacja wyjściowa obsługuje zamówienia poprzez zapisanie do bufora
 - kolejnego elementu.

 × Procedura generująca blok zamówień we/wy, wstrzymuje proces jedynie w przypadku przepełnienia bufora wyjściowego.
- Operacja we/wy wraz z procesem obsługi urządzenia działają tak, jak procesy producenta i konsumenta.

URZĄDZENIA PLIKOWE


- Założenie, iż do zapisu ze strumienia wystarczy jedynie identyfikator urządżenia docelowego, nie jest spełnione w przypadku urządzeń o dostępie swobodnym
 - x dysk twardy, płyta optyczna.
- × W takiej sytuacji, niezbędne jest również podanie obszaru, gdzie dany strumień się znajduje lub skąd ma zostać pobrany.
- W tego rodzaju nośnikach każdy obszar nazywany jest plikiem
 - posiada on dowolny rozmiar oraz opisującą go jednoznaczną nazwę.

POWIAZANIE DESKRYPTORÓW - URZADZENIE **NIEPLIKOWE**



(C) IISI d.KIK PCz 2013

POWIĄZANIE DESKRYPTORÓW - URZĄDZENIE **PLIKOWE**



URZADZENIA PLIKOWE

* W przypadku używania urządzenia plikowego, strumień należy powiązać z nazwą pliku, nie jak poprzednio z samym urządzeniem.

define input disk2:data7

× Polecenie w takiej postaci definiuje strumień o nazwie input powiązany z plikiem nazwie data7 umieszczony na dysku disk2.

(C) IISI d.KIK PCz 2013

SPOOLER

- Urządzeniom niepodzielnym nie można przydzielić kilku procesów równocześnie.
- Procesy chcące korzystać z urządzeń niepodzielnych muszą czekać na zwolnienie koleiki.
- W danym momencie może być dużo zgłoszeń do urządzenia, podczas gdy później może ono stać bezczynnie.
- w Wskazane jest równomierne rozłożenie zamówień i przeciwdziałanie powstawaniu wąskich gardeł.
- Rozwiązaniem może być zastosowanie pracy pośredniej. Dane będą przesyłane na nośnik pośredni, jakim najczęściej jest dysk.
- Następnie proces systemowy przesyła dane z plików na dysku na urządzenie; nazywa się on spoolerem (simultaneous peripherial operation on-line).

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacy in

3


SPOOLER

- Zasadę działania spoolera można przedstawić dla drukarki.
- Każdemu procesowi otwierającemu strumień drukarki przydziela się plik dyskowy pełniący funkcje wirtualnej drukarki.
- Po zamknięciu strumienia, plik ten jest dodany do kolejki drukarki.
- Oszczędzając na czasie oczekiwania na drukarkę, korzystający z niej proces użytkowy może szybciej powracać do kolejki procesów gotowych.

(C) IISI U.KIK PCZ 2013

ystemy operacyjn

SPOOLER



SPOOLER

Działanie spoolera:

- x sprawdzenie czy jest coś w kolejce
- * wybranie pliku i otwarcie go
- wykonywanie transmisji do urządzenia do czasu napotkania końca pliku
- zasygnalizowanie zakończenia przetwarzania pliku

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

SPOOLER

- Spooler może wybierać odpowiednie pliki według zasady – FIFO lub dowolnego innego algorytmu.
- × Pozwala przyspieszyć działanie procesów.
- x Czyni zasób niepodzielny podzielnym.
- Zabiera zasoby dyskowe, czas procesora i pamieć.
- Nie można go stosować w systemach czasu rzeczywistego (operacje we/wy muszą w tym przypadku być wykonywane natychmiast).

. ..

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

PULA


- Łączy kilka identycznych urządzeń w jedno.
- Procesy transmitują dane do puli.
- Pula przesyła dane do wybranego przez siebie urządzenia.
- × Zastosowanie puli zwiększa przepustowość urządzeń.
- Proces nie musi wybierać sam urządzenia i narażać się na oczekiwanie w przypadku zajętości danego urządzenia.
- × Pula może współpracować ze spoolerem.


(C) IISI d.KIK PCz 2013

ystemy operacyjne

rjne 42

PULA DRUKAREK





MACIERZE DYSKOWE

Macierze dyskowe RAID (redundant arrays of inexpensive disks) są stosowane w celu:

- x zwiększenia wydajności i
- poprawienia niezawodności przechowywania danych

(C) IISI d.KIK PCz 2013

stemy operacyjn

MACIERZE DYSKOWE

Macierze dyskowe RAID występują w kilku wersjach:

- × RAID0
- × RAID1
- × RAID2
- × RAID3
- × RAID4
- × RAID5
- × RAID6

oraz jako połączenia powyższych poziomów

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne


MACIERZE DYSKOWE

Macierze dyskowe mogą być realizowane w sposób:

- × sprzętowy
 - × korzystając ze specjalnych kontrolerów (drogich!)
- programowy
 - × przez oprogramowanie systemu operacyjnego

MACIERZE DYSKOWE - RAIDO

- Przestrzeń dyskowa podzielona jest na paski.
- Paski są umieszczane cyklicznie na kolejnych dyskach.
- × Zwiększenie szybkości dostępu do dysku
- * Brak zabezpieczenia danych na wypadek awarii dysku



(C) IISI d.KIK PCz 2013


Systemy operacyjne

(C) IISI d.KIK PCz 2013

ystemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - RAID1

- Przestrzeń dyskowa podzielona jest na paski.
- Paski są kopiowane na kolejnych dyskach (kopia lustrzana).
- × Zwiększenie szybkości odczytu dostępu do dysku.
- Zabezpieczenie danych na wypadek awarii dowolnego dysku.
- × Połowa pojemności dostępna dla systemu.




(C) IISI d.KIK PCz 2013

stemy operacyjn


MACIERZE DYSKOWE - RAID1

Może występować w dwóch odmianach:



MACIERZE DYSKOWE - RAID2

- × Paski są bardzo małe.
- Stosuje się kod nadmiarowy (korygujący) (f) pozwalający skorygować jeden błąd i wykryć drugi.




(C) IISI d.KIK PCz 2013

stemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - RAID3

- × Parzystość z przeplotem bitów.
- × Paski są bardzo małe.
- Błędy wykrywają same dyski na podstawie sum CRC
- Stosuje się parzystość pozwalającą skorygować błąd na jednym dvsku.



(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - RAID4


- Parzystość z przeplotem bloków.
- Paski są wielkości bloków.
- Błędy wykrywają same dyski na podstawie sum CRC.
- Stosuje się parzystość pozwalającą skorygować błąd na jednym dysku.



(C) IISI d.KIK PCz 2013

MACIERZE DYSKOWE - RAID5


- × Parzystość rozproszona z przeplotem bloków.
- × Paski są wielkości bloków.
- ★ Błędy wykrywają same dyski na podstawie sum CRC.
- Stosuje się parzystość pozwalającą skorygować błąd na jednym dysku.



PCz 2013 Systemy operacyjne 53 (C) IISI d.KIK PCz 2013 Systemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - RAID6

- Parzystość rozproszona z przeplotem bloków i podwójną nadmiarowością.
- × Paski są wielkości bloków.
- Błędy wykrywają same dyski na podstawie sum CRC.
- Stosuje się dwie funkcje pozwalające skorygować błąd na dwu dyskach.




(C) IISI d.KIK PCz 2013

ystemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - RAID 0+1

Lustrzanie pracują dwa zestawy dysków w RAID0




(C) IISI d.KIK PCz 201

vstemy operacyine

MACIERZE DYSKOWE - RAID 1+0

Dwa zestawy dysków lustrzanych pracują w RAID0



MACIERZE DYSKOWE - RAID 5+


- × RAID 5+0 Dwa zestawy RAID5 pracują w RAID0
- RAID 5+1 Dwa zestawy RAID5 pracują w RAID1

(C) IISI d.KIK PCz 2013

Systemy operacyjne

MACIERZE DYSKOWE - MATRIX RAID

Część przestrzeni dyskowej pracuje w RAID0, a część w RAID1.



PAMIĘĆ PODRĘCZNA DYSKU

Realizowana jest:

- * w pamięci operacyjnej systemu
 - × w postaci bufora o zmiennym rozmiarze
 - × zarządzana przez system operacyjny
- * jako dodatkowa pamięć wbudowana w napęd dysku
 - x rozmiar jest ustalony przez producenta dysku
 - × zarządza nią kontroler wbudowany do dysku twardego.

(C) IISI d.KIK PCz 2013 Systemy operacyjne

(C) IISI d.KIK PCz 2013