

1.5 矩阵元素的引用

- □ 矩阵元素的引用方式
- □ 利用冒号表达式获得子矩阵
- □利用空矩阵删除矩阵的元素
- □改变矩阵的形状



1. 矩阵元素的引用方式

(1) 通过下标来引用矩阵的元素

A(3,2)表示A矩阵第3行第2列的元素。

 \rightarrow A(3, 2)=200

1. 矩阵元素的引用方式

(1) 通过下标来引用矩阵的元素

注意:如果给出的行下标或列下标大于原来矩阵的行数和列数,那么MATLAB将自动扩展原来的矩阵,并将扩展后没有赋值的矩阵元素置为0。



- (2) 通过序号来引用
- □ 在MATLAB中,矩阵元素按列存储,即首先存储矩阵的第一列元素,然后存储第二列元素,···,一直到矩阵的最后一列元素。
- □ 矩阵元素的序号就是矩阵元素在内存中的排列顺序。

MATLAB Language MATLAB语言

序号与下标是一一对应的,以m×n矩阵A为例,矩阵元素A(i, j)的序号为(j-1)×m+i



sub2ind函数:将矩阵中指定元素的行、列下标转换成存储的序号。调用格式为:






sub2ind函数举例。



ind2sub函数:将把矩阵元素的序号转换成对应的下标,其调用格式为:





ind2sub函数举例。



2. 利用冒号表达式获得子矩阵

子矩阵是指由矩阵中的一部分元素构成的矩阵。

A(i,:) 第i行的全部元素

A(:,j) 第j列的全部元素

A(i:i+m,k:k+m) 第 $i\sim i+m$ 行内且在第 $k\sim k+m$ 列中的所有元素

A(i:i+m,:) 第i~i+m行的全部元素

```
\Rightarrow A=[1, 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10; 11, 12, 13, 14, 15]
A =
        7 8 9 10
   11 12 13 14 15
\rightarrow A(1:2,:)
ans =
                         9 10
\rightarrow A(2:3, 1:2:5)
ans =
          8 10
   11
        13 15
```

end运算符:表示某一维的末尾元素下标。

```
>>A=[1, 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10; 11, 12, 13, 14, 15; 16, 17, 18, 19, 20];
>>A(end, :)
ans =
    16    17    18    19   20
>> A([1, 4], 3: end)
ans =
    3    4    5
    18    19    20
```



3. 利用空矩阵删除矩阵的元素

空矩阵是指没有任何元素的矩阵。

X是一个空矩阵。



4. 改变矩阵的形状

reshape(A, m, n): 在矩阵总元素保持不变的前提下,将矩阵A重新排成m×n的二维矩阵。

注意: reshape函数只是改变原矩阵的行数和列数,但并不改变原矩阵元素个数及其存储顺序。

MATLAB Language MATLAB语言



A(:):将矩阵A的每一列元素堆叠起来,成为一个列向量。

```
\Rightarrow A = [-45, 65, 71; 27, 35, 91]
A =
   -45
           65 71
    27
           35 91
>> B=A(:)
B =
   -45
    27
    65
    35
    71
    91
```

A(:)等价于reshape(A, 6, 1)。