ELN3052 OTOMATİK KONTROL MATLAB ÖRNEKLERİ - 2

TRANSFER FONKSİYONU, BLOK ŞEMA VE SİSTEM BENZETİMİ UYGULAMALARI:

Control System Toolbox içinde dinamik sistemlerin transfer fonksiyonlarını tanımlamak için tf, zpk komutları ve analizini yapmak için pole, zero, roots, pzmap, order, dcgain, damp, isstable, minreal komutları; blok şemalar ile verilen karmaşık sistemleri indirgemek için series, parallel, feedback komutları ve bir sistemin zaman cevabı benzetimini yapmak ve analiz etmek için step, impulse, lsim komutları kullanılmaktadır.

- 1) Transfer Fonksiyonlarının Tanımlanması ve Analizi: Matlab ortamında transfer fonksiyonu nesnelerini tanımlamak için tf ve zpk fonksiyonları kullanılır. Örneğin:
- tf komutu ile transfer fonksiyonu tanımlama:

<u>Örnek:</u> Transfer fonksiyonu $G(s) = \frac{2(s+1)(s^2+2s+10)}{s^4+3s^3+5s^2+s-10}$ olan sistemin Matlab ortamında tanımlanması ve analizi

pay =

payda =

Transfer function:


şeklinde tanımlanabilir veya doğrudan

Transfer function:

şeklinde de tanımlanabilir.

Transfer fonksiyonunun kutup ve sıfırları:

```
z =
  -1.0000 + 3.0000i
  -1.0000 - 3.0000i
  -1.0000
>> p=pole(G)
p =
  -2.0000
  -1.0000 + 2.0000i
  -1.0000 - 2.0000i
   1.0000
veya pay ve payda tanımlanmış ise:
>> z=roots(pay)
z =
  -1.0000 + 3.0000i
  -1.0000 - 3.0000i
  -1.0000
>> p=roots(payda)
p =
  -2.0000
  -1.0000 + 2.0000i
  -1.0000 - 2.0000i
   1.0000
Veya:
>> [p,z]=pzmap(G) % [p,z]=pzmap(pay,payda) aynı sonucu verir
p =
  -2.0000
  -1.0000 + 2.0000i
  -1.0000 - 2.0000i
   1.0000
z =
  -1.0000 + 3.0000i
  -1.0000 - 3.0000i
  -1.0000
```




• Transfer fonksiyonunun kutup ve sıfırlarının sönüm oranları ve doğal frekansları:


damp komutu bir sistemin kutup ve sıfırlarının sönüm oranları ve doğal frekansları hakkında bilgi almak için kullanılabilir. Örneğin:


```
>> [Wn,xsi]=damp(G) % kutup ve sıfırlar hakkında bilgi verir
Wn =
    1.0000
    2.0000
    2.2361
    2.2361
xsi =
   -1.0000
    1.0000
    0.4472
    0.4472
>> [Wn,xsi,p]=damp(G) % ilave olarak kutupları da verir
Wn =
    1.0000
    2.0000
    2.2361
    2.2361
xsi =
   -1.0000
    1.0000
    0.4472
    0.4472
p =
   1.0000
  -2.0000
  -1.0000 + 2.0000i
  -1.0000 - 2.0000i
```


>> damp(G) % kutupları, sönüm oranlarını ve doğal frekansları verir

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
1.00e+000	-1.00e+000	1.00e+000
-2.00e+000	1.00e+000	2.00e+000
-1.00e+000 + 2.00e+000i	4.47e-001	2.24e+000
-1.00e+000 - 2.00e+000i	4.47e-001	2.24e+000










```
>> G1=tf(pay1,payda1);
>> G2=tf(pay2,payda2);
>> G=parallel(G1,G2)
>> G=G1+G2
```

Çıkarma işlemi:



```
>> G1=tf(pay1,payda1);
>> G2=tf(pay2,payda2);
>> G=parallel(G1,-G2)
>> G=G1-G2
```

Örnek:

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$$
, $G_2(s) = \frac{5}{s + 5}$ \Rightarrow $G(s) = G_1(s) \mp G_2(s) = ?$

komutları veya doğrudan tek bir satırda yazılan

komutu aşağıdaki sonucu verir:

Transfer function:

>> G=G1+G2 % parallel komutu yerine + işlemi de kullanılabilir

Transfer function:

>> G=parallel(G1,-G2)


Transfer function:

>> G=G1-G2 % parallel komutu yerine - işlemi de kullanılabilir

Transfer function:

$$s^3 + 7 s^2 + 20 s + 50$$

• Geribesleme ile bağlı blokların indirgenmesi: $G_k(s) = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$ işlemi



Negatif geribeslemeli kapalı-çevrim sistem transfer fonksiyonu için:

$$\gg$$
 Gk=G/(1+G*H)

Pozitif geribeslemeli kapalı-çevrim sistem transfer fonksiyonu için:

$$\gg$$
 Gk=G/(1-G*H)

Ornek:

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10} \quad , \quad H(s) = \frac{5}{s + 5} \quad \Rightarrow \quad G_k(s) = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)} = ?$$

komutları veya doğrudan tek bir satırda yazılan

komutu aşağıdaki sonucu verir:

Transfer function:

$$s^3 + 7 s^2 + 20 s + 100$$