Prozesslenkung: Hierarchische Zustandsautomaten II Implementierung Hierarchischer Zustandsautomaten


Katja Kirstein, Anne-Lena Kowalka, Marian Triebe, Eugen Winter

27. Oktober 2014


Themen

- ► Implementierungs Arten
- Externe Statevariablen
- Guards
- Entry und Exit Code
- History
- ► Timer

Beispiel Förderband



Visual Paradigm Enterprise Edition(Hamburg Ustantil)vcoutples 5º innes)



Geschachtelte Switch-Case-Anweisung

- ► Zustände und Signale werden durch enums repräsentiert
- der aktuelle Zustand wird durch Zustandsvariable repräsentiert
- ➤ 2-Level-Switch Case erforderlich: 1. Level prüft aktuellen Zustand, 2. Level prüft erhaltenes Signal
- es empfiehlt sich, den Automaten in einer dispatch-Methode zu kapseln

Beispiel der dispatch-Methode

```
enum State{ srunning, sstopped }; // Zustaende
enum Signal{ Start, Stop }; //Eingangssignale
void dispatch(Signal sig){
  switch(state){ // Zustand pruefen
    case srunning:
      switch(sig){ // erhaltenes Signal pruefen
        case Start: // bereits srunning
          break: // -> keine Reaktion erforderlich
        case Stop:
          tran(sstopped); //Transition
          stopped(); //cout << "stop"<<endl;</pre>
          break;
```

Vor- und Nachteile geschachtelter Switch-Case-Automaten

- Vorteile:
 - wenig Speicher benötigt (nur eine State-Variable)
- Nachteile
 - die Verarbeitungszeit hängt von der Anzahl von Zuständen und Signalen ab
 - die Umsetzung hierarchischer Automaten ist schwierig
 - In der Regel un Aijbersichtlich und schwer erweiterbar

Übung geschachteltes Switch-Case

Erstellt einen Automaten (Geschachteltes Switch-Case) der eine Tür darstellt. (10 Min)

- Eingangssignale
 - Öffnen
 - Schließen
- Zustände
 - Geöffnet
 - Geschlossen

Implementierung II: Ungeschachtelte Switch-Case-Anweisung nach Samek

- Zustände werden durch typedef einer Pointer-to-Member-Funktion mit Signal als Parameter repräsentiert (typedef void (Kontext::*State)(unsigned const sig);)
- die dispatch-Methode übergibt das erhaltene Signal an diese State-Variable (bzw. die Pointer-to-Member-Funktion)
- ▶ die Zustände werten die Signale dann mittels switch-case aus

Beispiel einer Pointer-to-Member-Funktion

```
enum Signal{ Start, Stop }; //Eingangssignale
//...
void dispatch(unsigned const sig) {
  this->*myState) (sig); }
//...
void Kontext::running(Signal sig){
  switch(sig){ //im Zustand running erhaltenes Signal
    case Start: // da bereits srunning ...
    break; // ..-> keine Reaktion erforderlich
  case Stop:
    tran(sstopped); //Transition
    stopped(); //cout << "stop"<<endl;
    break;
```

Vor- und Nachteile ungeschachtelter Switch-Case-Automaten

Vorteile:

- leicht verständliche Struktur/ einfache Umsetzung
- speicherschonend, da nur der state-Pointer gespeichert werden muss
- Code kann wiederverwendet werden, da der generische Teil (init, dispatch und tran-Methoden) in einer Klasse gekapselt werden kann
- effizient, da ein switch-case-Level wegfällt
- Anderungen im Automaten sind leicht umsetzbar

Nachteile

- die verbliebene Switch-Case-Anweisung ist immernoch von der Anzahl Signale abgängig
- nicht für hierarchische Automaten geeignet

Zustandstabelle

Am Beispiel des Förderbands

δ	start	stop
>stopped	running	ø
running	ø	stopped

Zustandstablle Implementierung I

```
// Zustaende
enum states {
  STOPPED,
  RUNNING,
};
// Eingangssignale
enum input {
  START,
  STOP
};
struct transition {
  states m_state;
  input m_input;
  states m_next;
  void (*m_fn) (void); // Funktionspointer
};
```

Zustandstablle Implementierung II

```
// Context Klasse
class conveyor {
  static void starten();
  static void stoppen();
  // Transitionstabelle
  static transition trans[];
  // aktueller Zustand
  states m state;
 public:
  void do action(input in);
  conveyor() : m_state(STOPPED) { }
};
Initialisierung des Zustandsarrays
transition conveyor::trans[] = {
  { STOPPED, START, RUNNING, &conveyor::starten },
  { RUNNING, STOP, STOPPED, &conveyor::stoppen }
};
```

Zustandstablle Implementierung III

Übergangsfunktion in der Context Klasse

```
void conveyor::do action(input in) {
  for (int i = 0; i < TRANS COUNT; ++i) {
    if (trans[i].m state == this->m state &&
        trans[i].m_input == in) {
      trans[i].m_fn();
      // Zustandswechsel
      this->m_state = trans[i].m_next;
      return;
  // Fehlerausgabe hier moeglich
  std::cout << "no action" << std::endl;</pre>
```

Vor- und Nachteile Zustandstabelle

Überlegt euch kurz die Vor- und Nachteile dieser Implementierung (5 Min)

Vor- und Nachteile Zustandstabelle

- Vorteile:
 - Einfach zu Implementieren
 - Keine NOP Operationen/Funktionen notwenig
 - ► Tabelle hat nur so viele Einträge wie Übergänge
- Nachteil:
 - Langsamer Zugriff

Zustandsmatrix Implementierung I

```
// Zustaende
enum states {
  NO CHANGE = -1,
  STOPPED, // 0
  RUNNING, // 1
};
// Eingangssignale
enum input {
  START, // 0
  STOP // 1
};
// Ein Eintrag in der Tabelle
struct transition {
  states m_next;
  void (*m_fn) (void); // Funktionspointer
};
```

Zustandsmatrix Implementierung II

Deklaration in der Context Klasse ist nun ein 2 Dimmensionales Array!

```
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe
   EMPTY TRANS,
  EINFÜGEN --
```

Zustandsmatrix Implementierung III


Übergangsfunktion in der Context Klasse

```
void conveyor::do_action(input in) {
  int dim1 = static_cast<int>(this->m_state);
  int dim2 = static_cast<int>(in);
  trans[dim1][dim2].m_fn();
  if (trans[dim1][dim2].m_next != NO_CHANGE) {
    this->m_state = trans[dim1][dim2].m_next;
  }
}
```

Vor- und Nachteile Zustandstablle

- Vorteile:
 - Gute Performance
 - Weniger Speicherverbrauch pro Eintrag
- Nachteil:
 - Schwerer zu implementieren
 - Matrix benötigt insgesamt mehr Speicher da alle Fälle auskodiert werden müssen
 - NOP Funktion benötigt

GoF State Pattern Struktur



- Kontext-Klasse (conveyor)
- Zustands Basisklasse (state)
- Zustände (running, stopped)

GoF States in Code I

- Alle States erben von einer Oberstate Klasse
- Der Oberstate implementiert alle Events aller Zustände als leere virtuelle Funktion
- Der jeweilige Zustand implementiert nur seine eigenen Events, nicht relevante Events werden an die leeren Methoden der Basisklasse weitergereicht

GoF Kontext Klasse

- Sicht von außen auf die FSM
- Dient als Delegator zu den Zuständen
- ▶ Bedient alle Eingangssignale durch Funktionen

GoF Implementierung I Header

```
class conveyor {
  friend class stopped;
  friend class running;
public:
  conveyor(): m_state(stopped::instance()) { }
  void start();
  void stop();
  private:
    state* m_state;
  void tran(state* target);
};
```

GoF Implementierung II Header

```
class running : public state {
  static running* m instance;
 public:
  void stop(conveyor* context);
  static running* instance() {
    if (!m instance) {
      m_instance = new running();
    return m_instance;
 private:
  running() { };
};
```

GoF Implementierung III

```
// Zustandswechsel funktion
void conveyor::tran(state* target) {
   m_state = target;
}


// transition running -> stopped
void running::stop(conveyor* context) {
   cout << "running: stop()" << endl;
   context->tran(stopped::instance());
}
```

Grundlagen GoF

Die klassiche GoF Implementierung hat einige schwächen

- Hoher Speicherverbrauch, da jeder Zustand im Speicher gehalten werden muss, auch wenn diese eigentlich nicht verwendet werden
- Der höhere Speicherverbrauch kann allerdings mit dem Placement New Operator umgangen werden
- ► Kontext muss eventuell immer mit übergeben werden

GoF nach Pareigis/Manske



GoF States in Code (Header)

```
class state {
 public:
  virtual ~state() { }
  virtual void start() { }
  virtual void stop() { }
};
class running : public state {
public:
  void stop();
};
class stopped : public state {
 public:
  void start();
};
```

GoF States in Code (Implementierung)

```
// transition running -> stopped
void running::stop() {
   new (this) stopped;
   cout << "stop() / stop" << endl;
}

// transition stopped -> running
void stopped::start() {
   new (this) running;
   cout << "start() / run" << endl;
}</pre>
```

GoF Kontext Klasse in Code

void conveyor::stop() {
 m state->stop();

}

Header: class conveyor { public: conveyor() : m_state(new stopped) { } ~conveyor() { delete m state; } void start(); void stop(); private: state* m state; }; Implementierung: void conveyor::start() { m_state->start(); }


Schritte zum erstellen einer FSM

- 1. Erstellen der Systemgrenzen
- 2. Erstellen einer FSM
- 3. Umwandlung in Code
 - Kontextklasse, Funktionsnamen als Eingangssignale
 - Basisklasse für Zustände erstellen
 - Zustandsklassen erben von der Basisklasse und implementieren nur die eigenen Reaktionen neu
- 4. Prüfen ob Code und Systemgrenzen/Diagramm zusammenpassen
 - Sind alle Eingangssignale als Funktionen zu finden?
 - Werden alle Ausgangssignale verwendet/ausgegeben?
 - ▶ Die Namen für Eingangssignale/Ausgangssignale sollten konsistent sein, da Fehler sonst vorprogrammiert!

Übung Lichtschalter

Erstellt die Systemgrenzen, Automatendiagramm, und Code eines Lichtschalters (An und Aus Button). (15 Min)

Orthogonale Automaten



- ▶ Alle Automaten bekommen das Eingangssignal
- Nur die betreffende Instanz reagiert

Implementierung Orthogonaler Automaten I

```
class token_summary {
  std::vector<token*> m_tokens;
public:
  void entry();
  void height();
  void del();
};
```


Implementierung Orthogonaler Automaten II

```
void token_summary::entry() {
  m_tokens.push_back(new token());
  std::cout << "Neuer Token auf Band" << std::endl;</pre>
}
void token_summary::height() {
  for(size_t i = 0; i < m_tokens.size(); ++i) {</pre>
    m_tokens[i]->height();
void token summary::del() {
  for(size_t i = 0; i < m_tokens.size(); ++i) {</pre>
    m tokens[i]->del();
  }
  token* ptr = m tokens.front();
  m_tokens.erase(m_tokens.begin());
  delete ptr;
}
```

Orthogonale Automaten in SE2P

- ▶ Jeder Puk/Token ist ein Automaten
- ▶ Puks/Tokens müssen verwaltet werden (bsp. token_summary)

Externe Statevariablen



Implementierung von externen Statevariablen I

```
class conveyor {
  friend class running;
  friend class stopped;
 public:
  conveyor()
      : m_state(new stopped),
        m_count_stopped(0),
        m_count_started(0) { }
  ~conveyor() { delete m_state; }
  void start();
  void stop();
 private:
  state* m state;
  int m count stopped;
  int m_count_started;
};
```

Implementierung von externen Statevariablen II

```
Header:
class state {
 public:
  virtual ~state() { }
  virtual void start(conveyor* context) { }
  virtual void stop(conveyor* context) { }
};
class running : public state {
 public:
  void stop(conveyor* context);
};
class stopped : public state {
 public:
  void start(conveyor* context);
};
```


Implementierung von externen Statevariablen III

Implementierung:

```
// transition stopped -> running
void stopped::start(conveyor* context) {
    ++context->m_count_started;
    new (this) running;
}

void conveyor::start() {
    m_state->start(this);
}
```

Guards



Guards Implementierung


```
Implementierung:
// transition stopped -> running
void stopped::start(conveyor* context) {
  ++context->m_count_started;
  if (context->m_count_started <= 2) {</pre>
    new (this) running;
  } else {
    return;
```

Übung Lichtschalter II

Implementieren sie einen Lichtschalter der nach mehrfachem betätigen der Starttaste in ein anderes Licht wechselt (10 Min)

- ▶ Zustandswechsel dürfen Hierarchieebenen nicht überspringen
- exit() wird durchgeführt, wenn Signale in der Hierarchie "nach oben"weitergereicht werden
- entry() wird durchgeführt, wenn Signale in der Hierarchie "nach unten"weitergereicht werden


▶ Beispiel exit: State S12 erhält Signal e



```
//State S12 erhaelt Signal e
void StateS12::sigE() {
  exit();
  new (this) StateS1;
  sigE();
}
```

- die exit-Funktion ist in jedem Zustand definiert
- wenn auch der Top-Zustand nicht auf ein Signal reagiert, sollte dieser z.B. eine failure-Methode haben, um den Fehler anzuzeigen

▶ Beispiel entry: State S1 erhält Signal b



```
//State S1 erhaelt Signal b
void StateS1::init(T* t) {
  //t ist ein Pointer auf die Kontextklasse
  void* history = t->getStateFromHistory(StateS1ID);
  if(history != 0) {
    memcpy(this, &history, 4);
  } else {
    new (this) StateS12;
    entry();
  init();
```

- die entry-Funktion ist in jedem Zustand definiert
- init() führt dazu, dass -sofern ein Substate bereits in der History vorliegt- dieser direkt betreten wird; ansonsten wird er neu erzeugt
- ▶ die init()-Funktion in der letzten Ebene ist leer

- ▶ Implementierung der flachen History
- die history-Funktion wird in der exit-Funktion aufgerufen
- die Kontextklasse hält ein History- Array, in dem sich die Subzustände mittels history-Aufruf eintragen (Index-Zuordnung z.B. über enums)

Beispiel: S1 trägt sich in History-Tabelle ein

 der Parameter StateS1ID gibt den Index in der History-Tabelle in der Kontextklasse an

setHistory in der Kontextklasse:

```
void setHistory(int ID, State* ptr) {
  history_[ID] = *((void**) ptr);
}
```

ptr wird zunächst auf void** gecastet, damit man mit einer weiteren Dereferenzierung * an die virtuelle Funktionstabelle des Zustands gelangt

getStateFromHistory in der Kontextklasse:

```
void* getStateFromHistory(int ID) {
  return history_[ID];
}
```

▶ über seine ID kann der Zustand sich seine History -sofern eine vorliegt- aus der History-Tabelle in der Kontextklasse holen

- ▶ Definition der Zeit-Messung eines Timers:
 - **Absolut**: Löse aus **am** 24.12.2014 (Zeit vergangen seit 01.01.1970 00:00)
 - **Relativ**: Löse aus **in** 10 Sekunden (Zeit vergangen seit Start des Timers)

- ▶ Definition des Zeit-Intervalls eines Timers:
 - Periodisch: Löse alle 100 Millisekunden aus
 - One-Shot: Löse einmalig in 10 Sekunden aus

- Ereignis beim Auslösen eines Timers:
 - Pulse Message: Sende eine Pulse Message
 - **Signal senden**: Sende ein Signal (z.B. SIGTERM)
 - Thread starten: Starte einen bestimmten Thread

- ► Erforderliche Schritte für die Nutzung eines Timers:
 - 1. Timer Objekt erstellen
 - 2. Entscheiden, wie man benachrichtigt werden möchte (Pulse Message, Signal, Thread) und dementsprechend das **struct sigevent** initialisieren
 - **3.** Entscheiden, welche Art von Timer man wählt (relativ vs. absolut & one-shot vs. periodisch)
 - 4. Timer starten

```
Beispiel für die Erstellung eines Timers (1/2):
// 1.
timer t timerid;
struct sigevent event;
struct itimerspec timer;
// 2.
SIGEV_PULSE_INIT(
  &event, // struct sigevent
  coid, // Connection ID of message receiver
  SIGEV_PULSE_PRIO_INHERIT, // Priority
  MY_CODE_TIMER, // Code for pulse handler
  MY_VALUE_TIMER // Value for pulse handler
);
```

```
Beispiel für die Erstellung eines Timers (2/2):
// 3. Create timer with realtime clock
timer create (CLOCK REALTIME, &event, &timerid);
// Setup the timer (2s delay, 1s reload)
// it value = one-shot value
// it_interval = reload value
timer.it_value.tv_sec = 2;
timer.it_value.tv_nsec = 0;
timer.it_interval.tv_sec = 1;
timer.it_interval.tv_nsec = 0;
// 4. Start the timer
timer_settime(timerid, 0, &timer, NULL);
```

► Hinweis für die Abfrage des Benachrichtigung-Typs:

```
// Don't read the struct sigevent directly
if(event.sigev_notify == SIGEV_PULSE)

// Use this macro instead
if(SIGEV_GET_TYPE(&event) == SIGEV_PULSE)
```

Prüfungsfragen

- Welche Arten von Implementierungen gibt es?
- Wie geht man Schrittweise vor einen Automaten zu implementieren?
- ► Was ist zu beachten bei Statevariablen und die Nachteile die dadurch entstehen?
- Wie geht man vor einen Timer zu implementieren?
- Wie würde ein Automat der Doppelklicks erkennt aussehen?

Beispielcode/Momentics Projekt

Beispielcode + Momentics Projekt für das Timer Beispiel findet ihr in unserem Git-Repository: https://github.com/Hamdor/PLHSM2