Smart Pointer & Reference Counting WP Deeply Embedded Sommer Semester 2015

Marian Triebe marian.triebe@haw-hamburg.de

Themen

- Motivation
- Shared Pointer (Smart Pointer)
- Shared Pointer und Arrays
- Intrusive Pointer (Reference Counting)
- Implementierung von Shared Pointern

Motivation

- Keine Garbage Collection (GC) in C++
- Häufige Fehler: Memory Leaks, Use-after-free
- Motivation: Prüfen ob Objekte noch benötigt werden ohne Performance-Verlust

Shared Pointer

- Boost Pointer
- STL Pointer
- Sind größtenteils per Textersetzung austauschbar
- Kamen zuerst nach boost, später in STL

Die Basics

- RAW Pointer int*p = new int(2);
- Smart Pointer als Wrapper um RAW Pointer
- Dynamisch allokierter Speicher liegt auf dem Heap
- Frage: Ist der Unterschied zwischen Heap und Stack bewusst?

Scoped / Unique Pointer

- Speicherfreigabe sobald Scope des "Owners" verlassen wird
- Nicht kopierbar
- Transfer of ownership (nur unique_ptr mit std::move)
- Deleter Funktion nur bei unique_ptr

Implementierungen:

- std::unique_ptr in STL
- boost::scoped_ptr in boost

Jedoch unterscheiden sich beide voneinander

Scoped / Unique Pointer

- Wann sollte boost::scoped_ptr verwendet werden?
 - Bei komplexerem Programflow mit mehreren Return Punkten
- Wann sollte std::unique_ptr verwendet werden?
 - Wenn bspw. mit einer Bibliothek gearbeitet wird, die bei Aufruf Speicher allokiert
 - Kann auch wie boost::scoped_ptr genutzt werden
 - Zusätzliche Möglichkeit des Transfer of Ownership

boost::scoped_ptr Beispiel

```
#include <iostream>
#include "boost/scoped_ptr.hpp"
using namespace std;
struct mystruct {
  mystruct() { cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl; }</pre>
  "mystruct() { cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl; }</pre>
};
int main() {
    boost::scoped_ptr<mystruct> ptr(new mystruct);
    // hier kann ptr benutzt werden
  return 0:
```

unique_ptr Beispiel (Transfer of Ownership)

```
#include <iostream>
#include <memory>
struct Foo {
    Foo() { std::cout << "Foo::Foo\n": }
    ~Foo() { std::cout << "Foo::~Foo\n"; }
    void bar() { std::cout << "Foo::bar\n": }</pre>
}:
void f(const Foo &foo) { std::cout << "f(const Foo &) \n"; }</pre>
int main()
    std::unique_ptr<Foo> p1(new Foo); // p1 owns Foo
    if (p1) { p1->bar(); }
        std::unique_ptr<Foo> p2(std::move(p1)); // now p2 owns Foo
        f(*p2);
        p1 = std::move(p2); // ownership returns to p1
        std::cout << "destroying p2...\n";</pre>
    if (p1) { p1->bar(); }
    // Foo instance is destroyed when p1 goes out of scope
}
```

conreference com/w/con/memory/unique ptr

std::unique_ptr Beispiel

```
▼ Image: src

            std unique ptr.cpp ×
           1 #include <memorv>
              #include <iostream>
   boost s
               #include <netdb.h>
              #include <arpa/inet.h>
   boost 6
              using namespace std;
              auto getaddrinfo(const string& host) {
   std_uni
                struct addrinfo info;
  std_uni 11
                struct addrinfo* res = NULL;
                std::memset(&info, 0, sizeof(addrinfo));
                info.ai_family = AF_INET:
                info.gi_socktype = SOCK_STREAM:
          14
                getaddrinfo(host.c str(), NULL, &info, &res);
          16
                 return unique ptr<addrinfo. decltype(freeaddrinfo)*> { res. freeaddrinfo }:
          18
          19
          20
              int main() {
                   auto uptr = getaddrinfo("localhost");
                   // print list
          24
                   for (addrinfo* ptr = &(*uptr); ptr != nullptr; ptr=ptr->ai_next) {
                    char address_buffer[INET_ADDRSTRLEN + 1] = { 0 };
                     auto tmp = reinterpret_cast<sockaddr_in*>(ptr->ai_addr);
          26
                     auto ok = inet_ntop(tmp->sin_family, &tmp->sin_addr, address_buffer,
          28
                                           INET_ADDRSTRLEN):
          29
                    address_buffer[INET_ADDRSTRLEN] = '\0';
          30
                     if (ok) {
          31
                       cout << address buffer << endl:
          32
          34
                 } // uptr wird nach verlassen dieses scopes gelöscht durch freeaddrinfo
          35
          36
          std unique ptr.cpp 36.1
                                                                                 UTF-8 C++ $2 master +36
```


Shared Pointer

- Sobald keine Shared Pointer mehr auf Speicher verweisen, wird Objekt gelöscht
- Nicht kopierbar
- Kein transfer of ownership (per std::move)
- Per Funktionsaufruf von make_shared erstellbar

Implementierungen:

- std::shared_ptr
- boost::shared_ptr

Shared Pointer Beispiel



Weak Pointer

- Kann aus einem shared_ptr erstellt werden
- Erhöht nicht den Referenzzähler (also nicht wie shared_ptr)
- Kann einen *shared_ptr* erstellen

Implementierungen:

- std::weak_ptr
- boost::weak_ptr

Wann sollte shared_ptr oder weak_ptr verwendet werden?

- shared_ptr
 - Ist verantwortlich für das löschen des Objektes
 - Nicht definiertes Verhalten, wenn Objekt nicht existiert
 - Es muss sichergestellt werden, dass das Objekt existiert
- weak_ptr
 - Wenn nicht verantwortlich für löschen des Objektes
 - Definiertes Verhalten, wenn Objekt nicht existiert

Shared Pointer und Arrays

- boost::shared_ptr kann erst ab Version 1.53 für Arrays verwendet werden
- std::shared_ptr kann immer für Arrays verwendet werden
- Jedoch muss ein *custom deleter* verwendet werden

```
// Array mit 20 Ints, allokation custom deleter
std::shared_ptr<int> sp(new int[20], std::default_delete<int[]>());

// Custom deleter kann auch per Lambda spezifiziert werden
std::shared_ptr<int> sp(new int[20], [](int* p) { delete[] p; } );

// Unique PTR ruft automatisch korrekten deleter auf
std::unique_ptr<int[]> uptr(new int[20]);
```

weak_ptr Beispiel

```
#include <iostream>
#include <memory>
std::weak_ptr<int> gw;
void f() {
  if (auto spt = gw.lock()) {
        std::cout << *spt << "\n";
  } else {
    std::cout << "gw is expired\n";
int main() {
    auto sp = std::make_shared<int>(42);
        gw = sp;
        f();
  f();
```

boost::intrusive_ptr

- Referenzzähler in Klasse eingebaut (oft durch Vererbung/Interface)
- Referenzzähler ist normaler unsigned Integer
- Gleichviel Speicherverbrauch wie RAW-Pointer
- Kein Overhead (im Vergleich zum shared_ptr)
- Wird auch oft ohne Boost implementiert, damit keine Boost-dependency

boost::intrusive_ptr Beispiel

```
    boost_intrusive_ptr.cpp - /Users/Hamdor/gitrepos/deeply_embedded/src - Atom

                             boost_intrusive_ptr.cpp × std_unique_ptr_owne.
                                                                          Makefile
m .DS.Sto 1 #include <sstream>
            #include <iostream>
boost_i
            #include <boost/intrusive_ptr.hpp>
            usina namespace std:
m boost, 7 struct my_type {
            my_type() : m_refcount(0) { cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl; }
-my_type() { cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl; }</pre>
            long m_refcount;
m std_uni 13 inline void intrusive_ptr_add_ref(my_type* ptr) {
        14 cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl;</pre>
std_uni 15
            ++ptr->m_refcount;
E std_uni 16 }
std_unl 18 inline void intrusive_ptr_release(my_type* ptr) {
        19   cout << __PRETTY_FUNCTION__ << endl;</pre>
        20 if (--ptr->m_refcount == 0) {
             delete ptr;
        23 }
        25 int fun(boost::intrusive_ptr<my_type> b) {
           cout << PRETTY FUNCTION << endl:
            return b.get()->m_refcount;
        28 }
        30
           void recrusive add references(int n. boost::intrusive ptrony types ptr.
                                 stringstream& ss) {
            if (n > 0) {
             recrusive_add_references(n-1, ptr, ss);
        34
              ss << "... Refcount: " << ptr.get()->m_refcount << endl;
        38
        39 int main() {
        48
            stringstream ss:
        42
              boost::intrusive_ptr<my_type> ptr(new my_type);
              ss << "refcount after fun() call II: " << fun(ptr)
                                                                    << endl;
               ss << "Add 20 more references"
                recrusive_add_references(20, ptr, ss);
        48
             cout << "\nProgram output: " << endl << ss.str() << endl;
        50
             return 0:
                                                                                                                                                                        UTF-8 C++ 12 master 🖪 😭
         boost intrusive ptr.cpp 26,39
```

boost::intrusive_ptr

Vorteile gegenüber Shared Pointern

- Kann auch verwendet werden wenn eine benutzte Bibliothek keine Shared Pointer unterstützt
- Light-weight im Vergleich zu Shared Pointer
- Geeignet f
 ür Performance und Speicher kritische Systeme


Nachteile gegenüber Shared Pointer

- Hat immer einen Referenz Counter, kann nicht beliebig abgeschaltet werden
- D.h. nur für Heap Objekte Interessant

Implementierung von Shared Pointern

- Template Klasse die intern beliebigen Typen speichern kann
- Besteht aus 2 Objekten im Heap
- 1) Referenzzähler
- 2) Pointer auf die Daten
- Shared Pointer auf gleichen PTR teilen sich gleichen Referenzzähler

Implementierung von Shared Pointern



Implementierung von Shared Pointern

```
    ✓ □ deeply.er

                        own sp.hpp
                                                                                                       own rc.hpp
                                                                                                                                           own shared ptr.cop
                 // Implementierung eines Eigenen Shared Pointers
                                                                                               #ifndef OWN RC HPP
                                                                                                                                      #include "own_sp.hpp"
 > IIII .oit
                 Wifndef OWN_SP_HPP
                                                                                               #define OWN_RC_HPP
                                                                                                                                      #include <iostream>
  > Bill .textpar
                 #define OWN_SP_HPP
                                                                                                                                      struct my_struct f

→ Image: src

                                                                                               class own_rc f
                 #include "own rc.hpp"
                                                                                                                                        int value = 0:
      ED .DS
                                                                                                                                       my_struct() { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl; }
                 template<typename T>
                                                                                                public:
                                                                                                                                        -mv_struct() { std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl; }
                                                                                                void addref() {
                 class own sp (
      D boo 9
                 private:
                                                                                                  ++m_count;
     D boo 10
                          m_data;
                                        // RAW Pointer auf Daten
                                                                                                                                  10 int main() {
                   own_rc* m_reference: // RAW Pointer auf Referenzzähler
                                                                                                                                  11    own_sp<mv_struct> sp = own_sp<mv_struct>(new mv_struct);
      m boo 12
                                                                                                int release() {
                                                                                                                                        sp->value = 42:
                   own_sp() : m_data(nullptr), m_reference(new own_rc) {
                                                                                                 return --m_count;
                                                                                                                                        std::cout << sp->value << std::endl;
                     m_reference->addref();
                                                                                                                                        std::cout << "sp sollte gleich gelöscht werden..." << std::endl;
                                                                                                                                        return 0:
                                                                                                                                  16
      □ own
                   own_sp(T* value) : m_data(value), m_reference(new own_rc) {
                                                                                           17 #endif // OWN RC HPP

    own 18

                    m_reference->addref();
                   // Copy CTOR
                   own_sp(const_own_sp<T>& other)
      in shar
                      : m_data(other.m_data), m_reference(other.m_reference) {
      i std 24
                     n_reference->addref();
     € std_ 25
      std 27
                   -own_sp() {

    std 28
    std 29

                   if(n_reference->release() == 0) [
                     delete m_data:
                       delete m reference:
     € std_ 31
                  T& operator*() {
                    return *m_data;
   ntrusiv 36
                   T* operator-> () {
                   return m_data;
   n shared 40
   Fil unique 42
                  own_sp<T>& operator = (const own_sp<T>& other) {
  if (this != &other) { // Self assignment ignorieren...
                        delete m_data;
                        delete m_reference:
                       m_data = other.m_data;
                       m_reference = other.m_reference;
                       m_reference->addref():
                     return *this;
            55 3:
             src/own_shared_ptr.cpp 17,1
                                                                                                                                                                                     UTF-8 C++ $2 master +17
```

Source Codes:
https://github.com/Hamdor/WPDE
Gute Hilfen rund um C++:
http://en.cppreference.com/