


Virtualisation légère

DOCKER

Module 1: Introduction


Problématique: Consolidation des serveurs



Architecture de Docker


Docker est basé sur une architecture client-serveur :

- Docker Engine : le Docker serveur au centre de l'architecture.
- Client : interface CLI pour interagir avec le serveur.
- Image : image de binaires et de librairies pour exécuter des applications
- Container : une instance d'une image en exécution
- Registry : bibliothèque d'images



Docker Engine


- Docker Engine est le daemon serveur au centre de l'architecture qui permet d'exécuter les conteneurs.
- Docker Engine utilise les namespaces Linux Kernel et les groupes de contrôle.
- L'isolation des containers est garantie par les namespaces.



Namespaces

Namespaces

- Isolation d'une hierachie de processus
- Dans un namespace, seuls certains processus sont visibles




Cgroups

Cgroups

- Controler l'accès aux ressources CPU et RAM à un ensemble de processus.
- Capping des ressources RAM et CPU des containers.

Docker Client

- Le client Docker se connecte au Docker Engine.
- Le client peut-être installé sur la même machine que le daemon ou sur une machine différente.
- Deux types de client Docker :
 - CLI
 - GUI



Images

- Modèles en lecture seule utilisés pour créer des conteneurs.
- Construites par vous ou d'autres utilisateurs Docker
- Stockées dans Docker Hub, Docker de confiance du Registre ou votre propre registre
- Basé sur une ou plusieurs images.


Conteneur

- Espace d'exécution d'application isolé.
- Contient tout ce qui est nécessaire pour exécuter votre application.
 - Binaires de l'application
 - Librairies requises par l'application

Registres

- Stockages des images.
 - Registre Local
 - Registre Distant
- Accès aux images
 - Registre Privé.
 - Registre Public

Client/Daemon/Conteneur/Images/Registres



Docker Orchestration

- Trois outils pour orchestrer des applications distribuées avec Docker
- Docker machine
 - Outil qui provisionne les Docker hôtes et installe le Docker Engine
- Docker Swarm
 - Cluster de Docker hôtes et ordonnancement des conteneurs
- Docker Compose
 - Outil pour créer et gérer des applications multi-conteneurs

Docker Toolbox

- Docker Engine ne fonctionne pas en mode natif sur Windows et Mac OSX
- Docker Toolbox configure ceci :
 - Oracle VirtualBox pour l'exécution d'une VM Linux
 - Docker machine
 - Docker Engine
 - Docker Compose
 - Un Shell pré-configuré pour le client CLI
 - Le client GUI Kitematic

Docker Entreprise Edition

- Docker EE est une offre commerciale et de support de Docker pour gérer votre propre infrastructure CaaS
- Intégration de développement avec Docker Toolbox
- Images sur Docker Registre de confiance
- Containers déployé à l'aide de UCP Universal Control Plane
- Support de l'API Docker
- Support de Docker Engine (CS Engine)

Docker Trusted Registry

- Registre Docker de confiance installé sur votre infrastructure
- Il comprend
 - Image de registre pour stocker des images
 - les pilotes de stockage
 - Web GUI pour l'administration
 - Mises à jour faciles et transparentes
 - Journalisation

Points forts de Docker

- Cycle de développement rapide
- Portabilité et Evolutivité
- Plusieurs application sur une machine
- □ Facilité de charger et de démarrer un Container, puis d'y lancer un processus.
- Automatisation du chargement et du lancement d'un Container.
- □ Mise à jour et diffusion facile et rapide.

DOCKER

Module 2: Installation

Pré-requis

- □ Linux 64 bits.
- Kernel minimum 3.10.

```
$ uname -r
4.2.0-27-generic
```

- Installation par un script Docker.
- Installation par packages.
- Mac OSX
- Windows (boot2docker)

Ubuntu/Debian

- Mise à jour des apt sources
- Ajout d'un nouvelle clé GPG
- □ Ajout de l'URL source de distribution de Docker
- Installation du package docker-engine
- Démarrage du service docker

Exemple d'installation Ubuntu

```
$ sudo apt-get update

$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
OK

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$ (lsb_release -cs) stable"

$ sudo apt-get install docker-ce
```

RHEL/Centos

- Mise à jour des packages
- □ Ajout de l'URL source de distribution de Docker
- Installation du package docker-ce
- Démarrage du service docker

Exemple d'installation CentOS

\$ sudo yum update

\$ sudo yum-config-manager --add-repo \ https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Loaded plugins: fastestmirror adding repo from: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo grabbing file https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo repo saved to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo

\$ sudo yum list docker-ce.x86_64

Available Packages docker-ce.x86 64

17.03.1.ce-1.el7.centos

docker-ce-stable

\$ sudo yum install docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86_64

Installed:

docker-ce.x86_64 0:17.03.1.ce-1.el7.centos

- \$ sudo systemctl start docker
- \$ sudo systemctl enable docker

Le groupe docker

Pour exécuter les commandes docker sans nécessiter sudo, ajoutez votre compte d'utilisateur au groupe docker

```
$ sudo usermod -aG docker <user>
```

Le groupe docker est créé automatiquement

Vérification de l'installation

□ Exécuter un premier conteneur

\$ docker run hello-world Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly. .../...

Exécuter la commande docker --version

```
$ docker --version
Docker version 17.03.1-ce, build c6d412e
```

Vérification de l'installation

```
$ docker version
Client:
Version: 17.03.1-ce
API version: 1.27
Go version: gol.7.5
Git commit: c6d412e
Built: Mon Mar 27 17:10:36 2017
OS/Arch: linux/amd64
Server:
Version: 17.03.1-ce
API version: 1.27 (minimum version 1.12)
Go version: gol.7.5
Git commit: c6d412e
Built: Mon Mar 27 17:10:36 2017
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false
```

Installation Mac OS X

Docker Toolbox

- Docker Machine, Docker Compose, Docker CLI & GUI (Kitematic) sont natifs
- Docker Engine s'exécute dans une VM virtualbox
- Docker for Mac
 - Docker Engine s'exécute dans une VM avec hyperviseur natif OS X (xhyve)
 - A partir de Yosemite (OS X 10.10)

Installation Windows


- Docker Toolbox
 - Docker Machine, Docker Compose, Docker CLI & GUI (Kitematic) sont natifs
 - Docker Engine s'exécute dans une VM virtualbox
- Docker for Windows
 - Docker Engine s'exécute dans une VM Hyper-V
 - A partir de Windows 10

DOCKER

Module 3: Images Docker

Docker Hub

- Docker Hub
 - Site officiel de Docker Inc
 - Images dans plusieurs registres
 - Images officielles
 - Images non officielles



Dépôts officiels

- Les dépôts officiels sont certifiés et organisés en dépôts Docker qui sont déposés sur le Docker Hub
- Les dépôts proviennent de fournisseurs tels que NGINX, Ubuntu, Red Hat, Redis, etc ...
- Les images sont supportées par leurs éditeurs, optimisées et à jour
- Les images officielles du référentiel sont :
 - Images de systèmes d'exploitation Linux (Ubuntu, CentOS etc ...)
 - Images d'outils de développement, de langages de programmation, d'applications, de bases de données.

Recherche d'images

- Syntaxe docker search [OPTIONS] image
- Options
 - --filter <stars=#> <is-automated=true|false> <is-official=true|false>
 - --limit=LIMIT
 - --no-trunc=true|false

| \$ docker search nginx | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|-----------|--|--|
| NAME | DESCRIPTION | STARS | OFFICIAL | AUTOMATED | | |
| nginx | Official build of Nginx. | 4183 | [OK] | | | |
| jwilder/nginx-proxy | Automated Nginx reverse proxy for docker c | 801 | | [OK] | | |
| richarvey/nginx-php-fpm | Container running Nginx + PHP-FPM capable | 274 | | [OK] | | |
| million12/nginx-php | Nginx + PHP-FPM 5.5, 5.6, 7.0 (NG), CentOS | 76 | | [OK] | | |
| maxexcloo/nginx-php | Framework container with nginx and PHP-FPM | 58 | | [OK] | | |
| webdevops/php-nginx | Nginx with PHP-FPM | 53 | | [OK] | | |
| h3nrik/nginx-ldap | NGINX web server with LDAP/AD, SSL and pro | 29 | | [OK] | | |
| bitnami/nginx | Bitnami nginx Docker Image | 18 | | [OK] | | |
| evild/alpine-nginx | Minimalistic Docker image with Nginx | 8 | | [OK] | | |
| million12/nginx | Nginx: extensible, nicely tuned for better | 8 | | [OK] | | |
| gists/nginx | Nginx on Alpine | 8 | | [OK] | | |
| maxexcloo/nginx | Framework container with nginx installed. | 7 | | [OK] | | |

Images locales

```
    Syntaxe
        docker images [OPTIONS]
    Options
        --digests
        --filter "label=string" ou "before=image" ou "since=image"
```


| <pre>\$ docker images</pre> | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| REPOSITORY | TAG | IMAGE ID | CREATED | SIZE |
| nginx | latest | ba6bed934df2 | 18 hours ago | 181.4 MB |
| ubuntu | latest | 45bc58500fa3 | 4 days ago | 126.9 MB |
| hello-world | latest | c54a2cc56cbb | 12 weeks ago | 1.848 kB |
| | | | | |

Images locales

- Lors de la création d'un conteneur, Docker va tenter d'utiliser en priorité une image locale.
- Si aucune image locale n'est trouvée, Docker télécharge l'image à partir de Docker Hub, sauf si un autre registre est spécifié

Balise d'une image: tag

- Les images sont spécifiées par repository:tag
- La même image peut avoir plusieurs balises
- La balise par défaut est last



Charger une Image

Utiliser la commande pull pour télécharger une image de Docker Hub ou de tout registre.

\$ docker pull ubuntu:12.04 12.04: Pulling from library/ubuntu 4bae8cb7faf8: Downloading [=======>] 7.47 MB/39.08 MB

9f6907f8c14c: Download complete 66f8c8a8de76: Download complete

| \$ docker i | mages | | | |
|-------------|--------|--------------|--------------|----------|
| REPOSITORY | TAG | IMAGE ID | CREATED | SIZE |
| nginx | latest | ba6bed934df2 | 22 hours ago | 181.4 MB |
| ubuntu | latest | 45bc58500fa3 | 5 days ago | 126.9 MB |
| ubuntu | 12.04 | 746fb07d2d18 | 3 weeks ago | 103.6 MB |

DOCKER

Module 4: Conteneurs

Cycle de vie des conteneurs

- Cycle de vie de base d'un conteneur Docker
 - Créer le conteneur à partir d'une image
 - Exécuter le conteneur avec un processus spécifié
 - Le processus se termine et le conteneur s'arrête
 - Détruire le conteneur
- Cycle de vie avancé
 - Créer le contenant à partir d'une image
 - Exécuter le conteneur avec un processus spécifié
 - Interagir et effectuer d'autres actions à l'intérieur du conteneur
 - Arrêter le conteneur
 - Redémarrer le conteneur

Créer et exécuter un conteneur

- La commande run de docker
 - Crée le conteneur en utilisant l'image spécifiée
 - Exécute le conteneur
- Syntaxe

```
docker run [options] image [commande] [args]
```

```
$ docker run ubuntu:12.04 echo "Hello World"
"Hello World"

$ docker run ubuntu ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 25976 1452 ? Rs 19:25 0:00 ps aux
```

Lister les conteneurs

- Utilisez la commande docker ps pour lister les conteneurs en cours d'exécution
 - L'option –a pour lister tous les conteneurs

| \$ docker ps CONTAINER ID d879ca1f2e2e | IMAGE nginx | COMMAND "nginx -g 'daemon off" | CREATED 2 seconds ago | STATUS Up 1 seconds | PORTS 80/tcp, 443/tcp | NAMES silly_galile | 20 |
|--|---|--|--|---|--------------------------|-----------------------|--|
| \$ docker ps -a CONTAINER ID d879ca1f2e2e ab7378f76d5c 8101cdf72c16 aa21052c185b | IMAGE nginx ubuntu ubuntu:14.04 hello-world | COMMAND "nginx -g 'daemon off" "ps aux" "echo "Hello World\xe2" "/hello" | CREATED 24 seconds ago 6 minutes ago 7 minutes ago 9 hours ago | STATUS Up 23 seconds Exited (0) 6 min Exited (0) 7 min Exited (0) 9 hor | nutes ago nutes ago | cp, 443/tcp | NAMES silly_galileo fervent_golick fervent_spence boring_noether |

Conteneur avec un terminal

- L'option -i indique à docker de se connecter au stdin du conteneur (interactif)
- L'option -t permet d'obtenir un pseudo-terminal

```
$ docker run -it ubuntu bash
root@e367d73cfbfe:/#
root@e367d73cfbfe:/# exit
$
```

CRTL+P+Q permet de sortir du terminal sans arrêter le conteneur

Identifiant du conteneur

- Les conteneurs peuvent être spécifiés en utilisant leur ID ou le nom
- Court-ID et le nom peuvent être obtenus en utilisant la commande pour lister les conteneurs docker ps
- □ L'ID long est obtenu avec l'option --no-trunc

| \$ docker psno-trunc | | | | |
|--|--------|--------------------------|----------------|--------|
| CONTAINER ID | IMAGE | COMMAND | CREATED | STATUS |
| PORTS NAMES | | | | |
| 8a7960e90d1cdb55f91f4084101ec77ba59284d12e1cbe6c07dd7bb704440237 | ubuntu | "bash" | 7 minutes ago | Up 7 |
| minutes elated_hugle | | | | |
| d879ca1f2e2e065e1680d1543a962d5c6a4c4d9b112ab0578903be2e44827a5d | nginx | "nginx -g 'daemon off;'" | 17 minutes ago | Up 17 |
| minutes 80/tcp, 443/tcp silly_galileo | | | | |

Identifiant du conteneur

- Pour lister uniquement les courts ID des conteneurs
 - docker ps —q
- Pour lister le dernier conteneur qui a été lancé
 - docker ps -1

```
$ docker ps -q
8a7960e90d1c
d879ca1f2e2e
$ docker ps -1
CONTAINER ID
                   IMAGE
                                       COMMAND
                                                          CREATED
                                                                              STATUS
                                                                                                 PORTS
                                                                                                                     NAMES
8a7960e90d1c
                   ubuntu
                                       "bash"
                                                          9 minutes ago
                                                                             Up 9 minutes
                                                                                                                     elated hugle
$ docker run -d -it ubuntu:14.04 ps
4870e430ae8b615ffb35764d164999658a4d37853c3b7b439cc0e118a0cf435a
$ docker ps --filter='status=exited'
CONTAINER ID
                   IMAGE
                                       COMMAND
                                                          CREATED
                                                                              STATUS
                                                                                                        PORTS
                                                                                                                            NAMES
                                       "ps"
4870e430ae8b
                   ubuntu:14.04
                                                          4 seconds ago
                                                                              Exited (0) 4 seconds ago
fervent stonebraker
```

Filtrage

- □ Filtrage sur le status du conteneur
 - restarting, running, exited, paused

| \$ docker ps -a: | filter "exited=1" | | | |
|------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------------|
| CONTAINER ID | IMAGE | COMMAND | CREATED | STATUS |
| PORTS | NAMES | | | |
| f10c84fb706f | ubuntu | "bash" | 5 seconds ago | Exited (1) 2 seconds ago |
| distracted_fermi | | | | |

Exécution en mode détaché

- Exécution en arrière-plan ou comme un daemon
 - Utiliser l'option –d
 - Pour observer la sortie standard utiliser docker logs conteneur

```
$ docker run -d ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
2b6449372f8ed91e8ea0cb35f028c335ad5c99a4ec04de11cc97d4f1d6a4cb11

$ docker logs 2b6449372f8ed91e8ea0cb35f028c335ad5c99a4ec04de11cc97d4f1d6a4cb11

PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.053 ms
```

Attacher à un conteneur

- Attacher un client à un conteneur passe le conteneur du mode d'exécution arrière-plan en avant-plan
- La sortie standard du conteneur passe sur sur le terminal

```
$ docker run -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
d6f0525fefbdaf06de652fc524b4d35708f9a36045ff20228680e72bb735b828

$ docker ps -q
d6f0525fefbd

$ docker attach d6f0525fefbd

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.054 ms
```

Détacher un conteneur

- \Box CTRL + P + Q passe le conteneur en mode arrière-plan, sous condition :
 - L'entrée standard du conteneur est connecté
 - Le conteneur a été démarré avec un terminal
- CTRL + C mettra fin au processus, et donc l'arrêt du conteneur

```
$ docker run -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp seq=2 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp seq=4 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp seq=5 ttl=64 time=0.044 ms
$ docker ps
CONTAINER ID
                 TMAGE
                                  COMMAND
                                                  CREATED
                                                                   STATUS
                                                                                    PORTS
                                                                                                     NAMES
3eabe185bef5
                ubuntu:14.04
                                  "ping 127.0.0.1"
                                                  19 seconds ago
                                                                   Up 18 seconds
                                                                                                      sad shannon
```

Exécuter une commande

- La commande docker exec nous permet d'exécuter des processus supplémentaires à l'intérieur d'un conteneur
- Généralement utilisée pour avoir accès en ligne de commande
- La sortie du terminal ne terminera pas le conteneur

```
$ docker run -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
e9b3879cd6db0f74663157aff36e6435c7499be0531ec804ba913de9db18133e
$ docker ps
CONTAINER ID
                 IMAGE
                                  COMMAND
                                                   CREATED
                                                                    STATUS
                                                                                      PORTS
                                                                                                       NAMES
e9b3879cd6db
                 ubuntu:14.04
                                  "ping 127.0.0.1"
                                                   5 seconds ago
                                                                    Up 4 seconds
                                                                                                       sad carson
$ docker exec -it e9b3879cd6db bash
root@e9b3879cd6db:/# ps -ef
UID
           PID PPID C STIME TTY
                                              TIME CMD
root
                    0 0 01:35 ?
                                          00:00:00 ping 127.0.0.1
root.
                    0 0 01:35 ?
                                          00:00:00 bash
root
            19
                    6 0 01:35 ?
                                          00:00:00 ps -ef
```

Arrêt d'un conteneur

- docker stop
 - envoie un signal SIGTERM au processus principal (pid 1)
 - Le processus reçoit ensuite un signal SIGKILL après une période de grâce
 - La période de grâce peut être spécifiée avec l'option -t
- docker kill
 - envoie immediatement un signal SIGKILL au processus principal

```
$ docker run -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
1dd32afcef10847500fc2c65f01f83723874d53abd6d216a6903fac249bf5867
$ docker ps
CONTAINER ID
                  IMAGE
                                     COMMAND
                                                        CREATED
                                                                          STATUS
                                                                                             PORTS
                                                                                                                NAMES
1dd32afcef10
                  ubuntu:14.04
                                     "ping 127.0.0.1"
                                                       7 seconds ago
                                                                          Up 7 seconds
                                                                                                                tiny mayer
$ docker stop 1dd32afcef10
1dd32afcef10
$ docker ps -a
CONTAINER ID
                  IMAGE
                                     COMMAND
                                                        CREATED
                                                                          STATUS
                                                                                                     PORTS
                                                                                                                        NAMES
                                     "ping 127.0.0.1"
1dd32afcef10
                  ubuntu:14.04
                                                                          Exited (137) 3 seconds ago
                                                        31 seconds ago
                                                                                                                        tiny mayer
```

Redémarrage d'un conteneur

- docker start permet de redémarrer un conteneur qui a été arrêté
- Le conteneur redémarre en utilisant la même commande et options spécifiées auparavant
- Le conteneur peut être attaché avec l'option -a

| IMAGE | COMMAND | CREATED | STATUS | |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|
| NAMES | | | | |
| ubuntu:14.04 | "ping 127.0.0.1" | 9 minutes ago | Exited (137) 9 minu | ıtes ago |
| | | | | |
| 2e3c0744b | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMAGE | COMMAND | CREATED | STATUS | PORTS |
| | | | | |
| ubuntu:14.04 | "ping 127.0.0.1" | 10 minutes ago | Up 2 seconds | |
| | | | | |
| | NAMES ubuntu:14.04 2e3c0744b IMAGE | NAMES ubuntu:14.04 "ping 127.0.0.1" Re3c0744b IMAGE COMMAND | NAMES ubuntu:14.04 "ping 127.0.0.1" 9 minutes ago 2e3c0744b IMAGE COMMAND CREATED | NAMES ubuntu:14.04 "ping 127.0.0.1" 9 minutes ago Exited (137) 9 minutes ago Re3c0744b IMAGE COMMAND CREATED STATUS |

Inspecter un conteneur

- docker inspect affiche tous les détails du conteneur
- Le résultat est sous forme d'un tableau JSON

```
$ docker inspect 99d2e3c0744b
        "Id": "99d2e3c0744bb97e471121bb1649057f57c6bf5f834c20352e6cc616bdccee78",
        "Created": "2016-09-25T01:51:29.80119371Z",
        "Path": "ping",
        "Args": [
            "127.0.0.1"
        "State": {
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 5226,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
```

Filtrer docker inspect

```
--format='{{.champ1.champ2}}'
--format='{{json .champ2}}'
```

```
$ docker inspect --format='{{.State.Status}}' 99d2e3c0744b
Running

$ docker inspect --format='{{.NetworkSettings.IPAddress}}' 99d2e3c0744b
172.17.0.2

$ docker inspect --format='{{.State}}' 99d2e3c0744b
{running true false false false false 5226 0 2016-09-25T02:01:37.725256781Z 2016-09-25T01:51:44.11869103Z <nil>}

$ docker inspect --format='{{json .State}}' 99d2e3c0744b
{"Status":"running", "Running":true, "Paused":false, "Restarting":false, "OOMKilled":false, "Dead":false, "Pid":5226, "ExitCode":0, "Error":"", "StartedAt":"2016-09-25T02:01:37.725256781Z", "FinishedAt":"2016-09-25T01:51:44.11869103Z"}
```

Supprimer un conteneur

- On ne peut supprimer que les conteneurs arrêtés
 - Utilisez la commande docker rm
 - Indiquez l'ID ou le nom du conteneur
 - Utilisez l'option –f (force) pour supprimer un conteneur en cours d'exécution,

\$ docker rm 99d2e3c0744b

Error response from daemon: You cannot remove a running container 99d2e3c0744bb97e471121bb1649057f57c6bf5f834c20352e6cc616bdccee78. Stop the container before attempting removal or use -f


\$ docker rm -f 99d2e3c0744b
99d2e3c0744b

DOCKER

Module 5: Images


Docker Layers: couches

- Une image est une collection de fichiers et de métadonnées
- Les images sont composées de plusieurs couches
- Une couche est également une image
- Chaque image contient le logiciel que vous souhaitez exécuter
- Chaque image contient une couche de base
- Docker utilise un mécanisme Copy On Write
- Les couches sont en lecture seule



Docker Layers: couches

- Docker crée une couche supérieure en écriture pour les conteneurs
- Les images parentes sont en lecture seule
- Toutes les modifications sont apportées à la couche en écriture
- Lors de la modification d'un fichier à partir d'une couche en lecture, le mécanisme COW copie le fichier sur la couche en écriture, ce qui permet de modifier le fichier



Création d'images

- Trois méthodes
 - Valider les modifications d'un conteneur en tant que nouvelle image
 - Nous permet de construire des images de manière interactive
 - Obtenir l'accès terminal dans un conteneur et installer les programmes nécessaires et votre application
 - Ensuite, enregistrez le conteneur comme une nouvelle image en utilisant la commande docker commit
 - Construire à partir d'un Dockerfile
 - Importer une archive dans Docker comme une couche de base autonome

Création d'images

Créer le conteneur, installer l'application

```
$ docker run -it centos bash
[root@8cdeef2d83c8 /]# wget
bash: wget: command not found
[root@8cdeef2d83c8 / ]# yum install -y wget
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
                                                                                     | 3.6 kB 00:00:00
base
extras
                                                                                     | 3.4 kB 00:00:00
                                                                                      | 3.4 kB 00:00:00
updates
(1/4): base/7/x86_64/group_gz
                                                                                               | 155 kB 00:00:00
.../...
Installed:
wget.x86_64 0:1.14-10.el7_0.1
Complete!
[root@8cdeef2d83c8 /]# exit
```

Lister les modifications d'un conteneur

- Utilisez la commande docker diff pour comparer un conteneur avec son image parent
- L'image parent (l'originale) est comparée avec la nouvelle couche
- Liste les fichiers et les répertoires qui ont changés

- \$ docker diff 8cdeef2d83c8
- C /etc
- A /etc/wgetrc
- C /root
- C /usr/bin
- A /usr/bin/wget

Lister les modifications d'un conteneur

Le nom du dépôt doit être basé sur utilisateur/application

docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]

| \$ docker ps -a | | | | | | | |
|--|---------|--------------|----------------|--------|--------------------|--|--|
| CONTAINER ID IN | MAGE | COMMAND | CREATED | STATUS | | | |
| PORTS | AMES | | | | | | |
| 8cdeef2d83c8 ce | entos | "bash" | 17 minutes ago | Exited | (0) 15 minutes ago | | |
| trusting_shirley | | | | | | | |
| <pre>\$ docker commit 8cdeef2d83c8 masociete/monapplication:1.0 sha256:3652dae18983e4cf670bb534a5b4d92539042dbddbcd8ce63d7c5093cdf3dbe2 \$ docker images</pre> | | | | | | | |
| REPOSITORY | TAG | IMAGE ID | CREATED | | SIZE | | |
| masociete/monapplicati | ion 1.0 | 3652dae18983 | 3 seconds ag | 10 | 298.2 MB | | |
| nginx | latest | ba6bed934df2 | 30 hours ago |) | 181.4 MB | | |
| ubuntu | 14.04 | b1719e1db756 | 5 days ago | | 188 MB | | |
| centos | latest | 980e0e4c79ec | 2 weeks ago | | 196.8 MB | | |

Namespace d'images

- Les dépôts d'images appartiennent à l'un des trois espaces de nommage
 - Root
 - ubuntu:14.04
 - centos:7
 - Nginx
 - Utilisateur ou organisation
 - masociete/monappli
 - Auto hébergé
 - registry.masociete.com:5000/monappli

Dockerfile

- Un Dockerfile est un fichier de configuration qui contient les instructions pour la construction d'une image Docker
- □ Fournit un moyen plus efficace de construire des images par rapport à la commande docker commit
- S'adapte dans votre flux de développement et votre processus d'intégration et de déploiement continu

Processus de création

- Créez un Dockerfile dans un nouveau dossier
- □ Écrivez les instructions pour la construction de l'image
 - Quelle est l'image de base à utiliser
 - Quels sont les programmes à installer
 - Quelle commande à exécuter
- Exécuter la commande docker build pour construire une image à partir du Dockerfile

Instructions Dockerfile

- □ FROM spécifie l'image de base utilisée
 - Doit être la première instruction spécifiée dans le Dockerfile
 - Peut être spécifiée plusieurs fois pour créer plusieurs images
 - Chaque FROM marque le début d'une nouvelle image
- □ RUN spécifie une commande à exécuter
 - Les modifications sont effectuées sur le système de fichiers
 - Utilisée pour installer des bibliothèques, des packages
 - N'enregistre pas l'état des processus
 - Ne démarre pas les daemons automatiquement

Docker build

Syntaxe
docker build -t [repository:tag] [path]

```
$ cat monappli/Dockerfile
# mon application de test
FROM centos: 7.0.1406
RUN yum install -y wget
$ docker build -t masociete/monappli:1.0 monappli
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB
Step 1 : FROM centos: 7.0.1406
---> 16e9fdecc1fe
Step 2 : RUN yum install -y wget
                                                                   Couche temporaire
---> Running in 761e158caf11
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
* base: mirrors.ircam.fr
---> Package wget.x86_64 0:1.14-10.el7_0.1 will be installed
Installed:
 wget.x86 64 0:1.14-10.el7 0.1
---> 211ccef1f7cc
                                                                                     Suppresion de la couche
Removing intermediate container 761e158caf11
                                            Validation de l'image finale
Successfully built 211ccef1f7cc
                                                                                     temporaire
$ docker images
REPOSITORY
                    TAG
                                       IMAGE ID
                                                           CREATED
                                                                               SIZE
masociete/monappli
                    1.0
                                       211ccef1f7cc
                                                           About a minute ago
                                                                               307.1 MB
centos
                    7.0.1406
                                       16e9fdecc1fe
                                                           3 weeks ago
                                                                               210.2 MB
```

Build contexte

- Le contexte de construction de l'image est le contenu du répertoire que le client envoie au Docker daemon
- Le répertoire est envoyé sous forme d'une archive
- Docker daemon va construire en utilisant les fichiers disponibles dans le contexte

Build cache

- Docker enregistre un instantané de l'image après chaque étape de construction
- Avant d'exécuter une étape, Docker vérifie s'il a déjà exécuté cette séquence de construction
 - Si oui, Docker utilisera le résultat (la couche) au lieu d'exécuter à nouveau l'instruction
- Docker utilise les instruction exactes dans votre Dockerfile à comparer avec le cache
- En modifiant simplement l'ordre des instructions annulera la cache
- Pour désactiver le cache utiliser l'option --no-cache

```
$ cat monappli2/Dockerfile
FROM centos: 7.0.1406
RUN yum install -y wget
RUN yum install -y curl
$ docker build -t masociete/monappli2:1.0 monappli2
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB
Step 1 : FROM centos: 7.0.1406
 ---> 16e9fdecc1fe
                                     Utilisation du cache
Step 2 : RUN yum install -y wget
---> Using cache
---> 211ccef1f7cc
                                        Nouvelle commande dans une nouvelle couche
---> Running in 40de6ceff281
Loaded plugins: fastestmirror
```

Lister les couches

- docker history liste les couches utilisées pour créer une image
- Affiche la date de création de l'image, sa taille et la commande qui a été exécutée

| \$ docker history masociete/monappli2:1.1 | | | | | |
|---|----------------|---|----------|--|--|
| IMAGE | CREATED | CREATED BY | SIZE | | |
| COMMENT | | | | | |
| 04bf8be56d5e | 47 seconds ago | /bin/sh -c yum install -y curl | 11.95 MB | | |
| c3138ec3dd96 | 54 seconds ago | /bin/sh -c yum install -y wget | 96.93 MB | | |
| 16e9fdecc1fe | 3 weeks ago | /bin/sh -c #(nop) ADD file:6a409eac27f0c7e043 | 210.2 MB | | |
| <missing></missing> | 3 weeks ago | /bin/sh -c #(nop) MAINTAINER The CentOS Proj | 0 B | | |

Instruction CMD

- L'instruction CMD spécifie la commande par défaut exécutée lorsque le conteneur est créé
- Ne peut être spécifiée qu'une seule fois dans un Dockerfile
 - Sinon, seule la dernière instruction CMD est exécutée
- Peut être remplacé au moment de l'exécution
- Format Shell
 - CMD ping 127.0.0.1 —c 30
- Format EXEC
 - CMD ["ping","127.0.0.1","-c","30"]

| <pre>\$ docker history masociete/monappli2:1.1</pre> | | | | | |
|--|----------------|---|----------|--|--|
| IMAGE | CREATED | CREATED BY | SIZE | | |
| COMMENT | | | | | |
| 04bf8be56d5e | 47 seconds ago | /bin/sh -c yum install -y curl | 11.95 MB | | |
| c3138ec3dd96 | 54 seconds ago | /bin/sh -c yum install -y wget | 96.93 MB | | |
| 16e9fdecc1fe | 3 weeks ago | /bin/sh -c #(nop) ADD file:6a409eac27f0c7e043 | 210.2 MB | | |
| <missing></missing> | 3 weeks ago | /bin/sh -c #(nop) MAINTAINER The CentOS Proj | 0 B | | |

Instruction ENTRYPOINT

- Définit la commande qui sera exécuté lorsqu'un conteneur est exécuté
- Les arguments de la ligne de commande temps d'exécution et de l'instruction CMD sont transmis en tant que paramètres à l'instruction ENTRYPOINT
- Les deux formats Shell et EXEC sont concernés
- Les conteneurs s'exécutenet essentiellement comme des exécutables
- Si ENTRYPOINT est utilisé, l'instruction CMD peut être utilisé pour spécifier les paramètres par défaut
- Les arguments de la ligne de commande remplacent les arguments de l'instruction CMD
- S'il n'y a pas d'argument sur la ligne de commande, les arguments de CMD seront utilisés pour la commande ENTRYPOINT

Instruction COPY

- □ Syntaxe

 COPY <src> <dest>
- Copie les fichiers ou répertoires à partir de la source du hôte vers la destination dans le système de fichier du conteneur
- Le chemin de la source doit être dans le build context
- Si la source est un répertoire, tous les fichiers du répertoire sont copiés, mais pas le répertoire lui même.
- □ Vous pouvez spécifier plusieurs répertoires sources.

Instruction ADD

Syntaxe

ADD <src> <dest>

- Copie les fichiers ou répertoires à partir de la source du hôte vers la destination dans le système de fichier du conteneur
- L'instruction ADD a la capacité d'extraire les fichiers d'une archive (tar)
- Permet aussi d'utiliser une URL

Instruction WORKDIR

- Syntaxe
 WORKDIR /chemin
- Par défaut toutes les instructions sont exécutées à partir du dossier racine du conteneur
- L'instruction WORKDIR permet de spécifier le répertoire de travail pour les commanes RUN, CMD, ENTRYPOINT et COPY
- L'instruction peut être utilisée plusieurs fois

Instruction LABEL

Syntaxe

LABEL variable=valeur

- Permet d'ajouter des metadatas sur l'image
- Existe aussi sur les autres objets Docker
- Exemple

LABEL maintainer="John Doe jdoe@gmail.com"

Instruction ENV

- □ Syntaxe

 ENV JAVA_HOME /usr/bin/java
- Utilisée pour initialiser des variables d'environnement dans tout conteneur exécuté à partir de l'image

Bonnes pratiques

- Chaque ligne dans un Dockerfile crée une nouvelle couche si elle modifie l'état de l'image
- Vous avez besoin de trouver le juste équilibre entre avoir beaucoup de couches créées pour l'image et la lisibilité du Dockerfile
- Ne pas installer des paquets inutiles
- Un ENTRYPOINT par Dockerfile
- Combiner des commandes similaires en un seul en utilisant "&&" et "\"

Bonnes pratiques

- Utilisez au maximum le cache
 - L'ordre des instruction est important
 - Ajouter des fichiers qui sont moins susceptibles de changer en premier et les plus susceptibles de changer à la fin

Sauvegarde des images

- Produit un référentiel sous forme d'archive tar en sortie standard.
 Contient toutes les couches parentes, et tous les tags et versions.
 - docker save [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]

```
$ docker save -o os.tar ubuntu:16.04 centos:7
$ file os.tar
os.tar: POSIX tar archive
$ tar tvf os.tar
drwxr-xr-x 0 0
                                0 10 oct 22:59
13367512b948578a360b2e96ba0f6a25d58bb42cf842329da57918d8744e37dc/
                                3 10 oct 22:59
13367512b948578a360b2e96ba0f6a25d58bb42cf842329da57918d8744e37dc/VERSION
-rw-r--r-- 0 0
                             388 10 oct 22:59
da5ec21813cb48b3e9aa322e11e201e6f0c1ec19becc6823ef901704edd864b3/json
                        126041088 10 oct 22:59
da5ec21813cb48b3e9aa322e11e201e6f0c1ec19becc6823ef901704edd864b3/layer.tar
                              704 1 jan 1970 manifest.json
                             170 1 jan 1970 repositories
```

Restauration des images

- charge un référentiel à partir d'une archive. Il restaure les images et les tags.
 - docker load [OPTIONS]
 -i, --input string Read from tar archive file, instead of STDIN
 -q, --quiet Suppress the load output

DOCKER

Module 6: Gestion et Distribution des Images

Distribution

- Pour distribuer votre image il y a deux options
 - Pousser l'image sur le Docker Hub
 - Pousser l'image sur votre propre serveur de registre
 - Utiliser les commandes docker save et load
- Les images sur Docker Hub peuvent résider dans des dépôts publics ou privés

Docker Hub

- Les utilisateurs peuvent créer leurs propres dépôts sur Docker Hub
 - Public et privé
- Pousser les images locales sur un dépôt
- Le dépôt réside dans l'espace de noms d'utilisateur ou de l'organisation, par exemple:
 - organisation/monrepo
 - johndoe/monrepo
- Les dépôts publics sont répertoriés et consultables pour un usage public
- Tout le monde peut tirer des images à partir d'un dépôt public

Docker push

- Syntaxe
 docker push repo/image:tag
- Le dépôt local doit avoir le même nom et balise que le dépôt sur le Docker Hub
- Seules les couches de l'image qui ont été modifiées sont poussées
- Vous devez vous connecter avec la commande docker login
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

Images tag

- Syntaxe
 docker tag image:tag repo/image:tag
- Utilisé pour renommer un dépôt locale avant de le pousser sur le Docker Hub.
- Vous serez invité à vous connecter à votre compte Docker Hub
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

Images tag

- Syntaxe
 - docker tag image:tag repo/image:tag
- Utilisé pour renommer un dépôt locale avant de le pousser sur le Docker Hub.
- Vous serez invité à vous connecter à votre compte Docker Hub
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

```
$ docker tag 2dba9402744e ambre/training:1.0
$ docker images
                                            IMAGE ID
REPOSITORY
                       TAG
                                                                 CREATED
                                                                                      SIZE
masociete/monappli2
                       1.0
                                            c903004d057b
                                                                 2 hours ago
                                                                                      602.1 MB
masociete/monappli1
                       1.0
                                            2dba9402744e
                                                                 2 hours ago
                                                                                      585.9 MB
ambre/training
                                                                 2 hours ago
                       1.0
                                            2dba9402744e
                                                                                      585.9 MB
                                                                 3 weeks ago
centos
                       7.0.1406
                                            16e9fdecc1fe
                                                                                      210.2 MB
```

Images push

- Syntaxe
 docker push repo/image:tag
- La même image peut avoir plusieurs tag
- L'image peut être identifié par son ID, qui est généré en utilisant un hachage du contenu de l'image pour la consistence.

```
$ docker images
REPOSITORY
                   TAG
                                     IMAGE ID
                                                       CREATED
                                                                          SIZE
ambre/training
                                     4fc7d44b50e0
                                                                         585.9 MB
                   latest
                                                       About a minute ago
masociete/monappli1
                                     4fc7d44b50e0
                   1.0
                                                                         585.9 MB
                                                       About a minute ago
                   7.0.1406
centos
                                     16e9fdecc1fe
                                                       3 weeks ago
                                                                         210.2 MB
$ docker push ambre/training
The push refers to a repository [docker.io/ambre/training]
1.39 MB/2.277 MB
a3d098e877cb: Preparing
```

Suppresion des images locales

- Syntaxe
 docker rmi image_id | repo/image:tag
- La même image peut avoir plusieurs tag
- L'image peut être identifié par son ID, qui est généré en utilisant un hachage du contenu de l'image pour la consistence.

```
$ docker rmi --no-prune masociete/monappli1:1.0
Untagged: masociete/monappli1:1.0

$ docker rmi 4fc7d44b50e0
Untagged: ambre/training:latest
Deleted: sha256:4fc7d44b50e09760abfeff7dfb7ea2ff98a2738dcf882724f1d0fcc4f1fd3233
Deleted: sha256:09ea582e50d795aa9822f8f22a138e9d5c3dc43786e960c8c75cabbbe2f68412
```

DOCKER


Module 7: Réseau

Modèle Réseau

- Les conteneurs ne disposent pas d'une adresse IPv4 publique
- Ils ont une adresse privée
- Les services en cours d'exécution dans un conteneur doivent être exposés port par port
- Les ports de conteneurs doivent être mappés sur les ports de l' hôte pour éviter les conflits
- Lorsque Docker démarre, il crée une interface virtuelle appelée docker0 sur la machine hôte avec une addresse IP privée allouée de manière aléatoire

Bridge

- L'interface docker0 est un pont ethernet virtuel
- docker0 commute les paquets ethernet entre deux interfaces comme un pont ou commutateur physique
 - De l'hôte vers un conteneur
 - D'un conteneur vers un autre conteneur
- Chaque nouveau conteneur obtient une interface attachée au bridge docker0



docker0

```
$ ip a
3: docker0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
    link/ether 02:42:1b:a9:9c:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 scope global docker0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::42:1bff:fea9:9cb8/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
$ brctl show docker0
bridge name bridge id
                                   STP enabled interfaces
                        8000.02421ba99cb8
docker0
                                                no
$ docker run -d -it ubuntu:14.04
79e1843c0e73901cb4a3ce148d91317b603d4ddfbab8ed1f30804ecfd7965a41
$ docker run -d -it ubuntu:14.04
997f22ef4eb878055caf693367ffd9486f78bbc02b3a38649b20eeae96b80821
$ brctl show docker0
bridge name
                        bridge id
                                                                         interfaces
                                                STP enabled
                        8000.02421ba99cb8
                                                                         veth24a6c86
docker0
                                                no
                                                                         vethd1fa4ad
```

Réseau par défaut

- Docker initialise automatiquement 3 réseaux
- Le réseau bridge est le docker0 bridge
- Par défaut tous les conteneurs sont connectés au réseau bridge
- Si on connecte un conteneur au réseau none, le conteneur n'aura pas d'interface réseau
- Si on connecte un conteneur au réseau host, le conteneur sera sur la même pile réseau que le hôte

\$ docker network 1s NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE bridge local a1f9f5659e41 bridge da557c8b568c local host host 88c3b697f7e0 local none null \$ docker run -d -it --net=none ubuntu:14.04 4e2c0412eabcb02adc2fc08b89082cf5fd52ba7cdda54bfa2640f3aeaedd2707

Inspecter le Réseau

```
$ docker network inspect bridge
        "Name": "bridge",
        "Id": "a1f9f5659e411cebee106dd64830e77c1c22259be688f352b98406d212b0c42a",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
            "Config": [
                    "Subnet": "172.17.0.0/16",
                    "Gateway": "172.17.0.1"
        "Internal": false,
        "Containers": {
             "Name": "suspicious hoover",
                "EndpointID": "255292846e0dfb465a53bc490ce63e146da4d1fd0684405803e88e21c97a35f5",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
},
            "138b866431b983784600c4e365053e7bd7b8d441bce6cc23a5ce7663fa41750f": {
                "Name": "awesome shaw",
                "EndpointID": "f05efee1d901ca2d59d68357b7b1cbef49f9dcc1829695e547ddd53d63f3468d",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                "IPv6Address": ""
       },
```

Créer un Réseau

- Deux types de réseaux
 - Bridge
 - Similaire au bridge docker0
 - Overlay
 - Un bridge à travers plusieurs hôtes

\$ docker network create --driver bridge mon bridge 45630a80932f14867f4cbc87f5de3f9ec724c8a3df7210710295c1f616bf69fd \$ docker network 1s NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE a1f9f5659e41 bridge bridge local da557c8b568c host host local local 45630a80932f mon bridge bridge 88c3b697f7e0 local none null

72fe6c8fb1412053fb6cf8a7cf93c4211bebbf5f4e3a6d5b0f568c42b49eb737

\$ docker run -d -it --net=mon bridge ubuntu:14.04

Serveur DNS intégré

- Un service intégré qui permet la découverte des containers créés avec un nom valide ou un alias réseau
- Intégré dans le daemon docker
- Permet aux conteneurs de communiquer sur le même bridge

```
$ docker run -d -it --net=mon_bridge --name=host1 ubuntu:14.04
07f1d021f3a80d08de768984f28e746b12517592b5ef1e5b264dd8242a004c6f
$ docker run -it --net=mon_bridge --name=host2 ubuntu:14.04
root@00facc8e4f27:/# ping host1
PING host1 (172.18.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.081 ms
```

Réseaux multiples

- Les conteneurs peuvent être connectés à plusieurs réseaux
- Syntaxe docker network connect <network> <container>

```
$ docker run -d -it --name=host1 ubuntu:14.04
E83404e00a6df20e3c1caedf47ef3903e3be69dfaea8b20e6c272a7e7725fa77

$ docker run -it --name=host2 --net=mon_bridge ubuntu:14.04
root@9b964ca294fd:/# ping host1
^C
$ docker network connect mon_bridge host1

root@9b964ca294fd:/# ping host1
PING host1 (172.18.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.068 ms
```

Mapping des ports

- Les containers en cours d'exécution dans un réseau bridge ne sont accessibles que par l'hôte sur lequel le bridge réside
- Pour qu'un conteneur soit accessible à l'extérieur, nous devons exposer les ports du conteneur et les mapper sur un port de l'hôte.
- Le conteneur est accessible via le port mappé de l'hôte
- Les ports peuvent être mappés manuellement ou automatiquement

Mapping manuel

Syntaxe
 docker run —p [host port]:[container port] <image>
 Utiliser plusieurs fois l'option —p pour mapper plusieurs ports
 Visualiser le mapping d'un conteneur
 Syntaxe
 docker port <conteneur>

```
$ docker run -d -p 8080:80 nginx
54c366ec1c60352ba63d165b0bc2e8a124a739066348ba00c6295f17af56fceb
$ docker ps
CONTAINER
TD
          IMAGE
                              COMMAND
                                                        CREATED
                                                                            STATUS
                                                                                                 PORTS
          NAMES
54c366ec1c60
                    nginx
                                        "nginx -g 'daemon of..." 7 seconds ago
                                                                                      Up 6
               0.0.0.0:8080->80/tcp pedantic moser
seconds
```

Mapping automatique

- Syntaxe
 docker run —P <image>
- Mappe automatiquement les ports exposés dans le conteneur sur un numéro de port de l'hôte
- Les numéros de port hôte utilisés vont de 32 768 à 65 535
- Utiliser l'instruction EXPOSE pour exposer les ports lorsqu'on utilise un ficher Dockerfile

```
$ docker run -d -P nginx
7b2f2eebd4a132960249856d58f65585d3f08bf6a5cd5373fe82e6c3bbc0637d
$ docker ps
CONTAINER
TD
          IMAGE
                              COMMAND
                                                        CREATED
                                                                             STATUS
                                                                                                 PORTS
            NAMES
7b2f2eebd4a1
                                         "nginx -g 'daemon of..."
                                                                  4 seconds ago
                    nginx
                                                                                       Up 3
               0.0.0.0:32768->80/tcp pedantic mirzakhani
seconds
```

DOCKER

Module 8: Volumes

Volumes

- Un volume est répertoire dans un conteneur, qui est conçu pour la persistence des données, indépendamment du cycle de vie du conteneur
- Pas de modification des données du volume lors de la mise à jour d'une image
- Persistant lorsqu'un conteneur est supprimé
- Peut être mappé sur un répertoire du hôte
- Peut être partagé entre conteneurs
- Le système COW n'affecte pas les volumes
- Si on crée une image à partir d'un conteneur, le contenu des volumes ne fait pas partie de l'image
- Si une instruction RUN dans un Dockerfile modifie le contenu d'un volume, ces modifications ne sont pas enregistrées.

Utilisation des Volumes

- Déconnecter les données qui sont stockées, du conteneur à partir duquel les données ont été créées
- Pour le partage de données entre conteneurs
 - Configuration des données du conteneur qui a un volume monté dans d'autres conteneurs
 - Partager des répertoires entre plusieurs conteneurs
- Contourner le système COW pour obtenir des performances d'I/O disque natives
- Partager un répertoire hôte avec un conteneur
- Partager un fichier unique entre l'hôte et le conteneur

Création des Volumes

□ Créer un volume

```
docker volume create [--name nom volume]
```

■ Lister les volumes

docker volume 1s

Montage de Volumes

```
$ docker run -it -v test1:/www/test1 moncentos bash
[root@c7d39428c73f /]# df -h
Filesystem
                                                                                                Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/docker-253:0-508564-71ac5904b3390844b362c785e5c5c7dfeedb1c2748ba812f929f3c0350c59875
                                                                                            10G 253M 9.8G
                                                                                                             3% /
tmpfs
                                                                                            497M
                                                                                                    0 497M
                                                                                                             0% /dev
tmpfs
                                                                                            497M
                                                                                                    0 497M
                                                                                                             0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1
                                                                                                       12G 14% /www/test1
                                                                                            14G 2.0G
shm
                                                                                             64M
                                                                                                       64M 0% /dev/shm
```

Monter un volume en lecture seulement

docker run -v <name>:<path>:ro

Inspection des Volumes

Inspecter un volume

docker volume inspect <volume>

Suppression des Volumes

- Les volumes ne sont pas supprimés lorsque vous supprimez un conteneur
- Supprimer un volume docker volume rm <volume>
- Vous pouvez aussi supprimer tous les volumes associés à un conteneur lorsque vous supprimez celui-ci.

```
docker rm -v <conteneur>
```

Vous ne pouvez pas supprimer un volume utilisé par un conteneur, même arrêté.

```
$ docker volume rm test2
test2
```

Volumes d'hôtes

- Lors de l'exécution d'un conteneur, vous pouvez mapper des dossiers de l'hôte sur un volume
- Les fichiers du dossier hôte seront présents dans le volume
- Les modifications apportées à l'hôte sont reflétées dans le volume du conteneur
- Docker run -v [chemin host]:[chemin conteneur]:[rw|ro]
- S'il existe pas le chemin ou le chemin d'accueil du conteneur, il sera créé
- Si le chemin du conteneur est un dossier avec un contenu existant, les fichiers seront remplacés par ceux du hôte

```
$ docker run -d -v /home/user/www:/www nginx
```

Volumes partagés

- Les volumes peuvent être montés dans plusieurs conteneurs
- Permet aux données d'être partagées entre conteneurs
- Exemple d'utilisation
 - Un conteneur écrit des données statistiques dans le volume
 - Un autre conteneur exécute une application pour lire les données et générer des graphiques
- Soyez conscients des conflits potentiels si plusieurs applications sont autorisés à accéder en écriture dans le même volume

```
$ docker run -d -v /home/user/www:/www nginx
```

Volumes avec Dockerfile


- L'instruction VOLUME crée un point de montage
- Possibilité de spécifier des arguments dans un tableau JSON ou chaîne
- Vous ne pouvez pas mapper des volumes sur les répertoires du hôte
- Les volumes sont initialisés lorsque le conteneur est exécuté
- Syntaxe

```
VOLUME /vol1
VOLUME /www/site1 /www/site2
VOLUME ["vol1","vol2"]
```

Conteneur de données

- Un conteneur de données est un conteneur créé dans le but de référencer un ou plusieurs volumes
- Un conteneur de données n'exécute aucune application ou processus
- Utilisé lorsque vous avez des données persistantes qui doivent être partagées avec d'autres conteneurs
- Lors de la création d'un conteneur de données, vous devez lui donner un nom personnalisé pour qu'il soit plus facile à référencer
- Un conteneur de données peut-être utilisé par --volumes-from

```
$ docker run --name datas -v /data busybox true
$ docker volume 1s
DRIVER
                      VOLUME NAME
local
                      aad7200244f1f751767570a13cf7ce02d6930817e46f973a1351dc68a911f705
$ docker ps -a
CONTAINER ID
                 IMAGE
                                                                      STATUS
                                                                                               PORTS
                                   COMMAND
                                                     CREATED
                                                                                                                 NAMES
                                   "true"
726ab38456b8
                 busybox
                                                     45 seconds ago
                                                                      Exited (0) 44 seconds ago
                                                                                                                 datas
$ docker run -it --volumes-from datas moncentos bash
```



Virtualisation légère

MODULE 1: GESTION DU DEMON

Contrôle et configuration du Daemon

- La configuration du démarrage et arrêt du démon
 Docker dépend d'un certain nombre de facteurs
 - Le démon s'exécute comme un service ?
 - Quelle distribution Linux
 - service
 - systemctl
- □ Exécution en mode interactif en arrière plan

Exécution en mode service

Ubuntu et Debian

- □ Utilser la commance service
 - sudo service docker stop
 - sudo service docker start
 - sudo service docker restart

Exécution en mode service

RHEL & CentOS

- □ Utliser la commande systematl
 - systemctl start docker
 - systemctl stop docker
 - systemctl restart docker
- Dans les nouvelles version la commande service est une redirection vers la commande systematl

Exécuter le démon de manière interactive

- S'il ne fonctionne pas en tant que service, lancez le démon Docker
 - sudo docker daemon & (avant la 1.12)
 - sudo dockerd & (depuis la 1.12)
- □ S'il ne fonctionne pas en tant que service, envoyez le signal SIGTERM pour arrêter le démon
 - sudo kill \$ (pidof docker)

Fichiers de configuration du démon

Ubuntu et Debian

- /etc/default/docker
- □ La variable DOCKER_OPTS est utilisée pour ajouter des options au démon s'il est lancé comme un service
- Relancez le service pour prendre en compte les modifications
 - sudo service docker restart

Fichiers de configuration du démon

RHEL et Centos

- □ Le mécanisme systemd est utilisé pour exécuter le démon
- Les options de lancement sont dans le fichier docker.service
- Le fichier docker.service se trouve dans /usr/lib/systemd/system ou /etc/systemd/service
- □ Exécuter la commande : find / -name docker.service

[root@docker ~]# find / -name docker.service -print
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service
/usr/lib/systemd/system/docker.service

Le fichier docker.service

Le fichier de configuration du démon

- Le fichier docker.service utilise les fichiers EnvironmentFile qui font référence aux fichers /etc/sysconfig/docker ...
- Ce sont ces derniers fichiers qui seront utilisés pour modifier les options du démon

```
[root@docker ~]# cat /etc/sysconfig/docker
OPTIONS=" \
    -H tcp://0.0.0.0:2375 \
    -H unix:///var/run/docker.sock \
"
```

Les options du démon

- □ Lancer le démon en mode réseau.
 - Le démon écoute sur une socket TCP
- Activer le mode debug
 - Valider le niveau de journalisation
- Spécifier un serveur DNS
- Ajouter des registres non sécurisés
- Valiser la sécurité du démon avec TLS

Journalisation du démon

- □ Démarrez le démon avec l'option --log-level et spécifiez le niveau de journalisation
 - Debug
 - Info
 - Warn
 - **□** Error
 - Fatal

Journalisation sur RHEL et CentOS

- Sur les systèmes basés sur systemd la journalisation est gérée par le démon journald
- La commande journalctl permet de visualiser le log
- Utiliser l'option —u pour filtrer par service
 journalctl —u docker.service

[root@docker ~]# journalctl -u docker.service

```
-- Logs begin at lun. 2017-10-02 07:57:37 CEST, end at mar. 2017-10-03 09:26:49 CEST. -- oct. 02 11:55:04 poste508.s11.pfd systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine... oct. 02 11:55:04 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:04.797590516+02:00" level=info msg="libcon oct. 02 11:55:05 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:05.800716404+02:00" level=warning msg="fai oct. 02 11:55:06 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:06.198230281+02:00" level=info msg="Graph oct. 02 11:56:23 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:56:23.479289269+02:00" level=info msg="Attemp oct. 03 07:46:40 docker systemd[1]: Stopping Docker Application Container Engine... oct. 03 07:46:40 docker dockerd[32645]: time="2017-10-03T07:46:40.678359275+02:00" level=info msg="Processing signa oct. 03 07:46:40 docker dockerd[32645]: time="2017-10-03T07:46:40.731091041+02:00" level=info msg="stopping contain
```

Le démon docker en mode réseau

- Par défaut, le client Docker et et le démon sont sur le même hôte
- Pour connecter le client à un démon Docker exécuté sur un hôte différent, il faut :
 - Tout d'abord, le daemon Docker doit écouter sur une socket réseau (TCP)
 - Pour des raisons de sécurité, le démon peut utiliser une socket cryptée. Il faudra configurer TLS
 - Modifier le client pour se connecté au démon distant

Types de socket

- □ unix
- □ tcp
- □ La socket par défault est une socket unix créee sur /var/run/docker.sock
- □ Les permissions root sont requises

Erreur de connexion

- □ Le type message d'erreur ci-dessous signifie généralement
 - Le démon Docker ne fonctionne pas
 - Problème de permission de connection au démon docker
 - Votre client Docker essaie de se connecter au démon en utilisant la socket Unix, mais le démon ne l'écoute pas
 - Vous n'utilisez pas TLS pour vous connecter au démon

[root@docker ~]# docker info

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

Ecoute sur une socket TCP

- Configurer le démon Docker pour écouter sur une socket
 TCP, en utilisant l'option --host ou -H et spécifions l'adresse
 TCP et le port
- Pour l'adresse, vous pouvez spécifier une adresse IP pour écouter ou spécifier 0.0.0.0 pour écouter toutes les adresse réseau
- □ Le port 2375 pour une communication non chiffrée
- □ Le port 2376 pour une communication cryptée

Ecoute sur une socket TCP

□ La socket TCP écoute toutes les adresses réseau

```
dockerd -H tcp://0.0.0.0:2375
```

□ La socket TCP écoute une adresse spécifique

```
dockerd -H tcp://10.2.1.1:2375
```

```
[root@docker ~]# cat /etc/sysconfig/docker
OPTIONS="-H tcp://0.0.0.0:2375"
```

Connexion du client

- Par défaut, le client Docker suppose que le démon écoute sur une socket Unix
- Il faut configurer le client pour se connecter à un démon docker distant
 - Utiliser l'option -H de la commande docker
 - Configurer la variable d'environnement DOCKER_HOST

Ecoute sur plusieurs sockets

- □ Le démon Docker peut écouter à la fois la socket Unix et la socket TCP
- □ Utiliser l'option -H plusieurs fois
 - Pour la socket unix
 - unix:///var/run/docker.sock
 - Pour la socket réseau
 - tcp://0.0.0.0:2376

Le fichier de configuration

```
| /etc/docker/daemon.json

{
        "dns": [],
        "storage-driver": "",
        "labels": [],
        "debug": true,
        "hosts": [],
        "log-level": "",
        "tls": true,
        "default-gateway": ""
}
```

MODULE 2: SECURITE TLS

conteneurs Linux et la sécurité

- Docker permet de rendre les applications plus sûres car il fournit un ensemble réduit de privilèges
- Les espaces de noms (namespaces) fournissent une vue isolée du système. Chaque conteneur a son proper :
 - IPC, stack TCP/IP, file system / etc...
- Les processus s'exécutant dans un conteneur ne peuvent pas voirles processus d'un autre conteneur
- Les groupes de contrôle (Cgroups) isolent l'utilisation des ressources par conteneur
- S'assure qu'un conteneur compromis ne fera pas tomber l'hôte entier en épuisant les ressources

Considérations

- □ Le démon Docker doit fonctionner en tant que root
- Assurez-vous que seuls les utilisateurs de confiance peuvent contrôler le démon Docker
- □ Qui fait partie du groupe de docker
- Si vous liez le démon à une socket TCP, sécurisez-le avec TLS

TLS Transport Layer Security

- □ Evolution de SSL
- Utilise la cryptographie à clé publique pour crypter les connexions.
- Les clés sont signées avec des certificats gérés par une partie de confiance.
- □ Ces certificats attestent l'identité du serveur
- □ Chaque transaction est donc cryptée et authentifiée

Usage de TLS pour Docker

- Docker fournit des mécanismes pour authentifier à la fois le serveur et le client.
- □ Fournit une authentification forte, une autorisation et un cryptage pour toute connexion API sur le réseau.
- Les clés client peuvent être distribuées aux clients autorisés
- □ Pré-requis
 - □ OpenSSL 1.0.1 installé
 - □ Créez un dossier pour stocker vos clés et assurez-vous que le dossier est protégé en mode 700

Processus de configuration de TLS

- □ Créer l'autorité de certification (CA)
 - Besoin d'une clé privée et d'un certificat CA
- Configurer la clé privée du serveur
- □ Créer une demande de signature de certificat (CSR) pour le serveur
- □ Signez la clé du serveur avec le CSR par rapport à notre CA
- ☐ Créer une clé privée client et CSR
- □ Signez la clé du client avec le CSR par rapport à notre autorité de certification
- Exécutez le démon Docker avec TLS activé et spécifiez l'emplacement de la clé privée de l'autorité de certification, du certificat de serveur et de la clé du serveur
 - Et configurez-le pour écouter sur TCP
- Pointez le client Docker vers l'adresse TCP du démon et spécifiez l'emplacement du certificat client et la clé en tant que clé privée de l'autorité de certification.

Create the Certificate Authority

- Nous avons besoin de l'autorité de certification pour signer nos clés de serveur et de client
- Créez la clé privée de l'autorité de certification. Vous serez invité à entrer une phrase secrète. Assurez-vous de vous en souvenir
- □ Créez la clé publique

```
openssl genrsa -aes256 -out ca-key.pem 2048

openssl req -new -x509 -days 365 \
    -key ca-key.pem -sha256 -out ca.pem
```

Configurer la clé du serveur et CSR

- La demande de signature de certificat (CSR) est nécessaire pour que nous puissions signer notre clé de serveur.
- □ Lors de la création du fichier CSR, assurez-vous de spécifier le nom d'hôte de la machine sur laquelle votre démon Docker s'exécute dans l'attribut CN.

Créer la clé privée du serveur

openssl genrsa -out server-key.pem 2048

Créez le CSR.

Signez la clé du serveur

- Avant de signer notre clé de serveur, nous allons définir une extension de certificat pour spécifier le subjectAltName
- subjectAltName nous permet de spécifier les adresses IP de connexion autorisées

```
echo subjectAltName =
IP:10.10.20,IP:127.0.0.1 > extfile.cnf
```

Signez la clé du serveur

- Nous signons maintenant la clé du serveur à l'aide de l'autorité de certification que nous avons créée
- Spécifiez le fichier d'extension de certificat (extfile.cnf)

```
openssl x509 -req \
    -days 365 \
    -in server.csr -CA ca.pem \
    -CAkey ca-key.pem \
    -CAcreateserial \
    -out server-cert.pem \
    -extfile extfile.cnf
```

Créer des clés de client

Nous créons d'abord la clé privée des clients

openssl genrsa -out client-key.pem 2048

Ensuite, nous créons la demande de signature de certificat client

```
openssl req -subj '/CN=client' \
    -new \
    -key client-key.pem \
    -out client.csr \
```

Signer les clés du client

Nous avons besoin d'un fichier de configuration d'extension avec l'extension extendedKeyUsage afin de rendre la clé adaptée à l'authentification du client

```
echo extendedKeyUsage = clientAuth > extfile.cnf
```

Maintenant, nous pouvons signer notre clé publique client

```
openssl x509 -req -days 365 \
    -in client.csr \
    -CA ca.pem \
    -CAkey ca-key.pem \
    -CAcreateserial \
    -out client-cert.pem \
    -extfile extfile.cnf
```

Activer TLS sur le démon Docker

Options

Exécuter le daemon avec les options

```
dockerd
    --tlsverify
    --tlscacert=<path to ca cert>
    --tlscert=<path to server
certificate>
    --tlskey=<path to server key>
    -H=0.0.0.0:2376
```

Protégez nos certificats et clés

- Pour la clé privée CA, la clé privée du serveur et la clé privée du client, vous voulez rendre les fichiers lisibles seulement pour vous chmod -v 0400 ca-key.pem client-key.pem \ server-key.pem
- □ Pour les certificats, vous voudrez supprimer l'accès en écriture chmod -v 0444 ca.pem server-cert.pem client-cert.pem
- Il est également recommandé de déplacer le certificat du serveur, la clé privée du serveur et la clé privée CA dans un dossier tel que /etc/docker

Spécification de TLS sur le client

- Maintenant que le démon Docker a TLS activé, lorsque nous utilisons le client, nous devons spécifier pour activer TLS et spécifier notre certificat client et la clé
- □ docker
 - --tlsverify
 - --tlscacert=<path to ca cert>
 - --tlscert=<path to client certificate>
 - --tlskey=<path to client key>
 - -H=<server url>:2376

Configuration client

- Pour configurer le client, nous pouvons placer notre clé et certificat client avec la clé CA dans le dossier caché .docker.
 Ce dossier réside dans notre répertoire personnel.
- □ Les fichiers
 - □ ca.pem, cert.pem, key.pem
- Exécuter la commande docker, avec l'option TLS ou les variables d'environnement
 - --tlsverify
 - □ -H docker --tlsverify -H 127.0.0.1:2376 ps -a

Variables d'environnement

```
export DOCKER_HOST="tcp://<ipaddress>:2376"
export DOCKER_TLS_VERIFY=1
```

MODULE 3: RESEAU MULTI-HÔTE

Réseau Multi-hôte

- Les conteneurs fonctionnant sur des hôtes différents ne peuvent pas communiquer entre eux sans mapper leurs ports TCP aux ports TCP de l'hôte
- Le réseau multi-hôte permet à ces conteneurs de communiquer sans nécessiter de mapping de port
- Le Docker Engine prend en charge les réseaux multi-hôtes par le biais du pilote réseau Overlay
- □ Pré-requis pour créer un réseau Overlay
 - Accès à un service clé-valeur
 - □ Un cluster d'hôtes connecté au service clé-valeur
 - Tous les hôtes doivent avoir la version kernel 3.16 ou supérieure

Service clé-valeur

- □ Stocke les informations sur l'état du réseau
 - Service de découverte
 - Adresses IP
- □ Solutions prises en charge
 - Consul
 - Zookeeper
 - Etcd

Configuration

- □ 1 noeud Master stocke la clé-valeur
- □ 2 noeuds

Master node

Docker
daemon

Node 1

Docker daemon Node 2

Docker daemon

Configuration de la clé-valeur

Effectuez ceci sur votre nœud Master

- Nous utiliserons consul comme service de stockage clé-valeur
- Exécutez le consul dans un conteneur avec la commande suivante
- Vérifiez que le consul fonctionne et que le port 8500 est mappé sur l'hôte

```
docker run -p 8400:8400 -p 8500:8500 -p 8600:53/udp -h node1
progrium/consul -server -bootstrap
```

Configurer les autres noeuds

- □ Le démon Docker sur les autres noueds doit être configuré pour:
 - **□** Écouter sur le port TCP 2375
 - Utiliser la clé-valeur du Consul sur notre noeud maître

Configurer démon Docker

□ Modifier la variable OPTIONS dans le fichier :

/etc/sysconfig/docker

```
OPTIONS="-H tcp://0.0.0.0:2375 \
    -H unix:///var/run/docker.sock \
    --cluster-store=consul://<Master Node IP>:8500/network \
    --cluster-advertise=eth0:2375"
```

Configurer le réseau Overlay

Effectuez ceci sur le Node1 ou le Node2

- Nous allons créer un réseau Overlay appelé multinet
- □ Il sera configuré avec le sous-réseau 10.10.10.0/24

```
docker network create -d overlay --subnet 10.10.0/24 multinet
```

Visualisation

Une fois que vous avez créé le réseau Overlay,
 vérifiez qu'il est présent

docker network ls

 Vérifiez sur l'autre noeud que le réseau est également présent

Conteneurs sur un réseau multi-hôte

 □ Pour exécuter un conteneur sur le réseau multi-hôte, il vous suffit de spécifier le nom du réseau sur la commande docker

docker run -itd --name c1 --net multinet busybox


- A la création d'un réseau Overlay, Docker crée également un autre réseau appelé docker gwbridge.
- □ Le réseau docker_gwbridge fournit un accès externe pour les conteneurs

MODULE 4: SERVEUR DE REGISTRE PRIVE

Serveur de registre

- Exécutez votre propre serveur de registre pour stocker
 et distribuer des images au lieu d'utiliser Docker Hub
- □ Plusieurs options
 - Exécuter le serveur de registre en utilisant le conteneur
 - Docker Trusted Registry
- □ Deux versions
 - Registry v1.0 jusqu'à Docker 1.5
 - Registry v2.0 depuis Docker 1.6

Architecture



Fonctionnalités

- □ Stockage configurable
 - Local disk
 - Amazon S3
 - Microsoft Azure
- Webhooks pour lancer une construction ou envoyer des notifications à certaines personnes lorsque des images ont été poussées
- □ Accès sécurisé aux images via TLS

Public ou private

- Vous pouvez choisir d'exécuter un serveur de registre qui est accessible au public
- Vous pouvez le mettre derrière le pare-feu et le rendre disponible uniquement pour le personnel interne de l'entreprise

Configuration d'un serveur de registre

- Deux méthodes
 - Utilisez l'image officielle du registre sur le hub docker
 - Téléchargez la source de distribution et créez votre propre image de registre personnalisée
- L'image officielle contient une version pré-configurée du registre v2.0
- L'image officielle est destinée à des fins d'évaluation car sa configuration par défaut ne convient pas à l'utilisation de la production
 - Pas de TLS

```
docker run -d -p 5000:5000 registry:2.0
```

Push

 D'abord, créer un tag de l'image avec l'hôte IP ou le domaine du serveur de registre, puis exécuterla commande docker push

```
[root@docker ~]# docker tag 09ea64205e55 myserver.com:5000/masociete/monimage:1.0
```

[root@docker ~]# docker push myserver.com:5000/masociete/monimage:1.0
The push refers to a repository [myserver.com:5000/masociete/monimage]

Lister les tags dans le registre

Pour lister les tags d'une image, il faut faire une requête du type :

```
<registry host>:<port>/v2/<repo name>/tags/list
```

```
[root@docker ~]# curl http://mycompany.com:5000/v2/masociete/monimage/tags/list
{"name":"masociete/monimage","tags":["1.0"]}
```

Pull

- □ Pour extraire une image d'un serveur de registre, il faut
 - L' URL du serveur et le port
 - Image repository
 - Image tag

Registre non sécurisé

- Par défaut, le démon Docker suppose que tous les registres sont sécurisés et bloque la communication avec des registres non sécurisés
 - □ Impossible de faire un push ou pull
- Pour permettre une communication avec un registre non sécurisé, le Daemon doit être démarré avec l'option -insecure-registry et chaque registre doit être ajouté

--insecure-registry myregistry:5000

MODULE 5: DOCKER MACHINE

Docker Machine

- Docker Machine est un outil qui provisionne des docker hôtes et installe le démon Docker
- Crée des docker hôtes supplémentaires sur votre propre ordinateur
- Crée des docker hôtes sur le cloud (Amazon AWS, DigitalOcean etc...)
- Docker Machine crée le serveur, installe le démon Docker et configure le client Docker

Docker Machine



Installing Machine

- Téléchargez la version binaire spécifique au système d'exploitation à l'adresse
 https://github.com/docker/machine/releases
- □ Placez le binaire dans un dossier de votre système□ /usr/local/bin

Version

- □ Exécuter docker-machine -v pour afficher la version
- □ Exécuter docker-machine —help pour avoir la liste des commandes

Docker Machine sur Windows et OSX

- □ Fait partie du Docker Toolbox
- □ Toolbox installe Docker Machine et le client Docker

docker machine

- □ La commande docker-machine permet de créer et gérer les Docker hosts sur divers environnements :
 - VirtualBox
 - Amazon AWS
 - DigitalOcean
 - Azure
 - Rackspace
 - □ etc ...
- Chaque environnement possède son propre plugin dans le binaire docker-machine

Création d'un hôte

- Utilsez la commandes docker-machine create et spécifiez le driver de l'environnement
- □ Le pilote permet à docker-machine d'interagir avec l'environnement où vous souhaitez créer l'hôte

```
docker-machine create --driver <driver>
<hostname>
```

VirtualBox

- L'utilisation de VirtualBox nous permet de fournir rapidement des hôtes Docker supplémentaires sur notre Windows ou Mac
- docker-machine create --driver virtualbox testhost

VirtualBox

- docker-machine va télécharger la distribution Linux boot2docker, créer et démarrer une machine virtuelle VirtualBox qui exécute Docker
- docker-machine va créer automatiquement la clé SSH pour votre hôte

```
[root@docker ~]# docker-machine create --driver virtualbox host01
Creating CA: /root/.docker/machine/certs/ca.pem
Creating client certificate: /root/.docker/machine/certs/cert.pem
Running pre-create checks...
(host01) Image cache directory does not exist, creating it at
/root/.docker/machine/cache...
(host01) No default Boot2Docker ISO found locally, downloading the latest release...
(host01) Latest release for github.com/boot2docker/boot2docker is v17.09.0-ce
(host01) Downloading /root/.docker/machine/cache/boot2docker.iso from
https://github.com/boot2docker/boot2docker/releases/download/v17.09.0-ce/boot2docker.iso...
```

Provisionnement dans le cloud

- Chaque fournisseur de cloud offre différentes options sur la commande create machine docker et leur propre driver
- □ Liste des drivers
 - Amazon Web Services
 - Google Compute Engine
 - IBM Softlayer
 - Microsoft Azure
 - Microsoft Hyper-V
 - Openstack
 - Rackspace
 - Oracle VirtualBox
 - VMware Fusion
 - VMware vCloud Air
 - VMware vSphere

DigitalOcean

testhost

AWS

- □ Pour créer des hôtes dans AWS, vous aurez besoin de votre
 - □ Clé d'accès AWS
 - Clé secrète AWS
 - L'ID VPC où lancer l'instance
- L'image par défaut utilisée est Ubuntu 14.04 LTS

```
docker-machine create
    --driver amazonec2 \
    --amazonec2-access-key <AWS access key> \
    --amazonec2-secret-key <AWS secret key> \
    --amazonec2-vpc-id <VPC ID> \
    testhost
```

Liste des machines

- La commande docker-machine ls affiche toutes les machines hôtes qui ont été provisionnées
- Des hôtes sur différents fournisseurs de cloud

| [root@docker ~]# docker-machine ls | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|------------|---------|---------------------------|-------|-------------|--------|
| NAME | ACTIVE | DRIVER | STATE | URL | SWARM | DOCKER | ERRORS |
| aws1 | _ | amazonec2 | Running | tcp://34.215.62.69:2376 | | v17.09.0-ce | |
| aws2 | _ | amazonec2 | Running | tcp://35.160.76.216:2376 | | v17.09.0-ce | |
| node1 | _ | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.100:2376 | | v17.06.2-ce | |
| node2 | _ | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.101:2376 | | v17.06.2-ce | |

Connexion au hôte

- Il existe 2 méthodes pour se connecter à un hôte que le docker-machine a approvisionné
 - □ Utiliser la commande docker-machine ssh
 - Définissez les variables d'environnement pour pointer votre client Docker vers le démon sur l'hôte distant

docker-machine env

 La commande env affiche les variables d'environnements qui doivent être configurées pour connecter votre client Docker au démon distant de l'hôte spécifié

docker-machine env <hostname>

```
[root@docker ~]# docker-machine env aws1
export DOCKER_TLS_VERIFY="1"
export DOCKER_HOST="tcp://34.215.62.69:2376"
export DOCKER_CERT_PATH="/home/user1/.docker/machine/machines/aws1"
export DOCKER_MACHINE_NAME="aws1"
# Run this command to configure your shell:
# eval $ (docker-machine env aws1)
```

Connexion

- Exécuter la commande eval \$ (docker-machine env <hostname>) pour connecter le client Docker au démon du hôte
 - □ Fonctionne en définissant des variables d'environnement sur le client
- □ Exécuter la commande eval \$ (docker-machine env -u) pour déconnecter le client Docker du démon du hôte

Hôte Actif

- Sur la sortie standard de la commande dockermachine ls la colonne "ACTIVE", indique le hôte actif.
- L'hôte actif est la machine sur laquelle le client Docker est connecté
- L'hôte actif est configuré lors de l'exécution de la commande :
 - eval \$ (docker-machine env <hostname>)
- La commande docker-machine active indique aussi le hôte actif

Réglage de l'hôte actif

| [root@d | docker ~]# | docker-machi | ine 1s | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| NAME | ACTIVE | DRIVER | STATE | URL | SWARM | DOCKER | ERRORS |
| node1 | _ | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.100:2376 | | v17.09.0-ce | |
| node2 | * | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.101:2376 | | v17.06.2-ce | |
| | | | | | | | |
| [root@docker ~]# eval \$(docker-machine env node2) | | | | | | | |
| [= 0 0 0 0 0 | | • • | | , | | | |
| _ | - | • | | , | | | |
| _ | - | docker-machi | | , | | | |
| _ | - | • | | URL | SWARM | DOCKER | ERRORS |
| [root@d | locker ~]# | docker-machi | ine ls | , | SWARM | DOCKER Unknown | ERRORS |
| [root@c | locker ~]# ACTIVE | docker-machi | ine ls STATE | , | SWARM | | ERRORS |
| [root@c NAME aws1 | docker ~]# ACTIVE - | docker-machi DRIVER amazonec2 | ine ls STATE Stopped | , | SWARM | Unknown | ERRORS |

Déconnexion du client

- Pour déconnecter le client Docker du démon distant,
 il faut désactiver les variables
 - DOCKER TLS VERIFY
 - DOCKER CERT PATH
 - DOCKER HOST
- Vous pouvez utiliser la commande unset ou la commande suivante

```
eval $ (docker-machine env -u)
```

Docker machine SSH

- La commande docker-machine ssh nous permet de nous connecter à un hôte approvisionné en utilisant SSH
- Connexion en utilisant la clé SSH créée lors de la création du hôte

Docker machine SSH

Peut également être utilisé pour exécuter une commande sur la machine spécifiée

```
[root@docker ~]# docker-machine ssh node1 docker version
Client:
Version:
        17.09.0-ce
API version: 1.32
Go version: qo1.8.3
Git commit: afdb6d4
Built: Tue Sep 26 22:39:28 2017
OS/Arch: linux/amd64
Server:
Version: 17.09.0-ce
API version: 1.32 (minimum version 1.12)
Go version: qo1.8.3
Git commit: afdb6d4
Built: Tue Sep 26 22:45:38 2017
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false
```

Démarrer et arrêter un hôte

- Arrêter une machine hôte
 - docker-machine stop <machine name>
- Démarrer une machine hôte arrêtée
 - docker-machine start <machine name>
- Pour redémarrer une machine hôte
 - docker-machine restart <machine name>

[root@docker ~]# docker-machine ls

| NAME | ACTIVE | DRIVER | STATE | URL | SWARM | DOCKER | ERRORS |
|--|--------|------------|---------|---------------------------|-------|-------------|--------|
| node1 | _ | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.100:2376 | | v17.09.0-ce | |
| node2 | * | virtualbox | Running | tcp://192.168.99.101:2376 | | v17.06.2-ce | |
| [root@docker ~]# docker-machine stop node1 | | | | | | | |

Stopping "node1"...

Machine "node1" was stopped.

[root@docker ~]# docker-machine ls

| NAME | ACTIVE | DRIVER | STATE | URL | SWARM | DOCKER | ERRORS |
|-------|--------|------------|---------|---------------------------|-------|-------------|--------|
| node1 | _ | virtualbox | Stopped | | | Unknown | |
| node2 | * | virtualbox | Runnina | tcp://192.168.99.101:2376 | | v17.06.2-ce | |

Inspecting host details

docker-machine inspect permet d'obtenir des détails sur la machine hôte, les informations du driver, les chemins de certification, l'adresse IP ...

```
[root@docker ~]# docker-machine inspect node2
    "ConfigVersion": 3,
    "Driver": {
        "IPAddress": "192.168.99.101",
        "MachineName": "node2",
        "SSHUser": "docker",
        "SSHPort": 57355,
        "SSHKeyPath": "/Users/samir/.docker/machine/machines/node2/id rsa",
        "StorePath": "/Users/samir/.docker/machine",
        "SwarmMaster": false,
        "SwarmHost": "tcp://0.0.0.0:3376",
        "SwarmDiscovery": "",
        "VBoxManager": {},
        "HostInterfaces": {},
        "CPU": 2,
        "Memory": 2048,
        "DiskSize": 20000,
```

Obtenir l'adresse IP d'un hôte

□ Vous pouvez voir l'adresse IP en regardant la colonne URL sur la sortie de la commande

docker-machine ls

□ Par la commande docker-machine ip <host name>

[root@docker ~]# docker-machine ip node2
192.168.99.101

Suppression d'hôtes

- □ La commande docker-machine rm supprime l'hôte
- Cela supprimera l'hôte sur l'environnement (local ou cloud) et supprime le dossier de référence local

/home/<user>/.docker/machine/machines/<machine name>

[root@docker ~]# docker-machine rm node1

About to remove node1 WARNING: This action will delete both local reference and remote instance. Are you sure? (y/n): y Successfully removed node1

MODULE 6: DOCKER SWARM


Swarm

- Docker Swarm est un cluster de hôtes Docker en cluster sur lequel on déploie des conteneurs
- Permet de distribuer les charges de travail des conteneurs sur plusieurs machines s'exécutant dans un cluster
- L'API de Docker inclue des commandes pour gérer les noeuds du cluster (ajout, suppression des nœuds), et déployer et organiser des services à travers le cluster

Modèle

- Pour déployer votre application dans un cluster, vous soumettez un service à un nœud de Manager. Le nœud Manager distribue les unités de travail appelées tasks aux noeuds Worker.
- Les nœuds de gestion effectuent également l'orchestration et les fonctions de gestion de cluster requises pour maintenir l'état souhaité du cluster. Les nœuds Manager élisent un seul Maître pour mener des tâches d'orchestration
- Les nœuds Worker reçoivent et exécutent les tâches envoyées depuis les nœuds Manager. Par défaut, les nœuds Manager exécutent également des services en tant que nœuds Worker, mais vous pouvez les configurer pour exécuter des tâches de gestion

Architecture



Agent

Un agent s'exécute sur chaque nœud de travail et rapporte les tâches qui lui sont affectées. Le nœud Worker notifie au nœud du gestionnaire l'état actuel de ses tâches assignées afin que le gestionnaire puisse maintenir l'état désiré de chaque Worker.

Service

- Un service est la définition des tâches à exécuter sur le noeud Manager ou les nœuds Worker. C'est la structure centrale du système swarm.
- Lorsque vous créez un service, vous spécifiez l'image du conteneur à utiliser et les commandes à exécuter à l'intérieur des conteneurs en cours d'exécution.

Modèle

- Dans le modèle de services Replicas, le Manager distribue un nombre de copie spécifié de tâches aux Workers
- Dans le modèle de services Global, swarm exécute une tâche pour le service sur chaque noeud disponible dans le cluster.

Modèle

- Une tâche comporte un conteneur Docker et les commandes à exécuter à l'intérieur du conteneur. C'est l'unité de planification atomique de swarm.
- Les noeuds Manager attribuent des tâches aux nœuds du travail en fonction du nombre de réplicas définies dans l'option scale du service.
- Une fois qu'une tâche est attribuée à un noeud, elle ne peut pas se déplacer vers un autre nœud. Il ne peut fonctionner que sur le noeud assigné ou échouer.

Création du cluster swarm

□ La commande suivante permet de créer un nouveau cluster swarm :

docker swarm init --advertise-addr <MANAGER-IP>

docker@node1:~\$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.99.100 Swarm initialized: current node (f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

docker swarm join --token SWMTKN-1-3716t7lma6yeexj1mirjhnma2yh5ydrft5 192.168.99.100:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.

Etat du cluster swarm

□ La commande suivante permet de visualiser l'état du cluster swarm :

docker info

```
docker@nodel:~$ docker info
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins:
   Volume: local
   Network: bridge host macvlan null overlay
   Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file logentries splunk syslog
Swarm: active
   NodeID: f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p
   Is Manager: true
   ClusterID: xh1d7tk4ja3qgk5nf5nljvjp1
   Managers: 1
   Nodes: 1
   Orchestration:
    Task History Retention Limit: 5
```

Liste des noeuds

□ La commande suivante permet de lister les neouds du cluster swarm :

docker node 1s

| docker@node1:~\$ docker node ls | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--------------|---------|--|--|--|
| ID | HOSTNAME | STATUS | AVAILABILITY | MANAGER | | | |
| STATUS | | | | | | | |
| f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p * | node1 | Ready | Active | Leader | | | |

Ajout des Workers

La commande suivante permet d'ajouter un Worker dans le cluster swarm :

docker swarm join -token <token> IP-Manager

docker@node2:~\$ docker swarm join --token SWMTKN-1-3716t7lm29 192.168.99.100:2377 This node joined a swarm as a worker.

docker@node1:~\$ docker node ls

| ID | HOSTNAME | STATUS | AVAILABILITY | MANAGER |
|-----------------------------|----------|--------|--------------|---------|
| STATUS | | | | |
| f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p * | node1 | Ready | Active | Leader |
| 2bkuf00chye6uy4cebr2728jr | node2 | Ready | Active | |

Déployer un service

La commande suivante permet de deployer un service dans le cluster swarm avec le nombre de réplicas désiré :

docker service create --replicas <#> Image

docker@node1:~\$ docker service create --replicas 2 --name ping alpine ping 127.0.0.1

Since --detach=false was not specified, tasks will be created in the background.

In a future release, --detach=false will become the default.

docker@node1:~\$ docker service ls

| ID | NAME | MODE | REPLICAS | IMAGE |
|---------------|------|------------|----------|-------|
| PORTS | | | | |
| loemi7bv1kne | ping | replicated | 2/2 | |
| alpine:latest | | | | |

Inspecter un service

docker service inspect --pretty <service>

```
docker@node1:~$ docker service inspect --pretty ping
```

ID: loemi7bv1kne7wo2srkf04kiv

Name: ping

Service Mode: Replicated

Replicas: 2

Placement:

UpdateConfig:

Parallelism: 1

On failure: pause Monitoring Period: 5s Max failure ratio: 0

Distribution des services

docker service ps <service>

docker@node1:~\$ docker service ps ping

| ID | NAME | IMAGE | NODE | DESIRED |
|------------|---------------|----------|----------------|---------|
| STATE | CURRENT STATE | ERROR | PORTS | |
| nd9ntu992v | vex ping. | 1 alpine | e:latest node1 | Running |
| Running 10 |) minutes ago | | | |
| acixdloq7z | zrq ping. | 2 alpine | e:latest node2 | Running |
| Running 10 |) minutes ago | | | |

Modifier le nombre de replicas

docker service scale service=#

docker@node1:~\$ docker service scale ping=4

ping scaled to 4

Since --detach=false was not specified, tasks will be scaled in the background. In a future release, --detach=false will become the default.

docker@node1:~\$ docker service ps ping

| ID | N | AME | IMAGE | NODE | DESIRED |
|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------|
| STATE | CURRENT S' | TATE E | RROR | PORTS | |
| nd9ntu992 | wex p. | ing.1 | alpine:latest | node1 | Running |
| Running 1 | 4 minutes ago | 0 | | | |
| acixdloq7 | zrq p. | ing.2 | alpine:latest | node2 | Running |
| Running 1 | 4 minutes ago | 0 | | | |
| js2ubbkub | b8a p. | ing.3 | alpine:latest | node3 | Running |
| Preparing | 3 seconds a | go | | | |
| 64gkoa3in | vol p. | ing.4 | alpine:latest | node3 | Running |
| 100 Preparing | 3 seconds a | do | | | |

Noeud en état Drain

docker node update -availability drain <service>

docker@node1:~\$ docker node update --availability drain node2
Node2

docker@node1:~\$ docker service ps ping

| ID | NAME | IMAGE | NODE | DESIRED |
|----------------|---|---------------|-------|----------|
| STATE CU | JRRENT STATE | ERROR | PORTS | |
| nd9ntu992wex | ping.1 | alpine:latest | node1 | Running |
| Running 20 mir | nutes ago | | | |
| jbr3gzlmywgc | ping.2 | alpine:latest | node1 | Running |
| Running 10 sec | conds ago | | | |
| acixdloq7zrq | $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ | alpine:latest | node2 | Shutdown |
| Shutdown 10 se | econds ago | | | |
| js2ubbkubb8a | ping.3 | alpine:latest | node3 | Running |
| Running 5 minu | ıtes ago | | | |
| 64gkoa3invol | ping.4 | alpine:latest | node3 | Running |
| Running 5 minu | ites ago | | | |

Noeud en état active

docker node update -availability active <node>

docker@node1:~\$ docker node update --availability active node2 node2

docker@node1:~\$ docker service ps ping

| ID | NAME | IMAGE | NODE | DESIRED |
|--------------|----------------------|---------------|----------|-------------|
| STATE CUF | RRENT STATE | ERROR | PORTS | |
| adj283f3acaq | ping.1 | alpine:latest | node1 | Running |
| Running | g 48 seconds ago | | | |
| sed6bo01e5o5 | _ | | | |
| ping.1 | alpine:latest | node2 | Shutdown | Shutdown 50 |
| seconds ago | | | | |
| rqcjsjz9qaxn | ping.2 | alpine:latest | node1 | Running |
| Running | g 2 minutes ago | | | |
| 4jt9khyb4exe | ping.3 | alpine:latest | node3 | Running |
| Running | g about a minute ago | | | |
| 1522wwvt3o18 | ping.4 | alpine:latest | node3 | Running |
| Running | g about a minute ago | | | |


Noeud en état pause

docker node update -availability pause <node>

```
docker@node1:~$ docker node update --availability pause node2
node2
docker@node1:~$ docker node ls
ΙD
                             HOSTNAME
                                                STATUS
                                                                    AVAILABILITY
                                                                                       MA
NAGER STATUS
                 ENGINE VERSION
upa8ru65qmpdu4vpe03qqr0u1
                                                              Leader
   node1
                       Ready
                                          Active
                                                                                 18.05.0-
ce
oz3yp2dmri87hb8gnvpsqvi0h
                            node2
                                                Ready
                                                                    Pause
                 18.05.0-ce
t9rhmo12lne238hngrq3j95vj
                             node3
                                                Ready
                                                                    Active
                 18.05.0-ce
d
```

MODULE 7: DOCKER COMPOSE

Exemple d'application



Les micro-service de l'application



Compose

- Docker Compose est un outil pour créer et gérer des applications multiconteneurs
- Les conteneurs sont tous définis dans un seul fichier appelé docker-compose.yml
- \Box Chaque conteneur gère un composant / service particulier de votre application
 - Web front end
 - User authentication
 - Payments
 - Database
- Les liens entre conteneurs sont définis
- Compose lancera tous vos conteneurs en une seule commande

Installer Compose


□ Vérifiez la dernière version sur

https://github.com/docker/compose/re
leases

MAC et Windows : Docker Compose est inclus dans Docker Toolbox


Compose fichier yml

- Définit les services qui composent votre application
- Chaque service contient des instructions pour construire et gérer un conteneur



Compose fichier yml

- □ Version
- □ Référence top-level



```
version: "3.2"
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  mydata:
    dbdata:
```

Instruction Build

- Build définit le chemin d'accès au fichier Docker qui sera utilisé pour créer l'image
- Le conteneur sera exécuté à l'aide de l'image construite
- Le chemin d'accès à la construction peut être un chemin relatif. Par rapport à l'emplacement du fichier yml

```
javaclient:
   build: .
   orderservice:
   build:
   /src/com/company/service
```

Instruction Image

- L'image définit l'image qui sera utilisée pour exécuter le conteneur
- L'image peut être locale ou distante
- Peut spécifier une étiquette ou un ID d'image
- Tous les services doivent comporter une instruction build ou image

```
javaclient:
    image:
    johnnytu/myclient:1.0

Use the latest redis
Image from Docker
Hub

image: redis
```

Exemple

- □ Deux services
 - Java client
 - Redis
- Le client java est une classe Java simple qui se connecte à notre serveur Redis et obtient la valeur d'une clé
- □ Code disponible sur https://github.com/johnny-tu/HelloRedis.git

Code Java

```
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class HelloRedis
   public static void main (String args [])
       Jedis jedis = new Jedis("redisdb");
       while (true) {
            try {
               Thread.sleep(5000);
               System.out.println("Server is running: "+jedis.ping());
               String bookCount = jedis.get("books count");
               System.out.println("books count = " + bookCount);
            catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
```

Dockerfile

```
FROM java:7
COPY /src /HelloRedis/src
COPY /lib /HelloRedis/lib
WORKDIR /HelloRedis
RUN javac -cp lib/jedis-2.1.0-
sources.jar -d . \
    src/HelloRedis.java
```

Links

□ Crée une entrée pour l'alias à l'intérieur des conteneurs dans le fichier /etc/hosts

```
javaclient:
   build: .
   command: java HelloWorld
   links:
   - redis
   redis:
   image: redis
```

Exécuter l'application

- □ docker-compose up
- □ La commande Up
 - □ Créez l'image pour chaque service
 - □ Créer et démarrer les conteneurs
 - Les conteneurs source sont démarrés avant les destinataires
- Les conteneurs peuvent tous fonctionner au premier plan ou en mode détaché

Exécuter l'application

```
docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker-compose up
Pulling redis (redis:latest)...
latest: Pulling from library/redis
065132d9f705: Pull complete
Status: Downloaded newer image for redis:latest
Building javaclient
Step 1/6: FROM java:7
7: Pulling from library/java
6263baad4f89: Pull complete
Creating helloredismaster redis 1 ...
Creating helloredismaster javaclient 1 ...
Attaching to helloredismaster redis 1, helloredismaster javaclient 1
redis 1 | 1:C 05 Oct 04:39:55.519 # 00000000000 Redis is starting 000000000000
redis 1
            | 1:M 05 Oct 04:39:55.521 * Ready to accept connections
javaclient 1 | Server is running: PONG
javaclient 1 | books count = null
```

Visualiser containers

- docker-compose ps permet de lister les services lancés par
 Compose
- Cela affichera uniquement les services qui ont été lancés depuis
 Compose tel que définis dans le fichier docker-compose.yml
- La commande doit être exécutée dans le dossier avec le fichier yml

| docker@node1:~/HelloRedis-master\$ docker-compose ps | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|----------|--|--|--|--|
| Name | Command | State | Ports | | | | |
| | | | | | | | |
| helloredismaster_javaclient_1 | java HelloRedis | Up | | | | | |
| helloredismaster redis 1 | docker-entrypoint.sh redis | Up | 6379/tcp | | | | |

Start et stop

- docker-compose stop <service name>
- Arrêt de tous les servicesdocker-compose stop
- □ Redémarrage d'un service
 docker-compose start <service name>
- Redémarrage de tous les services
 docker-compose start

Suppression

- Vous pouvez supprimer manuellement chaque conteneur de service avec la commande docker rm
- Ou docker-compose rm pour supprimer tous les conteneurs de service qui ont été arrêtés
- □ Spécifier un service à supprimer docker-compose rm <service name>
- □ Utilisez l'option -v pour supprimer les volumes associés docker-compose rm -v <service name>

logs

docker-compose logs

□ Si un service n'est pas spécifié, le journal agrégé de tous les conteneurs sera affiché

Scale

Dans une architecture de micro-service, nous avons la flexibilité
 d'étendre un service particulier pour gérer une charge plus grande

docker-compose scale <service name>=<instances>

docker@node1:~/HelloRedis-master\$ docker-compose scale javaclient=2

```
Starting helloredismaster_javaclient_1 ... done
Creating helloredismaster_javaclient_2 ...
Creating helloredismaster_javaclient_2 ... Done
```

docker@node1:~/HelloRedis-master\$ docker-compose ps

| Name | Command | State | Ports |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| | | | |
| helloredismaster_javaclient_1 | java HelloRedis | Up | |
| helloredismaster_javaclient_2 | java HelloRedis | Up | |
| helloredismaster_redis_1 | docker-entrypoint.sh redis | Up | 6379/tcp |

Compose et Dockerfile

- La plupart des paramètres dans un fichier docker-compose.yml ont une instruction équivalente dans Dockerfile
- Les options déjà spécifiées dans Dockerfile sont respectées par Docker Compose et n'ont pas besoin d'être spécifiées à nouveau

Docker Compose build

- docker-compose build command construira les images pour vos services définis sans démarrer les services
- □ Tags des images <project name> <service name>:latest
- □ --no-cache Ne pas utiliser le cache lors de la construction de l'image

docker@node1:~/HelloRedis-master\$ docker images

| REPOSITORY | TAG | IMAGE ID | CREATED | SIZE |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|-------|
| helloredismaster javaclient | latest | 0179fc6723b3 | 5 minutes ago | 585MB |

Variable substitution

- □ Les variables d'environnement peuvent être utilisées dans votre fichier de configuration YML
- □ Syntaxe \$VARIABLE ou \${VARIABLE}

```
webapp:
image: jtu/mywebapp:${MYAPP_VERSION}
...
...
```

Specifier autre fichier yml

- Le fichier de configuration par défaut est docker-compose.yml
- □ Nous pouvons spécifier un autre fichier de configuration en utilisant l'option − f docker-compose − f docker-ver3.yml

Multiples fichiers yml

 Lorsque plusieurs fichiers de configuration Compose sont spécifiés à l'aide de l'option -f, la configuration de ces fichiers est combinée.

 □ La configuration est construite dans l'ordre des fichiers listés