Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Лабораторная работа по Основам профессиональной деятельности №6 Вариант №2000

Работу выполнил:

Агаев Х. Р.

Группа:

P3234

# СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1	Текст задания	3
2	Текст исходной программы	4
3	Описание программы	8
	3.1 Область допустимых значений	8
	3.2 Расположение программы в памяти	
4	Методика проверки	9
3	АКЛЮЧЕНИЕ	10

#### 1 Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 02С16) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-2X-10 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

### 2 Текст исходной программы

ORG 0x2C

RESULT: WORD 0x0

Для выполнения данного задания была написана программа на языке ассемблера, выполняющая взаимодействие с ВУ-1 и ВУ-2, используя обмен данными в режиме прерывания программы. Код данной программы и ее описание представлены ниже.

```
ORG 0x0
VO: WORD $DEFAULT, 0x180
V1: WORD $INT1, 0x180
V2: WORD $INT2, 0x180
V3: WORD $DEFAULT, 0x180
V4: WORD $DEFAULT, 0x180
V5: WORD $DEFAULT, 0x180
V6: WORD $DEFAULT, 0x180
V7: WORD $DEFAULT, 0x180
DEFAULT:
DΙ
PUSH
IN 0x3; сброс регистра готовности всех устройств (исправить, нужны DR)
IN 0x5
IN 0x7
IN OxA
IN OxD
IN 0x11
IN 0x15
IN 0x19
IN 0x1D
POP
ΕI
IRET
```

```
ORG 0x30
START:
DΤ
CLA
OUT 0x1 ; вектор прерывания 0 во всех неиспол. ВУ
OUT 0x7
OUT OxA
OUT OxD
OUT 0x11
OUT 0x15
OUT 0x19
OUT 0x1D
LD #9
OUT 0x3; вектор прерывания 1 для BY-1
LD #10
OUT 0x5; вектор прерывания 2 для BУ-2
PROG:
ΕI
CLA
INCLP:
CMP (RESULT)+
LD $RESULT
CMP #59
BLT INCLP
CALL SET_MIN_AC
ST $RESULT
JUMP INCLP
SET_MIN_AC:
LD #-68
RET
```

ORG 0x60 INT1: DΙ PUSH LD \$RESULT ASL NEG SUB #0xA OUT 0x2 POP ΕI **IRET** INT2: DΙ PUSH CLA IN Ox4; GET X ST \$TEMP1 ; SAVE X AND RESULT; X \* YST \$TEMP2 ; SAVE X \* Y CLA LD \$RESULT; GET Y NOT; GET NOT(Y) ST \$TEMP3 ; SAVE NOT(Y) LD \$TEMP1 ; GET X NOT; GET NOT(X) AND TEMP3; GET NOT(X) \* NOT(Y) OR TEMP2; GET X \* Y + NOT(X) \* NOT(Y) CMP #60; tak kak BGE >= BGE IS\_OUT CMP #-68 BLT IS\_OUT

JUMP EXIT

IS\_OUT: CALL SET\_MIN\_AC

EXIT:

ST \$RESULT

POP

ΕI

IRET

TEMP1: WORD 0x0

TEMP2: WORD 0x0

TEMP3: WORD 0x0

#### 3 Описание программы

#### 3.1 Область допустимых значений

Область допустимых значений для данной программы задается только для переменной X ( $02C_{16}$ ). Программа работает с двумя ВУ: ВУ-1 и ВУ-2, для ВУ-1 программа осуществляет вывод результата вычисления функции F(X)=-2X-10, для ВУ-2 же выполняется операция 'Исключающее ИЛИ-НЕ', результат которой ограничен 8-битами регистра данных ВУ-2 (так как эта функция при работе с 8-битными числами не будет выходить за пределы 8 бит). Следовательно, необходимо только ограничить результат F(X)=-2X-10 8 битами для ВУ-1.

$$-128 \le -2x - 10 \le 127;$$
  
 $-118 \le -2x \le 137;$   
 $-68 \le x \le 59.$ 

Так как ячейка X ограничена этими значениями, при ее изменении нужно проверять, не выходит ли она за пределы ОДЗ. Для этого и производятся сравнения X с числами 59 и -68, при выходе из ОДЗ устанавливается минимально допустимое значение для X = -68.

# 3.2 Расположение программы в памяти

0x000 - 0x00F - Векторы прерываний; 0x010 - 0x01D - Обработчик прерываний по умолчанию; 0x02C - Переменная X (знаковое целое число); 0x030 - 0x048 - Основная программа; 0x060 - 0x085 - Обработчики прерываний 1 и 2 и временные переменные (знаковые целые числа).

#### 4 Методика проверки

Начальный фрагмент методики проверки.

- 1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.
- 2. Запустить прогамму в автоматическом режиме.
- 3. Проверить правильность выполнения основной программы (инкрементирование X с ограничением до 59).

Проверка обработчика прерывания 1.

- 1. Установить готовность ВУ-1.
- 2. В потактовом режиме проверить правильность передачи AC в прерывание 1 (либо добавив точку останова по адресу 0х060 и дождаться останова).
- 3. Записать значение АС.
- 4. Продолжить выполнение программы.
- 5. В потактовом режиме проверить правильность записываемого на ВУ-1 значения аккумулятора (либо добавив точку останова по адресу 0х067 и дождаться останова).
- 6. Записать значение АС.
- 7. Продолжить выполнение программы.

Проверка обработчика прерывания 2.

- 1. Установить готовность ВУ-2.
- 2. В потактовом режиме проверить правильность передачи AC в прерывание 2 (либо добавив точку останова по адресу 0х06С и дождаться останова).
- 3. Записать значение АС.
- 4. Продолжить выполнение программы.
- 5. В потактовом режиме проверить правильность записываемого в X значения аккумулятора (либо добавив точку останова по адресу 0х080 и дождаться останова).
- 6. Записать значение АС.
- 7. Продолжить выполнение программы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении данной лабораторной работы были изучены и реализованы следующие концепции:

- режим прерывания программы;
- обмен данными программы с ВУ в режиме прерывания программы (обработки прерывания).