한국전자인증 암호화 툴킷(UniSign Toolkit) Android 이용 가이드

Ver 1.0.0.8



Copyright ⓒ 한국전자인증 인증기술팀

한국전자인증 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

<u>개 정 이 력</u>

버전	변경일	변경 내용	작성자	승인자
1.0.0.0	2011.01.14	최초 작성	문종환	홍성욱
1.0.0.1	2011.02.09	PKCS#1 RSA 서명, 전자봉투 추가 예제 수정	박지혜	
1.0.0.2	2011.03.02	이동 라이선스 추가	박지혜	
1.0.0.4	2011.03.03	라이브러리와 동일한 버전으로 버전 업	박지혜	
1.0.0.5	2011.04.08	이피언스 배포버젼	박지혜	
1.0.0.6	2011.05.16	Sdcard 읽어오기, PriKey set 부분 수정	노현석	
1.0.0.7	2016.08.25	인증서 이동 서버스 시 라이선스 정보 수정	최재원	
1.0.0.8	2016.09.13	인증서 가져오기 앱내부 저장 함수 추가	최재원	

목 차

1. 구성 및 확인사항	1
1.1. 확인 필수 사항	1
1.2. 제공 파일	2
1.3. 예제프로젝트 구성	
1.3.1. 프로젝트 구성 설명	
2. API 상세	
2.1. License	
2.1.1. Interface	
2.1.2. 샘플	
2.2. 툴킷 초기화	5
2.2.1. Interface	5
2.2.2. 샘플	5
2.3. 인증서 리스트 초기화	7
2.3.1. Interface	7
2.3.2. 샘플	8
2.4. 인증서 리스트	8
2.4.1. Interface	8
2.4.2. 샘플	8
2.5. 인증서 정보	9
2.5.1. Interface	9
2.5.2. 샘플	9
2.6. 인증서 저장	1 0
2.6.1. Interface	1 0
2.6.2. 샘플	1 1
2.7. 인증서 삭제	1 1
2.7.1. Interface	
2.7.2. 샘플	
2.8. 인증서 R 값 추출	
2.8.1. Interface	
2.8.2. 샘플	
2.9. 전자서명(PKCS#7)	
2.9.1. Interface	1 2

2.9.2. 샘플		1 3
2.10. 전자봉투		1 4
2.10.1. Interface		1 4
2.10.2. 샘플		1 5
2.11. 전자서명(PKCS#1)		1 7
2.11.1. Interface		1 7
2.11.2. 샘플		1 7
2.12. RSA 암호화		1 7
2.12.1. Interface		1 7
2.12.2. 샘플		1 8
2.13. SEED 암호화		1 8
2.13.1. Interface		1 8
2.13.2. 샘플		1 8
2.14. 인증서 공개키 추출		1 9
2.14.1. Interface		1 9
2.14.2. 샘플		1 9
2.15. 인증서 가져오기		1 9
2.15.1. Interface: transV2Init		1 9
2.15.2. Interface: transV2SendReceiverInfo	4	2 0
2.15.3. Interface : TRANS_ImportCert:	4	2 1
2.15.4. Interface: TRANS_Finalize	2	2 1
2.16. 인증서 내보내기	2	2 2
2.16.1. Interface: transV2Init	2	2 2
2.16.2. Interface: transV2GenerateCertNum	2	2 2
2.16.3. Interface: transV2IsReceiverConnected:	2	2 3
2.16.4. Interface: transV2ExportCert	2	2 4
2 16 5 Interface · TRANS Finalize	•	2 4

1. 구성 및 확인사항

1.1. 확인 필수 사항

- 인증서 관리 앱 개발 시 라이선스
 - 개발용 라이선스
 - . 테스트를 목적으로 하는 라이선스로 3개월 테스트 라이선스 제공
 - 제품용 라이선스
 - . 안드로이드 앱 서비스를 위한 무기한 라이선스
 - *** 스마트폰 APP 라이선스 정보를 한국전자인증 담당자에게 전달:
 CertToolkitMgr. GetLicenseInfo();
- 인증서 이동 서비스 시 라이선스
 - 서비스 라이선스
 - . 스마트폰 인증서 이동서비스를 위한 라이선스로 한국전자인증과 협의하여 서비스 라이선스 제공

-

- *** 스마트폰 APP 의 Package Name 를 한국전자인증 담당자에게 전달 : 예) com.crosscert.islab
- 개발 주의 / 필요사항
 - 주의사항
 - . assets 폴더를 개발 프로젝트에 추가해야 함

1.2. 제공 파일

구분		경로 파일명	설명	
		AndroidUSTK-x.x.x.x.jar	보안툴킷 라이브러리	
	armeabi	libCertTransfer.so,	이동 라이브러리 JNI 파일	
Library	armeabi	libUSToolkit.so	보안툴킷 JNI 파일	
	armaahi y7a	libCertTransfer.so,	이동 라이브러리 JNI 파일	
	armeabi-v7a	libUSToolkit.so	보안툴킷 JNI 파일	
Document	한국전자인증 개발 예제가이	안드로이드 스마트폰 툴킷 드.PDF	스마트폰 보안툴킷 개발 매뉴얼	
Sample	UniSign_Sampl	е	보안툴킷 및 인증서 이동 사용 예제	

1.3. 예제프로젝트 구성

1.3.1. 프로젝트 구성 설명

폴더명	디렉토리 및 파일명	설명
cottings		Eclipse 환경설정
.settings	org.eclipse.core.resources.prefs	Eclipse 환경설정 파일
		안드로이드 APP 설치시 필요한 파일
	NPKI	안드로이드 스마트폰 공인인증서 경로
	INPRI	- /sdcard/NPKI
	icon.png	
	KISA	한국인터넷진흥원(KISA) ROOT CA 인증서
	Crosscert	한국전자인증 CA 인증서
assets	Crosscert	- 1024/2048 CA 인증서 포함
assets	KICA	한국전보인증 CA 인증서
	NCA	- 1024/2048 CA 인증서 포함
	SignKoroa	코스콤 CA 인증서
	SignKorea	- 1024/2048 CA 인증서 포함
	TradeSign	무역정보통신 CA 인증서
	TradeSign	- 1024/2048 CA 인증서 포함
	yessign	금융결제원 CA 인증서

		1024/2040 CA OLT II TO T
	1 1	- 1024/2048 CA 인증서 포함
		APP 에 포함되는 C 라이브러리 디렉토리
	armeabi	
libs	libCertTransfer.so	인증서 이동 라이브러리
	libUSToolkit.so	보안 툴킷 라이브러리
	AndroidUSTK_1.x.x.x.jar	보안툴킷 및 인증서 이동 Java 인터페이스
		테스트 APP 프로그램 자원
	Drawable-hdpi	높은 DPI 디스플레이를 위한 아이콘
	drawable-ldpi	낮은 DPI 디스플레이를 위한 아이콘
res	Drawable-mdpi	중간 DPI 디스플레이를 위한 아이콘
		XML 형태의 사용자 인터페이스 레이아웃
	layout	리소스
	values	XML 형태의 리소스
	com.crosscert. sample	
		초기화면을 보여주고, 데이터를 로딩하는
	intro.java	클래스
		인증서 선택창을 띄워주는 클래스
	listCert.java	- 인증서 리스트 획득
		- 인증서 목록 선택
		메인화면을 띄워주고 아래기능을 처리하는
		클래스
		- 스마트폰 APP 초기화
		- 인증서 비밀번호 변경
	mainMenu.java	- 인증서 검증
		- 본인확인 검증
src		- 인증서 전자서명
310		- 인증서 전자서명 검증
	movement	204 2440 30
	exportcert	인증서 PC로 내보내기
	ExportCert1InputPasswd.ja	인증서 비밀번호 입력 화면
	Va	- 인증서 비밀번호 확인
	ExportCert2ApproveNum.ja	인증서 내보내기(승인번호 띄워지는 화면)
	va	- 인증서 내보내기
	importcert	PC 에서 인증서 가져오기
	importeert	
	ImportCert1ApprvNum.java	인증서 가져오기(승인번호 띄워지는 화면) - 인증서 가져오기
	ImportCert2InputPasswd.ja	인증서 가져오기 후 비밀번호 변경 화면
	va	- 인증서 비밀번호 변경
	<u> </u>	i

			ImportCert3Storage.java	인증서 가져온 후 저장하는 화면
	shared		ed	
				각 ACTIVITY 의 상단 바와 하단 메뉴를
		В	asicTemp.java	가진 모든 화면의 기본이 되는 템플릿
				클레스
	CertListAdapter.java		ert List Adapter. java	인증서리스트를 위한 custom Adapter
			ManMariava	기능별 패키지에 걸쳐 데이터를 저장하고
		IV	IsgMgr.java	있는 싱글톤(패키징 시 사용됨)
		ים	MToutMatch or inva	패스워드 문자열 입력시 유효한 입력만을
		P	WTextWatcher.java	허용하도록 함

2. API 상세

2.1. License

2.1.1. Interface

구 분	내 용 비 고			고
클래스	CertToolkitM	CertToolkitMgr CertToolkitMgr		
함수	GetLicenseIn	GetLicenseInfo()		
파라미터				
설 명	정식 라이선:	스 발급을 위한 LicenseInfo 정보 획득		
2 7	- LicenseInfo	정보 전달 시 정식 라이선스 발급이 진행됨		
Return	String	성공 : LicenseInfo 정보		
	String	실패 : null		

- APP 생성시 Activity 에서 반드시 수행하여야 한다.

2.1.2. 샘플

// 스마트폰 보안 라이브러리 초기화 // *** 반드시 스마트폰 APP 시작시 설정 // Function

```
// CertToolkitMgr.SetAppInfo();

// Parameters

// this: 스마트폰 환경설정을 위한 Activity 클래스

// "NwiT3HW40V7tDd4mC9OBRw==: 보안툴킷 라이센스

// Return Value

//

CertToolkitMgr.SetAppInfo(this, "S90AI2KVZzQiBxCISMJRLw==");

String LicenseInfo = CertToolkitMgr.GetLicenseInfo();
```

2.2. 툴킷 초기화

2.2.1. Interface

구 분	내 용 비			고
클래스	CertToolkitM	TertToolkitMgr		
함수	SetAppInfo (SetAppInfo (Context context, String license)		
파라미터	context	Activity this 객체		
설 명	설 명 불킷 사용하기 위해 라이선스를 입력하고 초기화함			
Return				

- APP 생성시 Activity 에서 반드시 수행하여야 한다.

2.2.2. 샘플

```
// 스마트폰 보안 라이브러리 초기화
// *** 반드시 스마트폰 APP 시작시 설정
// Function
// CertToolkitMgr.SetAppInfo();
// Parameters
// this: 스마트폰 환경설정을 위한 Activity 클래스
```

```
"NwiT3HW40V7tDd4mC9OBRw==: 보안툴킷 라이센스
//
// Return Value
CertToolkitMgr.SetAppInfo(this, "S90AI2KVZzQiBxCISMJRLw==");
// 상위기관 인증서 설정 (어플리케이션 실행 시 최초 1회 이상 수행 필수)
File sdRoot = Environment.getExternalStorageDirectory();
AssetManager assetManager = getResources().getAssets();
String rootName = "NPKI";
String[] assetCAs = assetManager.list(rootName);
File sdNPKI = new File(sdRoot, rootName);
if(!sdNPKI.exists()) {
       sdNPKI.mkdir();
for(String assetCA : assetCAs) {
       File sdCA = new File(sdNPKI, assetCA);
       if(!sdCA.exists()) {
               sdCA.mkdir();
       }
       String[] assetCerts = assetManager.list(rootName+"/"+assetCA);
       for(String assetCert : assetCerts) {
               File sdCert = new File(sdCA, assetCert);
               if(assetCert.equalsIgnoreCase("user")) { continue; }
               if(!sdCert.exists()) {
                       InputStream is =
assetManager.open(rootName+"/"+assetCA+"/"+assetCert);
                       FileOutputStream fos = new FileOutputStream(sdCert);
                       int bytesRead = 0;
                       byte[] buffer = new byte[1024];
```

2.3. 인증서 리스트 초기화

2.3.1. Interface

구 분	내 용		비	고
클래스	⊆ CertListMgr			
함수	initCertList()	;		
파라미터	-			
설 명	NPKI 폴더에 초기화함	저장되어 있는 인증서를 불러올 수 있도록 매니저 객체를		
Return				
클래스	CertListMgr			
함수	initCertList(A	Activity act);		
파라미터	act	Activity		
설 명	앱내부의 NPk 객체를 초기회	M 폴더에 저장되어 있는 인증서를 불러올 수 있도록 매니저 화함		
Return				

2.3.2. 샘플

```
/**

* NPKI 공용폴더에 있는 인증서 가져오기

*/
CertListMgr.getInstance().initCertList();

/**

* NPKI 앱내부에 있는 인증서 가져오기

*/
CertListMgr.getInstance().initCertList(listCert.this);
```

2.4. 인증서 리스트

2.4.1. Interface

구 분	내 용		
클래스	CertListMgr		
함수	getUserCertList ();		
파라미터	-		
설 명	NPKI 폴더에 저장되어 있는 인증서 목록을 가져옴		
Return			

2.4.2. 샘플

// 인증서 획득
CertListMgr. <i>getInstance</i> ().getUserCertList();

2.5. 인증서 정보

2.5.1. Interface

구 분	내 용	비	고
클래스	Cert		
Getter	getIssuerDN()		
설 명	발급자 DN 정보		
Getter	getSubjectDN()		
설 명	인증서 DN 정보		
프로퍼티	getCertPolicy()		
설 명	인증서 정책정보		
프로퍼티	getCertValidityNotAfter()		
설 명	유효기간 만료일		

2.5.2. 샘플

```
// 인덱스에 해당하는 인증서 정보 클래스 획득
// Function
// CertListMgr.getInstance().getUserCertList().get();
// Parameters
// position : 인증서 리스트의 인덱스 번호
// Return Value
// curCert : 인덱스에 해당하는 인증서 정보 클래스
Cert curCert = CertListMgr.getInstance().getUserCertList().get(position);
...
// 선택된 인증서로 설정
// - getCurCert() 함수를 통해 선택된 인증서 정보 획득
// Function
// CertListMgr.getInstance().setCurCert();
```

```
// Parameters
      curCert : 인증서 정보 클래스
// Return Value
CertListMgr.getInstance().setCurCert(curCert);
// 선택된 인증서의 발급자 DN 추출
//
// Function
             CertListMgr.getInstance().getCurCert().getIssuerDN();
// Parameters
// Return Value
             IssuerDN: 선택된 인증서의 발급자 DN
//
String IssuerDN = CertListMgr.getInstance().getCurCert().getIssuerDN();
// 선택된 인증서의 발급자명 추출
String SubjectCN= CertUtil. parseDN(cert.getSubjectDN(), "cn");
// 선택된 인증서의 발급기관 추출
String SubjectCN= CertUtil. parseDN(cert.getSubjectDN(), "o");
// 선택된 인증서의 정책 추출
String CertPolicy = CertUtil. getCertPolicyString(cert.getCertPolicy());
// 선택된 인증서의 유효기간 만료일 추출
String IssuerDN = CertUtil. getDate(cert.getCertValidityNotAfter());
```

2.6. 인증서 저장

2.6.1. Interface

구 분 내 용 비 고

클래스	CertListMgr		
함수	writeToFile(Cert cert)		
파라미터	cert	인증서 데이터를 갖고 있는 Cert 인스턴스	
설 명	NPKI 폴더에	인증서 저장	
Return			

2.6.2. 샘플

```
Cert userCert = new Cert(Cert.CERT_TYPE_USER, signCert, signPrikey, kmCert, kmPrikey);

try {
    userCert.initCert();
    CertListMgr.getInstance().writeToFile(userCert);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

2.7. 인증서 삭제

2.7.1. Interface

구 분	내 용			
클래스	CertListMgr	CertListMgr		
함수	deleteCert (Cert cert)		
파라미터	cert	인증서 데이터를 갖고 있는 Cert 인스턴스		
설 명	NPKI 폴더에	서 인증서 삭제		
Return				

2.7.2. 샘플

Cert curCert = CertListMgr.getInstance().getCurCert();
CertListMgr.getInstance().deleteCert(curCert);

2.8. 인증서 R 값 추출

2.8.1. Interface

구 분		내 용		
클래스	CertToolkitM	gr		
함수	getVIDRanc	lom(Cert cert, String passwd)		
파라미터	Cert	인증서 인스턴스		
	Password	인증서 비밀번호		
설 명	인증서 개인	키 R 값 획득		
Return	Byte[]	인증서 R 값		

2.8.2. 샘플

byte[] vidRandom = CertToolkitMgr.getInstance().getVIDRandom(cert, passwd);

2.9. 전자서명(PKCS#7)

2.9.1. Interface

구 분	내 용	비고
클래스	CertToolkitMgr	
함수	logicCMSSignedData(Cert cert, byte[] data, byte[] password)	

파라미터	cert	인증서 인스턴스	
	data	전자서명 원문	
	Password	인증서 비밀번호	
설 명	원문을 전자/	너명함(PKCS #7)	
Return	Byte[]	전자서명된 결과 데이터	

2.9.2. 샘플

```
// 선택된 인증서 정보 획득
Cert cert = CertListMgr.getInstance().getCurCert();
// 서명할 데이터
byte[] inputData="This is example input data".getBytes();
// 서명 결과 데이터 : Base64 문자열로 인코딩 된다.
String inputbase64 = "";
// 인증서 비밀번호
String passwd = "88888888";
try{
      // 인증서 전자서명
      // Function
                    CertToolkitMgr.getInstance().logicCMSSignedData(...);
      //
      // Parameters
             cert : 선택된 인증서
      //
      //
             inputdata: 서명할 문자열
      //
             passwd.getBytes(): 인증서 패스워드
      // Return Value
                    resultData: 전자서명 메시지
      //
byte[] resultData=CertToolkitMgr.getInstance().logicCMSSignedData(cert, inputData,
passwd.getBytes());
```

```
// 바이너리 데이터 Base 64 인코딩
       // Function
       //
                      CertToolkitMgr.getInstance().utilBase64Encode(...);
       // Parameters
              resultData: Base64 로 인코딩할 바이너리 데이터
       // Return Value
                      inputbase64: Base64로 인코딩된 문자열, 실패이면 null
       //
       inputbase64 = CertToolkitMgr.getInstance().utilBase64Encode(resultData);
       if(inputbase64!=null)
       Toast.makeText(getApplication(), new String(inputbase64),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
       verifyDataBase64 = inputbase64;
}catch (USToolkitException e) {
       Toast.makeText(getApplication(), e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```

2.10. 전자봉투

2.10.1. Interface

구 분		내 용		고
클래스	CertToolkitM	gr		
함수	logicCMSEn	vleopedData(int algorithm, Cert cert, byte[] data)		
파라미터	algorithm	암호화 알고리즘		
	Cert	인증서 데이터		
	data	암호화할 원문 데이터		
설 명	전자봉투 포맷으로 데이터 암호화			
Return	Byte[]	전자봉투로 암호화된 결과 데이터		

2.10.2. 샘플

```
// 암호화할 데이터 원문
byte[] inputData="This is example input data".getBytes();
// 암호화 결과 데이터 변수 : Base64 문자열로 인코딩 된다.
String inputbase64 = "";
try{
// 인증서 정보 클래스 생성
      // Function
             new Cert(...);
      // Parameters
      //
             "": 인증서 경로
      //
             Cert.CERT_TYPE_USER : 사용자 인증서 플래그
      // Return Value
      // cert : 인증서 정보 클래스
      Cert cert = new Cert("", Cert.CERT_TYPE_USER);
      // 인증서 정보클래스에 암호화용 인증서 설정
      // Function
      //
              cert.setBKMCertB64(...);
      // Parameters
             B64KMCert: Base64 인코딩된 사용자 인증서 문자열
      // Return Value
      //
      cert.setBKMCertB64(B64KMCert);
      // 인증서 정보 추출 초기화
      // Function
      //
                   cert.initCert(...);
      // Parameters
```

```
// Return Value
       //
                     cert.initCert();
       // EnvelopeData 생성
       // Function
              CertToolkitMgr.getInstance().logicCMSEnvleopedData (...);
//
       // Parameters
       //
                     encAlg: 문자열을 암호화하기위해
사용할 대칭키 암호화 알고리즘
       //
                     Cert: 선택된 인증서(대칭키를 암호화함)
       //
                     inputdata : 암호화할 문자열 //
       // Return Value
                     resultData: envelopedData 메시지
       byte[] resultData=CertToolkitMgr.getInstance().logicCMSEnvleopedData(
androidustk.USC_ALG_SYMMENC_SEED_CBC,
cert,
inputData);
       // 바이너리 데이터 Base 64 인코딩
       // Function
       //
                     CertToolkitMgr.getInstance().utilBase64Encode(...);
       // Parameters
                     resultData: Base64 로 인코딩할 바이너리 데이터
       //
       // Return Value
                     inputbase64: Base64로 인코딩된 문자열, 실패이면 null
       inputbase64 = CertToolkitMgr.getInstance().utilBase64Encode(
resultData);
if(inputbase64!=null)
       Toast.makeText(getApplication(), new String(inputbase64),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
       envelopedDataBase64 = inputbase64;
}catch (NullPointerException e) {
       Toast.makeText(getApplication(), e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}catch (USToolkitException e) {
       Toast.makeText(getApplication(), e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

}

2.11. 전자서명(PKCS#1)

2.11.1. Interface

구 분		내 용		고
클래스	CertToolkitM	gr		
함수	logicSignatu	ogicSignature(cert, passwd, data);		
파라미터	Cert	인증서 인스턴스		
	Password	인증서 비밀번호		
	data	전자서명 원문		
설 명	Signature 값	획득		
Return	Byte[]	Signature 값		

2.11.2. 샘플

byte[] signature = CertToolkitMgr.getInstance().logicSignature(cert, passwd, data);

2.12. RSA 암호화

2.12.1. Interface

구 분	내 용			고
클래스	CertToolkitM	CertToolkitMgr		
함수	cryptRSA(ju	stoolkit.USC_ALG_ASYMM_RSA1024, pubkey, data);		
파라미터	algorithm	알고리즘		
	Pubkey	공개키		

	data	평문	
설 명	암호문 값 획	ulu a	
Return	Byte[]	암호문	

2.12.2. 샘플

byte[]encKey = CertToolkitMgr.getInstance().cryptRSA(justoolkit.USC_ALG_ASYMM_RSA1024, pubkey, rnd);

2.13. SEED 암호화

2.13.1. Interface

구 분		내 용	비고	
클래스	CertToolkitM	CertToolkitMgr		
함수	cryptSeed(d	ata, key, iv);		
파라미터	Data	평문		
	Key	암호화 키		
	iv	암호화 IV		
설 명	암호문 값 획	득		
Return	Byte[]	암호문		

2.13.2. 샘플

byte[]data = CertToolkitMgr.getInstance().cryptSeed(dataOrigin, sKeyBytes, defIV);

2.14. 인증서 공개키 추출

2.14.1. Interface

구 분	내 용			
클래스	CertToolkitM	CertToolkitMgr		
함수	certGetPubl	certGetPublicKey(cert)		
파라미터	Cert	인증서 바이너리		
설 명	인증서 공개키 값 획득			
Return	Byte[]	공개키		

2.14.2. 샘플

byte[] signature = CertToolkitMgr.getInstance().logicSignature(cert, passwd, data);

2.15. 인증서 가져오기

2.15.1. Interface: transV2Init

구 분	내 용		피	고
클래스	CertTransferN	CertTransferMgr		
함수	transV2Init(St	transV2Init(String crsKey, boolean state)		
파라미터	crsKey	등 라이선스		
	state	이동 라이브러리 사용 주체 (라이브러리 타입 : false)		
설 명	인증서 이동 라이브러리 초기화			
Return	boolean	성공 : true 실패 : false		

2.15.2. Interface: transV2SendReceiverInfo

구 분		내 용	비	고
클래스	CertTransferMgr	CertTransferMgr		
함수		transV2SendReceiverInfo (String deviceUInfo, String deviceName, String authnum, int authnumType)		
파라미터	deviceUInfo	deviceUInfo 기기 고유정보		
	deviceName	기기 이름		
	authnum	인증서 이동 승인번호		
	authnumType	인증서 이동 승인번호 유형		
설 명	승인번호 입력하여 인증서 가져오기 준비 완료를 알림			
Return	String	인증서 이동 승인번호		

```
boolean ret =
transfer.transV2SendReceiverInfo(Secure.getString(getContentResolver(),
Secure.ANDROID_ID), deviceName, authnum, 0x10);
```

2.15.3. Interface: TRANS_ImportCert:

구 분	내 용			
클래스	CertTransferN	CertTransferMgr		
함수	transV2Impo	transV2ImportCert()		
파라미터				
설 명	인증서 가져오기 수행			
Return	boolean	성공 :0		
		실패 : error		

```
if(transfer.transV2ImportCert()) {
    byte[] signCert = transfer.transGetSignCert();
    byte[] signPrikey = transfer.transGetSignPriKey();
    byte[] kmCert = transfer.transGetKmCert();
    byte[] kmPrikey = transfer.transGetKmPriKey();
}
```

2.15.4. Interface: TRANS_Finalize

구 분	내 용	비고
클래스	CertTransferMgr	
함수	transV2Finalize()	
파라미터		
설 명	인증서 가져오기 라이브러리 해제	
Return		

```
transfer.transV2Finalize();
```

2.16. 인증서 내보내기

2.16.1. Interface: transV2Init

구 분		내 용	비고
클래스	CertTransferN	CertTransferMgr	
함수	transV2Init(St	transV2Init(String crsKey, boolean state)	
파라미터	crsKey	이동 라이선스	
	state	이동 라이브러리 사용 주체 (라이브러리 타입 : false)	
설 명	인증서 이동	인증서 이동 라이브러리 초기화	
Return	boolean	성공 : true 실패 : false	

2.16.2. Interface: transV2GenerateCertNum

구 분	내 용	비고
클래스	CertTransferMgr	
ㅎ! 스	transV2GenerateCertNum(String szSerialNum, byte password[], byte certBuf[],	
함수	byte priKeyBuf[])	

파라미터	szSerialNum	기기 고유정보	
	password	인증서 사용자 비밀번호	
	certBuf	인증서 바이너리 데이터	
	priKeyBuf	개인키 바이너리 데이터	
설 명	인증서 이동 승	인번호 생성	
Return	String	성공 : 승인번호 13 자리 실패 : null	

```
String authnum =
transfer.transV2GenerateCertNum(Secure.getString(getContentResolver(),
Secure.ANDROID_ID), password.getBytes(), signCert, signPrikey);
```

2.16.3. Interface: transV2IsReceiverConnected:

구 분	내 용			고
클래스	CertTransfer	CertTransferMgr		
함수	transV2IsRec	transV2IsReceiverConnected()		
파라미터				
설 명	인증서 가져요	· 오기 측 접속 확인		
Return	boolean	접속 : true 미접속 또는 실패 : false		

```
if(transfer.transV2IsReceiverConnected()){
    transfer.transV2ExportCert(justoolkit.USC_ALG_SYMM_SEED, signCert,
signPrikey, kmCert, kmPrikey);
}else{
    Log.i("CertMove", "연결 실패");
    return false;
}
```

2.16.4. Interface: transV2ExportCert

구 분		내 용	비	고
클래스	CertTransferMg	r		
함수		transV2ExportCert(int nEncAlg, byte certBuf[], byte priKeyBuf[], byte kmPriKeyBuf[])		
파라미터	nEncAlg	PFX 생성 알고리즘		
	certBuf	서명용 인증서		
	priKeyBuf	서명용 개인키		
	kmCertBuf	암호용 인증서		
	kmPriKeyBuf	암호용 개인키		
설명	인증서 내보내기			
Return	boolean	성공 : true 실패 : false		

transfer.transV2ExportCert(justoolkit.USC_ALG_SYMM_SEED, signCert,
signPrikey, kmCert, kmPrikey);

2.16.5. Interface: TRANS_Finalize

구 분	내 용			고
클래스	CertTransferM	CertTransferMgr		
함수	transV2Finalize	transV2Finalize()		
파라미터				
설 명	인증서 가져오	기 라이브러리 해제		
Return				

transfer.transV2Finalize();

