





- (1) I_n、C_n和P_n之间有先后顺序要求,这是由于程序本身的逻辑要求;使用同一设备的不同作业的程序段,如C₁…C_n,I₁…I_n,P₁…P_n,之间有先后顺序要求,这是由于设备某一时刻只能为一个作业服务。
- (2) 不同作业中使用不同设备的程序段,占用不同设备,无逻辑关系,可以并发执行,如I₂和C₁,I₃、C₂和P₁。








4-6 进程有三个基本状态:运行状态、就绪状态和等待状态(又称阻塞、挂起或睡眠)。









4-8 运 行 3 就绪 等待 2



非剥夺调度方式时:

- 1、当运行进程在分得的时间片内未完成,时间片到将发生变迁2;当运行进程在执行过程中,需要等待某事件的发生才能继续向下执行时会发生变迁3;当等待进程等待的事件发生,会发生变迁4。
- 2、在就绪队列非空时
- 3、a. 2->1;会,无条件发生
 - b. 3->2; 不可能;
 - c. 4->1;会,CPU空闲时发生;度执行的变迁1。

可剥夺调度方式?



```
4-12
                           Pi(){
main (){
int mutex=1; //Q的互斥信号灯
                               P(mutex);
cobegin
                               使用Q;
   P1();
                               Q(mutex);
   P2();
   Pn();
                           mutex取值范围[-(n-1),1]。
coend
```



```
4-13
(a)解:
                                    P2(){
main(){
                                    P(s12);
int s12=0,s13=0,s14=0; //分别表示
                                    p2 execute;
    P2、P3、P4进程能否开始执行。
cobegin
P1();
                                    P3(){
P2(;)
                                    P(s13);
P3();
                                    p3 execute;
P4();
coend
                                    P4(){
P1(){
                                    P(s14);
p1 execute; V(s12); V(s13);
                                    p4 execute;
V(s14);
```



1 1 2	
4-13	
(b)解:	
main(){	P2(){
int s1=0,s2=0; //分别表示P1、P2是否完成	P2 execute;
cobegin	V(s2);
P1();	}
P2();	
P3();	P3(){
coend	P(s1);
}	P(s2);
	P3 execute;
P5(){	}
P1 execute;	
V(s1);	
}	



```
4-14
 Main()
 { int s2=s3=s4=S5=0;//分别表示P2、P3、P4、P5能否开始
    执行
 cobegin
   p1();p2();p3();p4();p5();
 Coend
 P1() {
         p2() {
                  p3() { p4() {
                                p5() {
          P(S2)
                  P(S3)
                       P(S4)
                                 P(S5)
 V(S2)
                                  P($5)
 V(S3)
                       V(S5)
                 V(S5)
 V(S4)
```



```
4-15 sb:缓冲区s中是否有空,初值为1;
    tb: 缓冲区t中是否有空,初值为1;
    sa:缓冲区s中是否有数据,初值为0;
    ta: 缓冲区t中是否有数据,初值为0;
main()
            { int sa, ta, sb, tb;
              sa=ta=0;
              sb=tb=1;
              cobegin
                get();
                copy();
                put () :
              coend
```



get() { while(f不为的 { 从 f 中读 p(sb); 送数据到 v(sa); } }	取一个数据;	q p t= v	未完成) (sa); (tb); :s; (ta); (sb);	e(写操作未完成) p(ta); 从 t中取出数据; v(tb); 打印数据; }	
		}			

组装()

```
传输1()
                    while (1) {
                                                        Main()
                                      { while (1) {
                      P(Full F1);
生产线A() {
                                          P(Full-C1);
                      P (mutex_F1);
    while (1) {
                                                         int Empty_F1=N1;
                                          P(mutex_F3);
                      取一个零件A;
       生产一个产品;
                                                        int Full_F1=0;
                                          取偶数号产品;
                      V (mutex_F1);
       P(Empty F1);
                                                        int mutex_F1=1;
                                          V (mutex_F3);
                      V(Empty_F1);
        P (mutex_F1);
                                          V(Empty_F3);
                      P(Full_F2);
    零件送F1;
                                                          cobegin
                                          传输;
                      P (mutex_F2);
        V (mutex F1);
                                                            0 0 0 0
                      取一个零件B;
                                                          coend
        V(Full_F1);
                                      传输2()
                      V (mutex_F2);
                                      { while (1) {
                      V(Empty_F2);
                                          P(Full-C2);
                      组装并编号;
                                          P(mutex_F3);
生产线B(){
                      P (Empty_F3);
                                          取奇数号产品;
                      P(mutex_F3);
                                          V (mutex_F3);
                      放入F3;
                                          V(Empty_F3);
                      V (mutex_F3);
                                          传输;
                      if (编号为奇数)
                                      }}
                        V (Full_C1);
```

else V(Full_C2);



```
P2()
                              while (1) {
                                                    Main()
                                P(Full_B1);
while (1) {
                                tmp=从B1取数据;
                                                      int Empty_B2=1;
                                V(Empty_B1);
                                                      int Full B2=0;
   tmp=读数据;
                                                      int Empty_B1=1;
                               加工数据,结果送tmp;
   if (tmp > 0) {
                                                     int Full B1=0;
                                P(Empty_B2);
          P(Empty_B2);
                                                      cobegin
                                tmp送B2;
                                                        P1();
          tmp送B2;
                                V(Full_B2);
                                                        P2();
          V(Full_B2);
                                                        P3();
     else {
                                                      coend
          P(Empty_B1);
                            P3 ()
          tmp送B1;
                               while (1) {
          V(Full_B1);
                                 P(Full_B2);
                                 取数据;
                                 V (Empty_B2);
                                输出;
```



```
Main()
Enter() {
                    Exit()
    P(num);
                                            int num=N; //...
                        P (mutex);
     P(mutex);
                                            int mutex=1; //.....
                         通过通道;
     通过通道;
                        V(mutex);
                                            cobegin
    V(mutex);
                        V(num);
                                              Enter();
    找车位停车;
                                              Exit ();
                                            coend
```



(1) FCFS

下磁道	移道数
86	143-86=57
147	61
91	56
177	86
94	83
150	56
102	48
175	73
130	45
总道数	555
平均	61.7



(2) SSTF

下磁道	移道数
147	4
150	3
130	20
102	28
94	8
91	3
86	5
175	89
177	2
总道数	162
平均	18
	147 150 130 102 94 91 86 175 177



(3) SCAN

下磁道	移道数
147	4
150	3
175	25
177	2
130	47
102	28
94	8
91	3
86	5
总道数	125
平均	13.9



(4) CSCAN

下磁道	移道数
147	4
150	3
175	25
177	2
86	91
91	5
94	3
102	8
130	8
总道数	149
平均	16.6



不失一般性, 假设k(k<=p)个进程发生了死锁, 则K个进程占用了m个资源,且每个进 程至少还需要1个资源,没有参与死 锁的P-K个进程至少需要一个资源, 则P个进程对资源的最大需要数目之 和大于等于m+p-k+k=m+p,矛盾。



4. 死锁问题 5-11 弯道 100米 公路



```
Ship()
                Car()
                   P(sb);
   P(sa);
                   过吊桥B; ....过得去吗?
   过吊桥A;
                   V(sb);
   P(sb);
                   P(sa);
   过吊桥B;
                   过吊桥A;
   V(sa);
                   V(sa);
   V(sb);
                         这是个错误的答案
```



```
Ship()
                       Car()
                          P(sb);
   P(sb);
                          过吊桥B;
  P(sa);
                          V(sb);
   过吊桥A;
                          P(sa);
   过吊桥B;
                          过吊桥A;
   V(sa);
                          V(sa);
   V(sb);
```



方案1: 令两个吊桥只能同时吊起或放下

```
Car()
Ship()
                     P(s);
  P(s);
                     过吊桥B;
  过吊桥A;
                     过吊桥A;
  过吊桥B;
                     V(s);
  V(s);
                   正确,但并发度低
```



```
Ship()
                     Car()
                        P(sb);
   P(sb);
                       P(sa);
  P(sa);
                        过吊桥B;
   过吊桥A;
                        过吊桥A;
   过吊桥B;
                        V(sb);
   V(sa);
                        V(sa);
   V(sb);
                        比上面的答案还差
```



方案2

- → 为提高并发度,同类进程之间不必互斥。如: 驳船2不必等待正在通过的驳船1做完V操作后, 才有可能获得通过的资格。而是: 只要吊桥是 吊起的 (即当前有一艘驳船获得了通过资格),则后来的驳船不必做P操作也的那艘船负责释放资源; 汽车亦能通过,由最后通过然。
- 因此对正在通过的汽车和驳船分别设置一个计数器和相应的互斥信号灯。



```
Main()
          /* 吊桥是否能通过 */
  int s=1;
               /*正在在过桥的驳船数*/
  int ship_n=1;
               /*ship_n的互斥信号灯*/
  int mutex1=1;
  /*car_n的互斥信号灯*/
  int mutex2=1;
  cobegin
   ship();
   car();
  coend;
```



```
Ship()
                        Car()
   P(mutex1);
                            P(mutex2);
   if ship_n=0 then
                            if car_n=0 then
   P(s);
                            P(s);
   ship_n++;
                            car_n++;
   V(mutex1);
                            V(mutex2);
   过吊桥A和B;
                            过吊桥B和A;
   P(mutex1);
   ship_n--;
                            P(mutex2);
   if ship_n=0 then
                            car_n--;
   V(s);
                            if car n=0 then
   V(mutex1);
                            V(s);
                            V(mutex2);
```

```
Car()
                                   P(mutex3);
                                   if car a=0 then
                   P(mutex2);
P(mutex1);
                                   P(sa);
                   if car b=0 then
if ship_n=0 then
                                   car_a++;
                   P(sb);
{ P(sb); P(sa);}
                                   V(mutex3);
                   car_b++;
ship_n++;
                                   过吊桥A;
                   V(mutex2);
V(mutex1);
                                   P(mutex3);
                   过吊桥B;
过吊桥A和B;
                                   car_a--;
                   P(mutex2);
P(mutex1);
                                   if car a=0 then
                   car_b--;
ship_n--;
                                   V(sa);
                   if car b=0 then
if ship_n=0 then
                                   V(mutex3);
                   V(sb);
{ V(sb); V(sa);}
                   V(mutex2);
V(mutex1);
                                  好答案
```



方案3

- 为提高并发度,考虑充分利用吊桥间弯道的空间。即当驳船在过桥A时,允许汽车通过桥B,当驳船需通过桥B时,这些汽车可暂时停在弯道上,等驳船通过后再过桥A。
- 由于弯道的空间有限,因此汽车在过桥B时要先考察弯道是 否有空位让其停车。




```
Main()
              /* 吊桥A是否能通过 */
 int sa=1;
              /* 吊桥B是否能通过 */
 int sb=1;
              /* 弯道上的停车空间 */
 int park=n;
 cobegin
    ship();
    car();
 coend;
```



```
Car()
Ship()
                     P(park);
                      P(sb);
   P(sa);
   过吊桥A;
                      过吊桥B;....过得
                      去?
  P(sb);
                      V(sb);
   过吊桥B;
                      P(sa);
   V(sa);
                      过吊桥A;
   V(sb);
                      V(sa);
                     V(park);
```

000000





`=D=1·/								
J-U-1,/	路口光	是否为!	空*/					
cobegin	AC(); C	CD();DB();BA();					
	coend;							
	cobegin	cobegin AC(); (coend;		AC(); CD();DB();BA();				



P118 5-7

	桥A,右上方 3, C,D,补		桥C,右下为桥D,分别设立互斥	Ŧ
AC()	CD()	DB()	BA()	
P(A)	P(C)	P(D)	P(B)	
过A	过C	过D	过B过得去吗?	
V(A)	V(C)	V(D)	V(B)	
P(C)	P(D)	P(B)	P(A)	
过C	过D	过B	过A过得去吗?	
V(C)	V(D)	V(B)	V(A)	
}	}	}	}	



P118 5-7

			E下为桥C,右下为桥 采用有控分配方法(A	
AC()	CD()	DB()	BA()	
{	{	{	{	
P(A)	P(C)	P(D)	P(A)	
过A	过C	过D	P(B)	
V(A)	V(C)	V(D)	过B	
P(C)	P(D)) P(B)) 过A	
过C	过D	过B	V(B)	
V(C)	V(D)	V(B)	V(A)	
}	}	}	}	



P118 5-7

```
设左上方为桥A,右上方为桥B,左下为桥C,右下为桥D
以AC方向的车辆为例:
设信号灯Sac:表示A、C两桥中能停小车的辆数,初值为5
设立A、C两桥的互斥信号灯MutexA,MutextC,初值都为1。
Void AC(boolean small)
                                 V (MutexA);
     P (Sac);
     if (! small) /*大车*/
                                 P (MutexC);
           P (Sac);
                                 过C桥;
     P (MutexA);
                                 V (MutexC);
     过A桥;
                                V(Sac);
                                 if (! small) /*大车*/
                                      V (Sac);
```



最多允许三个路口有车:

```
Int count=3;mutexA=mutexB=mutexC=mutexD=1;
Void Driving_AC() {
       P(count);
       P(mutexA);
                       过A路口;
                                   V(mutexA);
        P(mutexC); 过C路口; V(mutexC);
       V(count);
Main() { cobegin Driving_AC();Driving_AB();.....
Coend;}
```



- (1) 有可能发生死锁,譬如A申请3个资源, 即发生了死锁
- (2) 不会, 存在安全序列C-〉A-〉B




- (1) 是,存在安全序列P4-〉P3-〉P5-〉 P1-〉P2
- (2) P4允许,因为存在安全序列 P5拒绝,因为不存在安全序列




- 6-31) 系统服务请求、时间片到、服务完成
 - (2) 2-> 5: 会, 高优先就绪不为空
 - 2-〉1:会,高优先就绪为空
 - 4-〉5: 会, CPU空闲
 - 4-〉2: 不是
 - 3-〉5:会,高优先就绪不为空
 - (3) 调度策略: 优先调度与时间片调度相结合的调度算法,当CPU 空闲时,若高优先就绪队列非空,则从高优先就绪队列中选择一个进程运行,分配时间片为100ms; 当CPU空闲时,若高优先就 绪队列为空,则从低优先就 列中选择一个进程运行,分配时间片为500ms。

调度效果:优先照顾I∕O量大的进程;适当照顾计算量大的进程。











(1) FIFO: P1-> P2-> P3-> P4-> P5

优先数: P1-〉P4-〉P3-〉P5-〉P2

(2) 略, 平均等待时间分别为9.6、10.4