

### ② 例2 程序

```
main()
   int p1,p2,p3,p4,p5,pp1,pp2;
    printf( "程序开始执行");
    if ((p1=fork()==0)
      printf ("进程proc1执行");
      exit(1);
      } else
      if ((p2=fork())==0) {
         printf ("进程proc2执行");
         exit(1);
    pp1=wait(&pp1);
         /* 等待,直到子进程终止 */
    pp2=wait(&pp2);
         /* 等待,直到子进程终止 */
```


```
if ((p3=fork())==0) {
  printf ("进程proc3执行");
  } else
 if (p4=fork ())==0) {
printf ("进程proc4执行");
  } else
 if (p5=fork ())==0) {
   printf("进程proc5执
 行");
   exit(1);
printf("整个程序终止");
exit(0);
```



### ii 试回答如下问题


- a. 画出描述子进程执行先后次序的进程流图。(各进程分别用其对应的函数名或包含其进程号的符号名标识)。
- b. 这个程序执行时最多可能有几个进程同时存在? 同时 存在的进程数最多时分别是哪几个进程?
- c. 程序执行时, "整个程序终止"被输出几次? 分别是哪些进程输出的?







# ③ 应用实例1



3个合作进程 的进程流图

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
int main ()
   pid_t pid;
   int status;
   pid=fork();
   if (pid==0) {
     p6(); exit();
   } else{
     pid=fork();
     if (pid==0) {
        p5(); exit();
   wait(&status);
   wait(&status);
   p7();
```

```
④ 应用实例2 (自行解决)
     #include <stdio.h>
     #include <pthread.h>
     int A;
     void subp1()
          printf("A in thread is %d\n",A);
          A = 10;
     main()
          pthread_t p1;
          int pid;
            A = 0;
```



```
pid = fork();
if (pid==0) {
       printf("A in son process is %d\n",A);
       A=100;
       exit(0);
wait();
  pthread_create(&p1,NULL,subp1,NULL);
  pthread_join(p1,NULL);
  printf("A in father process is %d\n",A);
    运行结果?
                          A in son process is 0
                          A in thread is 0
                          A in father process is 10
```



# 4. 信号量及其使用方法

- 信号量的本质是一个非负的整数计数器,用来控制对公有变量的访问。
- LINUX信号量函数在通用的信号量数组上操作, 而不是在一个单一的二维信号量上操作。



# 4. 信号量及其使用方法

Linux信号量函数在通用的信号量数组上进行操作,而不是在一个单一的信号量上进行操作。这些系统调用主要包括: semget、semop和semctl。

# (1) 信号量的创建

## ①功能

创建一个新的信号量或是获得一个已存在的信号量键值。



### ② 原型

int semget(key\_t key, int num\_sems, int sem\_flags)键值

- i 参数key是一个用来允许多个进程访问相同信号量的整数值,它们通过相同的key值来调用semget。
- ii 参数num\_sems参数是所需要的信号量数目。Semget创建的是一个信号量数组,数组元素的个数即为num\_sems。
- iii sem\_flags参数是一个标记集合,与open函数的标记十分类似。低九位是信号的权限,其作用与文件权限类似。另外,这些标记可以与 IPC\_CREAT进行或操作来创建新的信号量。一般用: IPC\_CREAT | 0666



# (2) 信号量的控制

### 原型

int semctl(int sem\_id, int sem\_num, int command, ...)

- i 参数sem\_id, 是由semget所获得的信号量标识符。
- ii 参数sem\_num参数是信号量数组元素的下标,即指定对第几个信号量进行控制。
- iii command参数是要执行的动作,有多个不同的ommand 值可以用于semctl。常用的两个command值为:

SETVAL: 用于为信号量赋初值,其值通过第四个参数指定。

IPC\_RMID: 当信号量不再需要时用于删除一个信号量标识。



```
iv 如果有第四个参数,则是union semun,该联合定义如
  下:
  union semun {
           int val;
           struct semid_ds *buf;
           unsigned short *array;
```

# (3) 信号量的操作


① 原型 int semop(int sem\_id, struct sembuf \*sem\_ops, size\_t num\_sem\_ops)




```
i 参数sem_id,是由semget函数所返回的信号量标识符。
ii 参数sem_ops是一个指向结构数组的指针,该结构定义
  如下:
iii num_sem_ops 操作次数,一般为1
    struct sembuf {
         short sem_num; //数组下标
         short sem_op; //操作,-1或+1
```

short sem\_flg; //0











# 5. 共享内存

# (1) 功能

共享内存允许两个或更多进程访问同一块内存,就如同malloc()函数向不同进程返回了指向同一个物理内存区域的指针。当一个进程改变了这块地址中的内容的时候,其它进程都会察觉到这个更改。



# (2) 共享内存创建

int shmget(key\_t key,int size,int shmflg)

其中:

- ① key: 键值,多个需要使用此共享内存的进程用相同的 key来创建
- 2 shmflg: IPC\_CREAT|0666



# (3) 共享内存绑定

int shmget(key\_t key,int size,int shmflg)
int shmat (int shmid, char \*shmaddr, int shmflg)
其中:

- ① shmid:共享内存句柄, shmget调用的返回值;
- ② shmaddr:一般用NUL;
- 3 shmflg: SHM\_R|SHM\_W

S = (char \*)shmat(shmid1,NULL,SHM\_R|SHM\_W)

一旦绑定,对共享内存的操作即转化为对局部变量S的操作。



# (4) 共享内存的释放

系统调用格式: int shmctl(shmid,cmd,buf);

其中:

shmid:共享内存句柄, shmget调用的返回值;

cmd:操作命令shmctl(shmid,IPC\_RMID,0)



			<del>上</del> 土口		<b>-</b>		
		<b></b>	进程	响乃	之		



# 1. 调度/分派结构


# (1) 调度

在众多处于就绪状态的进程中,按一定的原则选择一个进程。

# (2) 分派

当处理机空闲时,移出就绪队列中第一个进程,并赋予它使用处理机的权利。







- 2. 进程调度的功能
  - (1) 记录进程的有关情况
  - (2) 决定调度策略

  - ② 先来先服务 就绪队列按进程来到的先后次序排序
  - (3) 实施处理机的分配和回收



# 3. 进程调度的方式

# (1) 什么是调度方式

当一进程正在处理机上执行时,若有某个更为"重要而紧迫"的进程需要运行,系统如何分配处理机。

# (2) 非剥夺方式

当"重要而紧迫"的进程来到时,让正在执行的进程继续执行,直到该进程完成或发生某事件而进入"完成"或"阻塞"状态时,才把处理机分配给"重要而紧迫"的进程。

# (3) 剥夺方式

当"重要而紧迫"的进程来到时,便暂停正在执行的进程,立即把处理机分配给优先级更高的进程。



# 4. 进程调度算法

- (1) 进程优先数调度算法
- ①什么是进程优先数调度算法

预先确定各进程的优先数,系统把处理机的使用权赋予就绪队列中具备最高优先权(优先数和一定的优先级相对应)的就绪进程。

- ② 优先数的分类及确定
  - i 静态优先数

在进程被创建时确定,且一经确定后在整个进程运行期间不再改变。



## ii 静态优先数的确定

- 优先数根据进程所需使用的资源来计算
- 优先数基于程序运行时间的估计
- 优先数基于进程的类型 ■

## iii 动态优先数

进程优先数在进程运行期间可以改变。

### iv 动态优先数的确定

- 进程使用CPU超过一定数值时,降低优先数
- 进程I/O操作后,增加优先数
- 进程等待时间超过一定数值时,提高优先数




# (2) 循环轮转调度算法

### ①什么是循环轮转调度算法

当CPU空闲时,选取就绪队列首元素,赋予一个时间片,当时间片用完时,该进程转为就绪态并进入就绪队列末端。

### 该队列排序的原则是什么?





# ② 简单循环轮转调度算法

就绪队列中的所有进程以等速度向前进展。

$$q = t/n$$

t 为用户所能接受的响应时间, n为进入系统的进程

数目。

# q 值的影响?

# ③循环轮转调度算法的发展

- ●可变时间片轮转调度
- ●多重时间片循环调度



### 5. 调度用的进程状态变迁图 (1) 一个调度用的进程状态变迁图的实例 运行 时间片到 请求I/O 进程调度 进程调度 其次选择 低优先 500ms 就绪 因10 首先选择 而等待 100ms I/O完成 高优先 就绪

调度用的进程状态变迁图



# (2) 调度用进程状态变迁图实例的分析

- ①进程状态
  - ●运行状态
  - 低优先就绪状态
  - ●高优先就绪状态
  - 因I/O而等待状态
- ② 队列结构
  - 低优先就绪队列
  - ●高优先就绪队列
  - 因I/O而等待队列



# ③进程调度算法


## 优先调度与时间片调度相结合的调度算法

- i 当CPU空闲时,若高优先就绪队列非空,则从高优先就 绪队列中选择一个进程运行,分配时间片为100ms。
- ii 当CPU空闲时,若高优先就绪队列为空,则从低优先就 绪队列中选择一个进程运行,分配时间片为500ms。

### ④ 调度效果

优先照顾I/O量大的进程;适当照顾计算量大的进程。







# 第4章 进程及进程管理 小结



### ● 进程概念

- 进程引入
  - 程序的顺序执行 定义 特点
  - 程序的并发执行 定义 特点
- 进程定义
  - 定义
  - 进程与程序的区别
- 进程状态
  - 三个基本状态、状态变迁图
  - 不同操作系统类型的进程状态变迁图
- 进程描述
  - PCB的定义与作用
  - 进程的组成
- 线程定义



- 进程控制
  - 进程控制原语
    - 基本进程控制原语
    - 进程控制原语的执行与进程状态的变化
  - 进程创建、进程撤销原语的功能
  - 进程等待、进程唤醒原语的功能
- 进程的相互制约关系
  - 进程互斥
    - 临界资源
    - 互斥
    - 临界区



- 进程同步
  - 进程同步的概念
    - 进程同步的例
- 进程同步机构
  - 锁、上锁原语、开锁原语
  - 信号灯及P、V操作
- 进程同步与互斥的实现
  - 用信号灯的P、V操作实现进程互斥
  - 两类同步问题的解答
    - 合作进程的执行次序
    - 共享缓冲区的合作进程的同步
  - 生产者——消费者问题及解答



- 操作系统的并发控制机制
  - 创建进程、创建线程及其使用
  - 等待进程、线程的终止及其使用
  - 信号量与使用方法
  - 共享内存与使用方法
- 进程调度
  - 进程调度的功能
  - 调度方式 非剥夺方式 剥夺方式
  - 常用的进程调度算法
  - 调度用的进程状态变迁图的分析