Handbuch – Signier-Werkzeug 1.2.8

Das Werkzeug signiert Programmversionen mit einem eigenen Schlüssel (Ed25519), damit die eingesetzte Software nur Versionen annimmt, die wirklich vom Herausgeber stammen. Der private Schlüssel verlässt diesen Rechner nie; er liegt mit Kennwort verschlüsselt im Datenordner.

1. Profile & Schlüssel

- Je Software ein Profil: „Speedrace-Dashboard“ (feste Regeln des Dashboards) oder „andere Software“ (alle Dateien außer Ausnahmen).
- „Neuen Schlüssel erzeugen“ (Kennwort mind. 12 Zeichen) oder eine vorhandene `.pem` übernehmen. Den Ordner `schluessel` im Datenordner zusätzlich auf einen USB-Stick sichern.
- Den öffentlichen Schlüssel dort eintragen, wo geprüft wird. Für „andere Software“ erzeugt „Prompt erzeugen“ einen Text, mit dem eine andere Sitzung die Prüfung einbaut.

2. GitHub

- Ein Token (fein granular, Rechte „Contents: Read and write“ für das Repository) eintragen. Es wird unter Windows mit DPAPI verschlüsselt gespeichert.

3. Signieren

- Vorher: `VERSION` (Form x.y.z) erhöhen, committen und pushen.
- „Von GitHub laden, signieren und hochladen“: lädt den Stand des Zweigs, signiert, lädt `SIGNATUR.json` (beim Dashboard auch `SIGNATUR-BAU.json`) in einem Commit hoch und setzt den Tag `v<Version>`. Erst danach verteilen.
- Gibt es den Tag schon, bricht das Werkzeug ab, bevor etwas hochgeladen wird – Tags werden nie verschoben.
- „Paketliste prüfen / signieren“ (nur Dashboard): signiert die getestete `PAKETE.lock` vom Zweig „pakete“ (Python-Pakete und, falls angegeben, die cloudflared-Version).
- „Ordner signieren“: für einen Ordner auf diesem Rechner (alle Dateien darin, auch nicht eingecheckte).

4. Prüfen

- Prüft einen GitHub-Stand oder Ordner gegen die Signatur: zusätzliche, fehlende und veränderte Dateien werden aufgelistet.

5. QNAP

- Führt Schritt für Schritt durch Installieren, Neubauen, Zurück zur vorigen Version und Aufräumen auf dem NAS. Jeder Befehl wird vorher angezeigt und erst nach Bestätigung in einem Konsolenfenster ausgeführt; das Ergebnis meldest du zurück.
- Vor jedem Neubau werden die Bau-Dateien geprüft (Ergebnis 0: frei, 1: nur nach Bestätigung, 2: gesperrt). Ein beiseitegelegter alter Ordner bleibt der Rückweg, bis „Aufräumen“ ihn löscht.

6. Updates des Werkzeugs

- Neue Versionen erscheinen oben als „Update“. Sie werden nur eingespielt, wenn die Signatur des Herausgebers gültig ist.

Daten

Profile, Schlüssel, Protokolle: `%APPDATA%\Signier-Werkzeug`. Ausführlich: README.md und SICHERHEIT.md im Repository `Hansi478/signier-werkzeug`.

© 2026 Hans-Christoph Rose. Alle Rechte vorbehalten.