

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ Кафедра программных систем

Дисциплина **Технологии промышленного программирования**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Работа с именованной памятью и службой реального времени

Вариант № 13

Студент: Лазарев М.Ю

Группа: <u>6232-020402D</u>

Преподаватель: Баландин А.В.

Цель работы - освоение функций ОСРВ для работы с именованной памятью и синхронизации нитей с реальным временем.

Разработать приложение реального времени (ПРВ), осуществляющее мониторинг состояния абстрактного физического объекта O_p , р − изменяющийся во времени параметр объекта. Мониторинг объекта O_p осуществляется на относительном интервале времени t \in [0, Т]. За 0 принимается момент начала штатной работы ПРВ после её загрузки в вычислительную среду. В процессе мониторинга ПРВ формирует на вешнем носителе файл тренда параметра р. Непосредственно в момент времени Т программная система должна завершить свою работу.

Изменение параметра р во времени моделируется функцией p=F(t), где $t \in [0, T]$ - момент времени получения текущего значения параметра р, выраженный в секундах.

Объект O_p в программной системе моделируется процессом P1(M1). Программный модуль M1 реализует вычисление функции p=F(t) и размещение полученного текущего значения параметра в именованную память, предварительно созданную при загрузке ПРВ.

ПРВ, осуществляющее мониторинг, реализуется в программной системе в виде процесса P2(M2), запускаемого на базе модуля M2 (порядок запуска процессов P1 и P2 определяется в варианте задания):

Процесс P1, начиная с t=0, периодически с заданной частотой обновляет текущее значение параметра р в именованной памяти.

Процесс P2, начиная с момента времени t=0, периодически с заданным периодом ∆t считывает из именованной памяти текущее значение параметра р и формирует датированное значение в виде пары - <p, t>. Результаты периодического считывания значений параметра р и соответствующей метки времени t используются процессом P2 для занесения в текстовый файл (тренд параметра р) символьной строки, в которой символьное представление значения параметра р и соответствующего момента времени t разделяются знаком табуляции \t формата, а вся строка завершается управляющим символом \n:

$$"\t\n>"$$

Процессы P1 и P2 должны быть синхронизированы по моменту времени t=0. (процесс P2 должен получить первое значение параметра p в момент t=0). Метод синхронизации выбрать самостоятельно.

При наступлении момента t=Т работа программной системы должна *немедленно* завершиться (все процессы терминируются).

Результаты работы ПРВ представить в виде графика тренда параметра p(t), например, загрузив содержимое полученного файла с трендом в MS EXCEL.

При выполнении лабораторной работы обязательно использовать указанную последовательность запуска процессов (нитей) и создания именованной памяти.

Порядок загрузки и запуска программной системы:

Процессы P1 и P2 запускаются «вручную» независимо друг от друга. Именованную память создает процесс P2.

Вид функции F(t):

 $F(t) = \ln(t^2 + 2t + 10)$

Единица временной шкалы 1t (сек):

0.09, уведомление сигналом

Единица временной шкалы Δt (сек):

0.3, уведомление импульсом

Значение Т (сек):

101

Для синхронизации ПРВ с реальным временем можно использовать вспомогательные нити.

2 Результаты работы

```
//Процесс Р0
#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <sys/siginfo.h>
#include <sys/neutrino.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <sys/wait.h>
#define NAMED MEMORY "/namedMemory" // имя именованной памяти
#define END TIME 101 // время работы приложения 101 сек
#define TICK 90000000 // длительность тика 0,09с в наносекундах
#define TICK SIGNAL SIGUSR1 SIGUSR1 // номер сигнала уведомления истечения тика
// структура таймера работы приложения
struct Clock {
  long tick; // длительность тика в наносекундах
  int Time; // номер текущего тика
  long endTime; // время работы приложения в секундах
};
// структура именованной памяти
struct namedMemory {
  double p; // параметр объекта
  pthread barrier t startBarrier; // барьер синхронизации старта процессов
  Clock timeInfo; // информация о таймере
  int pidP1; // идентификатор процесса P1
  int chidP1; // идентификатор канала процесса P1
  int pidP2; // идентификатор процесса P2
```

```
pthread mutexattr t MutexAttr; // атрибуты мутекса
  pthread mutex t Mutex; // мутекс для синхронизации доступа к памяти
};
struct namedMemory *namedMemoryPtr; // указатель на именованную память
// глобальные переменные для ресурсов РО
int p0 chid = -1; // идентификатор канала P0
int p0 coidP1 = -1; // идентификатор соединения с P1
timer t p0 periodicTimer, p0 stopTimer; // дескрипторы таймеров
// функция создания именованной памяти
struct namedMemory* createNamedMemory(const char* name) {
  int fd; // дескриптор файла именованной памяти
  // очистка старой памяти перед созданием новой
  shm unlink(name);
  // создание новой именованной памяти
  if ((fd = shm open(name, O RDWR | O CREAT | O EXCL, 0666)) == -1)
    perror("P0: Ошибка shm open");
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  // установка размера именованной памяти
  if (ftruncate(fd, sizeof(struct namedMemory)) == -1) {
    perror("Р0: Ошибка ftruncate");
    close(fd);
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  // отображение именованной памяти в адресное пространство процесса
  struct namedMemory *ptr;
  if ((ptr = (namedMemory*) mmap(NULL, sizeof(struct namedMemory),
                   PROT READ | PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0))
MAP FAILED) {
    реггог("Р0: Ошибка ттар");
    close(fd);
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  close(fd); // закрытие файлового дескриптора после отображения
```

```
return ptr;
}
// функция установки однократного таймера завершения
void setTimerStop(timer t *stopTimer, struct itimerspec *stopPeriod) {
  struct sigevent event;
  // настройка уведомления сигналом SIGUSR2
  SIGEV SIGNAL INIT(&event, SIGUSR2);
  if (timer create(CLOCK REALTIME, &event, stopTimer) == -1) {
    реггог("Р0: Ошибка создания таймера завершения");
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  // установка времени срабатывания однократного таймера
  stopPeriod->it value.tv sec = END TIME; // через END TIME секунд
  stopPeriod->it value.tv nsec = 0;
  stopPeriod->it interval.tv sec = 0;
  stopPeriod-\geqit interval.tv nsec = 0;
}
// функция установки периодического таймера тиков
void setPeriodicTimer(timer_t* periodicTimer, struct itimerspec* periodicTimerStruct, int chid) {
  struct sigevent event;
  // установка соединения для уведомлений импульсами
  int coid = ConnectAttach(0, 0, chid, 0, 0);
  if (coid == -1) {
    perror("P0: Ошибка ConnectAttach для таймера");
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  // настройка уведомления импульсами
  SIGEV PULSE INIT(&event, coid, SIGEV PULSE PRIO INHERIT, 1, 0);
  if (timer create(CLOCK REALTIME, &event, periodicTimer) == -1) {
    реггог("Р0: Ошибка создания периодического таймера");
    exit(EXIT FAILURE);
  }
  // установка интервала срабатывания периодического таймера
```

```
periodicTimerStruct->it value.tv sec = 0;
  periodicTimerStruct->it value.tv nsec = TICK; // первый тик через TICK наносекунд
  periodicTimerStruct->it interval.tv sec = 0;
  periodicTimerStruct->it interval.tv nsec = TICK; // повтор каждые TICK наносекунд
// обработчик сигнала завершения работы
void deadHandler(int signo) {
  if (signo == SIGUSR2) {
    std::cout << "P0: Получен сигнал завершения" << std::endl;
    // отправка сигналов завершения дочерним процессам
    if (namedMemoryPtr->pidP1 > 0) {
      kill(namedMemoryPtr->pidP1, SIGUSR2);
       std::cout << "P0: Отправлен SIGUSR2 процессу P1" << std::endl;
    if (namedMemoryPtr->pidP2 > 0) {
      kill(namedMemoryPtr->pidP2, SIGUSR2);
      std::cout << "P0: Отправлен SIGUSR2 процессу P2" << std::endl;
    }
    // ожидание завершения дочерних процессов без блокировки
    int status;
    pid t result;
    int timeout counter = 0;
    const int max timeout = 5; // максимальное количество проверок
    // циклическая проверка завершения процессов с короткими паузами
    while (timeout counter < max timeout &&
        (namedMemoryPtr->pidP1 > 0 || namedMemoryPtr->pidP2 > 0)) {
      // проверка завершения Р1
       if (namedMemoryPtr->pidP1 > 0) {
         result = waitpid(namedMemoryPtr->pidP1, &status, WNOHANG);
         if (result == namedMemoryPtr->pidP1) {
           std::cout << "P0: Процесс P1 завершился" << std::endl;
           namedMemoryPtr->pidP1 = 0;
         } else if (result == -1) {
```

```
реггог("Р0: Ошибка ожидания Р1");
      namedMemoryPtr->pidP1 = 0;
    }
  }
  // проверка завершения Р2
  if (namedMemoryPtr->pidP2 > 0) {
    result = waitpid(namedMemoryPtr->pidP2, &status, WNOHANG);
    if (result == namedMemoryPtr->pidP2) {
       std::cout << "P0: Процесс P2 завершился" << std::endl;
      namedMemoryPtr->pidP2 = 0;
    } else if (result == -1) {
      реггог("Р0: Ошибка ожидания Р2");
      namedMemoryPtr->pidP2 = 0;
    }
  }
  // короткая пауза между проверками
  if (namedMemoryPtr->pidP1 > 0 \parallel namedMemoryPtr->pidP2 > 0) {
    usleep(100000); // 100ms пауза
    timeout counter++;
  }
// принудительное завершение процессов, если они еще работают
if (namedMemoryPtr->pidP1 > 0) {
  kill(namedMemoryPtr->pidP1, SIGKILL);
  std::cout << "P0: Процесс Р1 принудительно завершен" << std::endl;
if (namedMemoryPtr->pidP2 > 0) {
  kill(namedMemoryPtr->pidP2, SIGKILL);
  std::cout << "P0: Процесс Р2 принудительно завершен" << std::endl;
// освобождение ресурсов Р0
if (p0 \text{ coidP1 } != -1) {
  ConnectDetach(p0 coidP1);
```

```
std::cout << "P0: Соединение с P1 отключено" << std::endl;
     if (p0 \text{ chid } != -1) {
       ChannelDestroy(p0 chid);
       std::cout << "P0: Канал уничтожен" << std::endl;
    // уничтожение таймеров
     timer delete(p0 periodicTimer);
     timer_delete(p0_stopTimer);
     std::cout << "P0: Таймеры удалены" << std::endl;
    // уничтожение именованной памяти
     shm unlink(NAMED MEMORY);
     std::cout << "Р0: Именованная память уничтожена" << std::endl;
     std::cout << "P0: Завершение работы" << std::endl;
     exit(EXIT SUCCESS);
  }
}
// функция обработки ошибок
void error(const char *msg) {
  perror(msg);
  exit(EXIT FAILURE);
}
int main() {
  std::cout << "P0: Запуск" << std::endl;
  // установка обработчика сигнала завершения
  struct sigaction act;
  sigset t set;
  sigemptyset(&set);
  sigaddset(&set, SIGUSR2);
  act.sa flags = 0;
  act.sa mask = set;
  act.sa handler = &deadHandler;
  sigaction(SIGUSR2, &act, NULL);
```

```
// создание именованной памяти
  namedMemoryPtr = createNamedMemory(NAMED_MEMORY);
  // инициализация структуры таймера
  namedMemoryPtr->timeInfo.tick = TICK;
  namedMemoryPtr->timeInfo.endTime = END TIME;
  namedMemoryPtr->timeInfo.Time = -1; // -1 означает, что таймер не запущен
  // инициализация барьера синхронизации
  pthread barrierattr t barrierAttr;
  pthread barrierattr init(&barrierAttr);
  pthread barrierattr setpshared(&barrierAttr, PTHREAD PROCESS SHARED);
  if (pthread barrier init(&namedMemoryPtr->startBarrier, &barrierAttr, 3) != 0)
    error("Р0: Ошибка инициализации барьера");
  // инициализация мьютекса
  pthread mutexattr init(&namedMemoryPtr->MutexAttr);
  pthread mutexattr setpshared(&namedMemoryPtr->MutexAttr,
PTHREAD PROCESS SHARED);
  pthread mutex init(&namedMemoryPtr->Mutex, &namedMemoryPtr->MutexAttr);
  // запуск дочерних процессов Р1 и Р2
  namedMemoryPtr->pidP1 = spawnl(P NOWAIT, "/home/P1", "/home/P1", NULL);
  if (namedMemoryPtr->pidP1 < 0)
    error("Р0: Ошибка запуска Р1");
  namedMemoryPtr->pidP2 = spawnl(P NOWAIT, "/home/P2", "/home/P2", NULL);
  if (namedMemoryPtr->pidP2 < 0)
    error("Р0: Ошибка запуска Р2");
  std::cout << "P0: Процессы P1 и P2 запущены" << std::endl;
  // создание канала для приема импульсов от таймера
  p0 chid = ChannelCreate(0);
  namedMemoryPtr->chidP1 = p0 chid; // сохранение chid для P1
  // настройка таймеров
  struct itimerspec periodicSpec, stopSpec;
  setPeriodicTimer(&p0 periodicTimer, &periodicSpec, p0 chid);
  setTimerStop(&p0 stopTimer, &stopSpec);
  // ожидание готовности всех процессов (синхронизация через барьер)
  pthread barrier wait(&namedMemoryPtr->startBarrier);
```

```
// запуск таймеров
  timer settime(p0 stopTimer, 0, &stopSpec, NULL);
  timer settime(p0 periodicTimer, 0, &periodicSpec, NULL);
  // подключение к каналу Р1 для отправки импульсов
  p0 coidP1 = ConnectAttach(0, namedMemoryPtr->pidP1, namedMemoryPtr->chidP1,
NTO_SIDE_CHANNEL, 0);
  if (p0 \text{ coidP1} < 0)
    error("Р0: Ошибка подключения к Р1");
  std::cout << "P0: Основной цикл начат" << std::endl;
  // основной цикл работы Р0
  while (true) {
    // ожидание импульса от периодического таймера
    MsgReceivePulse(p0 chid, NULL, 0, NULL);
    // обновление времени ПРВ
    namedMemoryPtr->timeInfo.Time++;
    // уведомление дочерних процессов о наступлении тика
    kill(namedMemoryPtr->pidP2, TICK SIGNAL SIGUSR1); // Р2 получает сигнал
    MsgSendPulse(p0 coidP1, 10, 1, namedMemoryPtr->timeInfo.Time); // P1 получает
импульс
  }
  return EXIT SUCCESS;
//Процесс Р1
#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <sys/siginfo.h>
#include <sys/neutrino.h>
```

```
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#define NAMED MEMORY NAME "/namedMemory"
struct Clock {
  long tick;
  int Time;
  long endTime;
};
struct namedMemory {
  double p;
  pthread barrier t startBarrier;
  Clock timeInfo;
  int pidP1;
  int chidP1;
  int pidP2;
  pthread mutexattr t MutexAttr;
  pthread mutex t Mutex;
};
// вычисление параметра р
double calculateParameter(double t) {
  return \log(t^*t + 2^*t + 10);
// глобальная переменная для chid
int p1 chid = -1;
// обработчик завершения
void deadHandler(int signo) {
  if (signo == SIGUSR2) {
    std::cout << "P1: Получен сигнал завершения" << std::endl;
    // освобождение ресурсов
    if (p1 chid!=-1) {
       ChannelDestroy(p1_chid);
       std::cout << "P1: Канал уничтожен" << std::endl;
     }
```

```
std::cout << "P1: Завершение работы" << std::endl;
    exit(EXIT SUCCESS);
  }
}
void error(const char *msg) {
  perror(msg);
  exit(EXIT FAILURE);
int main() {
  std::cout << "P1: Запуск" << std::endl;
  // установка обработчика сигнала
  struct sigaction act;//структура обработчика
  sigset t set;//маска
  sigemptyset(&set);//очистка маски
  sigaddset(&set, SIGUSR2);//установка маски SIGUSR2
  act.sa flags = 0;
  act.sa mask = set;
  act.sa handler = &deadHandler;//установка обработчика
  sigaction(SIGUSR2, &act, NULL);//для SIGUSR2
  // подключение к именованной памяти
  int fd = shm open(NAMED MEMORY NAME, O RDWR, 0666);
  if (fd == -1)
    error("Р1: Ошибка открытия именованной памяти");
  struct namedMemory *namedMemoryPtr;
  namedMemoryPtr = (namedMemory*) mmap(NULL, sizeof(struct namedMemory),
                      PROT READ | PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0);
  if (namedMemoryPtr == MAP FAILED)
    error("Р1: Ошибка отображения памяти");
  close(fd);
  // создание канала для импульсов
  p1 chid = ChannelCreate(0);
  namedMemoryPtr->chidP1 = p1 chid; // Сообщаем P0 наш chid
  std::cout << "P1: Канал создан, chid = " << p1 chid << std::endl;
```

```
// ожидание синхронизации
  pthread barrier wait(&namedMemoryPtr->startBarrier);
  const double tickToSec = namedMemoryPtr->timeInfo.tick / 1e9;
  std::cout << "P1: Основной цикл начат" << std::endl;
  // основной шикл
  while (true) {
    // ожидание импульса
    MsgReceivePulse(p1 chid, NULL, 0, NULL);
    // вычисление времени в секундах
    double currentTime = namedMemoryPtr->timeInfo.Time * tickToSec;
    // обновление параметра
    pthread mutex lock(&namedMemoryPtr->Mutex);
    namedMemoryPtr->p = calculateParameter(currentTime);
    pthread mutex unlock(&namedMemoryPtr->Mutex);
    std::cout << "P1: Время " << currentTime << "c, параметр p = " << namedMemoryPtr->p
<< std::endl;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
//Процесс Р2
#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <sys/siginfo.h>
#include <sys/neutrino.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#define NAMED MEMORY NAME "/namedMemory"
```

```
#define P2 INTERVAL 3 // интервал записи каждые 3 тика
#define TICK SIGUSR1 SIGUSR1
struct Clock {
  long tick;
  int Time;
  long endTime;
};
struct namedMemory {
  double p;
  pthread barrier t startBarrier;
  Clock timeInfo;
  int pidP1;
  int chidP1;
  int pidP2;
  pthread mutexattr t MutexAttr;
  pthread mutex t Mutex;
};
// глобальная переменная для файла
FILE *trendFile = NULL;
// обработчик завершения
void deadHandler(int signo) {
  if (signo == SIGUSR2) {
    std::cout << "P2: Получен сигнал завершения" << std::endl;
    // закрытие файла
    if (trendFile != NULL) {
       fclose(trendFile);
       trendFile = NULL;
       std::cout << "P2: Файл тренда закрыт" << std::endl;
    }
    std::cout << "P2: Завершение работы" << std::endl;
    exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

```
void error(const char *msg) {
  perror(msg);
  exit(EXIT FAILURE);
int main() {
  std::cout << "P2: Запуск" << std::endl;
 // установка обработчиков сигналов
  struct sigaction act;
  sigset t sigset;
  // обработчик SIGUSR2
  sigemptyset(&sigset);
  sigaddset(&sigset, SIGUSR2);
  act.sa flags = 0;
  act.sa mask = sigset;
  act.sa handler = &deadHandler;
  sigaction(SIGUSR2, &act, NULL);
  // маска для SIGUSR1 (тики)
  sigset t tickSet;
  sigemptyset(&tickSet);
  sigaddset(&tickSet, TICK SIGUSR1);
  // подключение к именованной памяти
  int fd = shm open(NAMED MEMORY NAME, O RDWR, 0666);
  if (fd == -1)
    error("Р2: Ошибка открытия именованной памяти");
  struct namedMemory *namedMemoryPtr;
  namedMemoryPtr = (namedMemory*) mmap(NULL, sizeof(struct namedMemory),
                      PROT READ | PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0);
  if (namedMemoryPtr == MAP FAILED)
    error("Р2: Ошибка отображения памяти");
  close(fd);
  // открытие файла для записи тренда
  trendFile = fopen("/home/trend.txt", "w");
  if (!trendFile)
```

```
error("Р2: Ошибка открытия файла тренда");
  std::cout << "P2: Файл тренда открыт" << std::endl;
  // синхронизация
  pthread barrier wait(&namedMemoryPtr->startBarrier);
  const double tickToSec = namedMemoryPtr->timeInfo.tick / 1e9;
  std::cout << "P2: Основной цикл начат" << std::endl;
  // основной цикл
  while (true) {
    // ожидание сигнала тика
    if (sigwaitinfo(&tickSet, NULL) == TICK SIGUSR1) {
      int currentTick = namedMemoryPtr->timeInfo.Time;
      // проверка интервала записи
      if (currentTick % P2 INTERVAL == 0) {
         double currentTime = currentTick * tickToSec;
        // запись в файл
         pthread mutex lock(&namedMemoryPtr->Mutex);
         fprintf(trendFile, "%.6f\t%.6f\n", namedMemoryPtr->p, currentTime);
         fflush(trendFile); // сброс буфера в файл
         pthread mutex unlock(&namedMemoryPtr->Mutex);
         std::cout << "P2: Записано p = " << namedMemoryPtr->p << " при t = " << currentTime
<< "c" << std::endl;
      }
 // fclose(trendFile);
  return EXIT SUCCESS;
```

```
🔡 Problems 🔁 Target File System Navigator 🍥 Target Navigator 🖃 Console 🖾
<terminated> P0 [C/C++ QNX QConn (IP)] /home/P0 on Neutrino650QNX1 pid 835614
Р0: Запуск
РО: Процессы Р1 и Р2 запущены
Р1: Запуск
P1: Канал создан, chid = 1
Р2: Запуск
Р2: Файл тренда открыт
Р2: Основной цикл начат
Р0: Основной цикл начат
Р1: Основной цикл начат
P1: Время 0c, параметр p = 2.30259
P2: \mbox{Записано } \mbox{p} = 0 \mbox{ при } \mbox{t} = 0 \mbox{c}
Р1: Время 0.09с, параметр р = 2.32122
Р1: Время 0.18с, параметр р = 2.34107
P2: Записано p = 2.34107 при t = 0.27c
P1: Время 0.27c, параметр p = 2.36207
P1: Время 0.36c, параметр p = 2.38413
P1: Время 0.45c, параметр p = 2.40717
P2: Записано p = 2.40717 при t = 0.54c
P1: Время 0.54c, параметр p = 2.43112
P1: Время 0.63c, параметр p = 2.4559
P1: Время 0.72c, параметр p = 2.48143
P2: Записано p = 2.48143 при t = 0.81c
P1: Время 0.81c, параметр p = 2.50765
P1: Время 0.9c, параметр p = 2.53449
P1: Время 0.99c, параметр p = 2.56188
P2: Записано p = 2.56188 при t = 1.08c
P1: Время 1.08c, параметр р = 2.58975
 🔡 Problems 📴 Target File System Navigator 🍥 Target Navigator 📮 Console 🖾
 <terminated > P0 [C/C++ QNX QConn (IP)] /home/P0 on Neutrino650QNX1 pid 835614
 Р1: Время 100.26с, параметр р = 9.23626
 Р1: Время 100.35с, параметр р = 9.23804
 P2: Записано p = 9.23804 при t = 100.44c
 Р1: Время 100.44с, параметр р = 9.23981
 Р1: Время 100.53с, параметр р = 9.24158
 Р1: Время 100.62с, параметр р = 9.24335
 P2: Записано p = 9.24335 при t = 100.71c
 Р1: Время 100.71с, параметр р = 9.24512
 Р1: Время 100.8с, параметр р = 9.24689
 Р1: Время 100.89с, параметр р = 9.24865
 РО: Получен сигнал завершения
 PO: Отправлен SIGUSR2 процессу P1
 Р1: Получен сигнал завершения
 PO: Отправлен SIGUSR2 процессу P2
 Р1: Канал уничтожен
 Р2: Получен сигнал завершения
 Р1: Завершение работы
 Р2: Файл тренда закрыт
 Р2: Завершение работы
 Р0: Процесс Р1 завершился
 РО: Процесс Р2 завершился
 РО: Соединение с Р1 отключено
 Р0: Канал уничтожен
 Р0: Таймеры удалены
 Р0: Именованная память уничтожена
 Р0: Завершение работы
```

