

# DisableAllScreenMessages

## 1. 临时关闭（手敲控制台）

- 运行游戏 (Simulate/Play) 后，按下键盘左上角的 `~` 键（波浪号，在 Esc 键正下方），屏幕下方会弹出一个黑色的命令行输入框。
- 输入 `DisableAllScreenMessages` 然后回车。世界瞬间就清净了。

## 2. 永久关闭（蓝图自动执行）

- 如果你不想每次运行都敲代码，可以利用你现有的系统。
- 打开你的 BPLM，在 `BeginPlay` 节点的后面，添加一个 `Execute Console Command`（执行控制台命令）节点。
- 在 `Command` 文本框里填入：`DisableAllScreenMessages`。这样每次游戏启动，系统就会自动帮你把红字关掉。

---

## 做法二：“连根拔起”治本法（开发者推荐）

作为开发者，红字其实是引擎在向你报告性能隐患。趁着现在看到，顺手把它们解决掉才是最稳妥的：

### 1. LIGHTING NEEDS TO BE REBUILT (光照需要重建)

- **原因：** 你的场景里放了 `Static`（静态）或 `Stationary`（固定）的灯光，或者有静态模型移动了位置，但你没有重新烘焙光照贴图。
- **治本：** 既然你在使用 Unreal Engine 5，建议直接拥抱全动态光照。把场景里的灯光全部选中，在细节面板把 `Mobility`（移动性）改为 **Movable（可移动）**。红字立刻消失，且以后再也不用忍受漫长的烘焙过程。

### 2. TEXTURE STREAMING POOL OVER BUDGET (纹理流送池超标)

- **原因：** 你的场景里用了很多高清贴图（比如 4K/8K），默认的纹理内存池（通常只有 1000MB）被塞满了。
- **治本：** 同样使用控制台（按 `~` 键），输入 `r.Streaming.PoolSize 4096`（把内存池扩大到 4GB）。如果不想每次都输，可以把这行代码也加到刚才说的 `Execute Console Command` 节点里。

### 3. Nanite is enabled but cannot render... (Nanite 冲突)

- **原因：** 你场景里的某个模型被强行开启了 Nanite 虚拟几何体，但是你的“项目设置”里根本没有激活 Nanite 功能，两者打架了。
- **治本：** 去顶部菜单栏 Edit -> Project Settings (项目设置)，搜索 Nanite。如果你的游戏不需要 Nanite，确保它被关掉；如果需要，把它勾上然后重启引擎。