
# 第四章

单元系的相变

# 1 平衡、平衡判据

#### 1.1 力学体系

• 力学体系的平衡态可能出现三种情况



稳定平衡:很大的扰动平衡才能被破坏


亚稳定平衡: 小的扰动平衡被破坏

不稳定平衡: 有扰动则平衡被破坏

#### 从势能角度来说


稳定平衡:处于势能谷中,最小值 亚稳定平衡:有一个小势垒,极小值 不稳定平衡:处于极大值

$$\frac{\partial U}{\partial h} = 0$$
 极值,平衡位置  $\frac{\partial^2 U}{\partial h^2} > 0$  极小值,稳定/亚稳定平衡  $\frac{\partial^2 U}{\partial h^2} < 0$  极大值,不稳定平衡



#### •力学平衡判据:

在保守力场中,对各种可能的扰动,稳定平衡态能量最低。



#### 1.2 热力学体系

#### 力学平衡, 热平衡, 相平衡, 化学平衡

只有稳定平衡和亚稳定平衡可以出现在热力学体系中;因为小的扰动在热力学体系中总是存在的(能量总有涨落),不稳定平衡不可能出现。

#### 亚稳定平衡举例

过冷蒸汽。


如水蒸汽,假如很干净,在  $t < 100^{\circ}C$  时,仍不液化,为气态。如果加入尘粒,蒸气会变成液滴,如液滴小,仍能挥发在气体,但尘粒较大,蒸气就要变成液体了。

✓任何一个过冷、过热过程都是亚稳定平衡。

#### • 热力学平衡判据

下面例子

р	р
T_1	T_2
V_1	V_2



两边 p 相等, T 不同, 达到 力学平衡, 但热平衡未达到。

力学平衡、热学平衡达到了, 但还要扩散,最后是充分混合。

不能单用力学平衡作判据,对一个热力学体系,平衡判据必须从热一、热二定律得到。

例子中系统从非平衡态到平衡态,熵增加,下面讲可以用熵作为判据,还可以用其它热力学函数作为判据。

### 熵判据

体系在**内能 U 和体积 V 不变**的情况下,对各种可能的变动(虚位移,实际不一定存在)来说,**稳定平衡态熵最大**。

✓注意虚实关系

$$\delta Q = dU + \delta W \qquad \delta Q \le TdS$$
$$\Rightarrow TdS \ge dU + \delta W = dU + pdV$$

U,V 不变

$$\Rightarrow dS \ge 0$$

平衡态,S取极大值,稳定平衡态S取最大值。

U,V不变的体系,当系统的状态产生微小虚变动时,对熵增作泰勒展开

$$\Delta S = S - S_0 = \delta' S + \frac{1}{2!} \delta^2 S + \cdots$$
  
平衡条件:  $\delta' S = 0$ 

$$\begin{cases} \delta^2 S < 0 \to \Delta S < 0 \to 稳定平衡 \\ \delta^2 S > 0 \to \Delta S > 0 \to 不稳定平衡 \\ \delta^2 S = 0 \to \Delta S = 0 \to 中性平衡 \end{cases}$$
 稳定条件:  $\delta^2 S < 0$ 

#### 自由能判据

体系在T和V不变的情况下,稳定平衡态自由能最小。

$$\delta Q = dU + \delta W$$
  $\delta Q \leq TdS$   $\Rightarrow TdS \geq dU + \delta W = dU + pdV$  T,V 不变

$$\Rightarrow dF = d(U - TS) \le 0$$

平衡条件:  $\delta' F = 0$ 

稳定条件:  $\delta^2 F > 0$ 

#### 吉布斯函数判据

体系在T和 p不变的情况下,稳定平衡态吉布斯函数最小。

$$\delta Q = dU + \delta W$$
  $\delta Q \leq TdS$   $\Rightarrow TdS \geq dU + \delta W = dU + pdV$  T,p 不变

$$\Rightarrow dG = d(U - TS + pdV) \le 0$$

平衡条件:  $\delta'G=0$ 

稳定条件:  $\delta^2 G > 0$ 

还可以推出:

V,S 不变,稳定平衡态内能U最小;

p, S 不变,稳定平衡态焓H最小。

(U,V) S 最大

(T,V) F 最小

(T,p) G 最小

(V,S) U 最小

(p,S) H 最小


(亚)稳定平衡态时熵(极)最大,其它态函数(极)最小。

对'其它'态函数,固定的变量可由正方形图(Good physicists ...)记忆。

#### 热动平衡条件和稳定平衡条件

热动平衡条件

$$\begin{cases} U = U + U_0 = const \\ V = V + V_0 = const \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \delta U + \delta U_0 = 0 \\ \delta V + \delta V_0 = 0 \end{cases}$$



$$\delta S = \frac{\delta U + p\delta V}{T}$$

$$\delta S_0 = \frac{\delta U_0 + p_0 \delta V_0}{T_0} = \frac{-\delta U - p_0 \delta V}{T_0}$$

孤立系平衡条件:  $\delta S = \delta S + \delta S_0 = 0$ 

$$\delta S = \delta S + \delta S_0 = 0$$

$$\delta U\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right) + \delta V\left(\frac{p}{T} - \frac{p_0}{T_0}\right) = 0 \longrightarrow \begin{cases} T = T_0 \\ p = p_0 \end{cases}$$

稳定平衡条件

$$S^2 S = S^2 S + S^2 S_0 \approx S^2 S$$
 (可以证明:  $\left| S^2 S \right| \square \left| S^2 S_0 \right|$ )
$$= \left( \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right) \left( SU \right)^2 + 2 \left( \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right) SU SV + \left( \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right) \left( SV \right)^2$$

$$= -\frac{C_V}{T^2} \left(\delta T\right)^2 + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \left(\delta V\right)^2$$

稳定平衡条件: 
$$\begin{cases} -\frac{C_V}{T^2} < 0 \\ \frac{1}{T} \left( \frac{\partial p}{\partial V} \right)_T < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_V > 0 \\ \kappa_T > 0 \end{cases}$$

# 2 化学势、相平衡条件

#### 2.1 单元复相系

## 单元系

只含一种化学组分的化学纯物质系统. 例如  $O_{2}, H_{2}, H_{2}, O_{3}$ 

#### 多元系

含有两种以上化学组分的系统. 例如  $O_2$ , CO,  $CO_2$  的三元混合气体.

## 单相系(均匀系)

一个系统的各部分的(物理和化学)性质完全一样.

#### 复相系

若一系统不均匀,但可分为若干个均匀的部分,每个由(物理和化学)性质相同的物质组成的部分,称为一个相.

例:

水和水蒸气 → 单元二相系(无明确界面) 未饱和的盐的水溶液 → 二元单相系.

#### 2.2 开放系的热力学基本方程

- •对于可与外界交换粒子的系统,如在复相系中由于相的转化每一个相的摩尔数是变化的,即为开系。
- •基本方程:

$$dU = TdS + pd(-V) + \mu dN = \sum_{i} Y_{i} dX_{i}$$

•第三项是由于粒子数的改变而引起的内能改变

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

• 化学势是固定熵和体积条件下,增加一个粒子引起的内能增加。

#### 化学势的讨论

- ✓教材中将化学势定义为  $\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{s,v}$ , 与我们这里差一个 $N_A$ 因子。
- ✔研究物质零温性质时,化学势即表示加入一个粒子引起的能量变化(或所需要的能量)。
- ✓粒子数的变化可由扩散、化学反应、相变等因素引起,在化学中常常研究与化学势有关的活度(Activity)或逸度(Fugacity):

$$f = f^0 \exp(\frac{\mu - \mu^0}{kT})$$

✔化学势能不能测量?能不能设计化学势计?

# a) 内能U(S, V, N)

$$dU = TdS + pd(-V) + \mu dN$$

•一阶导数:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} \quad p = \left(\frac{\partial U}{\partial (-V)}\right)_{S,N} \quad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{S,V} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac$$

### b) 焓H(S, p, N)

$$dH = TdS - (-V)dp + \mu dN$$

•一阶导数:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,N} \quad -V = -\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,N} \quad \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,p}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial (-V)}{\partial S}\right)_{p,N} \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{p,N} = \left(\frac{\partial T}{\partial N}\right)_{S,p} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial (-V)}{\partial N}\right)_{S,p} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial (-V)}{\partial N}\right)_{S,p} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial (-V)}{\partial N}\right)_{S,p} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{S,p} = -\left(\frac{\partial (-V)}{\partial N}\right)_{S,p} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{S,$$

### c) 自由能F(T, V, N)

$$dF = -SdT + pd(-V) + \mu dN$$

•一阶导数:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} \quad p = \left(\frac{\partial F}{\partial (-V)}\right)_{T,N} \qquad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N} = -\left(\frac{\partial S}{\partial (-V)}\right)_{T,N} \qquad \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V} \\
\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,V}$$

d) 吉布斯自由能G(T, p, N)

$$dG = -SdT - (-V)dp + \mu dN$$

•一阶导数:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N} \quad -V = -\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} \qquad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p}$$

$$\left(\frac{\partial(-V)}{\partial T}\right)_{p,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,N} \qquad \left(\frac{\partial\mu}{\partial T}\right)_{p,N} = -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,p} \\
\left(\frac{\partial\mu}{\partial T}\right)_{p,N} = -\left(\frac{\partial(-V)}{\partial N}\right)_{T,p} \\
\left(\frac{\partial\mu}{\partial p}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial(-V)}{\partial N}\right)_{T,p} \\
\left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,p} = -\left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,p} \\
\left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,p} = -\left$$

e) 巨热力学势  $J(T,V,\mu) = U - TS - \mu N = F - \mu N$ 

$$dJ = -SdT + pd(-V) - Nd\mu$$

•一阶导数:

$$S = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_{V,\mu} \quad p = \left(\frac{\partial J}{\partial (-V)}\right)_{T,\mu} \quad N = -\left(\frac{\partial J}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,\mu} = -\left(\frac{\partial S}{\partial (-V)}\right)_{T,\mu} - \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{V,\mu} = -\left(\frac{\partial S}{\partial \mu}\right)_{T,V} - \left(\frac{\partial N}{\partial (-V)}\right)_{T,\mu} = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$

- •还有别的热力学函数么?
- •对其它变量做勒让德变换:

$$\Phi_1(S, V, \mu) = U - \mu N$$
 
$$\Phi_2(S, p, \mu) = U + pV - \mu N = H - \mu N$$

$$\Phi_3(T, p, \mu) = U - TS + pV - \mu N = G - \mu N$$

- •前两个不常用,但可以有
- ·第三个是对内能中所有变量都做勒让德变换, 我们将会看到它恒等于0!

- a) 广延量与强度量
- •把系统加倍,则广延量加倍,强度量不变
- •若描述系统的自变量是广延量,看下面两个例子

$$U(\alpha S, \alpha V, \alpha N) = \alpha U(S, V, N)$$

 $T(\alpha S, \alpha V, \alpha N) = T(S, V, N)$ 

上面用到了内能是广延量而温度是强度量的条件

•我们可以看出:

所有广延量都是其他广延量的1次齐次函数 所有强度量都是广延量的0次齐次函数

✔注意,这里并没有用到热力学定律

#### b) 欧拉方程的推导

•系统作一无限小变化,并泰勒展开:

$$U((1+\varepsilon)S, (1+\varepsilon)V, (1+\varepsilon)N)$$

$$= U(S,V,N) + \frac{\partial U}{\partial S}\varepsilon S + \frac{\partial U}{\partial V}\varepsilon V + \frac{\partial U}{\partial N}\varepsilon N$$

$$= U(S,V,N) + \varepsilon (TS - PV + \mu N)$$

• 又由广延量的要求:

$$U((1+\varepsilon)S,(1+\varepsilon)V,(1+\varepsilon)N) = (1+\varepsilon)U(S,V,N)$$

•两式对比,立即得到:

$$U = TS - PV + \mu N$$

- c) 吉布斯自由能与化学势的关系
- •由吉布斯自由能的定义以及欧拉方程:

$$G = U - TS + pV = N\mu$$

- 吉布斯自由能是广延量,所以化学势就可以理解为每个粒子的吉布斯自由能。
- •注意,按教材的定义有  $G=n\mu$ ,化学势是摩尔吉布斯自由能。
- ✓既然我们有 $\mu = \frac{G}{N}$ ,这给测量化学势提供了可能
- ✓表面系统与辐射系统(光子气体)化学势为0。

- d) 吉布斯—杜哈姆(Gibbs Duhem)关系
- 对欧拉方程微分  $dU = TdS + SdT PdV Vdp + \mu dN + Nd\mu$
- •与单元开放系基本方程对比得到:

$$SdT - Vdp + Nd\mu = 0$$

- ✓强度量并不是完全彼此独立的
- ✓给出三个广延量,例如(S, V, N),只能确定两个独立的强度变量(S/N, V/N),(T, p, μ)都可以用这两个强度变量表示,从这里也可以理解强度量间的不独立性。

# 2.4 化学势再讨论

- a) 零温费米气体的化学势
- •零温时化学势表示加入一个粒子需要的能量
- 在这里化学势就是费米能量
- b) 玻色气体产生凝聚时的化学势
- •统计部分将看到,这时的化学势为基态能量
- c) 化学势与温度和压强的关系
- •由吉布斯—杜哈姆关系  $SdT Vdp + Nd\mu = 0$  可得 $\mu = \mu(T, p)$ ,而且可以看出化学势随温度增加而减小,随压强增加而增加。
- ✔附加题: 求理想气体的化学势。

## 2.4 化学势再讨论

#### d) 化学势是每个粒子的内能?

•化学势是每个粒子的吉布斯自由能。

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

- $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$  我们已经得到  $G = N\mu$ ,比较上边两个方程,能不 能从右边的方程得出  $U = N\mu$ ?
- •我们先看看关于G的方程,(T, p, N)为自变量

$$\left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} = \mu(T,p,N) = \mu(T,p)$$

•最后一个等号用到了前面得到的 $\mu = \mu(T, p)$ ,积分 后便得到

$$G(T, p, N) = N\mu(T, p)$$

# 2.4 化学势再讨论

•现在再看看关于U的方程,注意自变量是(S, V, N)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \mu(S,V,N) = \mu\left(\frac{S}{N},\frac{V}{N}\right)$$

- •注意这时化学势与N有关,积分不是简单相乘
- 所以显然有  $U \neq N\mu$ !
- ✓同理,  $H \neq N\mu$ ,  $F \neq N\mu$
- ✓由于U, H, F是广延量, 当然可以写成如下形式:

$$U = Nu$$
,  $H = Nh$ ,  $F = Nf$ 

或 
$$U = nU_m$$
,  $H = nH_m$ ,  $F = nF_m$ 

✓注意这要求以N和强度量为自变量

# 描述单元开放系自变量的个数

由于粒子数可变,描述开系的自变量数相比闭系多一个,需要3个自变量,比如热力学函数:

 $U(S, V, N) \setminus H(S, p, N) \setminus F(T, V, N) \setminus G(T, p, N) \setminus J(T, V, \mu)$ 

并不是任意3个自变量都可以完全描述系统:

给出系统的温度、压强和密度,并不能得到体积或粒子数

✓自变量不能都是强度量,至少需要一个广延量表示系统的大小

# 3 单元系的复相平衡条件

# 3.1 平衡条件

以单元二相系为例,由 $\alpha$ , $\beta$ 表示两个组,构成一个孤立系,则由于外界

无能量交换:  $U^{\alpha} + U^{\beta} = Const$ 

无相互作用:  $V^{\alpha} + V^{\beta} = Const$ 

无物质交换:  $n^{\alpha} + n^{\beta} = Const$ 

作虚变动,则有

$$\begin{cases} \delta U^{\alpha} + \delta U^{\beta} = 0 \\ \delta V^{\alpha} + \delta V^{\beta} = 0 \\ \delta n^{\alpha} + \delta n^{\beta} = 0 \end{cases}$$

又开放系的热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV + \mu dn$$

对于每一个相 $i(i = \alpha, \beta)$ 

$$\delta S^{i} = \frac{1}{T^{i}} \left[ \delta U^{i} + p^{i} \delta V^{i} - \mu^{i} \delta n^{i} \right]$$

由熵的广延性,整个系统的熵变为:

$$\delta S = \delta S^{\alpha} + \delta S^{\beta}$$

$$= \delta U^{\alpha} \left( \frac{1}{T^{\alpha}} - \frac{1}{T^{\beta}} \right) + \delta V^{\alpha} \left( \frac{p^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{p^{\beta}}{T^{\beta}} \right) - \delta n^{\alpha} \left( \frac{\mu^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{\mu^{\beta}}{T^{\beta}} \right)$$

当复相平衡时,总熵满足极大值,恒有 $\delta S=0$ 

考虑虚变动过程中, $\delta U^{\alpha}$ , $\delta V^{\alpha}$ , $\delta n^{\alpha}$ 相互独立

熱平衡条件: 
$$T^{\alpha} = T^{\beta}$$
⇒  $\{$ 力学平衡条件:  $p^{\alpha} = p^{\beta}$ 
相平衡条件:  $\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}$ 

## 3.1 扰动趋势

若平衡条件不满足,则体系演变的趋势是熵增方向。

(1) 若热动平衡条件不满足(设 $T^{\alpha} > T^{\beta}$ ),但 $\delta V^{\alpha} = \delta n^{\alpha} = 0$ 

$$\Rightarrow \delta S = \delta U^{\alpha} \left( \frac{1}{T^{\alpha}} - \frac{1}{T^{\beta}} \right) > 0 \qquad \Rightarrow \delta U^{\alpha} < 0$$

(2) 若力学平衡条件不满足(设 $p^{\alpha} > p^{\beta}$ ), 但 $\delta U^{\alpha} = \delta n^{\alpha} = 0$ 

$$\Rightarrow \delta S = \delta V^{\alpha} \left( \frac{p^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{p^{\beta}}{T^{\beta}} \right) > 0 \qquad \Rightarrow \delta V^{\alpha} > 0$$


(3) 若相平衡条件不满足(设 $\mu^{\alpha} > \mu^{\beta}$ ),但 $\delta U^{\alpha} = \delta V^{\alpha} = 0$ 

$$\Rightarrow \delta S = -\delta n^{\alpha} \left( \frac{\mu^{\alpha}}{T^{\alpha}} - \frac{\mu^{\beta}}{T^{\beta}} \right) > 0 \qquad \Rightarrow \delta n^{\alpha} < 0$$

即物质从化学势高的地方转移到化学势低的地方。

# 4 单元复相系的平衡性质

## 4.0 物质的状态、相变



### 固体

是物质存在的一种状态。固体里的粒子是紧紧相扣,不易进行运动。 与液体和气体相比,固体有固定的体积和形状,质地也较坚硬。

一般来说,一个物体要达到一定的大小才能被称为固体,但对这个大小没有明确的规定。一般来说固体是宏观物体,除一些特殊的低温物理学的现象如超导现象、超固现象外固体作为一个整体不显示量子力学的现象。

当有外力对物质施加作用时,固体形态会可以被扭曲,引致永久性变形。 尽管任何固体都会有热能量,粒子可以振动,此粒子运动却相对不那么 剧烈,并不容易靠感觉来观察。

通过其组成部分之间的相互作用,固体的特性可以与组成它的粒子的特性有很大的区别。

固体可以分为晶体和非晶体。

#### 纪录

世界上最轻的固体是气凝胶。最轻的气凝胶密度只有 $1.9 \text{ mg/cm}^3$  ,即  $1.9 \text{ kg/m}^3$  (约相等于水的1/530)。

#### 液体

没有确定的形状,但有一定体积,具有移动与转动等对称性。

## 特性:

- ▶没有确定形状,是流动的,往往受容器影响。容器是什么形状,注入液体,液体就呈什么形状。
- ▶具有一定体积。液体的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。
- ▶很难被压缩。

#### 气体

气体与液体一样是流体:它可以流动,可变形。与液体不同的是气体可以被压缩。假如没有限制(容器或力场)的话,气体可以扩散,其体积不受限制,没有固定。气态物质的原子或分子相互之间可以自由运动。气态物质的原子或分子的动能比较高。

## 理想气体为假想的气体。

## 其特性为:

- 气体分子间无作用力 (除去碰撞瞬间)
- 气体分子本身不占有体积
- 气体分子与容器器壁间发生完全弹性碰撞

#### 等离子体


物质的第四态,是由电子、离子等带电粒子及中性粒子组成的混合气体。

宏观上表现出准中性,即正负离子的数目基本相等,整体上呈现电中性,但在小尺度上具有明显的电磁性质。等离子体还具有明显的集体效应,带点粒子之间的相互作用是长程库仑作用,单个带点粒子的运动状态受到其它许多带电粒子的影响,又可以产生电磁场,影响其它粒子的运动。

等离子体存在广泛: 受控核聚变、空间等离子体、等离子体天体、 低温等离子体等等。

## 相变


	То			
From	Solid	Liquid	Gas	Plasma
Solid	Solid-Solid Transformation	Melting/ Fusion (熔解)	Sublimation	N/A
Liquid	Freezing	N/A	Boiling/ Evaporation	N/A
Gas	Deposition	Condensation	N/A	Ionization
Plasma	N/A	N/A	Recombination /Deionization	N/A




The phase transition to QGP is conceptually similar to the phase transition from ice to water and to water vapour which occurs when heat is provided to the system.



A small piece of rapidly melting argon ice simultaneously shows the transitions from solid to liquid to gas.



**Collapse phase transition in polymer system** 



Bose-Einstein condensation. From left to the atomic ensemble undergoes the transition from a thermal cloud to a pure Bose-Einstein condensate.

• A phase transition is a natural physical process. It has the characteristic of taking a given medium with given properties and transforming some or all of that medium, into a new medium with new properties. Phase transitions occur frequently and are found everywhere in the natural world.

•In thermodynamics, a phase transition is the transformation of a thermodynamic system from one phase to another.

•At a phase transition point, physical properties may undergo abrupt change: for instance, the volume of the two phases may be vastly different as is illustrated by the boiling of liquid water to form steam.

有多样的相变、相变点有特殊的性质

# 物含妙理总勘寻

## 4.1 相图


问题的提出

均匀系(单相系): T、p可独立变化

## 两相共存系:


$$T^{\alpha} = T^{\beta} \equiv T$$
$$p^{\alpha} = p^{\beta} \equiv p$$
$$\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}$$


$$T$$
、p要满足:  $\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$ 



## 相图:

在p~T图中,表示复相系统平衡时系系统的压强p和温度T的关系曲线。





## 单元系气、液、固之间相变的相图

曲线上各点(A点除外)所表示的状态为两相共存态:


AC: 汽化线,液气共存

AB:熔解线,固液共存

OA: 升华线 固气共存


A点所表示的状态为气、液、固三相共存态,A点称为三相点。三相点有一定的温度和压强。例如水的三相点温度为273.16K,压强为610。9Pa

C点为<mark>临界点</mark>,当温度高于C的温度 液相和气相的区别消失



注:水的相图(见下页)中 AB曲线斜率为负

## 水的相图




✓此图引自: <a href="http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html">http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html</a>,可以在该网页上看到它的详细说明。

# 4.2 相图的热力学分析

$$\mu^i = \mu^i(T, p)$$
  $i = \alpha, \beta, \gamma, \cdots$ 

## 单相区




如果在某一温度和压强范围, 相的  $\mu^{\alpha}(T,p)$  较其 他相的  $\mu^{i}(T,p)$  更低,则系统将以  $\alpha$ 相单独存在,相的T、p的范围就是相的单相区域

## 相平衡曲线


如果某温度和压强下,有两相的化学势相等,

$$\mathbb{P} \qquad \mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$$

则系统处于两相共存的平衡态。由 $\mu^{\alpha}(T,p)=\mu^{\beta}(T,p)$ 所得到的 $p^{\alpha}$ T间的关系曲线称为相平衡曲线




#### 在平衡曲线上:



- (1) 参量p、T中只有一个可独立改变;
- (2) 两相的化学势相等, 所以两相可以以任意比例共存;
- (3) G(T,p) = const.  $\delta^2 G = 0$  系统处在中性平衡。

#### 三相点



给定物质的三相点的温度和压强是一定的。例如水的三相点温度为273.15K,压强为610.9Pa

如果某一温度和压强下,三相的化学势相等

$$\mathbb{P} \qquad \mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p) = \mu^{\gamma}(T,p)$$

则系统处于三相共存的平衡态。由  $\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$  =  $\mu^{\gamma}(T,p)$ 得到唯一解  $(T_A,p_A)$ 所对应的 $p^{\gamma}$ T 图上的一个点A称为三相点

# 4.3 克拉珀龙(Clapeyron)方程

$$\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$$

$$\mu^{\alpha}(T+dT,p+dp) = \mu^{\beta}(T+dT,p+dp)$$

$$d\mu^{\alpha} = d\mu^{\beta}$$

$$d\mu = -S_{m}dT + V_{m}dp$$

$$-S_{m}^{\alpha}dT + V_{m}^{\alpha}dp = -S_{m}^{\beta}dT + V_{m}^{\beta}dp$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_{m}^{\beta} - S_{m}^{\alpha}}{V_{m}^{\beta} - V_{m}^{\alpha}}$$

$$(p+dp,T+dT)$$


$$L = T(S_m^{\beta} - S_m^{\alpha})$$
 ——相变潜热  $\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_m^{\beta} - V_m^{\alpha})}$  ——克拉珀龙(Clapeyron)方程

汽化线和升华线的斜率总是正的:  $\frac{dp}{dT} > 0$ 

大部分物质的熔解线的斜率是正的:  $\frac{dp}{dT} > 0$ 

但也有些物质,例如冰,熔解线的斜率是负的:  $\frac{dp}{dT} < 0$ 

- •水的相图
- ✓升华线与 汽化线的 斜率为正, 熔化线的 斜率为负
- ✓三相点附 近熔化线 斜率很大



- ✓随温度增加,汽化线斜率减小
- ✔低温时固体之间的相变线斜率几乎为0

热力学第三定律 
$$\lim_{T\to 0} \frac{\Delta S}{\Delta V} = 0$$

例1 计算冰的熔点随压力的改变。已知在1atm下,冰的熔点为273.15K,冰的熔解热为  $L=3.35\times 10^5 J\cdot kg^{-1}$ ,冰的比容为  $v^\alpha=1.09070\times 10^{-3}m^3\cdot kg^{-1}$  水的比容为  $v^\beta=1.00013\times 10^{-3}m^3\cdot kg^{-1}$ 

$$\frac{MP}{dp} = \frac{T(v^{\beta} - v^{\alpha})}{L} = -\frac{273.15K \times 0.09057 \times 10^{-3} m^{3} \cdot kg^{-1}}{3.35 \times 10^{5} J \cdot kg^{-1}}$$
$$= -0.0075K \cdot atm^{-1}$$

结果与实验观测值符合

例2 计算水的沸点随压力的改变。已知在1atm下,水的沸点 373.15K,水的汽化热为  $L=2.257\times 10^6 J\cdot kg^{-1}$ ,水的比容为  $v^\alpha=1.043\times 10^{-3}m^3\cdot kg^{-1}$ 水蒸汽的比容为  $v^\beta=1673\times 10^{-3}m^3\cdot kg^{-1}$ 

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v^{\beta} - v^{\alpha})} = \frac{2.257 \times 10^{6} J \cdot kg^{-1}}{373.15K \times 1672 \times 10^{-3} m^{3} \cdot kg^{-1}}$$
$$= 0.0357 atm \cdot K^{-1}$$

结果与实验观测值  $0.0356atm \cdot K^{-1}$ 符合

$$\frac{dT}{dp} = 28 \, K/atm$$

例3 蒸汽压方程:指导饱和蒸气的压强与温度的关系。 饱和蒸气:与凝聚相(固相或液相)达到平衡时的蒸气

#### 解:

设 $\mathcal{O}$ 相为凝聚相, $oldsymbol{eta}$ 相为气相。显然 $V_{m}^{lpha} oxdot V_{m}^{eta}$ 

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_m^{\beta} - V_m^{\alpha})} \approx \frac{L}{TV_m^{\beta}}$$

$$pV_m^{\beta} = RT$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2} \xrightarrow{L=const} p = p_0 e^{-\frac{L}{RT}}$$

饱和蒸气压随温度的上升而增大

# 5 临界点与气液两相的转变


## 5.1 气体液化过程

### 气体等温压缩液化

SB段: 气态被压缩的过程, 气体被压缩, 压力逐渐增大, 达到 B点时气体开始凝结;

BA段: 气、液两相转变的过程,从B点开始,凝结的液体逐渐增多,直到A点,气体全部液化。此过程气、液两相平衡共存。


AR段:液体被等温压缩。



#### 不同温度下气体的等温压缩液化


随着温度的升高,A、B两点逐渐靠近,气液两相的比容差逐渐缩小。

当温度升高到 $T_4 = T_C$ 时,A、B两点重合于C点,C点称为临界点, $T_C$ 称为临界温度,C点所对应的压强 $P_C$ 和比容 $V_C$ 分别称为临界压强和临界比容。在临界点,饱和蒸气和液体之间的一切差别消失。



当温度  $T > T_C$  时,系统始终处于气态。

#### 气、液等温转变的实验曲线



安住斯1869年 得到的二氧化 碳在高温下的 等温线。

# 5.2 范德瓦尔斯等温曲线


$$(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$$

### 范式等温线特点

 $T > T_{C}$ 时,曲线类似于理想气体等温线。

$$T = T_C$$
 曲线在C点有一拐点。

 $T < T_C$ 时,曲线的中段有一极小值点和一极大值点。




### 范式等温线热力学分析


$$d\mu = -S_m dT + V_m dp$$


$$\mu = \mu_0 + \int_{p_0}^p V_m dp$$


——化学势等于曲线与p轴所夹面积。

在 $p_1 之间,对应每一个<math>p$ 值,  $\mu$ 有三个可能值( $p = p_A$  除外)。











$$d\mu = -S_m dT + V_m dp$$
$$\mu = \mu_0 + \int_{p_0}^p V_m dp$$

SKB与AMR段,化学势最小,为稳 定平衡状态。SKB为气态,AMR段为 液态。


NJ 段,  $(\partial p / \partial V_m)_T > 0$ , 化学势最大, 不满足稳定平衡条件, 不可能存在。

BN和JA段,满足稳定平衡条件,可能存在,但分别与AM和BK相比,其化学势更大,为亚稳定状态。





### 结论:



- 1)稳定平衡条件下,等温压缩应沿SKBAMR线段
- 2) 等面积法则:  $\mu_A = \mu_B \rightarrow \int_{BNDJA} V_m dp = 0$

$$S_{BND} = S_{DJA}$$

### 临界点

临界点 $T_C$ 和 $P_C$ 满足:


$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_C} = 0 \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_C} = 0$$

将范氏方程代入得:

$$\begin{cases}
\frac{-RT_c}{(V_{mc} - b)^2} + \frac{2a}{V_{mc}^3} = 0 \\
\frac{2RT_c}{(V_{mc} - b)^3} - \frac{6a}{V_{mc}^4} = 0
\end{cases}$$

根据上式加上范氏方程可得:

$$V_{mc} = 3b$$
,  $T_c = \frac{8a}{27Rb}$ ,  $p_c = \frac{a}{27b^2}$ 



$$\Rightarrow : \quad t^* = \frac{T}{T_c}, \quad p^* = \frac{p}{p_c}, \quad v^* = \frac{V_m}{V_{mc}}$$

范氏方程可表为:

$$(p^* + \frac{3}{v^{*2}})(v^* - \frac{1}{3}) = \frac{8}{3}t^*$$

——范氏对比方程

# 6 液滴的形成

- 6.1 存在表面效应的相平衡条件
- 6.2 气体中液滴的形成和平衡条件
- 6.3 液体中气泡的形成和平衡条件
- 6.4 过热现象的原因

# 6.1 存在表面效应的相平衡条件

当系统的表面曲率很大时,表面效应将显现出来。令液 滴-α相,蒸汽-β相,表面-γ相,由开系的热力学基本 方程:



大注:  

$$\begin{cases} dU^{\alpha} = T^{\alpha}dS^{\alpha} - p^{\alpha}dV^{\alpha} + \mu^{\alpha}dn^{\alpha} \\ dU^{\beta} = T^{\beta}dS^{\beta} - p^{\beta}dV^{\beta} + \mu^{\beta}dn^{\beta} \\ dU^{\gamma} = T^{\gamma}dS^{\gamma} + \sigma dA \end{cases}$$

✓在热力学中我们把表面理想化为几何面,因此表面相 的物质的量  $n^{\gamma} = 0$  , 在基本方程中不含  $dn^{\gamma}$  项。

由系统的热平衡条件:

$$\delta S = 0$$

得三相的温度相等:

$$T^{\alpha} = T^{\beta} = T^{\gamma}$$

# 下面求T,V(总)不变时的力学和相变平衡条件.

设任意一虚变动,为  $\left(\delta n^{\alpha}, \delta V^{\alpha}\right), \left(\delta n^{\beta}, \delta V^{\beta}\right), \delta A$ 

$$: \delta F^{\alpha} = -p^{\alpha} \delta V^{\alpha} + \mu^{\alpha} \delta n^{\alpha}$$

$$: \delta T = 0 \qquad \Longrightarrow \begin{cases} \delta F^{\beta} = -p^{\beta} \delta V^{\beta} + \mu^{\beta} \delta n^{\beta} \\ \delta F^{\gamma} = \sigma dA \end{cases}$$

$$\therefore \delta F = \delta F^{\alpha} + \delta F^{\beta} + \delta F^{\gamma}$$

$$\nabla -\delta n^{\alpha} = \delta n^{\beta} - \delta V^{\alpha} = \delta V^{\beta}$$



$$\delta F = -\left(p^{\alpha} - p^{\beta}\right)\delta V^{\alpha} + \left(\mu^{\alpha} - \mu^{\beta}\right)\delta n^{\alpha} + \sigma\delta A$$

设液滴是球形的,半径为r,则

$$V^{\alpha} = \frac{4\pi}{3}r^3 \qquad A = 4\pi r^2$$

$$\therefore \delta V^{\alpha} = 4\pi r^2 \delta r$$

$$\delta A = 8\pi r \delta r = \frac{2}{r} 4\pi r^2 \delta r = \frac{2}{r} \delta V^{\alpha}$$

$$\Rightarrow \delta F = -\left(p^{\alpha} - p^{\beta} - \frac{2\sigma}{r}\right) \delta V^{\alpha} + \left(\mu^{\alpha} - \mu^{\beta}\right) \delta n^{\alpha}$$

平衡态自由能取极小值

由于 $\delta V^{\alpha}$ 与 $\delta n^{\alpha}$ 任意相互独立。

$$p^{\alpha} - p^{\beta} - \frac{2\sigma}{r} = 0$$

$$u^{\alpha} - u^{\beta}$$

→力学平衡条件

→相变平衡条件

讨论:

- 1) 由  $p^{\alpha} = p^{\beta} + \frac{2\sigma}{r}$  可知液滴压强必须大于蒸汽的压强才能维持化学平衡。
- 2) 当 $r \to \infty$ 时, $p^{\alpha} = p^{\beta}$ .

# 6.2 气体中液滴的形成和平衡条件

气液两相分界面为曲面时:  $\mu^{\alpha}\left(p'+\frac{2\sigma}{r},T\right)=\mu^{\beta}\left(p',T\right)$ 

气液两相分界面为平面时:  $\mu^{\alpha}(T,p) = \mu^{\beta}(T,p)$ 

所以,当液体的压强改变时,其性质改变很小,对 $\mu^{\alpha}$ 在p点泰勒展开:

$$\mu^{\alpha}\left(p'+\frac{2\sigma}{r},T\right) = \mu^{\alpha}\left(p,T\right) + \left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)\frac{\partial\mu^{\alpha}}{\partial p} + \frac{1}{2!}\frac{\partial^{2}\mu^{\alpha}}{\partial p^{2}}\left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)^{2} + \cdots$$

$$\frac{\partial^2 \mu^{\alpha}}{\partial p^2} = \frac{\partial V^{\alpha}}{\partial p} \Box 1$$

只取到线性项:

$$\mu^{\alpha}\left(p'+\frac{2\sigma}{r},T\right)=\mu^{\alpha}\left(p,T\right)+\left(p'-p+\frac{2\sigma}{r}\right)V_{m}^{\alpha}$$

若将蒸气看作理想气体,则满足 $pV_m=RT$ 在等温过程中:  $d\mu=V_mdp$ 

$$\therefore \mu^{\beta}(p,T) = \int V dp = RT \int \frac{dp}{p} = RT \ln p + \varphi(T)$$

$$\Rightarrow \mu^{\beta}(p',T) = \mu^{\beta}(p,T) + RT \ln \frac{p'}{p}$$

代入曲面的相变平衡条件,得:

$$\mu^{\alpha}(p,T) + \left(p' - p + \frac{2\sigma}{r}\right) V_{m}^{\alpha} = \mu^{\beta}(p,T) + RT \ln \frac{p'}{p}$$

$$\Rightarrow \left(p' - p + \frac{2\sigma}{r}\right) V_{m}^{\alpha} = RT \ln \frac{p'}{p}$$

在一般情况下 
$$p'-p \square \frac{2\sigma}{r}$$

所以,上式可近似为:

$$\ln \frac{p'}{p} = \frac{2\sigma V_m^{\alpha}}{RTr}$$

可见,水滴的半径越小,平衡所需要的压强就越

高。

哥。
$$\begin{cases}
r = 10^{-7} m & \frac{p'}{p} = 1.011 \\
r = 10^{-8} m & \frac{p'}{p} = 1.115 \\
r = 10^{-9} m & \frac{p'}{p} = 2.966
\end{cases}$$

当p一定时,当蒸气达到平衡时的液滴半径为:

$$r_{C} = \frac{2\sigma V^{r}}{RT \ln \frac{p'}{p}}$$
 称为中肯半径

讨论:

1) 当
$$r > r_c$$
时,由  $\mu^{\alpha} \left( p' + \frac{2\sigma}{r_c}, T \right) = \mu^{\beta} \left( p', T \right)$ 

$$\mu^{\alpha}\left(p'+\frac{2\sigma}{r},T\right)<\mu^{\alpha}\left(p'+\frac{2\sigma}{r_{c}},T\right)=\mu^{\beta}\left(p',T\right)$$

 $\therefore \mu^{\alpha} < \mu^{\beta}$  物质由化学势高的相自发地向化学势低的相转移,即液滴增大。

2) 当 $r < r_c$ 时, $\mu^{\alpha} > \mu^{\beta}$ 液滴将气化而消失。

过饱和蒸汽:蒸汽中不存在凝结核→液滴过小不能生长→当蒸汽压超过饱和蒸汽压时,能有 效凝结→过饱和蒸汽 饱和蒸汽:能与液相固相达到两相平衡共存时的

**饱和蒸汽**: 能与液相固相达到两相平衡共存时的蒸汽(且气液两相的分界面近似为平面)

# 6.3 液体中气泡的形成和平衡条件

同理由: α——液相,β——气相

则只要将 
$$\begin{cases} p^{\alpha} = p^{\beta} + \frac{2\sigma}{r} \\ \ln \frac{p'}{p} = \frac{2\sigma V_m^{\alpha}}{RTr} \end{cases}$$
 中的 $r$ 由 -  $r$ 来代替,

### 即得气泡形成时的平衡条件:

$$\begin{cases} p^{\beta} = p^{\alpha} + \frac{2\sigma}{r} & \text{力学平衡条件:} \\ \text{气泡内压强 > 液体压强} \\ \ln \frac{p}{p'} = \frac{2\sigma V_m^{\alpha}}{RTr} & \text{ব泡内压强 < 同温饱和蒸汽压} \end{cases}$$

# 6.4 过热现象的原因

- 1)液体在正常沸点温度时,饱和蒸汽压p=液体的压强 $p^{a}$ ,没有过热现象。
- 2) 只有在液体温度高于正常沸点时,饱和蒸汽压p>液体的压强 $p^{\alpha}$ 。

(液体温度≠气体温度,热平衡不满足)

此时若液体中没有足够的现存的空气泡作核,形成过热

 $[ 力学平衡:液体的压强<math>p^{\alpha}<$ 蒸气压强p' 相变平衡:蒸气压强p' <饱和蒸汽压p

在气相→液相: 存在突然的凝结过程

在液相→气相:存在突然的气化过程 相当危险!

# 7 相变的分类

## 7.1 n级相变

若在相变点两相化学势的一级,二级直到n-1级偏导连续,但化学势的n级偏导存在突变,则称n级相变。

### 若两相分别标为1,2,则有

$$\mu_1 = \mu_2$$

$$\frac{\partial \mu_1}{\partial T} = \frac{\partial \mu_2}{\partial T}; \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial T^2} = \frac{\partial^2 \mu_2}{\partial T^2}; \dots; \frac{\partial^{n-1} \mu_1}{\partial T^{n-1}} = \frac{\partial^{n-1} \mu_2}{\partial T^{n-1}};$$

$$\frac{\partial \mu_1}{\partial p} = \frac{\partial \mu_2}{\partial p}; \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial p^2} = \frac{\partial^2 \mu_2}{\partial p^2}; \dots; \frac{\partial^{n-1} \mu_1}{\partial p^{n-1}} = \frac{\partial^{n-1} \mu_2}{\partial p^{n-1}};$$

但 
$$\frac{\partial^n \mu_1}{\partial T^n} \neq \frac{\partial^n \mu_2}{\partial T^n}; \frac{\partial^n \mu_1}{\partial p^n} \neq \frac{\partial^n \mu_2}{\partial p^n}.$$

✓二级或二级以上相变 叫连续相变

# 7.2 一级相变

即出现相变潜热 
$$L = T(S_2 - S_1)$$

和体积突变 
$$\Delta V_m = (V_{m2} - V_{m1})$$

且可能出现亚稳态:

过饱和蒸汽

过热液体

# 7.3 二级相变

:. 在相变点  $C_p$ ,  $\alpha$ ,  $K_T$  突变!

# 8 临界现象和临界指数

# 8.1 基本概念

### 临界点:

连续相变的相变点.


### 临界现象:

物质系统在连续相变临界点邻域的行为.

### 临界指数:

用幂指数来描述一些热力学量在临界点邻域显现的非解析(奇异)特性.

# 8.2 临界现象和临界指数



• Let  $\rho_c$  denote the density at the critical point, along the curve, observations show that for very small

$$T_c - T$$
 
$$ho_L - 
ho_c \propto (T_c - T)^{eta}$$
 
$$ho_c - 
ho_G \propto (T_c - T)^{eta}$$


• If  $\rho^-\rho_c$  is measured along a line through the critical point, one finds

$$\rho - \rho_c \propto (p - p_c)^{1/\delta}$$

• For compressibility 
$$K = \left(\partial \rho / \partial p\right)_T$$
  $K \propto (T-T_c)^{-\gamma}$   $(T>T_c)$   $\propto (T-T_c)^{-\gamma'}$   $(T< T_c)$ 

• For ferromagnetism, When T is approaching the Curie temperature, the specific heat  $C = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2}$  typically has a power law behavior:


$$C \propto (T - T_c)^{-\alpha}$$



For magnetization


$$m = -\frac{1}{V} \frac{\partial F}{\partial h}$$

$$m \propto (T - T_c)^{\beta}$$
  $(T < T_c)$ 



# For magnetic susceptibility $\chi = \frac{\partial M}{\partial h}$


$$\chi \propto |T-T|^{-\gamma}$$



Critical exponent (In the language of Ising model)

$$m \propto (T - T_c)^{\beta}$$
  $(T < T_c)$ 
 $m \propto h^{\frac{1}{\delta}}$   $(T = T_c)$ 
 $\chi \propto (T - T_c)^{-\gamma}$   $(T > T_c)$ 
 $\propto (T - T_c)^{-\gamma'}$   $(T < T_c)$ 
 $\gamma = \gamma'$ 
 $C \propto (T - T_c)^{-\alpha}$   $(T > T_c)$ 
 $\propto (T - T_c)^{-\alpha'}$   $(T < T_c)$ 
 $\alpha = \alpha'$ 

• The significance of the critical exponents lie in their universality. As experiments have shown, widely different systems, with critical temperatures differing by orders of magnitudes, approximately share the same critical exponents.



# 9 朗道连续相变理论

1937年,朗道试图对连续相变提供一个统一的描述,提出了**序参量**的概念,认为连续相变的特征是有序程度的改变以及与之伴随的物质**对称性**的变化。通常在临界温度以下的相,对称性较低,有序度较高,序参量非零;临界温度以上的相,对称性较高,序参量为零。随着温度的降低,序参量在临界点从零变到非零。


#### 单轴各向异性铁磁体的性质

铁磁物质的原子具有固有磁矩。两个相邻的原子在其磁矩平行时具有较低的相互作用能量。在绝对零度下系统处在能量最低的状态,所有原子的磁矩取向都相同,是完全有序的状态。温度升高时,热运动有减弱有序取向的趋势。只要温度不太高,仍有多数原子磁矩沿某一取向。这就是铁磁物质存在自发磁化强度 M, 且 M 随温度升高而减小的原因。

可以用 M(T) 作为序参量来描述铁磁物质的有序程度。当温度升高到临界温度 Tc,物质转变为顺磁状态,M(T)减小为零。

单轴各向异性铁磁体具有一个容易磁化的晶轴,原子磁矩的取向只能平行或反平行于这个轴,即 M(T) 只能沿着这个轴。序参量 M(T) 维数为 1。

设 M 取正值对应于磁矩向上,取负值对应于磁矩向下,取值正负由偶然的因素决定。M=0 时两个状态是等价的。系统由 M 为零的顺磁态转变为 M 非零的铁磁态时, M 只能在上、下两个方向中选择一个,对称性降低,称作**自发对称破缺**。M 随温度的变化见下图。



#### 序参量的其它例子

液—气系统 密度差  $\rho_l - \rho_g$  维数 1

超导和超流系统 波函数 $\psi = \psi_0 e^{i\varphi}$ 维数 2

### 以单轴铁磁体为例,讲述朗道相变理论


✓下面讨论适用于序参量维数为1的系统,可以推广到维数 大于1的系统

在临界点 Tc 附近,序参量 M 是一个小量。可以将朗道自由能G(T) 在 Tc 附近按 M 展开(外场H=0)

$$G = G_0(T) + \frac{1}{2}a(T)M^2 + \frac{1}{4}b(T)M^4 + \cdots$$

式中 G₀(T) 是 M=0 时的朗道自由能,由于系统对 M -M 是对称的,展开式中不含 M 的奇次幂。

下图画出了朗道自由能在临界点以上[图(a)]和临界点以下 [图(b)]随 M 的变化曲线。T>Tc 时,朗道自由能的极小在 M=0 处,T<Tc 时有两个极小,物质处在哪个极小由偶然因素决定。



若 b (T) < 0,则朗道自由能最小值出现在 M 值为无穷的时候,没有物理意义,所以

b(T) > 0

在稳定的平衡状态,G具有极小值,应有

$$\frac{\partial G}{\partial M} = M\left(a + bM^2\right) = 0 \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial M^2} = a + 3bM^2 > 0$$

等式有三个解

$$M = 0, \quad M = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}}$$

M=0 代表无序态,相应于 T>Tc 的范围,将 M=0 代入不等式可知,在 T> Tc 时,a>0。解  $_{M=\pm\sqrt{-\frac{a}{b}}}$  代表有序态,相应于 T < Tc 的范围,在 T<Tc 时 a<0 .

序参量在 Tc 处连续地由零转变到非零, 所以在 T=Tc 处 a=0.

在临界点的临域可以简单地假设

$$a = a_0 \left( \frac{T - T_c}{T_c} \right) = a_0 t, \quad a_0 > 0$$

$$b(T) = b \text{ (const.)}$$

将 a,b 代入 M 的表达式,得在临界点的邻域, M 为

$$M = 0, \quad t > 0$$

$$M = \pm \left(\frac{a_0}{b}\right)^{1/2} (-t)^{1/2}, \quad t < 0$$

$$M \propto (-t)^{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$$

### •零场比热

据前面演算,我们有

$$G = G_0, \quad T > T_C$$

$$G = G_0 - \frac{a^2}{4b}, \quad T < T_C$$

利用公式  $c = -T \frac{\partial^2 G}{\partial T^2}$  得在 T=Tc 两处比热之差为

$$c(t \rightarrow -0) - c(t \rightarrow +0) = \frac{a_0^2}{2bT_c}$$

又  $C \propto |t|^{-\alpha}$ , 上面的比热突变有限,所以  $\alpha=0$ .

外场不为零时,考虑线性影响,G中多一项  $-\mu_0HM$  同样考虑平衡态判据:

$$\frac{\partial G}{\partial M} = 0$$

有: 
$$\mu_0 H = aM + bM^3$$

再将上式对 H 求偏导数,可得磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_{T} = \frac{\mu_{0}}{\left(a+3bM^{2}\right)}$$

$$= \begin{cases}
\frac{\mu_{0}}{a_{0}}t^{-1}, & t>0 \\
\frac{\mu_{0}}{2a_{0}}(-t)^{-1}, & t<0
\end{cases}$$

$$M = 0, \quad t>0$$

$$M = \pm \left(\frac{a_{0}}{b}\right)^{1/2}(-t)^{1/2}, \quad t<0$$

$$\nearrow$$
  $\chi \propto |t|^{-\gamma} \Rightarrow \gamma = 1$ 

得 
$$H \propto M^3$$

$$\begin{array}{ccc}
h \propto M^{\delta} & (T = T_c) \\
\nearrow \delta = 3
\end{array}$$

朗道连续相变理论导出了描述临界行为的关系式,但得到的序参量维数为1的系统的**临界指数在数值上与实验值存在较大差异**。

朗道平均场理论: 
$$\alpha = 0, \beta = \frac{1}{2}, \gamma = 1, \delta = 3$$

重整化群理论 (与实验符合得较好):

$$\alpha = 0.110, \beta = 0.325, \gamma = 1.241, \delta = 4.815$$

朗道理论是**平均场理论**,没考虑涨落,而在临界点附近涨落非常大,,因此它是不精确的。

面对新问题时,往往先用朗道理论作初步(定性)分析。

#### 思考:

在前面用到的朗道自由能中加入 $M^3$ 项,即

$$G(T) = G_0(T) + \frac{1}{2}a(T)M^2 + \frac{1}{3}b(T)M^3 + \frac{1}{4}c(T)M^4,$$

怎样唯象地解释一级相变?

#### Ising model

$$H = -\frac{J}{kT} \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j = -\frac{2J}{kT} \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{s_i s_j} + C$$

$$K = \frac{2J}{kT}, \qquad u = e^K - 1$$