Cours 3 - C++ pour les mathématiques appliquées

Opérateurs

La dernière fois ... -

Généralités sur le C++

... aujourd'hui

- Constructeur(s)
- Opérateur(s)

Constructeur/Destructeur

Constructeur

- Il est fortement conseillé d'initialiser un objet à l'aide d'un constructeur class (arguments)
- Un constructeur est généralement déclaré public

Constructeur: exemple

```
class Polynome {
 public :
   int degree;
   Polynome(int d); // declaration du constructeur
 private:
   double *coeffs_;
};
Polynome::Polynome(int d) { // implementation externe
 degre = d;
 coeffs_ = new double[degre];  // allocation
 for(int i=0;i<degre;i++) coeffs_[i] = 0;</pre>
int main() {
 Polynome p(3); // creation d'un polynome
 Polynome m=Polynome(3); // creation d'un second polynome
```

Surcharge de constructeur

```
struct Polynome {
  double *coeffs_;
                                   // public par defaut
  unsigned int degree;
  Polynome(int d, double v=0); //constructeur (degree, val)
  Polynome(const Polynome & P); // constructeur par copie
Polynome::Polynome(unsigned int d, double val) {
  degree=d ;
  if (degree == 0) return ;
  coeffs =new double[degree];
  for(int i=0;i<degree; i++) coeffs_[i]=val;</pre>
Polynome::Polynome(const Polynome & P) {
                                                      // par copie
  degree=P.degree;
  if (degree == 0) return ;
  coeffs =new double[degree];
  for(int i=0;i<degree;i++) coeffs_[i]=P.coeffs_[i]; //recopie</pre>
```

Constructeur par copie

- Par défaut, un constructeur par recopie est toujours créé. Mais ce constructeur se contente de recopier les membres bit à bit.
- Il ne se préoccupe pas des zones mémoires allouées par l'utilisateur.
- Le constructeur par recopie est invoqué implicitement lors du transfert d'objet comme argument d'entrée ou de retour.
- Polynome P=R appelle le constructeur par copie.

Constructeur: utilisation

Appel de constructeur

- Lorsqu'un objet est initialisé, un constructeur approprié est appelé.
- Les arguments de la liste d'initialisation sont fournis au constructeur.
- Syntaxe: class_type identifiant(arguments; ou class_type identifiant{arguments;`
- Les différentes formes d'initialisation

```
    défaut : Polynome f;
    avec valeur : Polynome {};
    directe : Polynome f(42);
    liste : Polynome f{42};`
    copie : Polynome f=g;
```

Destructeur

 Lorsque un objet est détruit, il libère l'espace qu'il a crée pour stocker des membres mais pas l'espace alloué par l'utilisateur. On peut à l'aide d'un destructeur libérer cette espace mémoire.

```
class Polynome {
  double *coeffs_;
public:
  int degree;
  Polynome(int d);
  ~Polynome();
Polynome::~Polynome() {
  delete [] coeffs_;
```

Un destructeur n'a jamais d'argument et est public.

Surcharge d'opérateur

Syntaxe de la surcharge

• On utilise le mot réservé operator et la syntaxe suivante

argRetour nomOperateur (argtEntree)

- Le nombre d'arguments d'entrée est lié au type d'opérateur (unaire, binaire, ternaire)
- L'argument de sortie dépend des objectifs fixés.

Exemple de surcharge

```
class Polynome {
  public :
    int degree;
    double *coeffs_;
    Polynome(int d, double v=0); //constructeur (degreension, val)
    Polynome(const Polynome &P); //constructeur par copie
    Polynome operator * (double d); //produit par un double
};
Polynome Polynome::operator *(double d) {
  Polynome Q(degree);
  for(int i=0;i<degree;i++) {</pre>
   Q.coeffs_[i] = coeffs_[i]*d;
  return Q;
```

Exemple d'opérateur =

• Etape 0 : L'opérateur d'affectation doit faire correspondre une variable membre de la classe cible à une variable membre de la classe source.

```
void Polynome::operator=(Polynome P) {
  degree = P.degree;
  coeffs_ = new double[degree];
  memcpy(coeffs_, P.coeffs_, degree * sizeof(double));
}
```

• Etape 1 : L'affectation doit seulement être utilisé pour modifier la cible. La source doit rester inchangée :

```
void operator=(const Polynome P);
```

• Etape 2 : Afin d'améliorer la vitesse d'accès aux données de la variable source, l'argument peut-être passé par référence.

Exemple d'opérateur = (2)

• Etape 3 : Lors d'une affectation, la valeur de la variable source est donnée à la variable gauche. Ainsi, après l'opération, le type de retour doit être non-void. L'opération doit donc retourner une référence sur le type de l'objet.

```
Polynome & operator = (const Polynome &P);
```

• Etape 4 : Puisque le type de retour n'est plus void, l'opérateur doit retourner une valeur. L'opérateur d'affectation est fait entre deux objets de même type. L'opérateur doit donc retourner la même variable que celle qui l'a appelé.

Exemple d'opérateur : =

On utilise donc l'opérateur this . L'implémentation finale est donc

```
Polynome& Polynome::operator=(const Polynome &P) {
  degree = P.degree;
  coeffs_ = new double[degree];
  memcpy(coeffs_, P.coeffs_, degree * sizeof(double));
  return *this;
}
```

Il est important, dans certaines configuration de

- Vérifier la mémoire : est-ce que le tableau coeffs_ est déjà alloué?
- Vérifier l'auto-référence.

Surcharge externe

Comment fonctionne l'opération (double x Polynome)

```
3*P (double x Polynome)
```

Surcharge externe

```
Polynome operator *(double d, const Polynome & P) {
  Polynome Q(degree);
  for (int i=0;i<degree;i++) {</pre>
    Q.coeffs_[i] = P.coeffs_[i]*d;
  return Q;
int main() {
  Polynome M(3);
  Polynome P=M*2; // surcharge de * interne
  Polynome Q=3*M; // surcharge de * externe
```

Surcharge externe (2)

- Pas d'ambiguïté : arguments d'entrée distincts entre les deux versions.
- Dans l'écriture M*2 ou M*3 , 2 et 3 sont des entiers: il y a conversion automatique en double.

Surcharge interne ou externe

• Version externe: Polynome * double

```
Polynome operator *(double d, const Polynome & P) {
   Polynome Q(degree);
   for (int i=0;i<degree;i++) {
      Q.coeffs_[i] = P.coeffs_[i]*d;
   }
   return Q;
}</pre>
```

• Version externe: double * Polynome

```
Polynome operator *(const Polynome & P,double d) {
   Polynome Q(degree);
   for (int i=0;i<degree;i++) {
      Q.coeffs_[i] = P.coeffs_[i]*d;
   }
   return Q;
}</pre>
```

Choisir le type de surcharge

- Mettre en externe si l'opération n'induit pas de modification de l'objet.
- Meilleure visibilité et cohérence.
- Ne fonctionne pas si coeffs_ est protégé (private)


Surcharge fortement recommandée

• La surcharge de *= doit être interne.

```
class Polynome {
public:
    Polynome &operator*=(double d); //produit par un double
};
Polynome &Polynome::operator*=(double d) {
    for (int i = 0; i < degree; i++) {
        coeffs_[i] *= d;
    }
    return *this;
}</pre>
```

• On retourne une référence à l'objet lui même (on évite la recopie).

Liste des opérateurs surchargeables



Opérateurs spéciaux

- Opérateurs qui ne peuvent être surchargés :
 - :: résolution de portée
 - sélection de membre
 - * sélection de membre via un pointeur de fonction
 - :? opérateur ternaire
- Surcharges de new et delete pour réécrire les mécanismes d'allocation dynamique.

Surcharge rationnelle

- Utiliser le sens usuel des opérateurs et éviter des surcharges fantaisistes, par exemple la division de 2 vecteurs.
- Éviter toute confusion possible, par exemple () et [] sont des opérateurs d'accès pour des objets de type vecteur
 - o () suivant la convention, commence à 0 ou à 1 : logique C++ ou mathématique
 - o [] commence à 0 : logique du C++

Exemple de surcharge simple

```
class vect {
  public :
    double *val; //tableau de valeurs
    double & operator()(int i){return val[i+1]};
    double & operator[](int i){return val[i]};
}
```

• Retourne une référence \Longrightarrow modification d'un élément.

Opérateur de conversion

Cas particulier de l'opérateur de conversion/transtypage.

```
operator Polynome()(const vect &);
```

Syntaxe générale

- Pas d'arguments de retour, s'apparente à un constructeur
- Est utilisé implicitement par le compilateur si nécessaire : Fonction attendant un Polynome et recevant un vecteur.
- Utilisation très délicate, augmente les ambiguïtés, à utiliser avec parcimonie.
- Il est plus simple et fortement recommandé d'utiliser un constructeur de la classe Polynome

```
Polynome(const vect &);
```

Opérateurs de flux

- Généralement les opérateurs << et >> sont réservés à des opérations d'entrée/sortie dans un flux (écran, fichier, buffer, . . .).
- Flux standards
 - o cin entrée clavier, classe istream
 - cout sortie écran, classe ostream
- Pour afficher un Polynome :

```
cout < Polynome: x^2+x+1
```

Opérateur de flux : exemple

```
class Polynome {
  . . .
};
ostream & operator << (ostream & out, const Polynome &P) {</pre>
  out << "Polynome : ";</pre>
  for (int i = 0; i < P.degree; i++) {</pre>
    out << P(i) << " ";
  out << endl;</pre>
  return out;
istream & operator >> (istream & in, const Polynome &P) {
  for (int i = 0; i < P.degree; i++) {</pre>
    in \gg P(i);
  return in;
```

Flux: insertion dans une liste

Insertion d'un Polynome dans une liste de polynomes

```
class liste_Polynome {
  public:
  Polynome ** liste; // tableau de pointeurs unsigned int nb_Polynomes; // nombre de polynomes
  Polynome ** liste ;
  liste_Polynome(unsigned int i=10); // constructeur
                         // destructeur
// augmente la taille du tableau de 10
  ~liste_Polynome ( );
  void allonge ();
  Polynome & operator(const int &); // acces au i eme polynome
  add(const Polynome &);
                           // ajout d'un polynome
};
liste_Polynome & operator <<(liste_Polynome &L,const Polynome &P) {</pre>
  L.add(P);
  return L;
```

Appel

Dans le programme principal

```
Polynome P();
liste_Polynome liste();
liste<<P;</pre>
```

Exemple complet de surcharge : définition

```
class Polynome
  public :
    double& operator()( int i);
    Polynome & operator += (const Polynome &);
    Polynome & operator -= (const Polynome &);
    Polynome & operator *= (const Polynome &);
    Polynome & operator /= (const Polynome &);
    bool operator == (const Polynome &);
    bool operator != (const Polynome &);
};
Polynome operator+(const Polynome &, const Polynome &);
Polynome operator-(const Polynome &, const Polynome &);
ostream & operator <<(ostream &,const Polynome &);</pre>
istream & operator >>(istream &,const Polynome &);
```

Exemple complet de surcharge : implémentation

```
Polynome & Polynome::operator+= (const Polynome &Q) {
  if(dim!=Q.degree) { exit(-1); // dimension incompatible
  Polynome &P=*this; // alias sur this
  for(int i=0;i<degree;i++)</pre>
 \{ P(i) += Q(i); \}
  return P;
Polynome operator+(const Polynome P &, const Polynome &Q) {
  Polynome R(P); // R initialise avec P
  R+=Q; // addition interne
  return R; // retourne l'objet R
bool Polynome::operator == (const Polynome &`){...}
bool Polynome::operator != (const Polynome &Q){return ! (*this == Q);}
```

Exemple complet de surcharge : commentaires

- l'opération P+M appelle +=
- une seule implémentation de + .
- plus facile à maintenir.
- plus robuste : diminue le nombre d'erreur possible.

Un exemple plus évolué : définition

- Supposons que l'on dispose d'une classe de matrices (MATRICES) et que l'on veuille faire une combinaison linéaire de plusieurs matrices de grande taille.
- Problème : le calcul de 2*A+4*D-5*C :
 T1=5*C , T2=4*D , T3=T1-T2 , T4=2*A et enfin T4+T3

soit 5 générations de matrices temporaires avec recopie!

Un exemple plus évolué : définition (2)

Solution : utiliser une structure intermédiaire (combinaison)
 décrivant la combinaison linéaire et n'effectuer le calcul qu'au moment du = :

```
5*C=>C1 , 4*D=>C2 , C3=C1-C2 , 2*A=>C4 et enfin C4+C3 => matrice résultat.
```

- Les opérations créent ou modifient la structure intermédiaire
- C'est l'opération MATRICE=C0MBINAISON qui déclenche le calcul en évitant la création de matrices intermédiaires
- Une seule recopie finale!

Un exemple plus évolué : implémentation

```
class MATRICE { // classe MATRICE
};
class COMBINAISON{ // pointeurs matrice et coefficients
  public:
    int nb_matrice;
    MATRICE **liste_matrice;
    double *liste_coefficients;
}
COMBINAISON & operator*(double, const MATRICE &);
```

Attention au mécanisme de création/destruction des objets intermédiaires combinaison!

Méthodologie

- Ne jamais surcharger un opérateur avec un autre sens que le sens commun (+ avec)
- limiter le nombre d'implémentations pour des opérations similaires (+ et +=)
- ne renvoyer des pointeurs qu'exceptionnellement, résultat inutilisable dans une autre opération :
 - si A+B retourne un pointeur (A+B)+C est impossible
- pour une classe personnelle ne surcharger que l'essentiel
- pour une classe générale, prévoir toutes les surcharges possibles (complétude)
- la surcharge des opérateurs n'est pas obligatoire elle apporte un confort et augmente la lisibilité

Ce que toutes les classes doivent avoir

Règle de 3

 Si une classe définie l'une des 3 méthodes suivantes, alors les 3 doivent être définies


```
i. Destructeur : ~Polynome() .
```

- ii. Constructeur par recopie: Polynome(const Polynome &) .
- iii. Opérateur de recopie : operator=(const Polynome &).
- Il est également important de re-définir un constructeur.


Règle de 5

- Avec le C++ 2011, il est recommandé de définir deux méthodes complémentaires
 - i. Constructeur par déplacement mémoire : Polynome (Polynome &&) .
 - ii. Recopie par déplacement mémoire : operator=(Polynome &&).
- En C++ 2011, il est possible de déléguer la création d'une de ces méthodes ou d'interdire son utilisation en utilisant des qualificateurs : default ou delete.

Sémantique de copie



Sémantique de déplacement



MMIS 2A - Printemps 2024

Conclusion

A retenir

- Surcharge d'opérateur.
- Règles de 3-5;

La prochaine fois

Patterns