
# 第3章 数据结构□



# Abstract

数据结构如同一副稳固而多样的框架。

它为数据的有序组织提供了蓝图, 算法得以在此基础上生动起来。

# 3.1 数据结构分类

常见的数据结构包括数组、链表、栈、队列、哈希表、树、堆、图,它们可以从"逻辑结构"和"物理结构"两个维度进行分类。

# 3.1.1 逻辑结构:线性与非线性

**逻辑结构揭示了数据元素之间的逻辑关系**。在数组和链表中,数据按照一定顺序排列,体现了数据之间的线性关系;而在树中,数据从顶部向下按层次排列,表现出"祖先"与"后代"之间的派生关系;图则由节点和边构成,反映了复杂的网络关系。

如图 3-1 所示,逻辑结构可分为"线性"和"非线性"两大类。线性结构比较直观,指数据在逻辑关系上呈线性排列;非线性结构则相反,呈非线性排列。

- · 线性数据结构:数组、链表、栈、队列、哈希表,元素之间是一对一的顺序关系。
- · 非线性数据结构: 树、堆、图、哈希表。

非线性数据结构可以进一步划分为树形结构和网状结构。

- · 树形结构: 树、堆、哈希表, 元素之间是一对多的关系。
- · 网状结构: 图, 元素之间是多对多的关系。




图 3-1 线性数据结构与非线性数据结构

## 3.1.2 物理结构:连续与分散

**当算法程序运行时,正在处理的数据主要存储在内存中**。图 3-2 展示了一个计算机内存条,其中每个黑色方块都包含一块内存空间。我们可以将内存想象成一个巨大的 Excel 表格,其中每个单元格都可以存储一定大小的数据。

**系统通过内存地址来访问目标位置的数据**。如图 3-2 所示,计算机根据特定规则为表格中的每个单元格分配编号,确保每个内存空间都有唯一的内存地址。有了这些地址,程序便可以访问内存中的数据。




图 3-2 内存条、内存空间、内存地址

#### Tip

值得说明的是,将内存比作 Excel 表格是一个简化的类比,实际内存的工作机制比较复杂,涉及地址空间、内存管理、缓存机制、虚拟内存和物理内存等概念。

内存是所有程序的共享资源,当某块内存被某个程序占用时,则通常无法被其他程序同时使用了。**因此在数据结构与算法的设计中,内存资源是一个重要的考虑因素**。比如,算法所占用的内存峰值不应超过系统剩余空闲内存;如果缺少连续大块的内存空间,那么所选用的数据结构必须能够存储在分散的内存空间内。

如图 3-3 所示,**物理结构反映了数据在计算机内存中的存储方式**,可分为连续空间存储(数组)和分散空间存储(链表)。物理结构从底层决定了数据的访问、更新、增删等操作方法,两种物理结构在时间效率和空间效率方面呈现出互补的特点。



## 图 3-3 连续空间存储与分散空间存储

值得说明的是<mark>,所有数据结构都是基于数组、链表或二者的组合实现的</mark>。例如,栈和队列既可以使用数组实现,也可以使用链表实现;而哈希表的实现可能同时包含数组和链表。

- · 基于数组可实现: 栈、队列、哈希表、树、堆、图、矩阵、张量(维度 ≥ 3 的数组)等。
- · 基于链表可实现: 栈、队列、哈希表、树、堆、图等。

链表在初始化后,仍可以在程序运行过程中对其长度进行调整,因此也称"动态数据结构"。数组在初始化后长度不可变,因此也称"静态数据结构"。值得注意的是,数组可通过重新分配内存实现长度变化,从而具备一定的"动态性"。

#### Tip

如果你感觉物理结构理解起来有困难,建议先阅读下一章,然后再回顾本节内容。

# 3.2 基本数据类型

当谈及计算机中的数据时,我们会想到文本、图片、视频、语音、3D模型等各种形式。尽管这些数据的组织形式各异,但它们都由各种基本数据类型构成。

基本数据类型是 CPU 可以直接进行运算的类型,在算法中直接被使用,主要包括以下几种。

- · 整数类型 byte、short、int、long。
- · 浮点数类型 float、double ,用于表示小数。
- · 字符类型 char , 用于表示各种语言的字母、标点符号甚至表情符号等。
- · 布尔类型 bool,用于表示"是"与"否"判断。

基本数据类型以二进制的形式存储在计算机中。一个二进制位即为 1 比特。在绝大多数现代操作系统中,1 字节(byte)由 8 比特(bit)组成。

基本数据类型的取值范围取决于其占用的空间大小。下面以 Java 为例。

- · 整数类型 byte 占用 1 字节 = 8 比特. 可以表示  $2^8$  个数字。
- · 整数类型 int 占用 4 字节 = 32 比特,可以表示  $2^{32}$  个数字。

表 3-1 列举了 Java 中各种基本数据类型的占用空间、取值范围和默认值。此表格无须死记硬背,大致理解即可,需要时可以通过查表来回忆。

类型	符号	占用空间	最小值	最大值	默认值
整数	byte	1字节	$-2^{7}$ (-128)	$2^7 - 1 (127)$	0
	short	2 字节	$-2^{15}$	$2^{15} - 1$	0
	int	4 字节	$-2^{31}$	$2^{31} - 1$	0

表 3-1 基本数据类型的占用空间和取值范围

类型	符号	占用空间	最小值	最大值	默认值
	long	8 字节	$-2^{63}$	$2^{63} - 1$	0
浮点数	float	4字节	$1.175 \times 10^{-38}$	$3.403 \times 10^{38}$	0.0f
	double	8 字节	$2.225 \times 10^{-308}$	$1.798 \times 10^{308}$	0.0
字符	char	2 字节	0	$2^{16} - 1$	0
布尔	bool	1字节	false	true	false

请注意,表 3-1 针对的是 Java 的基本数据类型的情况。每种编程语言都有各自的数据类型定义,它们的占用空间、取值范围和默认值可能会有所不同。

- · 在 Python 中,整数类型 int 可以是任意大小,只受限于可用内存;浮点数 float 是双精度 64 位;没有 char 类型,单个字符实际上是长度为 1 的字符串 str。
- · C和 C++ 未明确规定基本数据类型的大小,而因实现和平台各异。表 3-1 遵循 LP64 数据模型,其用于包括 Linux 和 macOS 在内的 Unix 64 位操作系统。
- · 字符 char 的大小在 C 和 C++ 中为 1 字节,在大多数编程语言中取决于特定的字符编码方法,详见"字符编码"章节。
- · 即使表示布尔量仅需 1 位 (0 或 1),它在内存中通常也存储为 1 字节。这是因为现代计算机 CPU 通常将 1 字节作为最小寻址内存单元。

那么,基本数据类型与数据结构之间有什么联系呢?我们知道,数据结构是在计算机中组织与存储数据的方式。这句话的主语是"结构"而非"数据"。

如果想表示"一排数字",我们自然会想到使用数组。这是因为数组的线性结构可以表示数字的相邻关系和顺序关系,但至于存储的内容是整数 int、小数 float 还是字符 char ,则与"数据结构"无关。

换句话说,**基本数据类型提供了数据的"内容类型",而数据结构提供了数据的"组织方式"。**例如以下代码,我们用相同的数据结构(数组)来存储与表示不同的基本数据类型,包括 int、float、char、bool 等。

```
// 使用多种基本数据类型来初始化数组
int numbers[10];
float decimals[10];
char characters[10];
bool bools[10];
```

# 3.3 数字编码 \*

## Tip

在本书中,标题带有\*符号的是选读章节。如果你时间有限或感到理解困难,可以先跳过,等学完必读章节后再单独攻克。

## 3.3.1 原码、反码和补码

在上一节的表格中我们发现,所有整数类型能够表示的负数都比正数多一个,例如 byte 的取值范围是 [-128,127]。这个现象比较反直觉,它的内在原因涉及原码、反码、补码的相关知识。

首先需要指出,**数字是以"补码"的形式存储在计算机中的**。在分析这样做的原因之前,首先给出三者的定义。

- · **原码**: 我们将数字的二进制表示的最高位视为符号位,其中 0 表示正数, 1 表示负数,其余位表示数字的值。
- · **反码**: 正数的反码与其原码相同, 负数的反码是对其原码除符号位外的所有位取反。
- · **补码**:正数的补码与其原码相同,负数的补码是在其反码的基础上加1。

图 3-4 展示了原码、反码和补码之间的转换方法。




图 3-4 原码、反码与补码之间的相互转换

原码(sign-magnitude)虽然最直观,但存在一些局限性。一方面,**负数的原码不能直接用于运算**。例如在原码下计算 1+(-2) ,得到的结果是 -3 ,这显然是不对的。

$$\begin{aligned} 1 + (-2) \\ &\to 0000\ 0001 + 1000\ 0010 \\ &= 1000\ 0011 \\ &\to -3 \end{aligned}$$

为了解决此问题,计算机引入了反码(1's complement)。如果我们先将原码转换为反码,并在反码下计算 1+(-2) ,最后将结果从反码转换回原码,则可得到正确结果 -1 。

$$1 + (-2)$$
  
 $\rightarrow 0000\ 0001\ (原码) + 1000\ 0010\ (原码)$   
 $= 0000\ 0001\ (反码) + 1111\ 1101\ (反码)$   
 $= 1111\ 1110\ (反码)$   
 $= 1000\ 0001\ (原码)$   
 $\rightarrow -1$ 

另一方面,**数字零的原码有** +0 **和** -0 **两种表示方式**。这意味着数字零对应两个不同的二进制编码,这可能会带来歧义。比如在条件判断中,如果没有区分正零和负零,则可能会导致判断结果出错。而如果我们想处理正零和负零歧义,则需要引入额外的判断操作,这可能会降低计算机的运算效率。

$$+0 \rightarrow 0000\ 0000$$
  
 $-0 \rightarrow 1000\ 0000$ 

与原码一样,反码也存在正负零歧义问题,因此计算机进一步引入了补码(2's complement)。我们先来观察一下负零的原码、反码、补码的转换过程:

$$-0 \rightarrow 1000\ 0000\ (原码)$$
  
= 1111\ 1111\ (反码)  
= 1\ 0000\ 0000\ (补码)

在负零的反码基础上加 1 会产生进位,但 byte 类型的长度只有 8 位,因此溢出到第 9 位的 1 会被舍弃。也就是说,**负零的补码为** 0000~0000 ,**与正零的补码相同**。这意味着在补码表示中只存在一个零,正负零歧义从而得到解决。

还剩最后一个疑惑: byte 类型的取值范围是 [-128,127], 多出来的一个负数 -128 是如何得到的呢? 我们注意到,区间 [-127,+127] 内的所有整数都有对应的原码、反码和补码,并且原码和补码之间可以互相转换。

然而,**补码**  $1000\,0000$  **是一个例外,它并没有对应的原码**。根据转换方法,我们得到该补码的原码为  $0000\,0000$  。这显然是矛盾的,因为该原码表示数字 0 ,它的补码应该是自身。计算机规定这个特殊的补码  $1000\,0000$  代表 -128 。实际上,(-1)+(-127) 在补码下的计算结果就是 -128 。

$$(-127) + (-1)$$
  
 $\rightarrow 1111 \ 1111 \ (原码) + 1000 \ 0001 \ (原码)$   
 $= 1000 \ 0000 \ (反码) + 1111 \ 1110 \ (反码)$   
 $= 1000 \ 0001 \ (补码) + 1111 \ 1111 \ (补码)$   
 $= 1000 \ 0000 \ (补码)$   
 $\rightarrow -128$ 

你可能已经发现了,上述所有计算都是加法运算。这暗示着一个重要事实:**计算机内部的硬件电路主要是基于加法运算设计的**。这是因为加法运算相对于其他运算(比如乘法、除法和减法)来说,硬件实现起来更简

单, 更容易进行并行化处理, 运算速度更快。

请注意,这并不意味着计算机只能做加法。**通过将加法与一些基本逻辑运算结合,计算机能够实现各种其他的数学运算**。例如,计算减法 a-b 可以转换为计算加法 a+(-b) ; 计算乘法和除法可以转换为计算多次加法或减法。

现在我们可以总结出计算机使用补码的原因:基于补码表示,计算机可以用同样的电路和操作来处理正数和负数的加法,不需要设计特殊的硬件电路来处理减法,并且无须特别处理正负零的歧义问题。这大大简化了硬件设计,提高了运算效率。

补码的设计非常精妙、因篇幅关系我们就先介绍到这里、建议有兴趣的读者进一步深入了解。

## 3.3.2 浮点数编码

细心的你可能会发现: int 和 float 长度相同,都是 4 字节,但为什么 float 的取值范围远大于 int ?这非常反直觉,因为按理说 float 需要表示小数,取值范围应该变小才对。

实际上,**这是因为浮点数 float 采用了不同的表示方式**。记一个 32 比特长度的二进制数为:

$$b_{31}b_{30}b_{29}\dots b_2b_1b_0$$

根据 IEEE 754 标准, 32-bit 长度的 float 由以下三个部分构成。

· 符号位 S: 占 1 位, 对应  $b_{31}$  。

・ 指数位 E: 占 8 位,对应  $b_{30}b_{29}\dots b_{23}$ 。 ・ 分数位 N: 占 23 位,对应  $b_{22}b_{21}\dots b_0$ 。

二进制数 float 对应值的计算方法为:

$$\text{val} = (-1)^{b_{31}} \times 2^{(b_{30}b_{29}\dots b_{23})_2 - 127} \times (1.b_{22}b_{21}\dots b_0)_2$$

转化到十进制下的计算公式为:

$$val = (-1)^S \times 2^{E-127} \times (1 + N)$$

其中各项的取值范围为:

$$\begin{split} \mathbf{S} \in & \{0,1\}, \quad \mathbf{E} \in \{1,2,\dots,254\} \\ & (1+\mathbf{N}) = & (1+\sum_{i=1}^{23} b_{23-i}2^{-i}) \subset [1,2-2^{-23}] \end{split}$$




图 3-5 IEEE 754 标准下的 float 的计算示例

观察图 3-5 ,给定一个示例数据 S=0 , E=124 ,  $N=2^{-2}+2^{-3}=0.375$  ,则有:

val = 
$$(-1)^0 \times 2^{124-127} \times (1 + 0.375) = 0.171875$$

现在我们可以回答最初的问题: float 的表示方式包含指数位,导致其取值范围远大于 int 。根据以上计算,float 可表示的最大正数为  $2^{254-127} \times (2-2^{-23}) \approx 3.4 \times 10^{38}$  ,切换符号位便可得到最小负数。

**尽管浮点数 float 扩展了取值范围,但其副作用是牺牲了精度**。整数类型 int 将全部 32 比特用于表示数字,数字是均匀分布的;而由于指数位的存在,浮点数 float 的数值越大,相邻两个数字之间的差值就会趋向越大。

如表 3-2 所示,指数位 E=0 和 E=255 具有特殊含义,用于表示零、无穷大、NaN 等。

表 3-2 指数位含义

指数位 E	分数位 N = 0	分数位 N ≠ 0	计算公式
0	$\pm 0$	次正规数	$(-1)^{\rm S} \times 2^{-126} \times (0.{\rm N})$
$1,2,\dots,254$	正规数	正规数	$(-1)^{\rm S}  imes 2^{({\rm E}-127)}  imes (1.{ m N})$
255	$\pm \infty$	NaN	

值得说明的是, 次正规数显著提升了浮点数的精度。最小正正规数为  $2^{-126}$  , 最小正次正规数为  $2^{-126} \times 2^{-23}$  。

双精度 double 也采用类似于 float 的表示方法,在此不做赘述。

# 3.4 字符编码 \*

在计算机中,所有数据都是以二进制数的形式存储的,字符 char 也不例外。为了表示字符,我们需要建立一套"字符集",规定每个字符和二进制数之间的一一对应关系。有了字符集之后,计算机就可以通过查表完成二进制数到字符的转换。

## 3.4.1 ASCII 字符集

ASCII 码是最早出现的字符集,其全称为 American Standard Code for Information Interchange(美国标准信息交换代码)。它使用 7 位二进制数(一个字节的低 7 位)表示一个字符,最多能够表示 128 个不同的字符。如图 3-6 所示,ASCII 码包括英文字母的大小写、数字 0~9、一些标点符号,以及一些控制字符(如换行符和制表符)。

十进制	二进制	字符	含义	十进制	二进制	字符	十进制	二进制	字符	十进制	二进制	字符
0	0000 0000	NUL	空字符	33	0010 0001	!	65	0100 0001	Α	97	0110 0001	a
1	0000 0001	SOH	标题开始	34	0010 0010		66	0100 0010	В	98	0110 0010	b
2	0000 0010	STX	正文开始	35	0010 0011	#	67	0100 0011	С	99	0110 0011	С
3	0000 0011	ETX	正文结束	36	0010 0100	\$	68	0100 0100	D	100	0110 0100	d
4	0000 0100	EOT	传输结束	37	0010 0101	%	69	0100 0101	E	101	0110 0101	е
5	0000 0101	ENQ	请求	38	0010 0110	8	70	0100 0110	F	102	0110 0110	f
6	0000 0110	ACK	收到通知	39	0010 0111		71	0100 0111	G	103	0110 0111	g
7	0000 0111	BEL	响铃	40	0010 1000	(	72	0100 1000	Н	104	0110 1000	h
8	0000 1000	BS	退格	41	0010 1001	)	73	0100 1001	I	105	0110 1001	i
9	0000 1001	HT	水平制表符	42	0010 1010	*	74	0100 1010	J	106	0110 1010	j
10	0000 1010	LF	换行键	43	0010 1011	+	75	0100 1011	K	107	0110 1011	k
11	0000 1011	VT	垂直制表符	44	0010 1100	,	76	0100 1100	L	108	0110 1100	ι
12	0000 1100	FF	换页键	45	0010 1101	-	77	0100 1101	М	109	0110 1101	m
13	0000 1101	CR	回车键	46	0010 1110		78	0100 1110	N	110	0110 1110	n
14	0000 1110	S0	不用切换	47	0010 1111	/	79	0100 1111	0	111	0110 1111	0
15	0000 1111	SI	启用切换	48	0011 0000	0	80	0101 0000	P	112	0111 0000	р
16	0001 0000	DLE	数据链路转义	49	0011 0001	1	81	0101 0001	Q	113	0111 0001	q
17	0001 0001	DC1	设备控制1	50	0011 0010	2	82	0101 0010	R	114	0111 0010	r
18	0001 0010	DC2	设备控制2	51	0011 0011	3	83	0101 0011	S	115	0111 0011	s
19	0001 0011	DC3	设备控制3	52	0011 0100	4	84	0101 0100	T	116	0111 0100	t
20	0001 0100	DC4	设备控制4	53	0011 0101	5	85	0101 0101	U	117	0111 0101	u
21	0001 0101	NAK	拒绝接收	54	0011 0110	6	86	0101 0110	٧	118	0111 0110	v
22	0001 0110	SYN	同步空闲	55	0011 0111	7	87	0101 0111	W	119	0111 0111	W
23	0001 0111	ETB	结束传输块	56	0011 1000	8	88	0101 1000	Х	120	0111 1000	х
24	0001 1000	CAN	取消	57	0011 1001	9	89	0101 1001	Υ	121	0111 1001	у
25	0001 1001	EM	媒介结束	58	0011 1010	:	90	0101 1010	Z	122	0111 1010	z
26	0001 1010	SUB	代替	59	0011 1011	;	91	0101 1011	[	123	0111 1011	{
27	0001 1011	ESC	换码(溢出)	60	0011 1100	<	92	0101 1100	\	124	0111 1100	- 1
28	0001 1100	FS	文件分隔符	61	0011 1101	=	93	0101 1101	]	125	0111 1101	}
29	0001 1101	GS	分组符	62	0011 1110	>	94	0101 1110	^	126	0111 1110	~
30	0001 1110	RS	记录分隔符	63	0011 1111	?	95	0101 1111	_	127	0111 1111	DE
31	0001 1111	US	单元分隔符	64	0100 0000	<b>a</b>	96	0110 0000	•			
32	0010 0000	SP	空格									

图 3-6 ASCII 码

然而,ASCII 码仅能够表示英文。随着计算机的全球化,诞生了一种能够表示更多语言的 EASCII 字符集。它在 ASCII 的 7 位基础上扩展到 8 位,能够表示 256 个不同的字符。

在世界范围内, 陆续出现了一批适用于不同地区的 EASCII 字符集。这些字符集的前 128 个字符统一为 ASCII 码, 后 128 个字符定义不同, 以适应不同语言的需求。

#### 3.4.2 GBK 字符集

后来人们发现, **EASCII 码仍然无法满足许多语言的字符数量要求**。比如汉字有近十万个, 光日常使用的就有几千个。中国国家标准总局于 1980 年发布了 GB2312 字符集, 其收录了 6763 个汉字, 基本满足了汉字的计算机处理需要。

然而,GB2312 无法处理部分罕见字和繁体字。GBK 字符集是在 GB2312 的基础上扩展得到的,它共收录了21886 个汉字。在 GBK 的编码方案中, ASCII 字符使用一个字节表示,汉字使用两个字节表示。

## 3.4.3 Unicode 字符集

随着计算机技术的蓬勃发展,字符集与编码标准百花齐放,而这带来了许多问题。一方面,这些字符集一般只定义了特定语言的字符,无法在多语言环境下正常工作。另一方面,同一种语言存在多种字符集标准,如果两台计算机使用的是不同的编码标准,则在信息传递时就会出现乱码。

那个时代的研究人员就在想:如果推出一个足够完整的字符集,将世界范围内的所有语言和符号都收录其中,不就可以解决跨语言环境和乱码问题了吗?在这种想法的驱动下,一个大而全的字符集 Unicode 应运而生。

Unicode 的中文名称为"统一码", 理论上能容纳 100 多万个字符。它致力于将全球范围内的字符纳入统一的字符集之中, 提供一种通用的字符集来处理和显示各种语言文字, 减少因为编码标准不同而产生的乱码问题。

自 1991 年发布以来, Unicode 不断扩充新的语言与字符。截至 2022 年 9 月, Unicode 已经包含 149186 个字符,包括各种语言的字符、符号甚至表情符号等。在庞大的 Unicode 字符集中,常用的字符占用 2 字节,有些生僻的字符占用 3 字节甚至 4 字节。

Unicode 是一种通用字符集,本质上是给每个字符分配一个编号(称为"码点"),**但它并没有规定在计算机中如何存储这些字符码点**。我们不禁会问: 当多种长度的 Unicode 码点同时出现在一个文本中时,系统如何解析字符? 例如给定一个长度为 2 字节的编码,系统如何确认它是一个 2 字节的字符还是两个 1 字节的字符?

对于以上问题,**一种直接的解决方案是将所有字符存储为等长的编码**。如图 3-7 所示,"Hello"中的每个字符占用 1 字节,"算法"中的每个字符占用 2 字节。我们可以通过高位填 0 将"Hello 算法"中的所有字符都编码为 2 字节长度。这样系统就可以每隔 2 字节解析一个字符,恢复这个短语的内容了。




图 3-7 Unicode 编码示例

然而 ASCII 码已经向我们证明,编码英文只需 1 字节。若采用上述方案,英文文本占用空间的大小将会是 ASCII 编码下的两倍,非常浪费内存空间。因此,我们需要一种更加高效的 Unicode 编码方法。

#### 3.4.4 UTF-8 编码

目前,UTF-8 已成为国际上使用最广泛的Unicode编码方法。**它是一种可变长度的编码**,使用1到4字节来表示一个字符,根据字符的复杂性而变。ASCII字符只需1字节,拉丁字母和希腊字母需要2字节,常用

的中文字符需要3字节,其他的一些生僻字符需要4字节。

UTF-8 的编码规则并不复杂,分为以下两种情况。

- · 对于长度为 1 字节的字符,将最高位设置为 0,其余 7 位设置为 Unicode 码点。值得注意的是,ASCII 字符在 Unicode 字符集中占据了前 128 个码点。也就是说, UTF-8 编码可以向下兼容 ASCII 码。这意味着我们可以使用 UTF-8 来解析年代久远的 ASCII 码文本。
- · 对于长度为 n 字节的字符(其中 n > 1),将首个字节的高 n 位都设置为 1 ,第 n + 1 位设置为 0 ; 从第二个字节开始,将每个字节的高 2 位都设置为 10 ;其余所有位用于填充字符的 Unicode 码点。

图 3-8 展示了"Hello 算法"对应的 UTF-8 编码。观察发现,由于最高 n 位都设置为 1 ,因此系统可以通过读取最高位 1 的个数来解析出字符的长度为 n 。

但为什么要将其余所有字节的高 2 位都设置为 10 呢?实际上,这个 10 能够起到校验符的作用。假设系统从一个错误的字节开始解析文本,字节头部的 10 能够帮助系统快速判断出异常。

之所以将 10 当作校验符,是因为在 UTF-8 编码规则下,不可能有字符的最高两位是 10 。这个结论可以用反证法来证明:假设一个字符的最高两位是 10 ,说明该字符的长度为 1 ,对应 ASCII 码。而 ASCII 码的最高位应该是 0 ,与假设矛盾。

字符	Unicode	•	UTF-8
Н	00000000 010	001000	01001000
е	00000000 011	.00101	01100101
ι	00000000 011	01100	01101100
ι	00000000 011	.01100	01101100
o	00000000 011	01111	01101111
算	01111011 100	10111 <b>1110</b> 011	11 <b>10</b> 101110 <b>10</b> 010111
法	01101100 110	10101 1110011	10 <b>10</b> 110011 <b>10</b> 010101
		将最高 3 位设置为 代表字符长度为 3 字	

图 3-8 UTF-8 编码示例

除了 UTF-8 之外, 常见的编码方式还包括以下两种。

- · UTF-16 编码: 使用 2 或 4 字节来表示一个字符。所有的 ASCII 字符和常用的非英文字符,都用 2 字节表示; 少数字符需要用到 4 字节表示。对于 2 字节的字符, UTF-16 编码与 Unicode 码点相等。
- · **UTF-32 编码**:每个字符都使用 4 字节。这意味着 UTF-32 比 UTF-8 和 UTF-16 更占用空间,特别是对于 ASCII 字符占比较高的文本。

从存储空间占用的角度看,使用 UTF-8 表示英文字符非常高效,因为它仅需 1 字节;使用 UTF-16 编码某些非英文字符(例如中文)会更加高效,因为它仅需 2 字节,而 UTF-8 可能需要 3 字节。

从兼容性的角度看, UTF-8 的通用性最佳, 许多工具和库优先支持 UTF-8。

# 3.4.5 编程语言的字符编码

对于以往的大多数编程语言,程序运行中的字符串都采用 UTF-16 或 UTF-32 这类等长编码。在等长编码下, 我们可以将字符串看作数组来处理,这种做法具有以下优点。

- · **随机访问**: UTF-16 编码的字符串可以很容易地进行随机访问。UTF-8 是一种变长编码,要想找到第 i 个字符,我们需要从字符串的开始处遍历到第 i 个字符,这需要 O(n) 的时间。
- · **字符计数**: 与随机访问类似,计算 UTF-16 编码的字符串的长度也是 O(1) 的操作。但是,计算 UTF-8 编码的字符串的长度需要遍历整个字符串。
- · **字符串操作**: 在 UTF-16 编码的字符串上,很多字符串操作(如分割、连接、插入、删除等)更容易进行。在 UTF-8 编码的字符串上,进行这些操作通常需要额外的计算,以确保不会产生无效的 UTF-8 编码。

实际上、编程语言的字符编码方案设计是一个很有趣的话题、涉及许多因素。

- · Java 的 String 类型使用 UTF-16 编码,每个字符占用 2 字节。这是因为 Java 语言设计之初,人们认为 16 位足以表示所有可能的字符。然而,这是一个不正确的判断。后来 Unicode 规范扩展到了超过 16 位,所以 Java 中的字符现在可能由一对 16 位的值(称为"代理对")表示。
- · JavaScript 和 TypeScript 的字符串使用 UTF-16 编码的原因与 Java 类似。当 1995 年 Netscape 公司 首次推出 JavaScript 语言时,Unicode 还处于发展早期,那时候使用 16 位的编码就足以表示所有的 Unicode 字符了。
- · C# 使用 UTF-16 编码,主要是因为.NET 平台是由 Microsoft 设计的,而 Microsoft 的很多技术(包括 Windows 操作系统)都广泛使用 UTF-16 编码。

由于以上编程语言对字符数量的低估,它们不得不采取"代理对"的方式来表示超过 16 位长度的 Unicode 字符。这是一个不得已为之的无奈之举。一方面,包含代理对的字符串中,一个字符可能占用 2 字节或 4 字节,从而丧失了等长编码的优势。另一方面,处理代理对需要额外增加代码,这提高了编程的复杂性和调试难度。

出于以上原因,部分编程语言提出了一些不同的编码方案。

- · Python 中的 str 使用 Unicode 编码,并采用一种灵活的字符串表示,存储的字符长度取决于字符串中最大的 Unicode 码点。若字符串中全部是 ASCII 字符,则每个字符占用 1 字节;如果有字符超出了ASCII 范围,但全部在基本多语言平面(BMP)内,则每个字符占用 2 字节;如果有超出 BMP 的字符,则每个字符占用 4 字节。
- · Go 语言的 string 类型在内部使用 UTF-8 编码。Go 语言还提供了 rune 类型, 它用于表示单个 Unicode 码点。
- · Rust 语言的 str 和 String 类型在内部使用 UTF-8 编码。Rust 也提供了 char 类型,用于表示单个 Unicode 码点。

需要注意的是,以上讨论的都是字符串在编程语言中的存储方式,**这和字符串如何在文件中存储或在网络中传输是不同的问题**。在文件存储或网络传输中,我们通常会将字符串编码为 UTF-8 格式,以达到最优的兼容性和空间效率。

# 3.5 小结

#### 1. 重点回顾

- · 数据结构可以从逻辑结构和物理结构两个角度进行分类。逻辑结构描述了数据元素之间的逻辑关系, 而 物理结构描述了数据在计算机内存中的存储方式。
- · 常见的逻辑结构包括线性、树状和网状等。通常我们根据逻辑结构将数据结构分为线性(数组、链表、 栈、队列)和非线性(树、图、堆)两种。哈希表的实现可能同时包含线性数据结构和非线性数据结构。
- · 当程序运行时,数据被存储在计算机内存中。每个内存空间都拥有对应的内存地址,程序通过这些内存地址访问数据。
- · 物理结构主要分为连续空间存储(数组)和分散空间存储(链表)。所有数据结构都是由数组、链表或 两者的组合实现的。
- · 计算机中的基本数据类型包括整数 byte、short、int、long , 浮点数 float、double , 字符 char 和布尔 bool 。它们的取值范围取决于占用空间大小和表示方式。
- · 原码、反码和补码是在计算机中编码数字的三种方法,它们之间可以相互转换。整数的原码的最高位是符号位,其余位是数字的值。
- · 整数在计算机中是以补码的形式存储的。在补码表示下, 计算机可以对正数和负数的加法一视同仁, 不需要为减法操作单独设计特殊的硬件电路, 并且不存在正负零歧义的问题。
- · 浮点数的编码由 1 位符号位、8 位指数位和 23 位分数位构成。由于存在指数位,因此浮点数的取值范围远大于整数、代价是牺牲了精度。
- · ASCII 码是最早出现的英文字符集,长度为 1 字节,共收录 127 个字符。GBK 字符集是常用的中文字符集,共收录两万多个汉字。Unicode 致力于提供一个完整的字符集标准,收录世界上各种语言的字符,从而解决由于字符编码方法不一致而导致的乱码问题。
- · UTF-8 是最受欢迎的 Unicode 编码方法,通用性非常好。它是一种变长的编码方法,具有很好的扩展性,有效提升了存储空间的使用效率。UTF-16 和 UTF-32 是等长的编码方法。在编码中文时,UTF-16 占用的空间比 UTF-8 更小。Java 和 C# 等编程语言默认使用 UTF-16 编码。

#### 2. Q&A

Q: 为什么哈希表同时包含线性数据结构和非线性数据结构?

哈希表底层是数组,而为了解决哈希冲突,我们可能会使用"链式地址"(后续"哈希冲突"章节会讲):数组中每个桶指向一个链表,当链表长度超过一定阈值时,又可能被转化为树(通常为红黑树)。

从存储的角度来看,哈希表的底层是数组,其中每一个桶槽位可能包含一个值,也可能包含一个链表或一棵树。因此,哈希表可能同时包含线性数据结构(数组、链表)和非线性数据结构(树)。

Q: char 类型的长度是 1 字节吗?

char 类型的长度由编程语言采用的编码方法决定。例如, Java、JavaScript、TypeScript、C# 都采用 UTF-16 编码(保存 Unicode 码点),因此 char 类型的长度为 2 字节。

Q: 基于数组实现的数据结构也称"静态数据结构"是否有歧义? 栈也可以进行出栈和入栈等操作,这些操作都是"动态"的。

栈确实可以实现动态的数据操作,但数据结构仍然是"静态"(长度不可变)的。尽管基于数组的数据结构可以动态地添加或删除元素,但它们的容量是固定的。如果数据量超出了预分配的大小,就需要创建一个新的

更大的数组,并将旧数组的内容复制到新数组中。

Q: 在构建栈(队列)的时候,未指定它的大小,为什么它们是"静态数据结构"呢?

在高级编程语言中,我们无须人工指定栈(队列)的初始容量,这个工作由类内部自动完成。例如,Java 的 ArrayList 的初始容量通常为 10。另外,扩容操作也是自动实现的。详见后续的"列表"章节。

**Q**:原码转补码的方法是"先取反后加1",那么补码转原码应该是逆运算"先减1后取反",而补码转原码也一样可以通过"先取反后加1"得到,这是为什么呢?

这是因为原码和补码的相互转换实际上是计算"补数"的过程。我们先给出补数的定义:假设 a+b=c,那么我们称 a 是 b 到 c 的补数,反之也称 b 是 a 到 c 的补数。

给定一个 n=4 位长度的二进制数 0010 ,如果将这个数字看作原码(不考虑符号位),那么它的补码需通过"先取反后加 1"得到:

$$0010 \rightarrow 1101 \rightarrow 1110$$

我们会发现,原码和补码的和是 0010 + 1110 = 10000,也就是说,补码 1110 是原码 0010 到 10000 的 "补数"。**这意味着上述 "先取反后加 1"实际上是计算到** 10000 **的补数的过程**。

那么, 补码 1110 到 10000 的"补数"是多少呢? 我们依然可以用"先取反后加 1"得到它:

$$1110 \to 0001 \to 0010$$

换句话说,原码和补码互为对方到 10000 的"补数",因此"原码转补码"和"补码转原码"可以用相同的操作(先取反后加 1)实现。

当然, 我们也可以用逆运算来求补码 1110 的原码, 即"先减 1 后取反":

$$1110 \to 1101 \to 0010$$

总结来看, "先取反后加1"和"先减1后取反"这两种运算都是在计算到10000的补数,它们是等价的。

本质上看,"取反"操作实际上是求到 1111 的补数 (因为恒有 **原码 + 反码 = 1111**); 而在反码基础上再加 1 得到的补码, 就是到 10000 的补数。

上述以n=4为例,其可被推广至任意位数的二进制数。