

# 第一单元 第四讲汇编语言程序格式

盛羽

中南大学计算机学院

shengyu@csu. edu. cn

# 目录



- 1. 汇编和运行
- 2. 伪操作

## 1. 汇编和运行



- ■汇编器 (assembler)
  - ■将汇编程序源代码转换为目标代码
    - ■将指令集的助记符(Mnemonics)翻译为操作码
    - ■解析符号名称(Symbolic names)成为存储器地址(偏移地址,具体数值)以及其它的实体
    - ■解析伪指令

#### ■连接程序

- ■将目标代码拼装成可执行程序
- ■多模块程序



## 1. 汇编和运行



#### ■开发工具

- ■源代码编辑
  - ■各种纯文本编辑工具
  - ■记事本、Sublime、Editplus、Notepad++、VS
- ■汇编和连接
  - masm
  - link
- ■调试程序
  - debug
- ■64 位机器
  - ■需安装 Dosbox 等工具进行环境模拟

### 1. 汇编和运行



```
demo.asm
                 ;数据段开始
   data segment
      x dw 5,14,20 ;存储空间申请(变量定义)
      v dw 6
      z dw 7
      w dw?
                 ;数据段结束
   data ends
                 ;代码段开始
   code segment
     main proc far ;主程序定义开始
       assume cs:code,ds:data ;指定缺省段
10
                 ;整个代码开始
     start:
11
                ;缺省操作
12
      push ds
                 ;缺省操作
13
      sub ax,ax
                 ;缺省操作
14
      push ax
          ax,data ;将数据段起始地址通过ax赋给ds
15
                 ;将数据段起始地址通过ax赋给ds
16
          ds,ax
      mov
                 ;将内存以x值为偏移地址的单元的值赋给ax
17
          ax,x
      mov
                 ;将内存以y为偏移地址的单元的值与ax相加并赋给ax
18
      add
          ax,y
                 ;将内存以z值为偏移地址的单元的值与ax相加并赋给赋给ax
      add
19
          ax,z
                 ;将ax寄存器的值赋给内存以z值为偏移地址的单元
20
      mov
          w,ax
21
      ret
                 :主函数返回
                 ;主程序定义结束
     main endp
                 ;代码段结束
   code ends
                 ;代码结束
   end start
25
```

```
template.asm
             :数据段开始
data segment
             ;数据段结束
data ends
             ;代码段开始
code segment
 main proc far ;主程序定义开始
   assume cs:code,ds:data ;指定缺省段
             ;整个代码开始
 start:
             ;缺省操作
   push ds
             ;缺省操作
   sub ax,ax
             ;缺省操作
   push ax
      ax,data ;将数据段起始地址通过ax赋给ds
             ;将数据段起始地址通过ax赋给ds
       ds,ax
             ;主函数返回
   ret
             ;主程序定义结束
 main endp
             ;代码段结束
code ends
             ;代码结束
end start
```

# 目录



- 1. 汇编和运行
- 2. 伪操作



#### ■伪操作(伪指令)

```
data segment
    x dw 5,14,20
    v dw 6
    z dw 7
    w dw?
data ends
code segment
  main proc far
    assume cs:code, ds:data
  start:
    push ds
    sub ax,ax
    push ax
        ax,data
        ds,ax
    mov
         ax,x
    mov
    add
         ax,y
    add
         ax,z
         w,ax
    mov
    ret
  main endp
code ends
end start
```

```
0000
           data segment
0000
      0005 000E 0014
                            x dw 5,14,20
      0006
0006
                   y dw 6
      0007
0008
                   z dw 7
      0000
                   w dw?
000A
000C
           data ends
0000
           code segment
0000
             main proc far
           assume cs:code,ds:data
             start:
0000
0000
     1E
                 push ds
      2B C0
0001
                      sub
                          ax,ax
0003
                 push ax
0004
      B8 ---- R
                       mov ax,data
      8E D8
0007
                          ds,ax
                     mov
0009
      A1 0000 R
                       mov ax,x
      03 06 0006 R
000C
                          add ax,y
      03 06 0008 R
                          add ax,z
0010
0014
      A3 000A R
                        mov w,ax
0017
      CB
                 ret
0018
             main endp
0018
           code ends
       end start
```

#### 令都被处理了



- ■段定义伪操作
  - ■定义段,数据段、堆栈段、代码段
  - ■同一段的数据(代码)存在连续的内存空间中
  - ■定义方法

段名 segment

;内容

段名 endp

- ■段名:程序员给段取的名字,尽量能反映其类别。如 data,data1,code,code1
- ■成对出现
- ■一个程序中可以有多个数据段,多个代码段



#### ■过程定义伪操作

```
code segment
       main proc far
         assume cs:code
       start:
         push ds
         sub ax,ax
         push ax
         mov ax, -5
10
         call tmp
         mov bx, ax
12
         ret
13
       main endp
14
       tmp proc
15
          neg ax
16
          ret
17
       tmp endp
     code ends
18
     end start
19
```

```
60000
             code segment
  0000
               main proc far
             assume cs:code
  0000
               start:
  0000
       1E
                    push ds
                        sub ax,ax
  0001
        2B C0
  0003
        50
                    push ax
        B8 FFFB
  0004
                               ax,-5
                          mov
  0007
        E8 000D R
                          call tmp
        8B D8
  000A
                        mov bx,ax
  000C
        CB
                    ret
  000D
               main endp
  000D
               tmp proc
  000D
        F7 D8
                         neg ax
  000F
        C3
                     ret
  0010
               tmp endp
             code ends
  0010
         end start
```



- ■假定伪指令 assume
  - ■用于指定变量名的缺省段寄存器
  - ■右侧程序, x,y,z 变量所在的段名绑定给了 es 段寄存器, 所以这几个变量段寄存器的值使用的是 es 段寄存器的值。(虽然程序中 es 段寄存器的值被赋予了 d2 段的起始地址)
  - ■如果同一段绑定同时指定到 ds 和 es , 默认 ds

```
d2 segment
    a dw 4
d2 ends
d1 segment
    x dw 5, 14, 20
    y dw 6
    z dw 7
    w dw ?
d1 ends
code segment
  main proc far
    assume cs:code,es:d1,ds:d2
  start:
    push ds
    sub ax,ax
    push ax
    mov ax, d1
        ds,ax
         ax, d2
         es,ax
         ax,x
        ax,y
         ax,z
         W, ax
    mov bx, a
    ret
  main endp
code ends
end start
```

```
C:\CODE>debug demo.exe
                        PUSH
                                 DS
076E:0000 1E
076E:0001 2BC0
                        SUB
                                 AX,AX
076E:0003 50
                        PUSH
                                 ΑX
076E:0004 B86D07
                        MOV
                                 AX,076D
                        MOV
                                 DS,AX
076E:0007 8ED8
076E:0009 B86C07
                        MOV
                                 AX.076C
                                 ES,AX
076E:000C 8EC0
                        MOV
076E:000E 26
                        ES:
076E:000F A10000
                        MOV
                                 AX,[0000]
076E:0012 26
                        ES:
076E:0013 03060600
                                 AX,[0006]
                        ADD
076E:0017 26
                        ES:
                                 AX,[0008]
076E:0018 03060800
                        ADD
076E:001C 26
                        ES:
076E:001D A30A00
                                 [000A],AX
                        MOV
```



- ■伪操作符 start (或其他)
  - ■用于表示程序从那一行语句开始执行代码

■名称自定义,但是需要与 end 相四型 segment

- ■建议用 start
- ■如果没有放在第一行?
- ■一定要 main 过程吗?
  - ■不需要,从 start 标识的语句开始执

```
x dw 5, 14, 20
    v dw 6
    z dw 7
    w dw?
data ends
code segment
  main proc far
    assume cs:code, ds:data
   push ds
    sub ax,ax
    push ax
  start:
    mov ax, data
         ds,ax
    mov
         ax,x
    add
        ax,y
    add
        ax,z
    mov
        w,ax
    ret
  main endp
code ends
end start
```



■数据定义及存储器分配伪操作

[变量名] 数据类型 操作数1,操作数2,操作数3

- ■变量名,可选,仅用于更便捷的访问内存单元
- ■数据类型: DB,DW,DD....
  - ■DB:每个操作数单元占1个字节
  - ■DW:每个操作数单元占2个字节
  - ■DD:每个操作数单元占4个字节
- ■操作数:根据操作数进行内存单元的分配
  - 1. 具体数值:分配一个内存单元,并给其赋予该数值为初始值
  - 2. ?:分配一个内存单元,不赋初始值
  - 3. n dup(操作数):将操作数重复n遍,操作数规则同1、2、3,可嵌套
    - n dup( 1,10,100,?, m dup(?)) : (1+1+1+1+m)\*n 个内存单元



#### ■数据定义及存储器分配伪操作

```
d1
    segment
    x dw 5
    y dw 6
    z dw 7
    q db 8
    w dw?
    p dw 9,9
d1 ends
d2 segment
   a dw 8 dup (0abcdh)
   b db 3,3 dup(5 dup(15))
   c1 db 'abcd'
   c2 db 'a', 'b'
   c3 dw 'ab'
   c4 dd 12345678h
d2 ends
```



#### ■数据定义及存储器分配伪操作

```
d1
    segment
    x dw 5
    y dw 6
    z dw 7
    q db 8
    w dw?
    p dw 9,9
d1 ends
   segment
      dw 8 dup (0abcdh)
      db 3,3 dup(5 dup(15))
   c1 db 'abcd'
   c2 db 'a', 'b'
   c3 dw 'ab'
   c4 dd 12345678h
d2 ends
```

```
push
      ds
sub
     ax, ax
     ax
push
     ax, d1
mov
     ds,ax
mov
     ax, d2
mov
     es,ax
mov
     ax, x
mov
     bx,x+1
mov
mov
     cx, x+2
     dx, y
mov
     si,x+16
mov
     di,x+64
mov
```

```
000E
      A1 0000 R
                              mov
                                   ax,x
0011
      8B 1E 0001 R
                                   bx,x+1
                              mov
0015
      8B 0E 0002 R
                                   cx, x+2
                             mov
0019
      8B 16 0002 R
                                   dx,y
                             mov
001D
      8B 36 0010 R
                                   si,x+16
                             mov
0021
                                   di,x+64
      8B 3E 0040 R
                              mov
```

```
AX=0005 BX=0600 CX=0006 DX=0006 SP=FFFC BP=0000 SI=ABCD DI=ZB1E
DS=076C ES=076D SS=076B CS=0770 IP=0025 NV UP EI PL ZR NA PE NC
```



#### ■数据定义及存储器分配伪操作

```
segment
    x dw 5
    y dw 6
    z dw 7
    q db 8
    w dw?
    p dw 9,9
d1 ends
d2 segment
    dw 8 dup (0abcdh)
     db 3,3 dup(5 dup(15))
   c1 db 'abcd'
   c2 db 'a', 'b'
   c3 dw 'ab'
   c4 dd 12345678h
d2 ends
```

```
mov x,0101h
mov q,33h
mov a+4,1234h
```

```
BX=0600 CX=0006 DX=0006 SP=FFFC BP=0000 SI=ABCD DI=ZB1E
DS=076C ES=076D SS=076B CS=0770 IP=0025
                                         NU UP EI PL ZR NA PE NC
0770:0025 C70600000101 MDV
                             WORD PTR [0000],0101
                                                             DS:0000=0005
        BX=0600 CX=0006 DX=0006 SP=FFFC BP=0000 SI=ABCD DI=2B1E
DS=076C ES=076D SS=076B CS=0770 IP=002B
                                        NU UP EI PL ZR NA PE NC
0770:002B C606060033
                      MOV
                             BYTE PTR [0006],33
                                                             DS:0006=08
       BX=0600 CX=0006 DX=0006 SP=FFFC BP=0000 SI=ABCD DI=ZB1E
                SS=076B CS=0770 IP=0030
DS=076C ES=076D
                                         NV UP EI PL ZR NA PE NC
0770:0030 26
                      ES:
0770:0031 C70604003412 MDV
                             WORD PTR [0004],1234
                                                             ES:0004=ABCD
        BX=0600
                CX=0006 DX=0006 SP=FFFC BP=0000 SI=ABCD DI=2B1E
DS=076C ES=076D
                SS=076B CS=0770 IP=0037
                                          NU UP EI PL ZR NA PE NC
0770:0037 B402
                      MOV
                             AH,02
-d 076c:0000
         01 01 06 00 07 00 33 00-00 09 00 09 00 00 00 00
076C:0000
076C:0010
         CD AB CD AB 34 12 CD AB-CD AB CD AB CD AB CD AB
0760:0020
         61 62 63 64 61 62 62 61-78 56 34 12 00 00 00 00
                                                        abcdabbaxV4..
076C:0030
076C:0040
         1E 2B CO 50 B8 6C 07 8E-D8 B8 6D 07 8E CO A1 00
                                                         .+.P.1...m....
         00 8B 1E 01 00 8B 0E 02-00 8B 16 02 00 8B 36 10
076C:0050
0760:0060
         00 8B 3E 40 00 C7 06 00-00 01 01 C6 06 06 00 33
                                                         26 C7 06 04 00 34 12 B4-02 B2 4F CD 21 B2 4B CD
                                                        &....4....0. . K.
```



- ■数据定义及存储器分配伪操作
  - ■字符串定义

```
d1 segment

hello db 'Hello World!',0dh,0ah,'$'

d1 ends
```

■字符串的访问

mov al,hello[5]



#### ■强制属性操作符 PTR

```
data segment
   xb db 12,13,20
   yw dw 5678h
data ends
code segment
 main proc far
   assume cs:code,ds:data
 start:
   push ds
   sub ax, ax
   push ax
   mov ax, data
   mov ds,ax
   ;mov ax,xb ;会提示类型不匹配的警告,不要使用
   mov al,xb
   mov bx, word ptr xb
   ;mov cl,yw ;会提示类型不匹配的警告,不要使用
   mov cx, yw
   mov dl, byte ptr yw
   mov si,1
   ;mov [si],0abh;直接这样写,报错:操作数必须明确类型
   mov [si], byte ptr 0abh;
   add si,1
   mov [si], word ptr 0cdh;
```

#### DW...)等进行数据存取

```
AX=070C BX=0D0C CX=5678 DX=0078 SP=FFFC BP=0000 SI=0002 DI=0000
DS=076C ES=075C SS=076B CS=076D IP=0025 NV UP EI PL NZ NA PO NC
```



#### ■符号常量

- "="
  - ■符号名 = 数值表达式
  - ■数值表达式:汇编器负责解析,在汇编阶段(生成 obj 之前)能够得出具体数值
  - ■为编程方便,某些常数建议设为常量,如 count=10 mov cl,count
  - ■如
    - count=count \* 2
- "EQU"
  - ■与 "="类似
  - ■不能重复定义



#### ■符号常量

**=**"\$"

■表示当

list BYTE

ListSize =

```
segment
   list db 10,20,30,40
   listSize=$-list
   array dw 10,20,30,$,$+2,60
   arraySize=$-array
d1 ends
code segment
  main proc far
    assume cs:code, ds:d1
  start:
    push ds
    sub
        ax,ax
    push ax
         ax, d1
    mov
         ds,ax
    mov
    mov cx, listSize
    arraySize=arraySize/2
    mov cx, arraySize
```

```
0000
          d1 segment
0000
     0A 14 1E 28
                       list db 10,20,30,40
               listSize=$-list
= 0004
0004 000A 0014 001E 000A R
                               array dw 10,20,30,$,$+2,60
      000E R 003C
               arraySize=$-array
= 000C
0010
          d1 ends
0000
          code segment
0000
            main proc far
          assume cs:code,ds:d1
0000
            start:
0000 1E
                push ds
0001
     2B C0
                    sub ax,ax
         push ax
0003
     B8 ---- R
0004
                      mov ax,d1
     8E D8
0007
                    mov ds,ax
0009 B9 0004
                      mov cx,listSize
                arraySize=arraySize/2
= 0006
                      mov cx, arraySize
000C B9 0006
```