

刘志敏 liuzm@pku.edu.cn

相关知识回顾

- 数字音频与数字视频的特点
 - 数据量大,采用数据压缩技术
- 媒体传输协议
 - RTP: 承载流媒体数据,顺序、时间戳、编码等信息
 - RTCP: 交换数据传输质量,如丢帧率、延迟等信息
 - RTSP: 传输的控制协议、用户界面、解压缩、消除差错、缓存及播放
- SIP: VoIP信令协议,支持移动性
- 如何保证传输质量,改善用户体验?


QoS概述

- 理解QoS
- QoS保证机制:
 - 媒体服务器及播放器
 - RSVP
 - DiffSer模型
 - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
 - MPLS: 多协议标记交换

理解QoS (Quality of Service)

数字媒体:利用网络提供信息和娱乐服务





延迟、抖动、丢帧率

多媒体业务的服务质量


QoS(Quality-of-Service):满足业务需求的技术指标,如带宽、延迟、延迟的变化、丢帧率;GBR(Guranteed Bit Rate)

QCI	Resource Type	Priority	Packet Delay Budget	Packet Loss Rate	Example Services
1	GBR	2	100ms	10-2	Conversational Voice
2		4	150ms	10-3	Conversational Video (live streaming)
3		5	300ms	10-8	Non-conversational Video (buffered streaming)
4		3	50ms	10-3	Real Time Gaming
5	Non-GBR	1	100ms	10-6	IMS Signalling
6		7	100ms	10-3	Voice, Video (Live Streaming), Interactive Gaming
7		6	300ms	10-6	Video (Buffered Streaming); TCP-based (e.g. www, e- mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.)
8		8			
9		9			



互联网提供尽力而为服务


- 模拟信号经采样、量化及编码转为数字信号, 再封装为分组
- 发送的媒体数据报文(RTP)是等间隔的,经 过互联网存储转发后为不等间隔的
- 时延抖动(Jitter): 由于网络延时的变化导致分组到达速率的变化。如果对严重的时延抖动不处理,用户就会感觉音视频忽快忽慢难以接受。





数据经过存储转发,速率及延迟发生变化


主机H1与H3之间传输的视频信息,需要保证实行性 主机H2和H4之间传输文件,需要保证可靠性



媒体播放器

- 专用的软件, 如media player
- 提供用户图形界面
- 提供交互功能——支持RTSP
- 解压缩
- ■消除错误
- 缓存数据,消除抖动

媒体播放器——缓存数据、消除抖动



播放器缓存来自服务器的输入,播放缓存的内容,而不是直接播放接收的来自网络的数据

- 在接收端设置缓存;当缓存分组达到一定数量后 再以恒定速率按序播放
- 缓存增加了迟延,但消除了时延抖动

QoS概述


- 理解QoS
- QoS保证机制:
 - RSVP: 综合服务
 - DiffSer模型
 - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
 - CDN: 内容分发网络
 - MPLS: 多协议标记交换

综合服务与资源预留


- IntServ (Integrated Services)对每个应用会话 提供服务质量保证,特点资源预留和呼叫建立
- 资源预留:路由器需要为某一会话预留资源(即链路带宽和缓存空间)。
- 呼叫建立: 为保证会话的服务质量,必须首先 在源站到目的站的路径上的每个路由器预留资 源,类似于传统的采用电路交互的电话网。

保证QoS的场景

■ 资源预约



- 业务, QoS声明
- 每个部件实施接入控制




接入控制 Call Admission

- 资源预约:路由器维护状态信息、分配资源
- 允许或拒绝建立一个新呼叫 到达的会话必须:
- 声明其QoS需求
 - R-spec: 定义需要的QoS
- 网络传输的业务流特征
 - T-spec: 定义业务流特征
- 信令协议: 携载R-spec及T-spec给路由器, 以预 约请求
 - RSVP [RFC 2205]


RSVP:基本过程

- 发端、收端加入一个多播组
 - 在RSVP之外完成
- 发端到网络的信令
 - 路径信息: 保证发端知道所有的路由器
 - 路由拆除: 从路由器上删除发端路径状态信息
- 收端到网络的信令
 - 预约信息: 预约由发端到收端的资源
 - 预约拆除: 删除接收端预约
- 网络到端系统的信令
 - 路径错误
 - 预约错误



IntServ 在路由器中的实现

IntServ组成: RSVP、接入控制、分类器、调 度器





IntServ体系结构存在的问题

- (1) 状态信息的数量与流的数量成正比。在大型网络中,按每个流预留资源,开销大
- (2) IntServ 体系结构复杂。若要保证服务质量,所有的路由器都必须配备RSVP、接入控制、分类器和调度器


QoS概述

- 理解QoS
- QoS保证机制:
 - RSVP
 - DiffSer: 区分服务
 - 调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
 - MPLS: 多协议标记交换

提供划分等级的服务


- ┇提供比尽力而为更好的服务
 - 一种模型适于所有业务模型
- 另一种选择: 提供多等级的服务
 - 对服务类型划分等级
 - 等级不同,网络处理方式也不同(比如:区分VoIP 业务与一般业务)
- 聚合流:不同业务等级的数据流,可能来自相同的连接,不能用(IP1, IP2)标记服务类型
- 利用IP分组头中ToS字段 (服务类型)标识业务类型

多等级服务的场景



场景 1: 一个FTP流与一个音频流

- ┙例如:1Mbps的IP电话与FTP共享1.5Mbps链路
 - FTP突发数据可能阻塞路由器,导致语音分组丢失
 - 语音分组传输优先级需要比FTP的更高




方案 1

标记分组,使得路由器可以区分不同类型的分组流;需要路由器提供处理分组的新策略

保证QOS的原理: (续)

- - 监测: 迫使信源限制其占用的带宽资源
- 在网络边界标记并监测




方案2

在各业务类型之间,提供保护与隔离

保证QOS的原理:(续)

■ 为业务流分配固定(非共享)带宽:不传输超出 分配带宽的业务流



方案 3

在流量类型或流之间提供隔离,尽可能有效地使用资源



区分服务 DiffServ (Differentiated Services)


- (1) 在路由器中增加区分服务的功能
- (2) 将网络划分为许多DS域
- (3) 边界路由器:分类、标记、整形、测量
- (4) 聚合:根据流的DS值将若干个流聚合成更少的流


IP首部中的TOS字段

■ 由首部和数据两部分组成,首部占 20 字节




- (1) 在路由器中增加区分服务的功能
- IP头部的"服务类型"定义服务类型
- 路由器根据 DS转发分组
- 区分服务码点 DSCP (Differentiated Services CodePoint): 占6位。
- 服务等级SLA(Service Level Agreement): ISP 与用户协商服务等级,约定服务类别及业务量
 - 第0~2位表示四级业务
 - 第3~5位表示三种"丢弃优先级"






- (2) 将网络划分为许多DS域
- 在DS域的边界路由器中实现复杂功能, DS域内路由器尽可能简单,利于快速转 发



(3) 边界路由器实施分类、标记、整形、测量





- (4) 聚合(aggregation)
- 根据流的DS值将若干个流聚合成少量的 流,无需为每个流维持供转发的状态信息
- 路由器对相同DS值的流按相同的优先级 转发,简化内部路由器的转发机制
- 区分服务DiffServ不需要支持RSVP

4

区分服务 DiffServ


- 路由器如何处理转发的分组?各路由器的行为彼此独立!
- 迅速转发:路由器提供大于某一阈值的发送速率, 提供保证带宽的端到端服务:低丢失率、低时延 及时延抖动
- 确保转发:用DSCP表示的四级业务,每级提供最低带宽和缓存空间;对三种"丢弃优先级", 发生拥塞时先丢弃较高"丢弃优先级"的分组


QoS概述

- 理解QoS
- QoS保证机制:
 - RSVP
 - DiffSer模型
 - 调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
 - MPLS: 多协议标记交换


调度机制

- 调度scheduling:选择在链路上要发送的下一个分组
- FIFO(first in first out)先进先出:按到达队列的顺序发送
 - 丢弃策略: 若分组到达时队列满了, 丢弃哪个分组?
 - 丢尾: 丢弃新到的分组
 - 优先级: 选择更低优先级的分组丢弃
 - 随机: 随机丢弃





先进先出 FIFO




- 先进先出 FIFO, 当队列满时, 丢弃 新到的分组
- 调度时延的上限: T_q≤K/s, K为缓存深度,s为输出链路速率
- 缺点: 不区分分组, 不公平
 - ■信源速率高的占用了更多的带宽
- 增加按优先级排队,使高优先级的分组优先得到 服务

调度机制: (续)

优先级调度: 优先发送高优先级的分组


- 多种业务类型,不同的优先级
 - 分类器:根据分组或分组头信息进行标记,如IP源/目的地址,端口号等



调度机制: (续)

循环调度round robin(最具公平性):


- 按类别排队
- 循环扫描各类别的队列,每个队列服务一次(若 队列不空)



调度机制: (续)

加权公平调度 Weighted Fair Queuing或 generalized Round Robin

■ 为每个类别的队列分配一个服务权重Wi




加权公平调度 WFQ

- 对分组分类,存储到相应的队列中
- 给队列i指派一个权重 w_i 。队列i得到的平均服务时间为 w_i /(Σw_j), Σw_j 是对所有非空队列的权重求和
- 队列 i 得到的带宽 R_i 为 $R_i = \frac{1}{\sum_{W_i}}$
- 算法: 定义a_i, L_i, f_i 分别为第i个分组的 到达时刻、分组长度及发送结束时刻,则计 算每个队列中的f_i=max(f_{i-1}, a_i)+L_i/R_i, 选 择最小f_i队列的分组发送

4

WFQ 与 FIFO 的比较


(a)分组流 1 的分组连续输入 W1=0.5 Wi=0.05, i=2,3,.....,11






WFQ 与 FIFO 的比较

(b) 分组流 1 的分组断续输入



流量整形(Traffic Shaping)




- 输入分组经过排队调度后,占用带宽和延迟均改变了,流量整形将输入流的速率控制在有效带宽之内,以避免拥塞及分组延迟,分别控制:
- (1) 平均速率:控制一个数据流的平均速率
- (2) 峰值速率: 限制数据流在非常短时间内的流量
- (3) 突发长度: 限制在非常短时间内连续注入到网络中的分组数

流量整形方法: 令牌桶(Token bucket)

流量整形:调节进入网络数据流的发送速率,使之不超过突发长度及平均速率

注入漏桶的令牌(token) 为每秒 r 个



在时间 t 内允许进入网络的分组数 <= r t + b

流量整形

- 突发时间:数据以R速率发送的时间 r t + b = tR, t = b/(R-r)
- 突发数据长度: Rt=Rb/(R-r)
- 一个流的长期速率由r限制,短期突发长度由b 决定,不再仅由R决定了
- 令牌桶的应用
 - 对注入网络的分组整形及监管,即调节速率及突发 长度
 - 主机利用操作系统提供的令牌桶算法控制发送速率
 - 路由器在网络接口上用令牌桶监管流量

流量整形: 举例

主机速率为1000Mbps(=125MB/s), 令牌桶速率为

1000

125 MB/s for 125msec

200Mbps (=25MB/s)

主机输出的流经过令牌桶整形

- (a) 主机输出的流
- (b) 当b=9600KB时有短时突


发,突发时间: t=b/(R-r)

$$=9.6/(125-25)$$

=0.096 s

突发长度: Rt=125*0.096

(c) b=0 KB, 无突发,漏桶




√25 MB/s for 250msec

4

流量整形: 举例

通过200Mbps (=25MB/s) 的令牌桶整形输出,令牌 桶的高度不同,突发数据 量也不同

- (d) b=16000 KB
- (e) b=9600 KB
- (f) b=0KB




令牌桶与漏桶的区别与联系

- 令牌桶: b>0, 在限制平均速率的同时还允许 某种程度的突发
- 漏桶: b=0, 强行限制数据速率, 不允许突发
- 漏桶算法不能有效地使用网络资源。因为漏桶的发送速率是固定的,即使网络中没有发生拥塞,漏桶算法也不能使某个流达到端口速率。因此,漏桶算法对于存在突发特性的流量来说缺乏效率。而令牌桶算法则能够满足流量的突发特性。
- 漏桶算法与令牌桶算法结合为网络流量提供高效的控制。

令牌桶机制与加权公平调度结合

- 第1级令牌桶: r、b的值较大, 平滑流量
 - 分组经第1级缓存,最大时延为b/R
- 第2级漏桶: b₁=b_n=0, 禁止突发,用r₁, r₂调节 每个流的速率



QoS概述

- 理解QoS
- QoS保证机制:
 - RSVP
 - DiffSer模型
 - ■调度机制与漏桶算法
- 其他网络技术
 - MPLS: 多协议标记交换




多协议标记交换MPLS

- MPLS(MultiProtocol Label Switching): 用面向连接的方式代替IP的无连接分组交换,利用更快捷的查找算法,而不用最长前缀匹配的方法来查找路由表
- 在传统的路由器上也可以实现MPLS
- MPLS 的特点
 - (1) 支持面向连接的服务
 - (2) 平衡网络负载
 - (3) 支持虚拟专用网VPN



MPLS 的工作原理

■ 每个分组携带一个标记(label)——一个整数,交 换机读取分组的标记并用标记值来检索转发表




S₁的转发表

MPLS 的工作原理

- MPLS 对打上固定长度"标记"的分组用硬件 进行转发,节省查找路由表的时间,加快分组 转发速率
- 采用硬件技术对打上标记的分组进行转发称为标记交换。"交换"表示根据第二层的标记用硬件进行转发,不再是在第三层上分析IP首部和查找转发表
 - 类似于VLAN IEEE802.1Q采用的方法



MPLS 协议的基本原理



■ 普通 IP 分组

普通路由器

■□ 打上标记的分组



标记交换路由器 LSR

MPLS 的工作过程

- (1) 标记交换路由器(LSR)之间采用标记分配协议LDP交换报文,找出标记交换路径LSP,各LSR根据路径构造分组转发表
- (2) 分组进入MPLS域时,由MPLS入口结点打上标记,并按照转发表转发给下一个LSR
- (3) 所有LSR都按照标记转发: 每经过一个LSR, 换一个新的标记;
 - 类似于虚电路方式
- (4) 分组离开MPLS域时,由MPLS出口结点去除标记;之后,按照一般的分组转发方法转发





- MPLS 标记可以有多个,采用栈结构;
- 一旦产生就压入标记栈;
- 最新的标记在帧首部之后,便于硬件在固定位置 读取标记

小结:多媒体业务与服务质量

- ■多媒体网络应用
- 支持多媒体业务的协议
 - RTP,RTCP,RTSP,SIP
- QoS保证技术
 - 综合服务: RSVP与接纳控制
 - 区分服务
 - 流量整形与漏桶机制
- 其他网络技术
 - MPLS: 多协议标记交换

QoS保证技术主要工作在网络层, RSVP、MPLS 为网路层协议,提供面向连接的服务

练习题

- 在6Mbps的网络上,一台主机的输出流通过令牌桶整型。令牌桶的速率为1Mbps,初始令牌桶被填满到8MB。试问该计算机以6Mbps速率发送,持续时间是多少? (注意: b, B)
- 你如何理解QoS? MPLS的工作原理是什么? MPLS对于保证QoS有何作用?

练习题

率突发少量数据, 随后再用漏桶进一步平滑流 量。假设令牌生成速率为20MBps,令牌桶的容 量为30MB,漏桶令牌速率为30MBps,路由器 最高速率为50MBps。试问(1)当用户突发数 据量为200MB且令牌桶为满时, 令牌桶的输出 流量形式和漏桶的输出流量形式(以速率随着 时间的变化曲线表示)。(2)用户最终获得的 突发速率为多少?

S₂

服务器