Ch 06 面向对象方法

面向对象方法——种特定的软件开发方法学

面向对象方法是一种以对象、对象关系等来构造软件系统模型的系统化方法。

面向对象方法的世界观:一切系统都是由对象构成的,它们的相互作用、相互影响,构成了大干世界的各式各样系统。

面向对象方法形成了以下两个学派:

第一种:以方法驱动的方法学。

第二种:以模型驱动的方法学。

面向对象不仅仅是一种程序开发方法

- 使用面向对象程序设计语言
- 使用对象、类、继承、封装、消息等基本概念进行编程

面向对象是一种软件方法学

- 如何看待软件系统与现实世界的关系
- 以什么观点讲行求解
- 如何进行系统构造

面向对象方法的主要特点

- 1. 从问题域中客观存在的事物出发来构造软件系统:
 - 1. 用**对象**(系统中用来描述客观事物的一个实体)作为对这些事物的抽象表示,并以此作为**系统的基本构成单位**
 - 2. 事物的静态特征用对象的属性表示
 - 3. 事物的动态特征(对象的行为) 用对象的操作表示
- 2. 对象的属性和操作结合为一体,构成一个独立的实体,对外屏蔽内部细节(封装)
- 3. 对事物进行**分类**,把具有相同属性和相同操作的对象归为一类,**类**是这些对象的抽象描述,每个对象是它的类的一个**实例**
- 4. 通过在不同程度上运用**抽象**的原则,可以得到较一般的类和较特殊的类。特殊类**继承**一般类的属性和操作,面向对象方法支持对这种继承关系的描述和实现,从而简化系统的构造过程及其文档
- 5. 复杂的对象可以用简单的对象作为其构成部分(聚合)
- 6. 对象之间只能通过**消息**进行通信(不允许一个对象直接使用另一个对象的属性),以实现对象之间的动态联系
- 7. 用关联表达类之间的静态关系

面向对象的基本思想

- 从现实世界中客观存在的事物出发建立软件系统
- 充分运用人类日常的思维方法

UML

UML 是一种可视化语言,用于

- 1. 规约系统的制品——UML 适用于对所有重要的分析、设计和实现决策进行详细描述
- 2. **构造**系统的制品——UML 描述的模型可与各种编程语言直接相关联

UML 应用范围

- 1. 可用于对象方法和构件方法
- 2. 可用于所有应用领域、不同的实现平台

UML 是系统分析和设计的工具

UML 作为一种半形式化语言,给出了方法学中可用于不同抽象层次的术语表,给出了表达各种模型的 表达格式

1. 需求获取层: 使用用况图

2. 需求分析层:使用类图、交互图 3. 设计层:使用类图、交互图

面向对象方法术语/符号

为了支持软件开发,面向对象方法主要提供了两类术语:

- 一类是结构化地表达客观事物的术语
- 一类是表达客观事物之间关系(相互作用/相互影响)的术语
 - 1. 为了控制信息组织和文档组织的复杂性,引入了用于组织特定对象结构的**包。**包是模型元素的一个分组,一个包本身可以嵌套在其他包中,并且可以具有子包和其他种类的模型元素
 - 2. 为了使建造的系统模型容易理解,引入了注解,用于对模型增加一些辅助性说明

类和对象——体现数据抽象

类: 是一组具有相同属性、操作、关系和语义的对象的描述

对象:对象是类的一个实例

类可表示为具有三个栏目的矩形: 名称、属性、操作

类可以是抽象类,即没有实例的类,此时类名采用斜体字

类名 (类的标识)

- 1. 类名使用黑体字,第一个字母通常要大写,并位于第一栏的中央
- 2. 类名往往是从正被建模系统的词汇表中提取的简单名词或名词短语

属性:

- 1. 一个属性往往具有所属的类型,用于描述该特性的实例可以取值的范围
- 2. 类的一个对象对每一个属性应有特定的值
- 3. 一个类可以由多个属性, 也可以没有属性

属性的作用范围:

- 1. **实例范围的属性**:一个类的所有对象具有相同的属性即属性的个数、名称、数据类型相同,但属性值可能不同,并随程序的执行而变化
- 2. **类范围的属性**:描述类的所有对象共同特征的一个数据项,对于任何对象实例,它的属性值都是相同的,通常对属性加下划线来表示该属性为类范围的属性

定义属性的格式为:

[可见名]属性名[:类型][多重性][=初始值][{特性串}]

1. 可见性: 表明该属性是否可以被其他类所使用

2. 属性名: 属性名是一个表示属性名字的标识串,通常以小写字母开头,左对齐

3. 类型: 类型是对属性实现类型的规约,与具体实现语言有关

4. 多重性: 多重性用于表达属性值的数目

多重性是可以省略的,属性只含一个值

5. 初始值: 初始值是与语言相关的表达式,用于为新建立的对象赋予初始值

6. 性质串: 性质串是为了表达该属性所具有的性质而给出的。

操作:操作是对一个类中所有对象要做的事情的抽象

操作的格式: [可见性]操作名[(参数表)][:返回类型][{性质串}]

- 1. 一个类可以有多个操作, 也可以没有操作
- 2. 操作名除第一个词外,其它每个词的第一个字母要大写
- 3. 操作名往往是描述其所在类的行为的动词或动词短语
- 4. 可以通过给出操作的标记特征进一步描述之,特征标记通常包括参数名、类型和默认值;如果操作是一个函数,其特征标记还包括返回类型
- 5. 操作可以是抽象操作,即没有给出实现的操作。此时操作名采用斜体。
- 6. 调用一个对象上的操作可能会改变该对象的数据或状态。

类的责任

类的责任: 在模型化一类事物中, 其起始点往往是给出该类的责任, 即一个类承诺的任务或指责

类的责任是由类中定义的属性和操作实现的。在精化类当中,需将责任转换为一组能够很好地完成责任 的属性和操作

在规约类时,为了使该类具有更多的语义信息,除了规约以上提到的责任、属性和操作外,有时还需要规约类的其他特征,例如属性和操作的可见性,操作的多态性。

操作的多态性

类在建模中的主要用途

- 1. 模型化一个系统中的词汇
 - 识别用户或实现者用于描述问题或者描述解决方案的那些事物,将其表示为类。使用用况分析。
- 2. 模型化系统中的责任分布(对系统中的责任分布建模)

目的:均衡每一个类的责任,避免过大或过小

- 。 过大—难以复用
- 讨小—难干理解和管理
- 3. 模型化基本类型 (对基本类型建模)

主动类: 体现并发行为抽象

主动对象:至少有一个操作不需要接收消息就能主动执行的对象,用于描述具有主动行为的事物

主动对象的类叫做主动类

接口——体现功能抽象

接口:是一组操作的集合,其中每个操作描述了类或构件的一个服务。接口定义的是一组操作的描述, 而不是操作的实行

接口的基本作用:模型化系统中的"接缝"

接口的表示

- 1. 使用带有**分栏**和**关键字** << interface >> **的矩形符号**来表示接口。
- 2. 可以用小圆圈表示接口
 - 1. 把从类到它实现的接口的实现关系显示为带有实三角箭头的虚线
 - 2. 用**带有** << use >> **标记的虚线箭头**表示使用
- 3. 接口只描述类的外部可见操作,并不描述内部结构
- 4. 接口仅描述一个特定类的有限行为。接口没有实现,接口也没有属性、状态或者关联,接口只有操作。

接口在形式上等价于一个没有属性而只有抽象操作的抽象类

- 5. 接口只可以被其它类目使用,而其本身不能访问其他类目
- 6. 接口之间没有关联、泛化、实现和依赖,但可以参与泛化、实现和依赖关系

协作——体现行为结构抽象

协作是一组类、接口和其他元素的群体,他们共同工作以提供比各组成部分的总和更强的合作行为 协作是一个交互,涉及交互三要素:交互各方、交互方式以及交互内容。交互各方的共同工作提供了某 种协作方式

- 1. 协作有两个方面,一个是**结构部分**,经常用**组合结构图**或**类图**来表示;二是行为部分,详细说明这些元素如何交互,经常用**交互图**来表示
- 2. 由于一个给定的类或对象可以参与多个协作,因此协作表现了系统细化的构成模式

用况——体现功能抽象

是对一组动作序列的描述,系统执行这些动作产生对特定的参与者一个有值得、可观察的结构

- 1. 用况用于模型化系统中的行为,是建立系统功能模型的重要术语。一个用况描述了系统的一个完整的需求
- 2. 用况是通过协作予以细化的

主动类——提现并发行为抽象

- 1. 是一种至少具有一个进程或线程的类,因此它能够启动控制活动
- 2. 主要特性: 主动类对象的行为通常与其他对象的行为是并发的

构件

构件是系统中逻辑的并且可替换的成分,它遵循并提供了一组接口的实现

- 1. 在一个系统中, 共享相同接口的构件可以相互替代, 但其中要保持相同的逻辑行为
- 2. 构件可以包含更小的构件

制品

制品: 系统中物理的、可替代的部件, 其中包含物理信息

- 1. 在一个系统中,可能会存在不同类型的部署制品,例如源代码文件、可执行程序和脚本等
- 2. 制品通常代表对源代码信息或运行时信息的一个物理打包

节点

节点: 是在运行时存在的物理元素,通常表示一种具有记忆能力和处理能力的计算机资源

1. 一个构件可以驻留在一个节点中,也可以从一个节点移到另一个节点

UML 中,将类、接口、协作、用况、主动类、构件、制品、节点统称为**类目**,它们是可包含在一个 UML 模型中的基本模型化元素

包

包是模型元素的一个分组,一个包本身可以被嵌套在其他包中,可以含有子包和其他种类的模型元素, 这些模型元素可以是类、接口、构件、节点、用况等

表示

- 1. 通常在大矩形中描述包的内容,而把该包的名字放在**左上角的小矩形**中
- 2. 可以把所包含的元素画在包的外面,将这些元素与该包相连,这时可把该包的名字放在大矩形中

为了使建造的系统模型容易理解,引入注解,对模型增加一些辅助性说明

表达关系的术语

在 UML 中,提供下列 4 种关系作为 UML 模型中的基本关系构造块,表达类目之间的关系,构造一个 结构良好的 UML 模型

- 1. 关联
- 2. 泛化
- 3. 实现
- 4. 依赖

关联

关联是类目之间的结构关系,描述了一组具有相同结构、相同语义的链(links)。

链是对象之间的连接

如一个关联只连接两个类目, 称为二元关联

如一个关联连接 n 个类目, 称为 n 元关联

关联的语义表达:

- 1. 关联名:关联的标识,用于描述关联的"涵义"。为避免歧义,可给出关联方向
- 2. 角色名: 一个类参与一个关联的角色标识, 可显式命名
- 3. 多重性: 类中对象参与一个关联的数目, 称为该关联对象角色的多重性
- 4. 聚合:一种特殊形式的关联,表达一种"整体/部分"关系

组合:如果整体类的实例和部分类的实例具有相同的生命周期,这样的聚合称为组合

- 5. 限定符: 一个限定符是一个关联的属性或属性表,这些属性的值将对该关联相关的对象集做了一个划分
- 6. 关联类: 一种模型元素,它有关联和类的特性。一个关联类,可以被看做是一个关联,但还有类的特性;或被看做是一个类,但有关联的特性

泛化

泛化是**一般性类目**(超类或父类)和它的**较为特殊性类目**(子类)之间的一种关系,称为"is a kind of" 关系

- 1. 子类可继承父类的属性和操作,并可有更多的属性和操作
- 2. 子类可以替换父类的声明
- 3. 若子类的一个操作的实现覆盖了父类同一个操作的实现,这种情况被称为多态性,但两个操作必须 具有相同的名字和参数
- 4. 一个类可以有 0、1 个或多个父类。没有父类且最少有一个子类的类被称为根类或基类;没有子类的类称为叶子类。如果一个类只有一个父类,则说它使用了**单继承**;如果一个类有多个父类,则说明它使用了**多继承**

聚合

一种特殊形式的关联,表达一种"整体/部分"关系。即一个类表示了一个大的事物,它是由一些小的事物组成的

组合是聚合的一种形式,其部分和整体属于很强的"属于"关系,整体类的对象管理部分类的对象,决定部分类的对象何时属于它,何时不属于它。

聚合使用**带菱形箭头的直线**表示

细化 (实现)

细化是类目之间的一种语义关系,其中一个类目规约了保证另一个类目执行的契约。

在以下两个地方会使用细化关系:

- 1. 接口与实现它们的类和构件之间
- 2. 用况与实现它们的协作之间

细化使用带空三角箭头的虚线表示

依赖

依赖是一种使用关系,用于描述一个事物使用另一事物的信息和服务

- 1. 在大多数情况里,使用依赖来描述一个类使用另一个类的操作
- 2. 如果被使用的类发生变化, 那么另一个类的操作也会受到影响
- 3. 依赖可用于其他事物之间,例如注解之间和包之间

依赖使用一条有向虚线表示

关于 UML 的图:表达格式—模型表达工具

UML 为不同抽象层提供了 6 种可对**系统静态部分**建模的图形工具:

- 1. **类图**: 类图显示了类及其接口、类的内部结构以及与其他类的联系。**是面向对象分析与设计所得到的最重要的模型**。
- 2. **构件图**:在转入实现阶段之前,可以用它表示如何组织构件。构件图描述了构件及构件之间的依赖 关系。
- 3. 组合结构图:展示了类或协作的内部结构。
- 4. **对象图**:展示了一组对象以及它们之间的关系。用对象图说明在类图中所发现的事物的实例的数据 结构和静态快照。
- 5. **部署图**: 部署图展示运行时进行处理的结点和在结点上生存的制品的配置。部署图用来对系统的静态部署视图建模。
- 6. 制品图:展示了一组制品以及其之间的依赖关系。利用制品图可以对系统的静态实现视图建模。

7

UML 为不同抽象层提供了 7 种可对**系统动态部分**建模的图形工具:

1. 用况图: 需求模型

- 2. **状态图**: 当对象的行为比较复杂时,可用状态图作为辅助模型描述对象的状态及其状态转移,从而**更准确地定义对象的操作**
- 3. **活动图**:注重从活动到活动的控制流,可用来描述对象的操作流程,也可以描述**一组对象之间的协 作行为或用户的业务流程**
- 4. 顺序图:注重于消息的时间次序。可用来表示一组对象之间的交互情况
- 5. 通信图: 注重于收发消息的对象的组织结构。可用来表示一组对象之间的交互情况
- 6. 交互概况图:用于描述系统的宏观行为,是活动图和顺序图的混合物
- 7. **定时图**:用于表示交互,展现了消息跨越不同对象或角色的实际时间,而不仅仅关心消息的相对顺序


类图——静态模型表达工具

类图显示了类及其接口、类的内部结构以及与其他类的联系。**是面向对象分析与设计所得到的最重要的** 模型。

作用: 可视化地表达系统的静态结构模型

类图的内容:

- 类、接口;依赖、泛化、关联关系等
- 注解和约束、包、子系统等



类图主要用于对系统的静态视图进行建模,支持表达系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务。

1. 对系统中的概念 (词汇) 建模, 形成类图中的基本元素

使用 UML 中的术语"类",来抽象系统中各个组成部分,包括系统环境。然后,确定每一类的责任,最终形成类图中的模型元素

2. 对待建系统中的各种关系建模,形成该系统的初始类图

使用 UML 中表达关系的术语,例如关联、泛化和依赖等来抽象系统中各成分之间的关系,形成该系统的初始类图

- 1. 对于每一对类,如果需要从一个类的对象到另一个类的对象导航,就要在这两个类之间建立一个**关联**
- 2. 对于每一对类,如果一个类的对象要与另一个类的相互交互,而后者不作为前者的过程局部变量或操作参数,就要在这两个类之间建立一个**关联**
- 3. 如果关联中的一个类与另一端的类相比,前者在结构或者组织上是一个整体,后者看来像它的部分,则在靠近整体的一端用一个菱形对关联修饰,从而将其标记为**聚合**
- 4. 对于每一个关联,都要说明其多重性
- 3. 模型化系统中的协作,给出该系统的最终类图

使用类和 UML 中表达关系的术语,模型化一些类之间的协作,用类图对这组类以及它们之间的关系建模

顺序图——系统行为(交互)的建模工具

顺序图是一种交互图,即由一组对象以及这些对象之间的关系(通信)组成,其中还包含这些对象之间被发送的消息。

顺序图注重于消息的时间次序,可用来表示一组对象之间的交互情况

顺序图所包含的内容:

1. 交互各方:角色或对象 2. 交互方式:同步或异步 3. 交互内容:消息


像其他图形一样,可以包含注解和约束。

这些成分确定了交互的各种形态

交互图是一个交互中各元素的投影。其中把这些元素的语义应用到交互图中。

表示法

- 1. 对象生命线: 用于表示一个对象在一个特定的时间段中的存在, 对象生命线被表示为垂直的虚线
- 2. **消息**: 顺序图包含了一些由时间定序的消息。消息被表示为一条箭头线,从一条生命线到另一条生命线。其中:
 - 1. 如果消息是**异步**的,则用**枝形箭头线**表示
 - 2. 如果消息时**同步**的,则用**实心三角箭头线**表示 同步消息的回复用**枝形箭头虚线**表示
- 3. 聚焦控制:表达一个对象执行一个动作的时间段;聚焦控制被表示为细高的矩形。
- 4. 时序: 一条生命线上的时序是非常重要的,使消息集合形成了一个偏序关系,建立了一个因果链
- 5. 顺序图中的控制结构: 为了控制交互行为描述的复杂性, 更清晰地表达顺序图中的复杂控制



常见的控制类型:

- 1. **选择执行**:一种控制结构类型,标签为 opt。监护条件是一个布尔表达式,可以出现在该体中任意一个生命线顶端的方括号内,并且可以引用那个对象的属性。
- 2. **条件执行**:一种控制结构类型,标签为 alt。该控制操作子的体通过水平线将其分为一些部分。每一部分表示一个条件分支,并有一个监护条件。
- 3. **并发执行**:一种控制结构类型,标签为 par。该控制操作子的体通过水平线将其分为多个部分。每一部分表示一个并行计算。在大多数情况下,每一部分涉及不同的生命线。
- 4. **迭代执行**:一种控制结构类型,标签为 loop。监护条件出现在该体中一个生命线的顶端,只要在每一次迭代之前该监护条件为真,该循环体就反复执行。当该体上面的监护条件为假时,控制绕过该控制操作子。

状态图——系统行为(生存周期)的建模工具

状态图是显示一个状态机的图,其中强调了从一个状态到另一个状态的控制流。

一个状态机是一种行为,规约了一个对象在其生存期间因响应事件并作出响应而经历的状态

状态图的内容:

- 1. 简单状态和组合状态
- 2. 事件
- 3. 转换

像其他图形一样,可以包含注解和约束。

状态图中所包含的内容,确定了一个特定的抽象层,该抽象层决定了以状态图所表达的模型之形态。

状态

- 1. 一个状态是类的一个实例在其生存期间的一种条件或情况,该期间该对象满足这一条件,执行某一活动或等待某一消息
- 2. 一个状态表达了一个对象所处的特定阶段,所具有的对外呈现以及所能提供的服务
- 3. 状态分类: UML 把状态分为初态、终态和正常状态。
 - 1. 初态:表达状态机默认的开始位置,用实心圆表示
 - 2. 终态:表达状态机的执行已经完成,用内含一个实心圆的圆来表示
 - 3. 正常状态: 既不是初态又不是终态的状态, 称为正常状态
- 4. 状态的规约:
 - 1. 名字: 是一个标识状态的文字串,作为状态名。也可以有匿名状态—没有给出状态名。

- 2. 进入/退出效应: 是进入或退出该状态时所执行的动作。
 - 1. entry:该标号标识在进入该状态时所要执行的、由相应动作表达式所规定的动作,简称 **进入动作**
 - 2. exit: 该标号标识在退出该状态时所有执行的、由相应动作表达式所规定的动作,简称 **退出动作**
- 3. 状态内部转移: 没有导致该状态改变的内部转移
- 4. 子状态:如果在一个状态机中引入另一个状态机,那么被引入的状态机称为子状态机。子状态是被嵌套在另一状态中的状态。相对地,把没有子状态的状态称为**简单状态**,而把含子状态的状态称为**组合状态**
- 5. 被延迟事件:在一个状态中不予处理的事件列表。往往需要一个队列机制,对这样的事件予以推迟并予排队,以便在该对象的另一状态中予以处理。

事件

一个事件是对一个有意义发生的事情的规约,该发生有其自己的时空。在状态机的语境下,一个事件是一个激励,可引发状态的转换。

事件的种类:

- 内部事件: 在系统内对象之间传送的事件, 如溢出异常
- 外部事件: 在系统和它的参与者之间传送的事件。

在 UML 中可模型化 4 种事件:

1. 信号: 信号是消息的一个类目, 是消息类型。

信号有属性和操作,信号之间可以有泛化

- 2. 调用: 一个调用事件表示对象接受到一个操作调用的请求。
 - 1. 可以使用在类的定义中的操作定义来规约调用事件
 - 2. 该事件或触发状态机中的一个状态转换, 或调用目标对象的一个方法
 - 3. 信号是一种异步事件,"调用"是同步事件,但可以把"调用"规约为异步调用
- 3. 时间事件和变化事件

时间事件是表示推移一段时间的事件

变化事件是表示一个条件得到满足或表示状态的一个变化


4. 发送事件和接受事件

发送事件是表示类的一个实例发送一个调用事件或信号事件

接受事件是表示类的一个实例接受一个调用事件或信号事件

状态转换:

- 1. 一个状态转换是两个状态间的一种关系:在第一个状态中的一个对象将执行一些确定的动作,当规约的事件发生并规约的条件满足时,进入第二个状态
- 2. 状态转换的规约



活动图

活动图可用于对业务过程和操作的算法建模

一、动作和活动

动作是行为规约的基础单位,用以描述系统中的活动,是原子的和即时的:不可间断、可忽略不计的 **活动**是由一系列的动作构成的,用于描述系统的一项行为,它由动作和其他活动组成。 活动图中,动作和活动具有相同的图形表示法

二、控制流

当动作或活动结束时,马上进入下一个动作或活动。一系列动作和活动的执行构成了一个**控制流**。用一个箭头表示从一个动作或活动到下一个动作或活动的转移

控制流也可以是并发的。用同步条表示并发控制流的分岔和汇合

三、对象流

对象用于描述动作间输入或输出的数据

四、泳道

在对业务建模时,可以把活动或动作分组,每组由特定的履行者来执行,每个组分别称为一个泳道

12