

计算机组成与系统结构

第四章指令系统(1)


吕昕晨

lvxinchen@bupt.edu.cn

网络空间安全学院








- 第四章 指令系统(机器指令)
- 第五章 中央处理机 (微指令)

第四章安排——指令系统





第四章 指令系统



- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
- 典型指令集

机器指令/微指令



- 指令: 计算机执行某种操作的命令
- 指令分类:
 - 微指令: 微程序级的命令, 属于硬件 (第五章)
 - 机器指令:通常简称为指令(二进制序列),每一条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作(第四章)
- 指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合
 - 指令系统是表征一台计算机性能的重要因素
 - 它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构,而且 也直接影响到系统软件,影响到机器的适用范围

指令示例



指令示例

• 加法指令:

ADD R0, [6]


如何用二进制表示指令?


• 指令功能



指令示例

汇编语言: ADD R0, [6]





设计要求: 简单指令系统



- 运算类指令
 - ADD R, M
 - 功能:将寄存器R内容与存储器M中内容相加后存入R
- 访存类指令
 - LOAD R, M
 - 功能:将存储器M中内容装入寄存器R
 - STORE M, R
 - 功能: 将寄存器R的内容存入存储器M
- 转移类指令
 - JMP L
 - 功能: 无条件跳转至标号L处

设计思路: 编码方式



- 运算类指令
 - ADD R, M
- 访存类指令
 - LOAD R, M
 - STORE M, R
- 转移类指令
 - JMP L



问题:指令的二进制表示

独立编码

- 1) 指令含义 (操作功能)
- 2) 指令相关地址(操作对象)





操作码(OP)

地址码(A)

一条指令的结构

用户要干什么?

停机中断 求反求补 加减乘除

• • •

对谁进行操作?


不需要操作对象 需要一个操作对象 需要两个操作对象

• • •

指令格式对应


- 指令长度
 - 等长指令,均为2字节
- 第一个字节高4位为操作码
 - LOAD: 0000; ADD: 0001
 - STORE: 0010; JMP: 0011
 - 可扩展至16条指令
- 第一个字节低4位为寄存器号
 - R0~R15, 支持16个寄存器
- 第二个字节是存储单元地址
 - 存储器地址范围最大为256个字节

- 运算类指令
 - ADD R, M
- 访存类指令
 - LOAD R, M
 - STORE M, R
- 转移类指令
 - JMP L





指令示例



- 操作码表
 - LOAD: 0000; ADD: 0001
 - STORE: 0010; JMP: 0011
- 机器指令翻译
 - 机器语言: 0000 0000 0000 0000
 - 汇编语言: LOAD R0, [0]
 - 机器语言: 0010 0011 0000 1111
 - 汇编语言: STORE R3, [15]
 - 机器语言: 0101 0000 1111 0110
 - 汇编语言: 指令错误, 操作码未定义



程序举例——简单与复杂指令集



- 任务说明
 - 将M1的内容与M2的内容相加后存入M3
 - 完成运算后,程序跳转到L处继续执行
 - M1-M3为存储单元地址
- 程序实现
 - LOAD R, M1
 - ADD R, M2
 - STORE R, M3



- JMP L
- 思考
 - 如果有汇编语言支持ADD M3, M1, M2?
 - 简单/复杂指令集优缺点?



第四章 指令系统



- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
- 典型指令集

指令体系结构

- 指令系统体系结构ISA (Instruction Set Architecture)
- 机器语言程序员看到的计算机的属性,是与程序设计 有关的计算机架构
 - 寄存器组织
 - 存储器的组织和寻址方式
 - I/O系统结构
 - 数据类型及其表示
 - 指令系统
 - 中断机制
 - 机器工作状态的定义及切换
 - 保护机制

思考题

辨析指令相关概念,说明其含义及表示范围关系

- 1) 指令
- 2) 指令系统
- 3) 指令系统体系结构

指令分类:

微指令:微程序级的命令,属于硬件(第五章)

机器指令:通常简称为指令(二进制序列),每一条指令可完成

一个独立的算术运算或逻辑运算操作 (第四章)

指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合

指令系统体系结构ISA:机器语言程序员看到的计算机的属性,是与程序设计有关的计算机架构

指令系统性能的要求

完备性

- 汇编语言编写各种程序时,指令系统直接提供的指令足够使用,而不必用软件来实现
- 完备性要求指令系统丰富、功能齐全、使用方便
- 一台计算机中最基本、必不可少的指令是不多的
- 例如,乘除运算指令、浮点运算指令可直接用硬件来实现, 也可用基本指令编写的程序来实现。采用硬件指令的目的是 提高程序执行速度,便于用户编写程序。

有效性

- 有效性是指利用该指令系统所编写的程序能够高效率地运行
- 高效率主要表现在程序占据存储空间小、执行速度快
- 一般来说,一个功能更强、更完善的指令系统,必定有更好的有效性

指令系统性能的要求

- 规整性: 对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性
 - 对称性:在指令系统中所有的寄存器和存储器单元都可同等对待, 所有的指令都可使用各种寻址方式
 - 匀齐性:一种操作性质的指令可以支持各种数据类型,如算术运算指令可支持字节、字、双字整数的运算,十进制数运算和单、双精度浮点数运算等
 - 指令格式和数据格式的一致性:指令长度和数据长度有一定的关系,以方便处理和存取
 - 例如指令长度和数据长度通常是字节长度的整数倍(半字长)

兼容性

- 各机种之间具有相同的基本结构和共同的基本指令集,因而指令 系统是兼容的,即各机种上基本软件可以通用
- 但由于不同机种推出的时间不同,兼容性指低档机上运行的软件 可以在高档机上运行




指令系统设计

- 指令系统要求
 - 完备性
 - 有效性
 - 规整性
 - 兼容性
- 问题1: 规定指令格式, 支持更多指令功能
 - 操作码、操作数、寄存器号、存储单元地址……
- 问题2: 寻址方式
 - 如何给出下一条指令地址
 - 地址范围受地址码限制 (8位地址码→256个字节)
 - 增加地址码,影响指令系统效率
 - 设计寻址方式,支持更大范围寻址




指令系统设计——指令格式(问题1)



- 问题1.1: 常见指令格式, 如何进行设计
 - 操作码、操作数、寄存器号、存储单元地址……
 - 指令明确指出操作含义操作类别/功能(加减乘除、 访存、跳转)——操作码(MOV、ADD等)
 - 操作具体内容:操作数、寄存器、存储单元地址—— 地址码(R0、AX、DX等)
- 问题1.2: 给定指令格式,分析指令功能
 - 支持操作数目、寻址范围、寄存器、整体类别
 - 给定指令格式,硬件、软件限制条件

第四章 指令系统

- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
 - 操作码
 - 地址码
 - 操作码扩展设计
 - 指令特征分析
- 典型指令集



操作码 (1)

- 操作码: OP (Operation code)
 - 表示该指令应进行什么性质的操作
 - 如进行加法、减法、乘法、除法、取数、存数等
 - 不同的指令用操作码字段的不同编码来表示,每一种 编码代表一种指令
- 组成操作码字段的位数一取决于计算机指令系统的规模
- 较大的指令系统就需要更多的位数
- n位(操作码) →2ⁿ
 - 32条指令: 5位操作码

操作码字段 地址码字段

操作码——指令数目

- 编码特征: n位 (操作码) →2ⁿ
 - 5位操作码→32条指令
 - 6位操作码→64条指令
 - 7位操作码→128条指令
 - 8位操作码→256条指令
 - 问题——编码存在浪费: 130条指令, 8位操作码
- 解决思路
 - 允许浪费,指令长度不变——等长方法
 - 操作码变长,充分利用——变长方法 (Huffman)

操作码 (2)

- 等长操作码 (一般情况下采用等长操作码)
 - 指令规整,译码简单
 - 例如IBM 370机
 - 该机字长32位,共有183条指令
 - 固定长度编码的主要缺点是: 信息的冗余极大
- 不等长操作码/地址码 (难点)
 - 充分利用指令长度
 - 适合于单片机等,指令字较短系统






某计算机指令系统共有70条指令,操作码长度至少为

- A 5位
- B 6位
- 7位
 - 8位

第四章 指令系统

- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
 - 操作码
 - 地址码
 - 操作码扩展设计
 - 指令特征分析
- 典型指令集







- 根据一条指令中有几个操作数地址,可将该指令称为几操作数指令或几地址指令
 - 三地址指令
 - 二地址指令
 - 单地址指令
 - 零地址指令

三地址指令	OP码	A_1 A_2 A_3
二地址指令	OP码	A_1 A_2
一地址指令	OP码	A
零地址指令	OP码	27

三地址指令




|--|

- 指令组成
 - 操作码op
 - 第一操作数A1/第二操作数A2、结果A3
- 指令功能
 - (A1) op $(A2) \rightarrow A3$
 - $(PC) +1 \rightarrow PC$

ADD R0,R1,R2 R0=R1+R2

- 特点
 - 指令长度仍比较长,通常不用于微型机
 - A1/A2/A3通常为寄存器,加快指令执行速度

二地址指令(1)



|--|

- 指令组成
 - 操作码op
 - 第一操作数A1、第二操作数A2
- 指令功能
 - (A1) op (A2)→A1
 - (PC)+1→PC
- 特点
 - 二地址指令在计算机中得到了广泛的应用,可支持访存

ADD R0, [6]


二地址指令(2)

慢

- 根据操作数的物理位置分为:
 - 存储器-存储器 (SS)
 - 参与操作的数均存放在内存里,需要多次访问内存
 - 速度慢
 - 寄存器-存储器类型 (RS)
 - 参与操作的数存放在内存与寄存器内,一般需要一次 访存
 - 速度较慢
 - 寄存器-寄存器类型 (RR)
 - 参与操作的数均存放在寄存器中,不需要访问内存
 - 速度快

快

一地址指令






- 指令组成
 - 操作码op
 - 操作数A
- 指令功能
 - (AC) op (A) \rightarrow AC / C op (A) \rightarrow A
 - (PC)+1→PC

INC BH

- AC表示累加寄存器AC中的数、C代表常数
- 特点
 - 单操作数运算指令,+1、-1、取反
 - 指令中给出一个源操作数的地址,另一操作数隐含






op

- 指令组成
 - 操作码op
- 特点
 - "停机"、"空操作"、"清除"等控制类 指令

HLT, CLC

指令地址分类总结



三地址指令 OP A₁ A₂ A₃ (结果)

指令含义: (A1)OP(A2)→A3

二地址指令 OP A₁(目的操作数) A₂(源操作数)

指令含义: (A1)OP(A2)→A1

一地址指令 OP A₁

指令含义: $1. OP(A_1) \rightarrow A_1$, 如加1、减1、取反、求补等

2. (ACC)OP(A₁)→ACC, 隐含约定的目的地址为ACC

零地址指令 OP


指令含义: 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令

2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶

第四章 指令系统

- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
 - 操作码
 - 地址码
 - 操作码扩展设计 (变长OP)
 - 指令特征分析
- 典型指令集

操作码扩展示例(变长OP)



定长情况




• 问题:如何设计变长OP (不改变指令长度,地址码4位)

需求1: 15条三地址+15条二地址+15条一地址+16条零地址

需求2: 15条三地址+14条二地址+31条一地址+16条零地址

操作码扩展设计原则




不允许短码是长码的前缀,即短操作码不能与长操作码的前面 部分的代码相同



• 扩展: 15条三地址, 留下1个码点1111用于指令扩展

类比: 哈夫曼编码(对使用频率高的指令分配较短的操作码, 尽可能提升指令译码效率)






● 需求1: 15条三地址+15条二地址+15条一地址+16条零地址

```
1110 XXXXX YYYY ZZZZ 15条三地址指令
1111 0000 XXXXX YYYY 2ZZZ 11111 0000 XXXXX YYYY 1111 1110 XXXXX YYYY 1111 1110 XXXXX YYYY
```

扩展码点: 1111 1111






需求1:15条三地址+15条二地址+15条一地址+16条零地址

```
0000 XXXX YYYY ZZZZ 15条三地址指令
1110 XXXX YYYY ZZZZ 15条三地址指令
1111 0000 XXXX YYYY 1111 1111 0000 XXXX YYYY
1111 1111 0000 XXXX 15条一地址指令
1111 1111 1110 XXXX
```

扩展码点: 1111 1111 1111





需求1: 15条三地址+15条二地址+15条一地址+16条零地址


```
0000 XXXX YYYY ZZZZ
1110 XXXX YYYY ZZZZ 15条三地址指令
          1111 0000 XXXX YYYY 315条二地址指令 1111 1110 XXXX YYYY
          1111 1111 0000 XXXX
1111 1111 1110 XXXX
15条一地址指令
扩展标志
          1111 1111 1111 0000 } 16条零地址指令
```





需求2: 15条三地址+14条二地址+31条一地址+16条零地址





需求2: 15条三地址+14条二地址+31条一地址+16条零地址

```
0000 XXXX YYYY ZZZZ
                      15条三地址指令
1110 XXXX YYYY ZZZZ
1111 0000 XXXX YYYY
                      14条二地址指令
1111 1101 XXXX YYYY
1111 1110 0000 XXXX
                      16条一地址指令
1111 1110 1111 XXXX
1111 1111 0000 XXXX
1111 1111 1110 XXXX
                      16条零地址指令
1111 1111 1111
```

定长操作码

某指令长度为20位,具有双操作数、单操作数、 无操作数三类指令,操作数地址6位、操作码长度 8位,已设计出m条双操作数指令,n条无操作数 指令,请问单操作数指令最多为?



- A 128
- B 64
- 256-m-n
- 128-m

- 编码特征: n位 (操作码) →2ⁿ
 - 5位操作码→32条指令
 - 6位操作码→64条指令
 - 7位操作码→128条指令
 - 8位操作码→256条指令

变长操作码

某指令系统的指令字长固定为16位,单个操作数地址4位。已知该系统支持15条三地址指令、12条二地址指令、62条一地址指令,请问该指令系统最多能支持多少条零地址指令?



A 16



c 64


D 128

求解原则:设地 址长度为n,上一 层留出m种状态, 下一层可扩展出 m×2ⁿ种状态

- a) 有15条三地址指令 共2⁴=16种状态 留出16-15=1种
- b) 有12条二地址指令 共1×2⁴=16种 留出16-12=4种
- c) 有62条一地址指令 共4×2⁴=64种 留出64-62=2种
- d) 有32条零地址指令 共2×2⁴=32种

第四章 指令系统

- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
 - 操作码
 - 地址码
 - 操作码扩展设计
 - 指令特征分析
- 典型指令集




指令字长度



- 基本概念
 - 指令字长度(一个指令字包含二进制代码的位数)
 - 机器字长: 计算机能直接处理的二进制数据的位数
- 指令字长度
 - 半字长指令、单字长指令、双字长指令
- 指令字长可变
- 例如, IBM370系列 (32位)
 - 16位 (半字长)
 - 32位 (单字长)
 - 48位 (一个半字长)

指令字长度



- 多字长指令
 - 优点:提供足够的地址位来解决访问内存任何单元的寻址问题
 - 缺点:必须两次或多次访问内存以取出一整条指令,降低了CPU的运算速度,又占用了更多的存储空间
- 等长指令系统
 - RISC: 各种指令字长度是相等的,指令字结构简单, 且指令字长度是不变的
- 变长指令系统
 - CISC: 各种指令字长度随指令功能而异,结构灵活, 能充分利用指令长度,但指令的控制较复杂

指令分析总结 (重要)

- 给定指令格式分析指令特点
 - 指令字长度: 半字长、单字长、双字长
 - 指令类型:零地址、一地址、二地址(RR、RS、SS)、 三地址
 - 支持指令数目: OP码位数→2ⁿ
 - 寄存器数目:寄存器位数→2ⁿ
 - 寻址方式 (后续内容)

三地址指令	OP码	A_1 A_2 A_3
二地址指令	OP码	A_1
一地址指令	OP码	A
零地址指令	OP码	168 11 46 7 9 3 1 1 2 1 2 2 3



指令格式例题 (1)

• 例1 16位字长,指令格式如下,分析指令格式特点


15	9	7 4	3	0
OP		源寄存器	目标智	寄存器

- 指令长度: 单字长 (16位) 二地址指令
- 操作码支持: 操作码字段(7位)可支持128条指令
- 指令类型: RR型指令
- 寄存器: 寄存器数目: 16个






16位字长,指令格式如下,分析指令格式特点



- 双字长二地址指令
- 操作码字段(6位): 可支持64条指令
- RS型指令
- 寄存器数目: 16个/存储器 (变址寄存器+位移量)

第四章 指令系统



- 指令与简单指令系统
- 指令系统设计要求
- 指令格式分类
- 典型指令集

指令系统分类



- **复杂指令系统计算机**: 简称CISC (典型: x86)
 - 庞大的指令系统,指令变长
 - 译码较复杂,指令复杂度差别大
 - 计算机的研制周期变长,难以保证正确性,不易调试维护,而且由于采用了大量使用频率很低的复杂指令而造成硬件资源浪费
- 精简指令系统计算机: 简称RISC (典型: ARM/MIPS)
 - 2-8定律: 20%的指令占程序80%的比例
 - 便于VLSI技术实现的精简指令系统计算机
 - 指令定长,复杂度相近,便于流水线技术实现



CISC-RISC对比

类 别对比项目	CISC	RISC	
指令系统	复杂,庞大	简单,精简	
指令数目	一般大于200条	一般小于100条	
指令字长	不固定	定长	
可访存指令	不加限制	只有Load/Store指令	
各种指令执行时间	相差较大	绝大多数在一个周期内完成	
各种指令使用频度	相差很大	都比较常用	
通用寄存器数量	较少	多	
目标代码	难以用优化编译生成高效的目标代码程序	采用优化的编译程序,生成代码较为高效	
控制方式	绝大多数为微程序控制	绝大多数为组合逻辑控制	
指令流水线	可以通过一定方式实现	必须实现	

总结



OP与支持操作数关系, 2^N 操作码字段 (OP) 定长编码:操作码位数固定,指令长度不固定 变长编码:操作码长度不固定 指令操作码扩展 三地址、二地址、一地址、零地址 地址码字段 指令格式 指令字长度: 半字长、单字长、双字长 指令类型:零地址、一地址、二地址 (RR、RS、SS)、三地址 指令格式特点分析 支持指令数目: OP码 支持寄存器数目:寄存器段位数 说明寻址方式

CISC

指令集分类

RISC