

计算机网络

第六章 局域网 LAN

网络空间安全学院


主要内容

- □ 6.1 局域网参考模型
- 口 6.2 以太网
- □ 6.3 无线局域网
- □ 6.4 数据链路层互连设备

局域网(LAN)概述


■ LAN的特点

- 覆盖范围小
 - 房间、建筑物、园区范围
- 高传输速率
 - $10\text{Mb/s} \sim 400 \text{ Gb/s}$
- 低误码率
 - \bullet 10⁻⁸ \sim 10⁻¹¹
- 拓扑: 总线型、星形、环形
- 介质: UTP、Fiber、COAX
- 私有性: 自建、自管、自用




局域网参考模型

- □ 局域网的标准: IEEE802 (ISO8802)
 - IEEE802是一个标准系列: IEEE802.1~IEEE802.20
- □ 其体系结构只包含了两个层次:数据链路层、物理层
 - 数据链路层又分为逻辑链路控制和介质访问控制两个子层



局域网参考模型



LAN: 物理层


- □ 功能:
 - 位流的传输与接收;
 - 同步前序码的产生与识别;
 - 确定与传输媒体接口的特性;
 - ■信号编码和译码。
- □ IEEE802定义了多种物理层,以适应不同的网络介质和不同的介质访问控制方法。

LAN: 数据链路层

- □ 按功能划分为两个子层: LLC和MAC
- □ 功能分解的目的:
 - 将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分 分开,以适应不同的传输介质。
 - 解决共享信道(如总线)的介质访问控制问题,使 帧的传输独立于传输介质和介质访问控制方法。
 - □ LLC: 与介质、拓扑无关;
 - □ MAC:与介质、拓扑相关。

LAN: 数据链路层

▶ 局域网对 LLC 子层是透明的



 8

LLC子层的功能

- □ 遵循IEEE802.2标准
- □ 向高层提供统一的链路访问形式
- □ 成帧/拆帧
- □ 建立/释放逻辑连接
- □ 差错控制
- □ 帧序号处理
- □ 提供网络层接口
 - 不同的LAN标准,LLC子层都是一样的
 - 区别在于MAC子层和物理层

LLC提供的服务


- □ LLC1:不确认的无连接服务,适用于广播、组播通信,周期性数据采集
- □ LLC2: 面向连接服务,适用于长文件传输,只 支持单播
- □ LLC3: 带确认的无连接服务,适用于传送可靠性和实时性都要求的信息,如告警信息
- □ LLC4: 高速传送服务,适用于MAN

MAC矛层的功能


- □ 发送信息时负责把LLC帧组装成带有地址和差错 校验段的MAC帧,接收数据时对MAC帧进行拆 卸,执行地址识别和差错校验;
- □ 实现和维护MAC协议
- □ 由于采用不同的MAC协议,MAC帧的确切定义 不一样。但是所有的MAC帧的格式大致类似:

MAC控制	目的MAC地址	源MAC帧地址	LLC 帧	CRC
-------	---------	---------	-------	-----

LAN的封装过程



HDLC帧 vs. LLC帧和MAC帧



2025年春

[Forouzan]


介质访问控制方法

- □ 广播信道: 多个站点共享同一信道
 - ▶ 各站点如何访问共享信道?
 - ▶ 如何解决同时访问造成的冲突(信道争用)?
 - ✓ 介质(媒体)访问控制(MAC)
- □ 信道共享技术:
 - ▶ 静态分配(FDM、WDM、TDM、CDM)
 - ✓ 无法灵活适应站点数及通信量变化,不适用于LAN
 - ▶ 动态分配 (随机接入、受控接入)
 - ✓ ALOHA、CSMA/CD、预约、集中控制(如轮询、 传递令牌)


介质访问控制方法


- □ 动态分配常见的有两种:
 - ▶ 随机接入方式,采用随机访问技术的竞争型 介质访问控制方法
 - ✓ 不预先规定发送时间和发送顺序,各站点都是随机和平等的
 - ✓ ALOHA、CSMA、CSMA/CD
 - 受控接入方式,采用受控访问技术的分散控制型介质访问控制方法
 - ✓ 需要服从一定的控制
 - ✓ Token Ring、Token Bus、FDDI

局域网的拓扑结构



总线型





主要内容


- □ 6.1 局域网参考模型
- 口 6.2 以太网
- □ 6.3 无线局域网
- □ 6.4 数据链路层互连设备

以太网

- □ 20世纪70年代中期由施乐公司(Bob Metcalfe)提出,数据率为2.94Mb/s,称为Ethernet(以太网)
 - ➤ 最初人们认为电磁波是通过"<u>以太</u>"来传播的
- □ 经DEC, Intel和Xerox公司改进为10Mb/s标准(DIX Ethernet II标准)
- □ 1983年被采纳为IEEE 802.3,支持多种传输媒体。
 - "带有冲突检测的载波监听多路访问方法和物理层技术规范"
- □ Ethernet II和IEEE 802.3二者区别很小
- □ 目前已发展到400Gbps,仍在继续发展 …

以太网

□ 传统以太网(10Mbps): 总线拓扑,广播通信



早期信道动态分配:ALOHA协议

- □ 纯ALOHA协议
 - 基本思想:用户有数据要发送时,可以直接发至信道;然后监听 信道看是否产生冲突,若产生冲突,则等待一段随机的时间重发。
- □ 时隙ALOHA协议
 - 基本思想: 把信道时间分成离散的时间槽, 槽长为一个帧所需的 发送时间。每个站点只能在时槽开始时才允许发送。其他过程与 纯ALOHA协议相同。


D				
0				
В				
Ą				

CSMA/CD协议

- □ 载波监听多点接入/冲突检测协议
- □ 多个站点如何安全地使用共享信道?
 - 载波监听(CSMA):发送前先检测一下其它站点是 否正在发送(即信道是否忙)
 - 若信道空闲,是否可以立即发送?
 - ✓ 立即发送(1坚持的CSMA)
 - 若信道忙,如何处理?
 - ✔ 继续监听,等到信道空闲后立即发送
 - 冲突检测(CD): 边发送边检测是否有冲突
 - 若不冲突,持续发送,直到发完
 - > 若冲突,停止发送

为什么会冲突?

- □ 既然发送之前已经监听信道为"空闲",为什么还会出现冲突?
 - 当某个站监听到总线是空闲时,总线并非真正是空闲的,因为电磁波有传播时延
 - ➤ A发出的信号,要经过一定时间后才能传送到 B
 - ▶ B若在A发送的信息到达B之前发送自己的帧,则 必然要在某个时间和A发送的帧发生冲突
 - > 结果是两个帧都变得无用



CSMA/CD 协议争用期

- □ 发送数据帧的站点,在发送后最多经过2τ(端到端的往返传播时延)可以知道是否有冲突
- □ 以太网的争用期(冲突窗口): 2τ
- □ 经过争用期之后还没有检测到冲突,即没有冲突
- □ 以太网的最短帧长: 64字节
 - ◆ 传统10Mbps以太网的争用期为51.2μs, 这段时间可 发送512 bit, 即 64 字节
 - ◆ 如果帧长小于64字节,则争用期内已经发送完毕, 发送站点可能检测不到冲突
 - ◆ 因此规定最短有效帧长为 64 字节,长度小于 64 字 节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧

退避算法: 截断二进制指数退避算法


- □ 发生冲突的站点在停止发送后,要推迟(退避)一个 随机时间才能再发送数据,减小再次发生冲突的概率
 - ▶ 基本退避时间,一般取2τ

 - ▶ 重传 16 次仍失败,则丢弃该帧,向高层报告

短结: CSMA/CD协议

- □用于IEEE802.3以太网
- □工作原理:
 - >发送前先监听信道,若空闲则立即发送;
 - >如果信道忙,则继续监听,一旦空闲就立即发送;
 - ▶在发送过程中,监听是否冲突。若冲突,则立即 停止发送数据,并发送冲突强化信号Jam
 - 目的是使所有的站点都能检测到冲突
 - >等待一段随机时间(退避)以后,再重新尝试
- 总结: 发前先听,空闲即发送,边发边听,冲突时退避

1坚持的CSMA/CD协议的操作流程




以太网的顺格式

两种标准:

- ◆ DIX Ethernet 标准 (更常用)
- ◆ IEEE 802.3 标准

当数据字段长度小于 46 字节时,应进行填充,以保证MAC 帧长不小于 64 字节。



无效的MAC帧

- □帧的长度不是整数个字节
- □ 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错
- □ 数据字段的长度不在 46~1500 字节之间
- □ 有效 MAC 帧长度不在 64~1518 字节之间
- □ 以太网丢弃无效 MAC 帧,不负责重传

帧间最小间隔 (IFG)

- □ 帧间最小间隔为 9.6 µs,相当于 96 bit 发送时间
- □ 一个站在检测到总线开始空闲后,还要等待 9.6 μs 才能再次发送数据
- □目的:使其他站点(尤其是刚发送的站点和刚接收的站点)做好接收帧的准备

IEEE 802.3 以太网的至要标准

- 传统以太网: 10Mb/s
 - 802.3 —— 粗同轴电缆
 - 802.3a —— 细同轴电缆
 - 802.3i —— 双绞线
- 快速以太网 (FE): 100Mb/s
 - 802.3u ——双绞线,光纤
- 千兆以太网 (GbE): 1000Mb/s (1Gb/s)
 - 802.3z —— 屏蔽短双绞线、光纤
 - 802.3ab —— 双绞线
- 万兆以太网: 10Gb/s
 - 802.3ae —— 光纤
- 更高速以太网: 100Gb/s
 - 802.3bs —— 光纤 2025年春

以太网的物理层选项与标识方法

• 速率、信号方式、介质类型



传统以太网	快速以太网和千兆以太网
 10Base5 粗同轴 10Base2 细同轴 10Base-T UTP 10Base-F MMF 	 100Base-T UTP 100Base-F MMF/SMF 1000Base-X STP/MMF/SMF 1000Base-T UTP

主要内容


- □ 6.1 局域网参考模型
- □ 6.2 以太网
- □ 6.3 无线局域网
- □ 6.4 数据链路层互连设备

无线网络

- □ 为什么需要无线网络?
 - ■有线网络的缺点
 - □ 临时组网不方便
 - 如军事演习、自然灾害
 - □ 网络互联要跨越公共场合时布线很麻烦
 - □ 难于解决移动站点问题
 - 无线网络利用电磁波在空中发送和接收数据,是 对有线网络的补充和扩展


无线局域网的组成

- □1、有固定基础设施的无线局域网
 - □ 预先建立起来的、能够覆盖一定范围的一批固定基站



无线局域网的组成

- □ 2. 移动自组网络, 又称自组网络(ad hoc network)
 - 没有固定基础设施(没有 AP)的无线局域网。
 - 由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。




无线局域网的特殊性

- □ 共享介质: 多个用户(站点)共享同一条公共 信道
- □ 发送站点先检测信道是否空闲 (CSMA)
- □ CSMA/CD是否适用?
 - 在WLAN的适配器上,接收信号的强度往往远小于 发送信号的强度,要实现冲突检测,硬件上成本过 高
 - 在WLAN中,并非所有的站点都能听见对方

无线局域网的特殊性

□隐蔽站问题

> 不能检测出介质上已存在的信号




▶当A和 C检测不到无线信号时,都以为 B 是空闲的, 因而都向 B 发送数据,给\果发生冲突。 38

无线局域网的特殊性

□暴露站问题

► CSMA误判冲突: B向A发送数据并不影响C向D发送数据



- ▶B向A发送数据,而C又想和D通信。
- ▶C检测到媒体上有信号,于是就不敢向 D 发送数据。

- □ CSMA/CD不适用
- □ 改进: 增加冲突避免(Collision Avoidance), 尽量减少冲突概率 → CSMA/CA
 - 发送前设法避免冲突的发生
 - "冲突避免"采用了三种机制
 - ➤ 预约信道:发送站点向其他站点通告本站点将要占用信道的时间,其他站点将设置为"信道忙"
 - > ACK: 接收站点的确认
 - ▶ 握手: RTS/CTS,解决隐蔽站问题

MAC层

►MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中的移动站在什么时间能发送数据或接收数据。 无争用服务(选用)

点协调功能 PCF (Point Coordination Function) 争用服务 (必须实现)


分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)

²⁰²5**物理层**

- □ 为避免冲突,站点在完成发送后,必须再等待一段很短的时间(持续监听)才能发送下一帧→帧间间隔 IFS (InterFrame Space)
- □ 帧间间隔长度取决于帧的优先级
 - ■高优先级帧IFS较短,优先发送
 - ■低优先级帧IFS较长; 且在发送之前若其他站的 高优先级帧已到达,则信道变为忙,低优先级 帧只能再推迟发送


三种帧间间隔

SIFS<PIFS<DIFS



□ 发送站点

- ▶若监听到信道空闲时间达到 DIFS,则发送
- ▶若信道忙,则开始退避,退避 时间到则发送
- >若ACK超时,则增加退避时间
- □ 接收站点
 - ▶若收到数据帧,则在SIFS时间 之后发送ACK
- □ 其他站点
 - ▶设置网络分配向量NAV



冲突避免措施:虚拟载波监听


- □ 目的: 发送站预约信道, 以减少冲突,
- □ 原理:源站将要占用信道的时间(包括目的站发回 确认帧所需的时间)通知给所有其他站,以使其他 所有站在这一段时间都停止发送
 - 方法: 源站在 MAC 帧头中的"持续时间"字 段中填入发送之后要占用信道的时间(us); 其他 站点根据收到的 MAC 帧头的"持续时间"字段 来设置自己的网络分配向量NAV(信道持续忙的 时间)
- □ "虚拟载波监听": 站点并没有监听信道, 而是由 于收到"源站的通知"20才看发送数据 45

冲突避免措施: 争用窗口与退避

- □ 信道从忙态变为空闲时,任何一个站要发送数据帧,不仅必须等待 DIFS,而且还要进入争用窗口,根据退避时间确定能否发送
- □ 争用窗口:各站点争用信道的时间段,其时间 取决于站点最短的剩余退避时间
 - 在信道从忙态转为空闲时,各站就要执行退 避算法,减少了发生冲突的概率
 - 二进制指数退避算法 (略)
 - ▶ 扩展退避的时间范围,减少不同站点选择相同 退避时间的概率

冲突避免措施: 握手预约(可选)

——源站发RTS




- ▶ 源站A发送一个 RTS (Request To Send)
- > 帧中包括源地址、目的地址和这次通信所需的时间

47

冲突避免措施: 握手预约(可选)

——目的站发CTS




- ▶目的站 B 发送 CTS (Clear To Send)
- ▶帧中包括这次通信所需的时间(从 RTS 帧中复制)


2025年春 [谢]

48

RTS/CTS与NAV

▶RTS和 CTS 帧以及数据帧和ACK 帧的传输时间关系






主要内容

- □ 6.1 局域网参考模型
- 口 6.2 以太网
- □ 6.3 无线局域网
- □ 6.4 数据链路层互连设备


在物理层扩展LAN

- ▶ 功能:扩展LAN的地理覆盖范围
- ▶ 设备: 中继器、集线器 (HUB)
- ▶ 特点: 复制信号,再生放大,转发到所有端口,连接后仍属于一个LAN,形成一个更大冲突域,吞吐量没有提高;
- 冲突域:可能发生数据帧冲突的网络范围,冲突域越大, 冲突概率越高




在数据链路层扩展局域网: 网桥

□ 网桥(bridge) 根据MAC 帧的目的地址查找站表确定 对收到的帧进行转发或者过滤




网桥的优点

- □ 过滤通信量,增大吞吐量;分隔冲突域; 扩大了物理范围;提高了可靠性
- □ LAN互连: 可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率(10 Mbps,100 Mbps)的LAN




在数据链路层扩展局域网:交换机

- □ 交换式集线器(switching hub), 1990年问世
- □ 常称为以太网交换机(LAN Switch)或第二层交换机
- □ 通常有十几个接口,实质上是多接口网桥
- □ 组成交换式以太网




LAN交换机的特点

- □ 每个接口都直接与主机相连,并且工作在全双工方式,每个接口和连接到接口的主机形成了碰撞域。
- □ 交换机能同时连通多对接口,使每对相互通信的主机都能 像独占通信介质那样,无冲突地传输数据(非CSMA/CD)
- □ 使用了专用的交换结构芯片,交换速率较高
- □ 即插即用设备,帧转发表通过逆向学习算法建立



LAN交换机的特点

- □交换机的每个接口是一个冲突域
- □对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N×10 Mbps




LAN交换机的自学习: 逆向学习

□ 自学习算法:

站点A发出的帧从端口x进入了交换机B,则交换机B可以把发送给站点A的帧转发到端口x,A一定能收到

- 交换机每收到一帧,就记录其源地址和进入交换机的 端口,作为交换表中的一项
- 建立交换表时是把帧头的源地址写在"地址"这一栏的下面
- ▶ 转发帧时,根据收到的帧头的目的地址来转发(这时把之前记录的的源地址当作目的地址,把记录的进入端口当作转发端口)

自学习示例



豆结:交换机的工作过程

- □ 交换机收到一帧后,先进行逆向学习,查找交 换表中是否有该帧的源地址
 - ◆ 若没有,就增加一个表项(源地址、进入端口和时间)
 - ◆ 若有,则更新原表项
- □ 转发帧: 查找交换表中是否有该帧的目的地址
 - ◆ 若没有,则洪泛转发,即转发到所有其他端口
 - ◆ 若有(且不是进入接口),则转发到表中的对应端口
 - ◆ 若有且等于进入接口,则丢弃这个帧(过滤)
- □自学习方法使得交换机能够即插即用


60

星形以太网

- □ 总线以太网
 - > 采用无源的总线结构
 - ➤ 使用CSMA / CD协议, 半双工方式
- □ 星形以太网
 - > 以太网交换机为中心的星形结构
 - ➤ 不使用共享总线,没有冲突问题,不使用CSMA / CD协议,全双工方式工作。但仍然采用以太 网帧结构

虚拟局域网VLAN

- □ 定义:由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组,而这些网 段具有某些共同的需求。每个VLAN的帧都有一个明确的标识符,指 明发送这个帧的计算机属于哪一个VLAN。(IEEE 802.1Q标准定义)
- 只是局域网给用户的一种服务,而不是一种新型局域网



虽然A4、B3、C3连在同一台交换 机上,但B3、C3收不到A4在 VLAN1中的消息

虽然A1、A2、A3、A4不在同一台 交换机上,但A2、A3、A4能收到 A1在VLAN1广播的消息


VLAN限制了接收广播消息的计算 机数,抑制了广播风暴!

以太网交换机还可工作在第三层,依据IP地址 对分组进行过滤(三层交换机)

62

虚拟局域网VLAN

- □ VLAN标记(802.3ac标准):
- □ 允许在以太网帧格式中插入4字节标识符(VLAN tag),用来指明发送该帧的计算机属于哪一个VLAN。
- 插入VLAN tag的帧称为802.1Q帧
- □ 标记类型: 2字节, 0x8100
- □ 用户优先级3bit + 规范格式指示符(CFI) 1bit + VLAN标识符(VID) 12bit



VLAN支持数据链路层的WAN

- □ PPP、HDLC等协议是早期数据链路层WAN的主流技术,但存在带宽受限、扩展性差、灵活性不足、高延迟与低可靠性、管理和维护复杂等问题
- 利用VLAN的思想,将不同LAN节点在不同的设备之间建立逻辑组(也叫覆盖网络),成为目前数据链路层实现WAN的主流技术
 - □ 增强灵活性、高效率、简化管理、改善安全性和隔离性、容错能力与冗余、成本效益
 - MPLS(Multiprotocol Label Switching): 在网络层和数据链路层之间提供高效转发机制的协议。通过使用**简短的固定长度标签**来标识特定的数据流,并根据这些标签进行快速转发。
 - VPLS(Virtual Private LAN Service): 基于MPLS的技术,旨在<u>模拟传统局域网的所有</u> <u>功能</u>,使得地理位置分散的多个站点能够通过公共网络相互通信,就像它们连接在一个物理局域网上一样(正在被EVPN取代)
 - VXLAN (Virtual Extensible LAN):扩展虚拟局域网(VLAN)环境的网络覆盖技术, 主要用于解决数据中心内部以及跨数据中心之间的隔离问题,同时<u>支持大规模部署</u>
 - EVPN: 结合了MPLS或VXLAN使用的控制层面技术,用以改进传统的二层和三层 VPN服务。它利用BGP作为控制协议,实现更有效的MAC地址学习和流量转发。

64

对LAN交换机的安全威胁: MAC地址洪泛攻击

- □ 在LAN交换机中,交换机的端口与所连接设备的MAC 地址的映射保存在CAM (Content Addressable Memory, 内容寻址存储器)中
- □ 收到数据帧时,LAN根据CAM表确定转发的端口
- □ MAC地址泛洪攻击又称为CAM表溢出攻击
- □ 攻击者向交换机发送大量虚构的具有不同源MAC地址的数据帧,导致交换机的CAM表填满,交换机进入失效开放(fail open)模式,对收到的数据帧进行洪泛式转发
- □ 攻击者将截获来自所有其他主机的信息

本章小结

- □ LAN的<u>体系结构</u>: 物理层和数据链路层(及两个子层)
- □ LAN的特点以及局域网具有的技术特征
- □ 以太网的工作原理,_CSMA/CD、 MAC地址
- □ WLAN: CSMA/CA、隐蔽站/暴露站问题
- □ 局域网的扩展: 在不同层次上实现的优缺点? <u>交换机、逆向学习及转发</u>

版权说明

- □ 本讲义中有部分图片来源于下列教材所附讲义:
 - 谢希仁, 计算机网络, 第五版, 电子工业出版社, 2008年1月,引用时标记为[谢];
 - Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, Fourth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2007年1月,引用时标记为[Forouzan]
 - James F. Kurose, Keith W. Ross著,陈鸣译,计算机网络: 自顶向下方法,机械工业出版社, 2009,引用时标记为[Kurose];
 - 部分图片来源于网络,未找到确切来源,引用时标记为[来源于网络]。