


经典教材《计算机操作系统》最新版


第2章 进程的描述与控制

主讲教师: 李灵慧





第1章	操作系统引论		
第2章	进程的描述与控制		
第3章	处理机调度与死锁		
第4章	进程同步		
第5章	存储器管理		
第6章	虚拟存储器		
第7章	输入/输出系统		
第8章	文件管理		
第9章	磁盘存储器管理		
第10章	多处理机操作系统		
第11章	虚拟化和云计算		
第12章	保护和安全		





- os) 2.1 前趋图和程序执行
- os) 2.2 进程的描述
- os) 2.3 进程控制
- os) 2.4 进程通信
- os) 2.5 线程的基本概念
- os) 2.6 线程的实现

第2章 进程的描述与控制

os

前驱图是什么

- os
- 程序顺序执行(早期操作系统)
- > 一个较大的程序通常都由若干个程序段组成
- 程序在执行时,必须按照某种先后次序逐个执行,仅当前一操作执行完后,才能执行后继操作。
- os

前趋图 - 程序执行过程

- 有向无循环图,用于描述 进程之间执行的先后顺序
- 结点表示进程或程序段,有向边表示前趋关系

程序抽象:输入I、计算C、输出P,输入是计算的前驱,输入完才能计算,计算是输出的前驱



程序顺序执行时的前趋图

前趋关系: I_i→C_i→P_i


程序执行

os

os

程序并发执行

采用多道程序技术,将多个程序同时装入内存,使之并发运行。



程序并发执行时的前趋图

前趋关系: $I_i \rightarrow C_i$, $I_i \rightarrow I_{i+1}$, $C_i \rightarrow P_i$, $C_i \rightarrow C_{i+1}$, $P_i \rightarrow P_{i+1}$


例:程序段如下:

 S_1 : a:=x+2

 S_2 : b:=y+4

 S_3 : c:=a+b

 S_4 : d:=c+b



I2和C1可以并

os 程序并发执行的特征



间断性

- 并发程序之间相互制约关系,程序走走停停。
- 执行——暂停执行——执行。

失去封闭性

- 多个程序共享全机资源。
- 执行状态受外界因素影响,程序的执行失去了封闭性。

不可再现性

程序经过多次执行后,虽然其执行时的环境和初始条件都相同,但得到的结果却各不相同。

不可再现性的例子

循环程序A

循环程序A和B共享一个变量N,他们以不同的速度运行(并发执 行)。(假定某时刻变量N的值为n)。

赋值

N:=N+1;

在print(N)和N:=0之前,此时得到的N值分别为n+1,n+1,0 N:=N+1

循环程序B

N:=N+1 在print(N)和N:=0之后,此时得到的N值分别为n,0,1

➤ N:=N+1 在print(N)和N:=0之间,此时得到的N值分别为n,n+1,0

print(N);

N:=0;

结论:从最后一个值来看,N的值失去了可再现性。



- os) 2.1 前趋图和程序执行
- os) 2.2 进程的描述
- os) 2.3 进程控制
- os) 2.4 进程通信
- os) 2.5 线程的基本概念
- os) 2.6 线程的实现

第2章 进程的描述与控制

os 进程的定义和特征



几种典型定义

- 进程是程序的一次执行。
- 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动。
- ▶ 进程是程序在一个数据集合上运行的过程,它是系统进行资源分配和调度的 一个独立单位。



进程定义(本课程):


进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。进程是程序的执行过程,又是CPU和资源调度的单位。



进程控制块(process control block, PCB)

➤ 专门的数据结构,与进程一一对应。有一个 进程就有一个PCB,管理进程就是管理PCB。

○S 进程例子: Suse Linux





○S 进程例子: Windows



os 进程的特征

动态性 (最基本的特征)





> 多个进程共存 于内存中,一 运行


并发性

(Concurrence)


▶ 进程实体是一个能独立 运行的基本单位

段时间内同时 > 是系统中独立获得资源 和独立调度的基本单位

异步性



独立性



按各自独立的、

向前推进

不可预知的速度

OS的基本特征并发性、共享 性、虚拟性、异步性

亡过程



进程是程序的一个实例, 是程序的一次执行。



进程是活动的, 生命周期的; 程序是静态的, 是一段代码。

程序是进程的代码部分, 进程还包括数据、PCB等。




进程在内存中, 程序在外存中。

os 进程的状态及转换

- os) 就绪状态:完事具备,只欠"东风(等待CPU调度)",一个就绪队列
 - > 一个较大的程序通常都由若干个程序段组成
 - 程序在执行时,必须按照某种先后次序逐个执行,仅当前一操作执行完后,才能执行后继操作。
- os) 执行状态:已获得CPU,正在执行的状态
 - 单处理机:一个进程处于执行状态
 - > 多处理机: 多个进程处于执行状态
- OS) 阻塞状态:进程等待某些事件发生的状态
 - > 正在执行的进程由于发生某事件而暂时无法继续执行的状态
 - ➤ 典型事件: 请求I/O、申请缓冲空间
 - ▶ 根据阻塞原因,设置多个阻塞队列

os 进程状态及其转换



3个基本状态以及转换关系



随堂讨论

表 4.2

跟踪进程状态: CPU 和 I/O

时间	Process0	Process1	注
1	运行	就绪	
2	运行	就绪	
3	运行	就绪	Process0 发起 I/O
4	阻塞	运行	Process0 被阻塞
5	阻塞	运行	所以 Process1 运行
6	阻塞	运行	
7	就绪	运行	I/O 完成
8	就绪	运行	Process1 现在完成
9	运行	_	
10	运行	—	Process0 现在完成



随堂讨论



1. 问题1: 为什么不能从阻塞态变为运行态呢?

2. 问题2: 为什么不能从就绪态变为阻塞态呢?


创建状态和终止状态

01 创建状态

▶申请一个空白PCB;填写PCB;分配资源;设置就绪状态插入就绪队列


02 终止状态

- ➤等待OS善后, 等待资源回收;
- ≻收回PCB






进程状态的转换





引入挂起状态的状态转换



○S 进程控制块PCB(1)



PCB是进程的一部分, 是操作系统中最重要的 记录型数据结构,是进 程存在的唯一标志,常 驻内存。



PCB的作用:

- 作为独立运行基本单位的标志;
- 能实现间断性运行方式;
- 提供进程管理所需要的信息;
- ▶ 提供进程调度所需要的信息;
- > 实现与其他进程的同步与通信。



○S 进程控制块PCB(2)

PCB的信息

➤ 进程标识符,例如PID

处理机状态:现场信息,寄存器信息

> 进程调度信息: 进程状态、进程优先级

> 进程控制信息:程序和数据地址等






进程

思考:系统中可能拥有数十个、数百个乃至数千个PCB,如何组织?



进程



os PCB线性组织方式


PCB 1
PCB 2
PCB 3
•
•
•
PCB n

(个人信息)

- 1. 所有PCB组织在一张线形表,表的首址 放在内存专用区域
- 2. 实现简单(列一个表格就可以)
- 3. 查找效率低(想想每次签到,找自己的名字)


班级里所有的同学个人信息表

os PCB链接组织方式



实现复杂(前一个同学要记住后一个同学的所有个人信息) 查找效率较高(超链接),最起码比一个一个查表快

os PCB索引组织方式



综合线性和链接组织的优缺点



- os) 2.1 前趋图和程序执行
- os) 2.2 进程的描述
- os) 2.3 进程控制
- os) 2.4 进程通信
- os) 2.5 线程的基本概念
- os) 2.6 线程的实现

第2章 进程的描述与控制

os 进程控制

- ■进程管理最基本的功能
- ■一般由OS内核中的原语实现



存放传递参数及环境变量

堆栈


用户进程

中断或系统调用

用户态

os 进程创建


- 进程具有层次结构
- 引起进程创建的事件
 - ▶ 用户登录、作业调度、提供服务、应用请求
- 进程图
 - 描述进程家族关系的有向树



- 进程创建过程:
- ① 申请空白PCB; ② 分配所需资源; ③ 初始化PCB; ④ 插入就绪队列。

○S 进程创建-UNIX实例

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
  pid_t pid;
  /* fork a child process */
  pid = fork();
  if (pid < 0) { /* error occurred */\
                                              父进程
     fprintf(stderr, "Fork Failed");
     return 1;
  else if (pid == 0) { /* child process */
     execlp("/bin/ls", "Is", NULL);
  else { /* parent process */
     /* parent will wait for the child to complete */
     wait(NULL);
     printf("Child Complete");
  return 0;
```



os 进程终止

引起进程终止的事件:正常结束、异常结束、外界干预

进程的终止过程:

- 根据被终止进程的标识符,从PCB集合中检索出该进程的PCB,从中读出该进程的状态;
- 老被终止进程正处于执行状态,应立即终止该进程的执行,并设置调度标志为真,用于指示该进程被终止后应重新进行调度;
- 3 若该进程还有子孙进程,还应将其所有子进程予以终止;
- 4 将该进程所拥有的全部资源,或者归还给其父进程或系统;
- 5 将被终止进程(PCB)从所在队列中移去。

os 进程的阻塞与唤醒



引起进程阻塞和唤醒的事件

向系统请求共享资源失败;等待某种操作的完成;新数据尚未到达;等待新任务的到达。



进程阻塞过程

- 阻塞原语Block()。
 进程的阻塞是进程自身的一种主动行为。
- ▶ 具体过程:停止执行;状态由执行改为阻塞;将PCB插入阻塞队列。




进程唤醒过程

- 唤醒原语Wakeup()。
- 具体过程:从阻塞队列中移出;状态由阻塞改为就绪;将PCB插入 就绪队列。
- ➤ 必须成对使用Block和Wakeup原语。



进程的挂起

- Suspend()原语
- 执行过程



进程的激活过程

- Active()原语
- 执行过程

