
Lec 03 Stack Data Structure and Stack Operations

栈:一种抽象数据类型(ADT)

- 定义: 栈是一种LIFO(Last-In-First-Out,后进先出)的数据结构。
 - 最后压入(push)的元素最先弹出(pop)。
 - 。 最早压入的元素最后弹出。
- 特点:
 - o 栈的定义由其操作(push&pop)决定,而不是具体的实现方式。
 - 抽象数据类型(ADT)通过操作存储机制。
- **其他ADT示例**: 队列、链表、树、字典。

栈的硬件实现

此处数据元素通过两种操作进行移动。




- (a) Initial state
- (b) After one push
- (c) After three pushes (d) After two pops

问题:

• 硬件实现中,数据项在操作间移动,效率可能较低,因此我们需要内存实现。

栈的内存实现


此处数据元素在内存中不移动,相反,移动的是栈的顶端。



最后一幅图的#3和#4虽然仍然存储在内存中,但是已经无法通过栈来继续访问了。

- 一般用**寄存器R6**来存储栈顶的地址,当栈中存入一个数据后,栈顶的位置向x0000移动一格
 - 操作:
 - o Push:将数据存入TOS(Top Of Stack)指向的位置,TOS减1。
 - Pop: TOS加1,读取该位置的数据。

另一种栈



- 特点:
 - o TOS指向"下一个可用位置"。

栈的基本操作

1. Push:将数据压入栈顶。

; R0:需要被压入栈中的数据 ADD R6, R6, #-1 ; 减小TOS STR R0, R6, #0 ; 将R0存入TOS指向的位置

1. Pop: 从栈顶弹出数据。

```
; R0:输出的数据
LDR R0, R6, #0 ; 从TOS读取数据到R0
ADD R6, R6, #1 ; 增大TOS
```

1. 溢出检测(Overflow): 检查栈是否满。

2. 欠载检测(Underflow): 检查栈是否为空。

栈的内存分配

• 定义:

o STACK_START: 栈的起始地址(如x4000)。

o **STACK_END**: 栈的结束地址(如x3FF0)。

○ STACK_TOP: 当前栈顶指针。

• 状态:

○ 栈空: STACK_TOP == STACK_START。

○ 栈满: STACK_TOP == STACK_END - 1。

• 示例:

```
STACK_TOP .FILL x4000
STACK_START .FILL x4000
STACK_END .FILL x3FF0
; 这表示栈的范围从x4000到x3FF0(包含)
```

包含Overflow/Underflow的Push/Pop子程序实现

Push(此时不需要检查栈空,因为是往栈中加入数据)

• 参数:

。 输入: RO (要压入的值)。

○ 输出: R5(0表示成功, 1表示失败)。

• 代码:

```
      PUSH
      ST R3, PUSH_SaveR3
      ; 保存R3

      ST R6, PUSH_SaveR6
      ; 保存R6

      LD R3, STACK_END
      ; 加载STACK_END

      LD R6, STACK_TOP
      ; 加载STACK_TOP

      ADD R3, R3, #-1
      ; 计算STACK_END-1

      NOT R3, R3
      ; 取反

      ADD R3, R3, #1
      ; 变为负数

      ADD R3, R3, R6
      ; 检查是否溢出

      BRZ OVERFLOW
      ; 若STACK_TOP == STACK_END-1, 跳转

      ADD R6, R6, #-1
      ; 减小TOS

      STR R0, R6, #0
      ; 存数据
```

```
ST R6, STACK_TOP ; 更新STACK_TOP
AND R5, R5, #0 ; R5 = 0 (成功)
BRnzp DONE_PUSH

OVERFLOW
ADD R5, R5, #1 ; R5 = 1 (失败)

DONE_PUSH
LD R3, PUSH_SaveR3 ; 恢复R3
LD R6, PUSH_SaveR6 ; 恢复R6
RET
```

Pop(此时不需要检查栈满,因为是从栈中取出数据)

• 参数:

○ 输出: RO (弹出的值)、R5 (0表示成功, 1表示失败)。

• 代码:

```
POP

ST R3, POP_SaveR3 ; 保存R3

ST R6, POP_SaveR6 ; 保存R6

LD R3, STACK_START ; 加载STACK_START

LD R6, STACK_TOP ; 加载STACK_TOP

NOT R3, R3 ; 取反

ADD R3, R3, #1 ; 变为负数

ADD R3, R3, R6 ; 检查是否欠载

BRZ UNDERFLOW ; 若STACK_TOP == STACK_START, 跳转

LDR R0, R6, #0 ; 读取数据

ADD R6, R6, #1 ; 增大TOS

ST R6, STACK_TOP ; 更新STACK_TOP

AND R5, R5, #0 ; R5 = 0 (成功)

BRNzP DONE_POP

UNDERFLOW

ADD R5, R5, #1 ; R5 = 1 (失败)

DONE_POP

LD R3, POP_SaveR3 ; 恢复R3

LD R6, POP_SaveR6 ; 恢复R6

RET
```